# **Electromagnetism Notes**

by Ham Kittichet

# **▶** Table of Contents

บทที่ 1. ไท	ฟฟ้าสถิต	1				
<b>▶</b> 1.1.	สนามไฟฟ้า	1				
<b>▶</b> 1.2.	Divergence และ Curl ของสนามไฟฟ้าสถิต	2				
<b>▶</b> 1.3.	ศักย์ไฟฟ้า	3				
<b>▶</b> 1.4.	งานและพลังงาน	5				
<b>▶</b> 1.5.	ตัวนำและความจุไฟฟ้า	8				
บทที่ 2. ศัก	กย์ไฟฟ้า	12				
<b>▶</b> 2.1.	สมการ Laplace	12				
<b>▶</b> 2.2.	การจำลองภาพ	14				
<b>▶</b> 2.3.	การแยกตัวแปร	15				
<b>▶</b> 2.4.	การกระจาย Multipole	19				
<b>บทที่ 3</b> . สนามไฟฟ้าในสสาร 23						
<b>▶</b> 3.1.	โพลาไรเซชัน	23				
<b>▶</b> 3.2.	สนามไฟฟ้าของวัตถุที่ถูกโพลาไรซ์	25				
<b>▶</b> 3.3.	การกระจัดไฟฟ้า	26				
<b>▶</b> 3.4.	ไดอิเล็กทริกเชิงเส้น	27				
บทที่ <b>4.</b> แร	ม่เหล็กสถิต	32				
<b>▶</b> 4.1.	กฎแรง Lorentz	32				
<b>▶</b> 4.2.	กฎของ Biot-Savart	34				
<b>▶</b> 4.3.	Divergence และ Curl ของสนามแม่เหล็กสถิต	35				
<b>►</b> 4.4.	เวกเตอร์ศักย์แม่เหล็ก	37				
บทที่ 5. สา	นามแม่เหล็กในสสาร (TO-DO)	43				
<b>▶</b> 5.1.	แมกเนไทเซชัน (TO-DO)	43				

	0.11	Notes	Ham	Kittichet
E	& IVI	ivotes	— нат	Kittichet

### Table of Contents

บทที่ 6. พ	เลศาสตร์ไฟฟ้า	44			
<b>▶</b> 6.1.	แรงเคลื่อนไฟฟ้า	44			
<b>▶</b> 6.2.	การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า	48			
<b>▶</b> 6.3.	สมการ Maxwell	52			
<b>▶</b> 6.4.	สมการ Maxwell ในสสาร (TO-DO)	53			
บทที่ 7. ไ	ฟฟ้ากระแสตรง	54			
<b>▶</b> 7.1.	การวิเคราะห์วงจร	54			
<b>▶</b> 7.2.	วงจรอันดับหนึ่ง	56			
<b>▶</b> 7.3.	วงจรอันดับสอง	59			
<b>▶</b> 7.4.	กำลังไฟฟ้า	63			
<mark>บทที่ 8. ไฟฟ้ากระแสสลับ</mark>					
▶ 8.1.	นิยามของไฟฟ้ากระแสสลับ	64			
▶ 8.2.	เฟสเซอร์	66			
▶ 8.3.	การวิเคราะห์วงจรใน Frequency Domain	67			
▶ 8.4.	กำลังไฟฟ้าและค่ายังผล	70			
บทที่ 9. เ	ฎอนุรักษ์	74			
<b>▶</b> 9.1.	ประจุและพลังงาน	74			
<b>▶</b> 9.2.	โมเมนตัม	75			
บทที่ 10. สัมพัทธภาพกับแม่เหล็กไฟฟ้า 79					
<b>▶</b> 10.1.	ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ	79			
<b>▶</b> 10.2	. ปริภูมิ-เวลา	82			

# บทที่ 1 | ไฟฟ้าสถิต

# ▶ 1.1. สนามไฟฟ้า

#### ▶ แรง Coulomb

**กฎของ Coulomb.** สำหรับจุดประจุที่อยู่นิ่ง  $q_1$  และ  $q_2$  จะได้ว่าแรงที่กระทำต่อประจุ  $q_1$  คือ

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q_1 q_2 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\nu^2} \hat{\boldsymbol{\nu}}$$
(1.1)

เมื่อ  $oldsymbol{\imath}$  คือเวกเตอร์จาก  $q_1$  ไป  $q_2$ 

โดยประจุไฟฟ้าในหน่วย SI คือ C (coulomb) และ  $\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \, {
m C^2 \, N^{-1} \, m^{-2}}$  เป็นค่าคงที่ที่เรียกว่าสภาพ ยอมในสุญญากาศ (permittivity of free space) เราจะเรียกแรงนี้ว่าแรง Coulomb

## สนามไฟฟ้า

สังเกตว่าถ้ามีประจุวางไว้อยู่แล้ว เราสามารถนิยามสนามไฟฟ้าได้ดังนี้:

นิยามสนามไฟฟ้า.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \equiv \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q} \tag{1.2}$$

และโดยกฎของ Coulomb (1.1) จะได้ว่า

สนามไฟฟ้าของจุดประจุ.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{\mathbf{r}_k \neq \mathbf{r}} q_k \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_k}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_k \frac{q_k}{\nu_k^2} \hat{\boldsymbol{\nu}}_k$$
 (1.3)

โดยถ้าประจุไม่ดิสครีตแต่กระจายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยความหนาแน่นประจุ  $ho({f r})$  จะได้ว่า

สนามไฟฟ้าของประจุต่อเนื่อง.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\mathbf{k}^2} \hat{\mathbf{k}} d\tau'$$
 (1.4)

เมื่อ  $\mathrm{d} au'=\mathrm{d}^3r'$  และในทำนองเดียวกันกับความหนาแน่นเชิงเส้น  $\lambda$  และความหนาแน่นเชิงพื้นที่  $\sigma$ 

# ▶ 1.2. Divergence และ Curl ของสนามไฟฟ้าสถิต

# ฟลักซ์ไฟฟ้าและกฎของ Gauss

นิยามฟลักซ์ไฟฟ้า. ฟลักซ์ของ  ${f E}$  ที่ผ่านผิว  ${\cal S}$  คือ

$$\Phi_E \equiv \int_{\mathcal{S}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \tag{1.5}$$

พิจารณาพื้นผิวปิด  ${\cal S}$  ที่มีจุดประจุ q อยู่ภายในและพื้นที่เล็ก ๆ  ${
m d} au$  บน  ${\cal S}$  โดยมี  ${m k}$  เป็นเวกเตอร์จาก q มายัง  ${
m d} a$  และ  ${
m d} a'$  เป็นภาพฉายของ  ${
m d} a$  มาตั้งฉากกับ  ${m k}$  จะได้

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{\mathbf{v}^2} da \cos \theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{\mathbf{v}^2} da' = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$$

เมื่อ  $\mathrm{d}\Omega$  คือมุมสเตอเรเดียนเทียบกับตำแหน่งของประจุ q ดังนั้นฟลักซ์ไฟฟ้าจาก q ที่ผ่านพื้นผิว  $\mathcal S$  เท่ากับ

$$\Phi_E^{(q\,\mathrm{in})} = \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \oint_{\mathcal{S}} \mathrm{d}\Omega = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot 4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0} \tag{1.6}$$

โดยทำในทำนองเดียวกันจะเห็นว่าถ้า q อยู่นอก  ${\cal S}$  แล้ว  ${f E}\cdot {
m d}{f a}=({
m const.})\,{
m d}\Omega$  จะมีคู่ของมันที่เครื่องหมายตรงข้าม ในอีกฝั่งของ  ${\cal S}$  จึงทำให้ตัดกันหมด ดังนั้นในกรณีจุดประจุ q อยู่นอก  ${\cal S}$  จะได้ว่าฟลักซ์ไฟฟ้า:

$$\Phi_E^{(q \text{ out})} = \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = 0$$
 (1.7)

ดังนั้นจึงได้

กฎของ Gauss (Integral form). สำหรับทุกพื้นผิวปิดจะได้ว่าฟลักซ์ไฟฟ้าที่ผ่านผิวนั้นเท่ากับ

$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$
 (1.8)

# ▶ Divergence และ Curl ของสนามไฟฟ้าสถิต

พิจารณาใช้ divergence theorem ( $\oint_{\partial \mathcal{V}} \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a} = \int_{\mathcal{V}} m{
abla} \cdot \mathbf{F} \, \mathrm{d} au$ ) บนกฎของ Gauss (1.8) จะได้ว่า

$$\int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E} \, d\tau = \oint_{\partial \mathcal{V}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} = \int_{\mathcal{V}} \frac{\rho}{\varepsilon_0} \, d\tau$$
$$\int_{\mathcal{V}} \left( \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) d\tau = 0$$

เนื่องจากเป็นจริงทุกปริมาตร  ${\cal V}$  ดังนั้น

$$\nabla \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$$

ก็จะได้

กฎของ Gauss (Differential form).

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1.9}$$

และเนื่องจาก curl ของจุดประจุเท่ากับ  ${f 0}$  ดังนั้นจึงได้ว่า curl ของสนาม  ${f E}$  สถิตใด ๆ จึงเท่ากับ  ${f 0}$  ด้วย

กฎของ Faraday สำหรับสนามไฟฟ้าสถิต.

$$\mathbf{\nabla} \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \tag{1.10}$$

# ▶ 1.3. ศักย์ไฟฟ้า

## นิยามศักย์ไฟฟ้า

เนื่องจาก  $oldsymbol{
abla} imes oldsymbol{E} = 0$  โดย Stokes' theorem จะได้ว่า  $\int oldsymbol{E} \cdot \mathrm{d} \ell$  ไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทาง เราจึงสามารถนิยามฟังก์ชันที่ ขึ้นอยู่กับอินทิกรัลของสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งใด ๆ ได้:

**นิยามศักย์ไฟฟ้า.** ให้  ${\cal O}$  เป็นจุดอ้างอิง เราสามารถนิยาม*ศักย์ไฟฟ้า*  $V({f r})$  ที่จุด  ${f r}$  คือ

$$V(\mathbf{r}) \equiv -\int_{\mathcal{O}}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$
 (1.11)

โดยที่ V มีหน่วย SI เป็น  ${
m V}$  (volt) ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะนิยามศักย์ไฟฟ้าให้  $\left.V\right|_{r o \infty} = 0$ 

โดยจะได้ความต่างศักย์ระหว่าง  ${f a}$  และ  ${f b}$  คือ

$$V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = -\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$
 (1.12)

และจาก

$$\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} (\nabla V) \cdot d\mathbf{\ell} = V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = -\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\ell}$$

จะได้ว่า

# ศักย์ไฟฟ้าในรูป Gradient.

$$\mathbf{E} = -\nabla V \tag{1.13}$$

อีกสมการหนึ่งที่สำคัญที่ได้จากศักย์ไฟฟ้าโดยนำสมการ (1.13) ไปแทนใน (1.9) จะได้

**สมการ Poisson**. สำหรับสนามศักย์ไฟฟ้า V:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1.14}$$

โดยถ้า  $\rho=0$  จะได้สมการ Laplace

$$\nabla^2 V = 0 \tag{1.15}$$

โดยสามารถหา V ของจุดประจุ q ได้จากกฎของ Coulomb (1.1):

$$V(\mathbf{r}) = -\int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{l}' = -\int_{\infty}^{r} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{(r')^2} dr'$$

ก็จะได้ว่า

# ศักย์ไฟฟ้าของจุดประจุ.

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{\imath} \tag{1.16}$$

ในทำนองเดียวกันกับสนามไฟฟ้า เราสามารถหาศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่ง  ${f r}$  ที่เกิดจากประจุที่กระจายแบบต่อเนื่องด้วย ความหนาแน่น ho ได้ดังนี้:

ศักย์ไฟฟ้าของประจุต่อเนื่อง.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\iota} \, \mathrm{d}\tau'$$
 (1.17)

#### สภาวะขอบเขต

ต่อมาจะมาดูสมบัติของ  ${f E}$  และ V ในบริเวณแผ่นประจุบาง ๆ ที่มีความหนาแน่นประจุเชิงพื้นที่  $\sigma$ 

1. พิจารณาผิว Gaussian ทรงกระบอกบางที่บางมากจนฟลักซ์ไฟฟ้าที่ผ่านบริเวณผิวข้างเท่ากับ 0 ที่คลุมบริเวณ เล็ก ๆ ของแผ่นประจุ จะได้ว่า

$$E_{\rm above}^{\perp} - E_{\rm below}^{\perp} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

จะเห็นได้ว่าส่วนของ  ${f E}$  ที่ตั้งฉากกับแผ่นประจุจะเกิดความไม่ต่อเนื่องแบบกระโดดด้วยผลต่าง  $rac{\sigma}{arepsilon_0}$ 

2. พิจารณาอินทิกรัลเส้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็ก ๆ ที่ตั้งฉากกับแผ่นประจุ จาก (1.10) และ Stokes' theorem จะได้ ว่า  $\oint {f E} \cdot {
m d} \ell = 0$  ดังนั้น

$$E_{\text{above}}^{\parallel} - E_{\text{below}}^{\parallel} = 0$$

จะเห็นได้ว่าส่วนของ  ${f E}$  ที่ขนานกับแผ่นประจุจะยังต่อเนื่องเมื่อผ่านแผ่นประจุ

3. พิจารณาจุด  ${f a}$  และ  ${f b}$  ที่อยู่ใกล้กันมาก ๆ แต่  ${f b}$  อยู่ด้านบนแผ่นส่วน  ${f a}$  อยู่ด้านล่างแผ่น จะได้ว่า

$$V_{\text{above}} - V_{\text{below}} = V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = -\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$$

ดังนั้น V ต่อเนื่องเมื่อผ่านแผ่นประจุ

จึงสรุปได้ดังนี้:

สภาวะขอบเขตของ  ${f E}$  และ V เมื่อผ่านแผ่นประจุบาง. บนแผ่นประจุที่มีความหนาแน่นเชิงพื้นที่  $\sigma$  จะได้ว่า

$$V_{\rm above} = V_{\rm below}$$
 (1.18)

ແລະ

$$\mathbf{E}_{\mathrm{above}} - \mathbf{E}_{\mathrm{below}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}}$$
 (1.19)

เมื่อ  $\hat{\mathbf{n}}$  คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ตั้งฉากกับแผ่นประจุที่ชี้จากด้านล่างไปด้านบน หรือเขียนอีกอย่างหนึ่งได้ว่า

$$\frac{\partial V_{\text{above}}}{\partial n} - \frac{\partial V_{\text{below}}}{\partial n} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$
(1.20)

# ▶ 1.4. งานและพลังงาน

## พลังงานศักย์ไฟฟ้า

เนื่องจาก  $\mathbf{\nabla} \times \mathbf{F} = \mathbf{\nabla} \times q \mathbf{E} = 0$  ดังนั้นแรง Coulomb จึงเป็นแรงอนุรักษ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแรงโน้มถ่วงด้วย จึงหาพลังงานศักย์ของจุดประจุ 2 ตัวได้คล้ายกัน

พลังงานศักย์ไฟฟ้าสำหรับจุดประจุ.

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\iota} \tag{1.21}$$

และจาก (1.13) ยังได้อีกว่า

#### ศักย์ไฟฟ้าและพลังงานศักย์.

$$V = \frac{U}{q} \tag{1.22}$$

ต่อมาจะมาหาพลังงานศักย์ไฟฟ้าของระบบประจุที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามภายนอก  ${f E}_{
m ext}$  โดยพิจารณาการหา ผลต่างของพลังงานศักย์ในการนำจุดประจุจาก  $\infty$  มาวางทีละตัว จะได้ผลต่างพลังงานศักย์ของประจุที่ k เป็นดังนี้:

$$\Delta U_k = q_k V_{\rm ext}(\mathbf{r}_k)$$

เนื่องจากนิยามให้  $U|_{r 
ightarrow \infty} = q V|_{r 
ightarrow \infty} = 0$  ก็จะได้

$$U_{\text{ext}} = \sum_{k} \Delta U_k = \sum_{k} q_k V_{\text{ext}}(\mathbf{r}_k)$$
 (1.23)

หรือขยายมาในกรณีต่อเนื่องก็คือ

#### พลังงานศักย์ไฟฟ้าจากสนามภายนอก.

$$U_{\rm ext} = \int \rho V_{\rm ext} \, \mathrm{d}\tau \tag{1.24}$$

ส่วนพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากระบบเองหาได้โดยการพิจารณาเอาจุดประจุจาก  $\infty$  มาวางเช่นเดียวกัน จะได้ประจุ ตัวที่ k มีพลังงานศักย์

$$U_k = \sum_{k' < k} q_k V_{k'}(\mathbf{r}_k) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{k' < k} \frac{q_k q_{k'}}{\iota_{kk'}}$$

ดังนั้นโดยใช้ความสมมาตร

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{k} \sum_{k' < k} \frac{q_k q_{k'}}{\mathbf{t}_{kk'}} = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{k \neq k'} \frac{q_k q_{k'}}{\mathbf{t}_{kk'}}$$
(1.25)

แต่ในกรณีต่อเนื่องเราไม่จำเป็นต้องสนใจเงื่อนไข  $k \neq k'$  เพราะอินทิกรัลลู่เข้าและส่วนที่มาจาก k = k' สามารถ มองเป็นส่วนพลังงานที่มาจากประจุที่ใกล้กันมาก ๆ ได้ จึงได้ว่า

$$U = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\rho(\mathbf{r}) \, \rho(\mathbf{r}')}{\iota} \, d\tau' \, d\tau$$

เนื่องจาก  $\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\int \frac{
ho({f r}')\,{
m d} au'}{\imath}=V({f r})$  ดังนั้น

#### พลังงานศักย์ไฟฟ้าจากสนามภายใน.

$$U = \frac{1}{2} \int \rho V \, \mathrm{d}\tau \tag{1.26}$$

#### พลังงานในสนามไฟฟ้า

ต่อมาพิจารณาพลังงานศักย์ภายในของระบบอีกแบบโดยแทนสมการ Poisson (1.14) เข้าไปใน (1.26) โดยอินทิเกรต บนปริมาตร V ที่ใหญ่มาก ๆ จน E ที่ผิวของ V เข้าใกล้ศูนย์ จะได้ว่า

$$U = -\frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathcal{V}} V \nabla^2 V \, d\tau = -\frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathcal{V}} V(\mathbf{\nabla} \cdot (\mathbf{\nabla} V)) \, d\tau = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathcal{V}} V(\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E}) \, d\tau$$

โดย Chain Rule:  $oldsymbol{
abla}\cdot(V\mathbf{F})=oldsymbol{
abla}V\cdot\mathbf{F}+V(oldsymbol{
abla}\cdot\mathbf{F})$  นำไปแทนต่อ จากนั้นใช้ divergence theorem จะได้ว่า

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathcal{V}} V(\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E}) d\tau$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2} \left( \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla} \cdot (V\mathbf{E}) d\tau - \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{\nabla} V) \cdot (\mathbf{E}) d\tau \right)$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2} \left( \oint_{\partial \mathcal{V}} V\mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} + \int_{\mathcal{V}} E^2 d\tau \right)$$

แต่จาก  ${f E}$  ที่ขอบเป็น 0 พจน์แรกจึงหายไป ดังนั้น

พลังงานในสนามไฟฟ้า.

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 \, \mathrm{d}\tau \tag{1.27}$$

โดยเราจะเรียก  $u({f r})\equiv {\epsilon_0\over 2}E^2({f r})$  ว่าความหนาแน่นพลังงานสนามไฟฟ้า (energy density of the electric field)

แต่คำถามคือ: ทำไมสมการ (1.25) ทำให้พลังงานศักย์เป็นลบได้แต่ (1.27) จึงเป็นบวกเสมอ? เหตุผลก็คือ (1.25) ยังไม่ได้รวมพลังงานในการสร้างจุดประจุตั้งแต่แรก (ถ้ารวมด้วยจะทำให้เป็น  $\infty$ ) ดังนั้นถ้าจะหาพลังงานของระบบ ที่เป็นจุดประจุ ถ้าใช้ (1.25) จะสมเหตุสมผลกว่า

ต่อมาเรามาพิจารณาพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากอิทธิพลของทั้งสนามภายนอกและภายใน:

$$U = U_{\text{int}} + U_{\text{ext}} = \frac{1}{2} \int \rho V_{\text{int}} d\tau + \int \rho V_{\text{ext}} d\tau$$

หาพจน์ฝั่งขวาโดยทำคล้าย ๆ (1.27):

$$\int_{\mathcal{V}} \rho V_{\text{ext}} d\tau = -\varepsilon_0 \int_{\mathcal{V}} V_{\text{ext}} (\mathbf{\nabla} \cdot (\mathbf{\nabla} V_{\text{int}})) d\tau$$

$$= -\varepsilon_0 \left( \oint_{\partial \mathcal{V}} -V_{\text{ext}} \mathbf{E}_{\text{int}} \cdot d\mathbf{a} - \int_{\mathcal{V}} \mathbf{E}_{\text{ext}} \cdot \mathbf{E}_{\text{int}} d\tau \right)$$

$$= \varepsilon_0 \int_{\mathcal{V}} \mathbf{E}_{\text{ext}} \cdot \mathbf{E}_{\text{int}} d\tau$$

นำไปแทนในสมการ U และใช้ร่วมกับ (1.27) จะได้

$$U = \int u(\mathbf{r}) d\tau$$
 เมื่อ  $u(\mathbf{r}) = \frac{\varepsilon_0}{2} \left( E_{\text{int}}^2(\mathbf{r}) + 2\mathbf{E}_{\text{int}}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \right)$  (1.28)

ซึ่งจริง ๆ แล้วเหมือนกับ (1.27) เลย โดยบวกเข้าลบออกด้วย  $E_{
m ext}^2({f r})$  ใน  $u({f r})$  และให้  ${f E}={f E}_{
m int}+{f E}_{
m ext}$  จะได้

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2(\mathbf{r}) d\tau - \underbrace{\frac{\varepsilon_0}{2} \int E_{\text{ext}}^2(\mathbf{r}) d\tau}_{\text{const}}$$

เนื่องจากพจน์ด้านหลังเป็นค่าคงที่ เราจึงสามารถให้พจน์นั้นเป็นค่าอ้างอิงได้ จึงได้ว่าเราสามารถใช้ (1.27) ได้ในทุก กรณี เพียงแค่ต้องรวม  ${f E}_{
m ext}$  ไปด้วย:

$$U' = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2(\mathbf{r}) \, \mathrm{d}\tau \tag{1.29}$$

สุดท้ายจะเป็นพิสูจน์ทฤษฎีบท:

Green's Reciprocity Theorem.

$$\int \rho_1 V_2 \, \mathrm{d}\tau = \int \rho_2 V_1 \, \mathrm{d}\tau \tag{1.30}$$

ทฤษฎีบทนี้หมายความว่าพลังงานศักย์ไฟฟ้าในระบบ 1 ที่เกิดจากระบบ 2 มีค่าเท่ากับพลังงานศักย์ไฟฟ้าในระบบ 2 ที่เกิดจากระบบ 1 ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะแรง Coulomb เป็นแรงที่เป็นไปตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน แต่จะมาพิสูจน์กัน ดังนี้:

*พิสูจน์.* พิจารณาปริมาตร  $\mathcal V$  ที่ใหญ่มาก ๆ

$$\int_{\mathcal{V}} \mathbf{E}_{1} \cdot \mathbf{E}_{2} \, d\tau = -\int_{\mathcal{V}} \nabla V_{1} \cdot \mathbf{E}_{2} \, d\tau 
= -\left(\int_{\mathcal{V}} \nabla \cdot (V_{1} \mathbf{E}_{2}) \cdot d\mathbf{a} - \int_{\mathcal{V}} V_{1} \nabla \cdot \mathbf{E}_{2} \, d\tau\right) 
= -\left(\oint_{\partial \mathcal{V}} V_{1} \mathbf{E}_{2} \cdot d\mathbf{a} - \frac{1}{\varepsilon_{0}} \int_{\mathcal{V}} V_{1} \rho_{2} \, d\tau\right) 
= \frac{1}{\varepsilon_{0}} \int_{\mathcal{V}} V_{1} \rho_{2} \, d\tau$$

ในทำนองเดียวกัน:

$$\int_{\mathcal{V}} \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \, \mathrm{d}\tau = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} V_2 \rho_1 \, \mathrm{d}\tau$$

ดังนั้น  $\int 
ho_1 V_2 \, \mathrm{d} au = \int 
ho_2 V_1 \, \mathrm{d} au$  ตามต้องการ

# ▶ 1.5. ตัวนำและความจุไฟฟ้า

## ตัวนำไฟฟ้า

ในวัตถุที่เป็นฉ*นวนไฟฟ้า* (หรือ*ไดอิเล็กทริก*) อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ภายในบริเวณอะตอมของมัน แต่ใน*ตัวนำไฟฟ้า* จะมีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในเนื้อตัวนำ (ในตัวนำที่เป็นของเหลวเช่นน้ำเกลือจะเป็นไอออน อย่าง  $\mathrm{Na}^+$  และ  $\mathrm{Cl}^-$  ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระแทน) โดยตัวนำอุดมคติหมายถึงตัวนำที่มีประจุอิสระไม่จำกัด ซึ่งโลหะ จะเป็นตัวนำที่ใกล้เคียงกับตัวนำอิสระพอที่จะใช้การประมาณดังต่อไปนี้ได้:

สมบัติของตัวนำไฟฟ้าอุดมคติ. ตัวนำไฟฟ้าในสภาวะสมดุลจะต้องไม่มีประจุเคลื่อนที่ในเนื้อตัวนำ จึงสามารถ ตั้งข้อสมมติเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าภายในเนื้อตัวนำได้ว่า

$$\mathbf{E} = \mathbf{0} \tag{1.31}$$

ซึ่งจะเรียกว่า electric field screening effect สังเกตว่าจากกฎของ Gauss จะแปลว่าไม่มีประจุอยู่ภายใน เนื้อตัวนำ ประจุทั้งหมดจะรวมกันที่ผิวเท่านั้น

โดย (1.31) สามารถเขียนได้ในอีกรูปคือ

$$V = \text{const.} \tag{1.32}$$

อีกสมบัติหนึ่งคือจาก (1.18) ถึง (1.20) และ (1.31) จะได้ว่าสนามไฟฟ้าที่ผิวตัวนำจะตั้งฉากกับผิวเสมอและมี ความสัมพันธ์กับความหนาแน่นประจุดังนี้

$$\sigma = \varepsilon_0 E_{\text{out}} = -\varepsilon_0 \frac{\partial V}{\partial n} \tag{1.33}$$

สถานการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือเมื่อมี "โพรง" อยู่ในเนื้อตัวนำ โพรงนี้จะเปรียบเสมือนว่าไม่โดนผลกระทบจากสนาม ไฟฟ้าด้านนอกตัวนำเลย ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดยใช้ทฤษฎีบท uniqueness ในบทถัดไป โดยจะเรียกตัวนำที่กันสนาม ภายนอกนี้ว่า Faraday's cage (ในทางกลับกัน สนามด้านนอกตัวนำจะไม่โดนผลกระทบจากประจุด้านในโพรง) โดย ถ้าในโพรงไม่มีประจุ จะได้ว่าสนามไฟฟ้าในโพรงเป็น 0 (พิสูจน์กรณีนี้ไม่ยาก ได้จากการสังเกตว่าถ้ามีสนามไฟฟ้า จะต้องมีเส้นแรงไฟฟ้าที่ลากจากผิวไปผิวบนโพรง ถ้าสร้างเส้นทางปิดในการอินทิเกรตบนเส้นแรงนั้นจะได้ผลลัพธ์ ไม่เป็น 0 ซึ่งจาก (1.10) เกิดข้อขัดแย้ง) แต่ถ้านำประจุ Q ไว้ในโพรง โดยกฎของ Gauss จะได้ว่าประจุที่อยู่บนผิวของ โพรงจะต้องรวมได้ -Q

และยิ่งไปกว่านั้น ถ้าโพรงดังกล่าวอยู่ในตัวนำทรงกลมที่ไม่มีประจุ (ประจุรวมเป็น 0) สนามไฟฟ้าด้านนอกทรง กลมนั้นจะเปรียบเสมือนสนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมประจุ Q ทั้งนี้เป็นเพราะมัน "เ*ป็นไปได้*" ที่ประจุด้านในจะ เรียงตัวให้ประจุที่ผิวของโพรงกับประจุ Q ในโพรงหักล้างกันหมดด้านนอกโพรง และเมื่อมีวิธีการเรียงตัวหนึ่งที่เป็น ไปได้ที่ทำให้สนามในเนื้อตัวนำเป็น  $\mathbf{0}$  ปรากฏว่า (ซึ่งจะพิสูจน์ในบทถัดไป) วิธีการจัดเรียงประจุนั้นจะเป็นวิธีเดียว เท่านั้น

# แรงบนตัวนำไฟฟ้า

ต่อมาพิจารณาแรงที่กระทำต่อผิวตัวนำ  $\mathrm{d}a$  ก้อนเล็ก ๆ จะได้ว่าสนามไฟฟ้าในบริเวณนั้นมาจากสองส่วนคือ  $\mathbf{E}_{\mathrm{other}}$  มาจากประจุอื่น ๆ นอกบริเวณ  $\mathrm{d}a$  และ  $\mathbf{E}_{\mathrm{self}}$  มาจาก  $\mathrm{d}a$  เอง โดยสนามด้านบนและด้านล่างของ  $\mathbf{E}_{\mathrm{self}}$  คือ  $\sigma/2\varepsilon_0$  และ  $-\sigma/2\varepsilon_0$  ตามลำดับ (เพราะสนามนี้ดูในบริเวณที่ใกล้  $\mathrm{d}a$  มาก ๆ จนเปรียบเสมือน  $\mathrm{d}a$  เป็นผิวราบอนันต์) ดังนั้น

จะได้

$$\mathbf{E}_{\mathrm{above}} = \mathbf{E}_{\mathrm{other}} + rac{\sigma}{2arepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}$$
 $\mathbf{E}_{\mathrm{below}} = \mathbf{E}_{\mathrm{other}} - rac{\sigma}{2arepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}$ 

ดังนั้น

$$\mathbf{E}_{other} = \frac{1}{2}(\mathbf{E}_{above} + \mathbf{E}_{below})$$

ก็จะได้แรงที่กระทำต่อ  $\mathrm{d}a$  คือ

$$d\mathbf{F} = \sigma \, da \cdot \mathbf{E}_{\text{other}}$$

ดังนั้นแรงต่อหน่วยพื้นที่  $\mathbf{f} = \mathrm{d}\mathbf{F}/\,\mathrm{d}a$  คือ

# แรงต่อพื้นที่บนแผ่นประจุ.

$$\mathbf{f} = \sigma \mathbf{E}_{\text{average}} = \frac{1}{2} \sigma (\mathbf{E}_{\text{above}} + \mathbf{E}_{\text{below}})$$
 (1.34)

ซึ่งจริง ๆ แล้วใช้ได้กับแผ่นประจุทุกกรณี แต่ในกรณีตัวนำ:

แรงต่อพื้นที่บนผิวตัวนำ.

$$\mathbf{f} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}} \tag{1.35}$$

จะได้ว่าเมื่อด้านนอกตัวนำมีสนาม  ${f E}$  แล้วความดันไฟฟ้าสถิต (electrostatic pressure: P) เป็นดังนี้

ความดันไฟฟ้าสถิตบนผิวตัวนำ.

$$P = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2 \tag{1.36}$$

# ความจุไฟฟ้า

เมื่อมีตัวนำสองตัวโดยตัวหนึ่งมีประจุ +Q และอีกตัว -Q เนื่องจากเมื่อ Q เพิ่มขึ้นจำนวน k เท่า จะได้ว่าทำให้  $\sigma$  บน ทั้งสองประจุเพิ่มขึ้นเป็น k เท่าเช่นกัน (เพราะมีการจัดเรียงแบบเดียวเท่านั้นที่ทำให้เนื้อตัวนำมี  ${\bf E}={\bf 0}$  ซึ่งจะพิสูจน์ ในบทถัดไป) ส่งผลให้  ${\bf E}$  เพิ่มเป็น k เท่า จึงทำให้ความต่างศักย์  $V=V_+-V_-$  ก็เพิ่มขึ้นเป็น k เท่าด้วย จึงสรุปได้ว่า  $Q \propto V$  ดังนั้นเราสามารถนิยามค่าคงที่การแปรผันนี้ว่าความจุไฟฟ้า (capacitance: C) ดังนี้

นิยามความจุไฟฟ้า.

$$C \equiv \frac{Q}{V} \tag{1.37}$$

โดย C นี้มีหน่วย SI คือ F (farad)

ส่วนความจุไฟฟ้าของตัวนำตัวเดียว (self-capacitance) คือให้จินตนาการว่ามีตัวนำเปลือกทรงกลมที่มีรัศมีใหญ่ มาก ๆ หรือก็คือให้ใช้ V เป็น V ของตัวนำโดยมีจุดอ้างอิงเป็น  $\infty$ 

สุดท้าย งานในการชาร์จตัวเก็บประจุหาได้โดยรวมงานในการย้ายประจุ  $\mathrm{d}q$  จากฝั่งลบมาฝั่งบวก:

$$dW = V dq = \frac{q}{C} dq$$

ดังนั้นงานในการชาร์จประจุจาก 0 มาเป็น Q (หรือก็คือพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ) เท่ากับ

พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ.

$$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CV^2$$
 (1.38)

# บทที่ 2 | ศักย์ไฟฟ้า

## ▶ 2.1. สมการ Laplace

# ▶ สมการ Laplace ในสามมิติ

ในการแก้หาสนามไฟฟ้า ถ้าไม่มีความสมมาตรพอที่จะใช้กฎของ Gauss (1.8) อาจจะง่ายกว่าที่จะหาศักย์ไฟฟ้าก่อน โดยเรามักสนใจศักย์ไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อประจุ ดังนั้นสมการ Laplace (1.15) จึงเป็นสมการที่สำคัญ โดย มีสมบัติของผลเฉลยของมัน (ซึ่งเรียกว่าฟังก์ชันฮาร์มอนิก) ที่ควรรู้คือ

สมบัติของผลเฉลยของสมการ Laplace ในสามมิติ. ถ้า V เป็นผลเฉลยของสมการ Laplace แล้ว

1. V มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของ V รอบ ๆ หรือก็คือ สำหรับทุก  ${f r}$  และพื้นผิวทรงกลม  ${\cal S}$  รัศมี R ที่มี จุดศูนย์กลางที่  ${f r}$  จะได้ว่า

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{\mathcal{S}} V \, \mathrm{d}a \tag{2.1}$$

2. V ไม่มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ นั่นคือค่าสุดขีดทั้งหมดของ V ในปริมาตร  ${\mathcal V}$  จะอยู่บน  $\partial {\mathcal V}$  เท่านั้น

หมายเหตุ: ทฤษฎีบทต่าง ๆ เกี่ยวกับสมการ Laplace มักจะใช้ได้เมื่อปริมาตร  ${\cal V}$  ที่สนใจนั้นมี  $\rho=0$  เท่านั้น ดังนั้น ต้องเลือกปริมาตรดี ๆ

พิสูจน์. ให้จุดประจุ q อยู่ที่ (0,0,z) พิจารณาค่าเฉลี่ยของ V บนทรงกลมที่อยู่ที่จุดกำเนิดที่มีรัศมี R (ให้  $\theta$  เป็นมุมที่  ${f r}$  ทำกับแกน +z)

$$\frac{1}{4\pi R^2} \oint_{\mathcal{S}} V \, \mathrm{d}a = \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{\mathcal{S}} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{\imath} \, \mathrm{d}a$$

$$= \frac{1}{4\pi R^2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2 - 2zR\cos\theta}} R^2 \sin\theta \, \mathrm{d}\phi \, \mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{\pi} \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2 - 2zR\cos\theta}} R^2 \sin\theta \, \mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{zR} \sqrt{z^2 + R^2 - 2zR\cos\theta} \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{zR} \left( (z + R) - (z - R) \right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{z}$$
$$= V(\mathbf{0})$$

ซึ่งเป็นไปตามต้องการสำหรับจุดประจุ ดังนั้นจึงเป็นจริงสำหรับสนามใด ๆ ก็ตาม

ส่วนข้อ 2. ได้มาจากข้อ 1. โดยตรง เพราะถ้าค่าใด ๆ ของ V เกิดจากค่าเฉลี่ยของจุดรอบ ๆ ค่า V ค่านั้นไม่มีทาง เป็นค่าสุดขีดสัมพัทธ์

#### ▶ Uniqueness ของผลเฉลยของสมการ Laplace

**ทฤษฎีบท Uniqueness ที่หนึ่ง.** สมการ Laplace จะมีผลเฉลยเดียวบนปริมาตร  ${\cal V}$  ถ้ารู้ค่า V ทั้งหมดบน  $\partial {\cal V}$ 

พิสูจน์. ให้  $V_1$  และ  $V_2$  เป็นผลเฉลยของสมการ Laplace บนปริมาตร  ${\cal V}$  ที่มีค่าตรงกันบน  $\partial {\cal V}$  ดังนั้น

$$V_3 \equiv V_1 - V_2$$

เป็นผลเฉลยของสมการ Laplace ที่มีค่าที่  $\partial \mathcal{V}$  เท่ากับ 0 แต่เนื่องจากค่าสุดขีดของสมการ Laplace จะต้องอยู่บน  $\partial \mathcal{V}$  ดังนั้น  $V_3=0$  ทุกที่ในปริมาตร หรือก็คือ

$$V_1 = V_2$$

ตามต้องการ 🗆

และไม่ยากที่จะขยายทฤษฎีบทนี้กับสมการ Poisson โดยใช้วิธีพิสูจน์คล้าย ๆ กับด้านบนจะได้ว่า:

**บทตั้ง.** บนปริมาตร  $\mathcal V$  ถ้ารู้  $\rho$  ภายในปริมาตรและรู้ค่า V ทั้งหมดบน  $\partial \mathcal V$  แล้วจะได้ว่ามีสนาม V ในปริมาตร นั้นที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเพียงสนามเดียว

ทฤษฎีบท Uniqueness ที่สอง. บนปริมาตร  $\mathcal V$  ที่มีขอบเขตอยู่บนผิวของตัวนำ (อาจมีขอบเขตหนึ่งเป็นตัวนำ ที่  $\infty$  ได้) ถ้ารู้ค่า  $\rho$  ภายในปริมาตรและรู้ค่า Q ของตัวนำทั้งหมดแล้วจะได้ว่ามีสนาม  $\mathbf E$  ในปริมาตรนั้นที่ สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหมดเพียงสนามเดียว

 $\hat{w}$ สูจน์. ให้  ${f E}_1$  และ  ${f E}_2$  เป็นสนามใน  ${\cal V}$  ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข และให้  ${f E}_3={f E}_1-{f E}_2$  จาก (1.9) จะได้ว่า

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_3 = 0 \tag{*1}$$

และจาก (1.8) จะได้ว่า

$$\oint \mathbf{E}_3 \cdot \mathbf{da} = 0 \tag{*2}$$

สำหรับทุก "*ผิวย่อย*" ของ  $\partial \mathcal{V}$  ต่อมาพิจารณา

$$\nabla \cdot (V_3 \mathbf{E}_3) = \nabla V_3 \cdot \mathbf{E}_3 + V_3 (\nabla \cdot \mathbf{E}_3) = -E_3^2$$

และโดย divergence theorem จะได้ว่า

$$\oint_{\partial \mathcal{V}} V_3 \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{a} = \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla} \cdot (V_3 \mathbf{E}_3) \, d\tau = -\int_{\mathcal{V}} E_3^2 \, d\tau \tag{*3}$$

แต่เนื่องจากทุกผิวย่อยของ  $\partial \mathcal{V}$  บนแต่ละตัวนำมี  $V_3$  คงที่จะได้ว่า

$$\oint_{\partial \mathcal{V}} V_3 \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{a} = \sum_{\mathcal{S}} V_{\mathcal{S}} \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{a} \stackrel{(*2)}{=} 0$$

นำไปใส่กลับใน (\*3) จะได้ว่า  $\int_{\mathcal{V}} E_3^2 \,\mathrm{d} au = 0$  ดังนั้น  $\mathbf{E}_3 = \mathbf{0}$  หรือก็คือ

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_2$$

ตามต้องการ

# ▶ 2.2. การจำลองภาพ

# การสร้างระบบใหม่เพื่อแก้หาสนาม

ในบางครั้งการหาศักย์ไฟฟ้าตรง ๆ อาจจะยาก แต่ถ้าหาระบบใหม่ที่มีค่า V ที่บริเวณขอบเขตและ  $\rho$  ตรงกับค่าบน ระบบที่เราสนใจ จากทฤษฎีบท uniqueness ที่หนึ่ง จะได้ว่าศักย์ไฟฟ้าในบริเวณที่สนใจของทั้งสองระบบจะเท่ากัน พอดี ยกตัวอย่างเช่น

**ตัวอย่าง.** ในระบบพิกัดฉากสามมิติ มีแผ่นตัวนำที่ต่อสายดินวางอยู่ทั่วทั้งระนาบ xy และมีจุดประจุ q วางอยู่  $\alpha$  จุด (0,0,d) จงหาศักย์ไฟฟ้าในบริเวณด้านบนแผ่นตัวนำ

วิธีทำ. พิจารณาอีกระบบที่มีจุดประจุ q ที่ (0,0,d) และ -q ที่ (0,0,-d) สังเกตว่าระบบนี้มีสภาวะขอบเขตของ ศักย์ไฟฟ้าในปริมาตรเหนือระนาบ xy ตรงกันกับระบบในโจทย์เลย (V=0 บนระนาบ xy, V=0 ที่บริเวณไกล มาก ๆ) ดังนั้นโดยทฤษฎีบท uniqueness ที่หนึ่ง ทั้งสองระบบนี้จะต้องมีสนามศักย์ไฟฟ้าตรงกันบนปริมาตรเหนือ ระนาบ xy ดังนั้นจึงได้ว่า

$$V(x,y,z) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \Big( \big(x^2 + y^2 + (z-d)^2\big)^{-1/2} - \big(x^2 + y^2 + (z+d)^2\big)^{-1/2} \Big) & \quad \text{เมื่อ } z \geq 0 \\ 0 & \quad \text{เมื่อ } z < 0 \end{cases}$$

(V(x,y,z)=0 เมื่อ z<0 เพราะด้านล่างเหมือนกับระบบที่ไม่มีประจุที่ใดเลย)

หมายเหตุ: ควรระวังว่าระบบที่สร้างขึ้นมาเปรียบเทียบนี้จะต้องมีการกระจายตัวของประจุในบริเวณที่สนใจเหมือน กับระบบตั้งต้นเท่านั้นจึงจะใช้ได้ และไม่ได้แปลว่าทุกอย่างของทั้งสองระบบจะเหมือนกัน เช่น ถ้าลองคำนวณดูแล้ว พลังงานของระบบโจทย์จะเป็นครึ่งหนึ่งของระบบที่สร้างขึ้นมาใหม่ (มาจากสนามอีกครึ่งที่หายไป)

## ▶ 2.3. การแยกตัวแปร

## การแยกตัวแปรบนพิกัดคาร์ทีเซียน

เริ่มจากการ "เดา" ว่า

$$V(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$$

ดังนั้นจากสมการ Laplace จะได้ว่า

$$YZ\frac{d^{2}X}{dx^{2}} + XZ\frac{d^{2}Y}{dy^{2}} + XY\frac{d^{2}Z}{dz^{2}} = 0$$
$$\frac{1}{X}\frac{d^{2}X}{dx^{2}} + \frac{1}{Y}\frac{d^{2}Y}{dy^{2}} + \frac{1}{Z}\frac{d^{2}Z}{dz^{2}} = 0$$

เนื่องจากแต่ละพจน์เป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวโดยต้องรวมกันเท่ากับ 0 ทุก (x,y,z) ในปริมาตรที่สนใจ ดังนั้น

$$\frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} = C_x, \quad \frac{1}{Y}\frac{d^2Y}{dy^2} = C_y, \quad \frac{1}{Z}\frac{d^2Z}{dz^2} = C_z$$

จากนั้นใช้เงื่อนไขขอบเขตในโจทย์เพื่อดูว่า C ในแต่ละสมการควรเป็นค่าบวกหรือลบ และแก้สมการเชิงอนุพันธ์ออก มาโดยจะมีคำตอบดังนี้:

สมการเชิงอนุพันธ์ของสมการ Laplace ในพิกัดคาร์ทีเขียน. สมการเชิงอนุพันธ์

$$\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}t^2} = CT \tag{2.2}$$

มีคำตอบคือ

$$\begin{cases} Ae^{kt} + Be^{-kt} & \text{ ถ้า } C = k^2 > 0 \\ At + B & \text{ ถ้า } C = 0 \\ A\sin kt + B\cos kt & \text{ ถ้า } C = -k^2 < 0 \end{cases} \tag{2.3}$$

เมื่อ A และ B เป็นค่าคงที่

จากนั้นแก้หาค่าคงที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จากเงื่อนไขโจทย์ จะได้เซตของผลเฉลยมาเซตหนึ่งที่อาจไม่มีผล เฉลยใดเลยสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตของโจทย์ เนื่องจากสมการ Laplace เป็นสมการเชิงเส้น ดังนั้นเราอาจจะ หาวิธีการนำผลเฉลยที่ได้จากการแยกตัวแปรนี้มาบวกกันให้ได้คำตอบที่ตรงกับค่าขอบเขตได้ ซึ่งผลเฉลยเหล่านี้ใน กรณีนี้จะอยู่ในรูป sin จึงสามารถใช้การวิเคราะห์ Fourier เพื่อนำผลเฉลยมาบวกกันให้ได้ค่าที่ตรงกับค่าขอบเขต โดยเราจะหาสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ในอนุกรม Fourier ได้โดยใช้ทริคดังต่อไปนี้

#### อินทิกรัลสำคัญในการวิเคราะห์ Fourier.

$$\int_0^{\pi} \sin(nt) \sin(n't) dt = \begin{cases} 0 & \text{ ถ้า } n' \neq n \\ \frac{\pi}{2} & \text{ ถ้า } n' = n \end{cases}$$
 (2.4)

หรือแทนตัวแปร  $t\mapsto (\pi/a)t$  ได้เป็น

$$\int_0^a \sin\left(\frac{n\pi t}{a}\right) \sin\left(\frac{n'\pi t}{a}\right) dt = \begin{cases} 0 & \text{ if } n' \neq n \\ \frac{a}{2} & \text{ if } n' = n \end{cases}$$
 (2.5)

ดังนั้นถ้าต้องการหาสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ n ที่ทำให้อนุกรม Fourier เท่ากับฟังก์ชัน V(x) ฝั่งซ้าย:

$$V(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

สามารถคูณ  $\sin(n\pi x/a)$  เข้าไปทั้งสองฝั่งแล้วอินทิเกรตโดยใช้ (2.5) จะได้

$$C_n = \int_0^a V(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx \tag{2.6}$$

เหตุผลที่เราสามารถทำแบบนี้กับเซตของฟังก์ชัน  $\sin$  เหล่านั้นได้เป็นเพราะ

- 1. เซตของฟังก์ชันนี้เป็นเซตที่สมบูรณ์ (complete) หมายความว่า ฟังก์ชันใด ๆ สามารถถูกเขียนได้ในรูปผลบวก เชิงเส้นของฟังก์ชันในเซต
- 2. เซตของฟังก์ชันนี้ (ให้เป็น  $\{f_1,f_2,f_3,\dots\}$ ) เป็นเซตที่ตั้งฉากกัน (orthogonal) หมายความว่า

$$\int f_n(t) f_{n'}(t) dt = 0$$

สำหรับทุก  $n' \neq n$ 

## การแยกตัวแปรบนพิกัดทรงกลม

ในส่วนนี้จะพิจารณาแค่ระบบที่มีความสมมาตรแบบ azimuth (สมมาตรรอบแกน z) ดังนั้นให้

$$V(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta)$$

จากสมการ Laplace (ในระบบพิกัดทรงกลม) จะได้ว่า

$$\Theta \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left( r^2 \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r} \right) + \frac{R}{\sin \theta} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \left( \sin \theta \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta} \right) = 0$$
$$\frac{1}{R} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left( r^2 \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r} \right) + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \left( \sin \theta \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta} \right) = 0$$

เช่นเดียวกับในพิกัดคาร์ทีเซียน แต่ละพจน์จะต้องเป็นค่าคงที่ ดังนั้น

$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) = C_r, \quad \frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right) = C_\theta$$

เมื่อให้  $C_r = l(l+1)$  และ  $C_{\theta} = -l(l+1)$  จะแก้สมการได้คำตอบดังนี้:

#### สมการเชิงอนุพันธ์ของสมการ Laplace ในพิกัดทรงกลม 1. สมการเชิงอนุพันธ์

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left( r^2 \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r} \right) = l(l+1)R \tag{2.7}$$

มีคำตอบคือ

$$R(r) = Ar^l + \frac{B}{r^{l+1}}$$
 (2.8)

เมื่อ A และ B คือค่าคงที่

แต่อีกสมการหนึ่งจะยากหน่อย:

#### สมการเชิงอนุพันธ์ของสมการ Laplace ในพิกัดทรงกลม 2. สมการเชิงอนุพันธ์

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \left( \sin\theta \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta} \right) = -l(l+1)\sin\theta\Theta \tag{2.9}$$

มีคำตอบคือ

$$\Theta(\theta) = A \cdot P_l(\cos \theta) \tag{2.10}$$

เมื่อ  $P_l$  คือพหุนาม Legendre ดีกรี l และ A คือค่าคงที่

หมายเหตุ: คำตอบในด้านบนเป็นเพียงส่วนเดียวจากคำตอบทั้งหมดเท่านั้น แต่ที่ไม่พิจารณาส่วนของค่าคงที่อีกตัว เพราะส่วนนั้นจะลู่ออกเสมอที่ค่า  $\theta$  เท่ากับ 0 และ  $\pi$  (ในกรณีที่บนแกน z ไม่นำมาคิดอาจต้องพิจารณาคำตอบอื่นนี้)

โดยพหุนาม Legendre หาได้ดังสูตรต่อไปนี้

#### สูตรของ Rodrigues.

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l} (x^2 - 1)^l$$
 (2.11)

ดังนั้นในการใช้สูตรนี้จึงจะสมมติว่า l เป็นจำนวนเต็มไม่ลบและแต่ละพหุนามจะมีแค่พจน์กำลังคู่หรือคี่เท่านั้น โดย เมื่อแทนสูตร Rodrigues เข้าไปจะได้พหุนาม Legendre ที่มีดีกรีตั้งแต่ 0 ถึง 5 คือ:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$$

$$P_3(x) = (5x^3 - 3x)/2$$

$$- 17 -$$

$$P_4(x) = (35x^4 - 30x^2 + 3)/8$$
  
$$P_5(x) = (63x^5 - 70x^3 + 15x)/8$$

จากนั้นเมื่อแก้ค่าคงที่ออกมามักจะเหลือเซตของผลเฉลยที่เป็นพหุนาม Legendre โดยเซตของพหุนาม Legendre นี้ เช่นเดียวกับ  $\sin$  เป็นเซตของฟังก์ชันที่สมบูรณ์และตั้งฉากกันบน (-1,1) โดย

สมบัติการตั้งฉากกันของพหุนาม Legendre.

$$\int_{-1}^{1} P_l(x) P_{l'}(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{ ถ้า } l' \neq l \\ \frac{2}{2l+1} & \text{ ถ้า } l' = l \end{cases}$$
 (2.12)

หรือเมื่อแทนค่า  $x=\cos\theta$  จะได้

$$\int_0^{\pi} P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) \sin \theta \, d\theta = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } l' \neq l \\ \frac{2}{2l+1} & \text{ถ้า } l' = l \end{cases}$$
 (2.13)

ซึ่งสามารถใช้ในการแก้หาสัมประสิทธิ์ของคำตอบสุดท้ายที่เป็นการนำคำตอบแบบแยกตัวแปรมาบวกกันได้

## การแยกตัวแปรบนพิกัดทรงกระบอก

จะพิจารณาระบบที่สมมาตรแบบทรงกระบอก (สมมาตรในแนวแกน z) ดังนั้นให้

$$V(s,\phi,z) = S(s) \, \Phi(\phi)$$

จากสมการ Laplace (ในระบบพิกัดทรงกระบอก) จะได้ว่า

$$\begin{split} &\frac{\Phi}{s}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\bigg(s\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}s}\bigg) + \frac{S}{s^2}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2} = 0\\ &\frac{s}{S}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\bigg(s\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}s}\bigg) + \frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2} = 0 \end{split}$$

จะได้ว่า

$$\frac{s}{S}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(s\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}s}\right) = C_s, \quad \frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2} = C_\phi$$

โดยถ้าให้  $C_s=k^2=-C_\phi$  (เพราะถ้า  $C_\phi$  ไม่เป็นลบจะได้คำตอบในรูป exponential ทำให้ไม่เป็นฟังก์ชันคาบตาม ที่ต้องการ) จะได้คำตอบของ  $\Phi$  เป็น  $\Phi(\phi)=A\sin k\phi+B\cos k\phi$  เช่นเดียวกับในพิกัดคาร์ทีเซียน และ

สมการเชิงอนุพันธ์ในพิกัดทรงกระบอก. สมการเชิงอนุพันธ์

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \left( s \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}s} \right) = \frac{k^2}{s} S \tag{2.14}$$

มีคำตอบคือ

$$S(s) = As^k + Bs^{-k} (2.15)$$

เมื่อ A และ B คือค่าคงที่

แต่เมื่อ k=0 จะได้คำตอบเดียวคือค่าคงที่ ซึ่งไม่ครบกับอันดับของสมการ (เมื่อนำมารวมกันตอนสุดท้ายอาจทำให้ ได้คำตอบไม่ครบได้ แต่กรณีของ  $\Phi$  เหตุผลที่ไม่นำ  $A\phi+B$  ที่เป็นผลเฉลยในกรณี k=0 มาใช้เพราะว่าเห็นชัดว่า A ต้องเป็น 0 ซึ่งรวมอยู่ในกรณี k=0 ของ  $A\sin k\phi+B\cos k\phi$  อยู่แล้ว) จึงต้องคิดแยกกรณี:

**กรณี** k=0. สมการ (2.14) ถ้า k=0 จะได้คำตอบคือ

$$S(s) = A\log s + B \tag{2.16}$$

เมื่อ A และ B คือค่าคงที่

โดยในการหาสัมประสิทธิ์ของคำตอบต่อไปให้ใช้การวิเคราะห์ Fourier แบบเดียวกับพิกัดคาร์ทีเซียน

## ▶ 2.4. การกระจาย Multipole

## การประมาณศักย์ไฟฟ้าระยะไกล

พิจารณา electric dipole ที่ประกอบด้วยจุดประจุ +q และ -q ที่ห่างกัน d โดยสมมติให้ dipole นี้ตั้งในแกน z โดย มีประจุบวกอยู่ในทิศ +z และจุดศูนย์กลางของ dipole อยู่ที่จุดกำเนิด และให้  $\mathbf{t}$ ,  $\mathbf{t}$ ,  $\mathbf{t}$  เป็นเวกเตอร์จากขั้วบวกและ ลบมายัง  $\mathbf{r}$  ตามลำดับ จะได้ว่า

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{q}{\mathbf{t}_+} - \frac{q}{\mathbf{t}_-} \right)$$

และจากกฎของ cos จะได้

$$\nu_{\pm}^{2} = r^{2} + (d/2)^{2} \mp rd\cos\theta = r^{2} \left(1 \mp \frac{d}{r}\cos\theta + \frac{d^{2}}{4r^{2}}\right)$$

ดังนั้นเมื่อ  $r\gg d$  จะได้ว่า

$$\frac{1}{\iota_{\pm}} \approx \frac{1}{r} \left( 1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta \right)^{-1/2} \approx \frac{1}{r} \left( 1 \pm \frac{d}{2r} \cos \theta \right)$$

ก็จะได้ว่าที่ระยะ r ไกล ๆ จาก dipole:

$$V(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qd\cos\theta}{r^2}$$

$$-19 -$$
(2.17)

และเช่นเดียวกัน quadrupole, octopole, ... จะมีศักย์ที่โตแบบ  $1/r^3,\,1/r^4,$  ... ตามลำดับ ที่ระยะไกล ๆ

ดังนั้นเราจึงอาจหาวิธีเขียนศักย์ของการกระจายตัวของประจุแบบใด ๆ ให้อยู่ในรูปอนุกรมของพจน์ multipole  $(1/r,1/r^2,1/r^3,...)$  เพื่อที่จะประมาณค่าศักย์ไกล ๆ ด้วยพจน์ monopole และ dipole ได้:

พิจารณาการให้  $\pmb{\imath}$  และ  $\pmb{\alpha}$  เป็นมุมและระยะระหว่าง  $\mathbf{r}$  และ  $\mathbf{r}'$  ตามลำดับ จะได้

$$t^2 = r^2 + (r')^2 - 2rr'\cos\alpha = r^2 \left(1 + \left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\left(\frac{r'}{r}\right)\cos\alpha\right)$$

ดังนั้น

$$\frac{1}{\iota} = \frac{1}{r} \left( 1 + \left( \frac{r'}{r} \right) \left( \frac{r'}{r} - 2\cos\alpha \right) \right)^{-1/2} \tag{2.18}$$

จากนั้นใช้ทฤษฎีบททวินามกับ (2.18) และ (2.11) จะพิสูจน์ได้ว่า

$$\frac{1}{\iota} = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos \alpha) \tag{2.19}$$

นำไปแทนใน (1.17) ก็จะได้ว่า

การกระจาย Multipole.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \int (r')^n P_n(\cos\alpha) \, \rho(\mathbf{r}') \, d\tau'$$
 (2.20)

# ▶ พจน์ Monopole และ Dipole

สำหรับพจน์ monopole (n=0) จะมีค่าเท่ากับ

$$V_{\text{mon}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \int P_0(\cos\alpha) \, \rho(\mathbf{r}') \, d\tau' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \int \rho(\mathbf{r}') \, d\tau'$$

ดังนั้น

พจน์ Monopole.

$$V_{\mathrm{mon}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}$$
 (2.21)

ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะค่าศักย์ที่ระยะไกล ๆ ก็ควรจะโตคล้ายประจุรวม Q ในระบบ (เรียก Q นี้ว่า monopole moment) โดยพจน์ monopole นี้จะไม่ขึ้นกับตำแหน่งของจุดกำเนิด ต่างจากพจน์อื่น ๆ ที่ขึ้นกับตำแหน่งที่ใช้เป็นจุด กำเนิดในระบบ

ต่อมาพจน์ dipole (n=1) จะมีค่าเท่ากับ

$$V_{\rm dip}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \int r' P_1(\cos\alpha) \, \rho(\mathbf{r}') \, d\tau' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \int r \cos\alpha \, \rho(\mathbf{r}') \, d\tau'$$

แต่ว่า  $r'\cos \alpha = \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'$  ดังนั้น

$$V_{\rm dip}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \cdot \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') \, \mathrm{d}\tau'$$

อินทิกรัลในด้านขวาไม่ขึ้นกับ  ${f r}$  ดังนั้นเราจะนิยาม dipole moment  ${f p}$  รอบจุด ๆ หนึ่งว่า:

นิยาม Electric Dipole Moment.

$$\mathbf{p} \equiv \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') \, \mathrm{d}\tau' \tag{2.22}$$

ก็จะได้ว่าพจน์ dipole คือ:

พจน์ Dipole.

$$V_{\rm dip}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$
 (2.23)

โดยพจน์ dipole จะไม่ขึ้นกับตำแหน่งของจุดกำเนิดเมื่อประจุรวม Q=0 (พิสูจน์จากการแทน  $ar{\mathbf{r}}=\mathbf{r}'-\mathbf{a}$ )

# ► Dipole บริสุทธิ์

จาก (2.17) จะได้ว่า dipole จะเหลือแค่พจน์ dipole ในการกระจาย multipole ถ้าระยะ  ${f r}$  ไกลมาก ๆ หรืออาจมอง กลับกันว่าถ้าระยะ d น้อยมาก ๆ ก็จะเหลือแค่พจน์ dipole เช่นกัน ดังนั้นถ้าเรามองในลิมิต  $q \to \infty$  และ  $d \to 0$  โดย ให้  ${f p} = q{f d}$  คงที่ตลอด จะได้จ*ุด dipole บริสุทธิ์* ที่จะมีสนามศักย์เป็นเพียง

$$V(\mathbf{r}) = V_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\cos\alpha}{r^2}$$
 (2.24)

ถ้ากำหนดว่า  ${f p}$  ชี้ในทิศ +z ก็จะได้

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\cos\theta}{r^2}$$

ดังนั้นเมื่อใช้ (1.13) จะได้สนามไฟฟ้า:

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2p\cos\theta}{r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\sin\theta}{r^3}$$

$$E_\phi = -\frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} = 0$$

ดังนั้น

สนามไฟฟ้าของ Dipole บริสุทธิ์ในพิกัดทรงกลม.

$$\mathbf{E}_{\mathrm{dip}}(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p}{r^3} \left( 2\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \,\hat{\boldsymbol{\theta}} \right) \tag{2.25}$$

แสดงว่าสนามไฟฟ้าของ dipole โตแบบ  $1/r^3$  (และเช่นเดียวกัน สนามไฟฟ้าของ quadrupole, octopole, ... ก็จะโต แบบ  $1/r^4$ ,  $1/r^5$ , ... เพราะในการใช้ gradient หาสนามไฟฟ้าจะเพิ่ม 1/r ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว) แต่สูตรด้านบนยังเป็น สูตรที่ขึ้นกับระบบพิกัดทรงกลม เราสามารถหาสูตรที่ไม่ขึ้นกับระบบพิกัดได้ดังนี้:

$$\begin{split} \mathbf{E}_{\text{dip}} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p}{r^3} \Big( 2\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \,\hat{\boldsymbol{\theta}} \Big) \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^3} \Big( 2p\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} + p\sin\theta \,\hat{\boldsymbol{\theta}} \Big) \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^3} \Big( 3p\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} + p\sin\theta \,\hat{\boldsymbol{\theta}} - p\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} \Big) \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^3} \Big( 3 \left( \mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}} \right) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p} \Big) \end{split}$$

สนามไฟฟ้าของ Dipole บริสุทธิ์.

$$\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^3} \left( 3 \left( \mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}} \right) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p} \right)$$
 (2.26)

# บทที่ 3 | สนามไฟฟ้าในสสาร

# ▶ 3.1. โพลาไรเซชัน

# ▶ การเหนี่ยวนำ Dipole

เมื่อนำอะตอมที่เป็นกลางไปไว้ในสนามไฟฟ้า  ${f E}$  จะทำให้นิวเคลียสเคลื่อนที่ไปในทิศของ  ${f E}$  และกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน เคลื่อนที่ไปในทิศตรงข้าม ถ้า  ${f E}$  มีค่ามากพอก็จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมทำให้อะตอมนั้นกลายเป็นไอออน แต่ถ้า  ${f E}$  มีค่าไม่มากนักจะทำให้กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนและนิวเคลียสเหลื่อมกันเล็กน้อยจึงเหนี่ยวนำให้เกิด dipole moment  ${f p}$  ขึ้น (จะเรียกว่าอะตอมนี้โดน*โพลาไรซ์*) โดยปกติเมื่อ  ${f E}$  เล็ก ๆ เราจะประมาณ dipole moment ที่เกิดนี้ ได้ว่าแปรผันตรงกับสนาม:

Dipole เหนี่ยวนำ. 
$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E} \tag{3.1}$$

จะเรียก lpha นี้ว่า สภาพมีขั้วได้ของอะตอม (atomic polarizability)

สำหรับการปล่อยสนาม  ${f E}$  นี้ไปบนโมเลกุล การเหนี่ยวนำ dipole จะต่างกันเล็กน้อย เพราะโมเลกุลนี้อาจจะถูก โพลาไรซ์ยากง่ายไม่เท่ากันในแกนที่ต่างกัน เช่นในตัวอย่างง่าย ๆ อย่าง  ${
m CO}_2$  ที่โมเลกุลมีรูปร่างเป็นเส้นตรง เมื่อ ปล่อยสนามผ่านโมเลกุลในทิศเอียงจะต้องคิด dipole moment แยกเป็นสองพจน์:

$$\mathbf{p} = \alpha_{\perp} \mathbf{E}_{\perp} + \alpha_{\parallel} \mathbf{E}_{\parallel}$$

แต่ถ้าเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนกว่านี้จะต้องใช้เทนเซอร์สภาพโพลาไรซ์ได้ (polarizability tensor)  $\alpha_{ij}$  ซึ่งเป็นเทนเซอร์สามมิติที่มีแรงก์ 2 โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{p}$ , และ  $\alpha_{ij}$  ดังนี้:

Dipole เหนี่ยวนำในโมเลกุล. 
$$p_i = \alpha_{ij} E_j \tag{3.2} \label{eq:3.2}$$

หรือก็คือ

$$p_{x} = \alpha_{xx}E_{x} + \alpha_{xy}E_{y} + \alpha_{xz}E_{z}$$

$$p_{y} = \alpha_{yx}E_{x} + \alpha_{yy}E_{y} + \alpha_{yz}E_{z}$$

$$p_{z} = \alpha_{zx}E_{x} + \alpha_{zy}E_{y} + \alpha_{zz}E_{z}$$

$$(3.3)$$

(ถ้าเลือกแกนดี ๆ จะทำให้เหลือแค่พจน์  $lpha_{xx}, lpha_{yy},$  และ  $lpha_{zz}$  ได้)

# การหมุนของโมเลกุลมีขั้ว

พิจารณาโมเลกุลน้ำ ( $H_2O$ ) รูปร่างของโมเลกุลนี้จะมีออกซิเจนอยู่ตรงกลางที่เชื่อมอยู่กับไฮโดรเจน 2 อะตอม โดยจะ มีมุมบิดไป  $105^\circ$  การที่โมเลกุลน้ำมีลักษณะแบบนี้จะทำให้ฝั่งหนึ่งของโมเลกุลมีประจุบวกและอีกฝั่งหนึ่งมีประจุลบ จึงทำให้โมเลกุลน้ำนี้เป็น dipole อยู่แล้ว (โดยจะเรียกโมเลกุลแบบนี้ว่ามีขั้ว) ถ้าโมเลกุลนี้อยู่ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ  $\mathbf{E}$  (หรือเปลี่ยนแปลงไม่มาก) แรงลัพธ์ของโมเลกุลจะเป็น  $\mathbf{0}$  ก็จริง แต่ฝั่งบวกจะเกิดแรงกระทำในทิศเดียวกับ  $\mathbf{E}$  ส่วน ฝั่งลบจะเกิดแรงในทิศตรงข้าม จึงทำให้เกิดทอร์กบนโมเลกุล ถ้ากำหนดให้  $\mathbf{d}$  เป็นเวกเตอร์จากจุดศูนย์กลางของฝั่ง ลบไปยังฝั่งบวก จะหาทอร์กได้ดังนี้:

$$\tau = (\mathbf{r}_{+} \times \mathbf{F}_{+}) + (\mathbf{r}_{-} \times \mathbf{F}_{-})$$
$$= \left(\frac{\mathbf{d}}{2} \times (q\mathbf{E})\right) + \left(\frac{-\mathbf{d}}{2} \times (-q\mathbf{E})\right)$$
$$= q\mathbf{d} \times \mathbf{E}$$

(ซึ่งในสนามไม่สม่ำเสมอก็ยังใช้ได้อยู่เพราะเนื่องจาก d เล็กมากจะได้ว่า  $|\Delta {f E}| \ll E$  ดังนั้น  ${f E}_+ + {f E}_- pprox 2{f E}$ ) ดังนั้นจะได้ว่า

ก็คือเมื่อนำโมเลกุลมีชั่วนี้ไปไว้ในสนามไฟฟ้า โมเลกุลจะหมุนไปเรื่อย ๆ จนกว่า dipole moment จะมีทิศตรงกับ สนาม

แต่ถ้าสนามเปลี่ยนเยอะในช่วงเล็ก ๆ จะเกิดแรงลัพธ์ด้วยทำให้โมเลกุลเคลื่อนที่:

$$\mathbf{F} = q \, \Delta \mathbf{E}$$
  
  $\approx q(\mathbf{d} \cdot \mathbf{\nabla}) \mathbf{E}$ 

เพราะระยะ d เล็กมาก ๆ ดังนั้น

แรงลัพธ์ของ Dipole ในสนามไฟฟ้า.

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \mathbf{\nabla})\mathbf{E} \tag{3.5}$$

## เวกเตอร์โพลาไรเซชัน

สองหัวข้อด้านต้นเป็นตัวอย่างของการโพลาไรซ์ไดอิเล็กทริก โดยทั้งสองกรณีมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ: ทำให้เกิด dipole เล็ก ๆ จำนวนมากชี้ในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้า ซึ่งเราจะนิยาม*โพลาไรเซชัน*  ${f P}$  คือ:

นิยามโพลาไรเซชัน. 
$${f P}\equiv rac{{
m d}{f p}}{{
m d} au}=$$
 dipole moment ต่อหน่วยปริมาตร (3.6)

จริง ๆ แล้วโพลาไรเซชันนี้ซับซ้อนกว่าสองกรณีที่กล่าวมาและวัตถุที่ถูกโพลาไรซ์สามารถทำให้คงสภาพโพลาไรเซ ชันนี้ไว้ได้ด้วย เพราะฉะนั้นจากนี้เราจึงจะเลิกสนใจแหล่งกำเนิดของเวกเตอร์โพลาไรเซชันและใช้ตามนิยามไปเลย

# ▶ 3.2. สนามไฟฟ้าของวัตถุที่ถูกโพลาไรซ์

## Bound Charges

พิจารณาปริมาตร  ${\cal V}$  ที่ถูกโพลาไรซ์ให้มีโพลาไรเซชัน  ${f P}$  จาก (2.23) จะได้ว่าศักย์ที่ตำแหน่ง  ${f r}$  จาก dipole ใน ปริมาตรเล็ก ๆ ณ ตำแหน่ง  ${f r}'$  เท่ากับ

$$dV(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{d\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{k}}}{\mathbf{k}^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{P} d\tau' \cdot \hat{\mathbf{k}}}{\mathbf{k}^2}$$

ดังนั้น

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\boldsymbol{\iota}}}{\boldsymbol{\iota}^2} \, d\tau' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \mathbf{P} \cdot \boldsymbol{\nabla}' \left(\frac{1}{\boldsymbol{\iota}}\right) d\tau'$$

เมื่อ  $oldsymbol{
abla}'$  คือ gradient เทียบพิกัด  $oldsymbol{\mathbf{r}}'$  ต่อมาใช้ integration by parts จะได้:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left( \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla}' \cdot \left( \frac{\mathbf{P}}{\imath} \right) d\tau' - \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{\nabla}' \cdot \mathbf{P}) \left( \frac{1}{\imath} \right) d\tau' \right)$$
$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \oint_{\partial \mathcal{V}} \frac{\mathbf{P}}{\imath} \cdot d\mathbf{a}' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \frac{-\mathbf{\nabla}' \cdot \mathbf{P}}{\imath} d\tau'$$

ซึ่งหน้าตาคล้าย ๆ ศักย์ของประจุบนปริมาตรรวมกับประจุในปริมาตร ดังนั้นเราจะนิยาม

นิยาม Bound Charges. Bound surface charge  $\sigma_b$  คือ:

$$\sigma_b \equiv \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \tag{3.7}$$

และ bound volume charge  $\rho_b$  คือ:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \tag{3.8}$$

ก็จะได้ว่า:

ศักย์ของวัตถุที่ถูกโพลาไรซ์.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \oint_{\partial \mathcal{V}} \frac{\sigma_b}{\iota} \, \mathrm{d}a' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \frac{\rho_b}{\iota} \, \mathrm{d}\tau'$$
 (3.9)

โดยจาก (1.13) เราจึงหาสนามได้เช่นกัน

หมายเหตุ: ไดอิเล็กทริกจริง ๆ ตามในส่วนที่แล้วไม่ได้เป็นเนื้อ dipole บริสุทธิ์ที่ต่อเนื่อง โดยสำหรับสนามและ ศักย์นอกไดอิเล็กทริกสามารถใช้การประมาณนี้ได้โดยไม่มีปัญหาเพราะระยะ ง ใหญ่มากเมื่อเทียบกับ d แต่ถ้าเป็น สนามและศักย์ภายในเนื้อตัวนำ ถ้าจะให้การประมาณ dipole แบบต่อเนื่องใช้ได้ จะต้องเป็นศักย์หรือสนาม<u>เฉลี่ย</u>ใน ระดับ macroscopic เท่านั้น (เฉลี่ยในปริมาตรที่มีโมเลกุลมาก ๆ แต่ยังเล็กเมื่อเทียบกับปริมาตรของไดอิเล็กทริกอยู่ พอสมควร)

อีกวิธีหนึ่งที่อาจมีประโยชน์ในการหาศักย์หรือสนามของวัตถุที่ถูกโพลาไรซ์คือการนำวัตถุ 1 และ 2 ที่มีความ หนาแน่นประจุ  $+\rho$  และ  $-\rho$  มาวางเหลื่อมกันด้วยระยะเล็ก ๆ d แล้วคำนวณศักย์หรือสนามตามปกติ (ถ้าระบบนี้ง่าย พอ เช่น ทรงกลมที่มีโพลาไรเซชันสม่ำเสมอ)

## ▶ 3.3. การกระจัดไฟฟ้า

# ► กฎของ Gauss เมื่อมีไดอิเล็กทริก

เราสามารถแบ่งส่วนที่ทำให้เกิด E ในกรณีที่มีไดอิเล็กทริกออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่มาจาก bound charge และ ส่วนที่ไม่ได้มาจากโพลาไรเซชัน (เรียกว่า free charge) หรือก็คือ

$$\rho = \rho_b + \rho_f$$
$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \rho_f$$

ดังนั้นถ้าเรานิยาม

**นิยามการกระจัดไฟฟ้า.** การกระจัดไฟฟ้า (electric displacement:  ${f D}$ ) นิยามดังนี้:

$$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \tag{3.10}$$

ก็จะได้ว่า

กฎของ Gauss สำหรับระบบที่มีไดอิเล็กทริก.

$$\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$
 และ  $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{f \, \mathrm{enc}}$  (3.11)

เวกเตอร์การกระจัดไฟฟ้านี้มีสมบัติคล้าย ๆ  ${f E}$  แต่ต้องระวังเพราะสนาม  ${f E}$  ที่หาได้จากเพียง ho (ด้วยกฎของ Gauss) เป็นเพราะว่ายังมีอีกเงื่อนไขที่  ${f \nabla} imes {f E} = {f 0}$  ด้วย แต่ในกรณีของการกระจัดไฟฟ้า

$$\nabla \times \mathbf{D} = \nabla \times \varepsilon_0 \mathbf{E} + \nabla \times \mathbf{P} = \nabla \times \mathbf{P}$$
(3.12)

ไม่จำเป็นต้องเป็น  ${f 0}$  ดังนั้น  ${f D}$  จึงไม่ได้กำหนดโดยเพียง  $ho_f$ 

# รอยต่อแผ่นประจุสำหรับการกระจัดไฟฟ้า

ต่อมาเช่นเดียวกับ  ${f E}$  และ V เรามาดูสมบัติของ  ${f D}$  ในบริเวณแผ่นประจุบาง ๆ ที่มีความหนาแน่นประจุเชิงพื้นที่  $\sigma_f$ :

1. โดย (3.11) จะได้ว่า

$$D_{\text{above}}^{\perp} - D_{\text{below}}^{\perp} = \sigma_f \tag{3.13}$$

2. โดย (3.12) จะได้ว่า

$$D_{\text{above}}^{\parallel} - D_{\text{below}}^{\parallel} = P_{\text{above}}^{\parallel} - P_{\text{below}}^{\parallel} \tag{3.14}$$

# ▶ 3.4. ไดอิเล็กทริกเชิงเส้น

# สภาพอ่อนไหว, สภาพยอม, ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก

เราสามารถประมาณเวกเตอร์โพลาไรเซชันในไดอิเล็กทริกได้คล้ายกับ (3.1) ดังนี้:

ไดอิเล็กทริกเชิงเส้น. 
$${\bf P} = \varepsilon_0 \chi_e {\bf E} \eqno(3.15)$$

หมายเหตุ:  ${f E}$  ในที่นี้คือสนาม<u>ทั้งหมด</u> ดังนั้นสมการนี้ไม่ได้ใช้ง่ายอย่างที่คิด เพราะการโพลาไรซ์ด้วยสนามภายนอก  ${f E}^{
m ext}$  จะทำให้เกิดสนามมาเพิ่มจาก  ${f P}$  ที่เกิดขึ้นอีกที วนไปวนมาเรื่อย ๆ วิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณก็คือควรพิจารณา  ${f D}$  ก่อนและใช้กฎของ Gauss

โดยเราจะเรียกไดอิเล็กทริกที่เป็นไปตามสมการด้านบนว่า*ไดอิเล็กทริกเชิงเส้น* และเราจะเรียก  $\chi_e$  ว่าสภาพอ่อน ใหวทางไฟฟ้า (electric susceptibility) ของไดอิเล็กทริกนั้น ๆ ต่อมาพิจารณา

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E}$$

จึงได้ว่า  $\mathbf{D} \propto \mathbf{E}$  ด้วย เราจึงนิยาม*สภาพยอมทางไฟฟ้า* (electric permittivity) ว่า

นิยามสภาพยอมทางไฟฟ้า. 
$$\varepsilon \equiv \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \tag{3.16} \label{eq:epsilon}$$

ก็จะได้ว่า

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \tag{3.17}$$

และนิยามสภาพยอมสัมพัทธ์หรือค่าคงที่ไดอิเล็กทริกว่า

นิยามค่าคงที่ไดอิเล็กทริก.

$$\varepsilon_r \equiv 1 + \chi_e = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$$
 (3.18)

พิจารณาภายในบริเวณที่มี  $\chi_e$  คงที่ จะได้ว่า

$$oldsymbol{
abla} \cdot \mathbf{D} = 
ho_f$$
 และ  $oldsymbol{
abla} imes \mathbf{D} imes \mathbf{D} = \mathbf{0}$ 

โดย Helmholtz's theorem จึงได้ว่า

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}_{\text{vac}} \tag{3.19}$$

เมื่อ  $\mathbf{E}_{\mathrm{vac}}$  คือสนามไฟฟ้าเมื่อระบบอยู่ในสุญญากาศ ก็จะได้

#### สภาพยอมทางไฟฟ้าในไดอิเล็กทริกเชิงเส้น.

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon} \mathbf{D} = \frac{1}{\varepsilon_r} \mathbf{E}_{\text{vac}}$$
 (3.20)

ซึ่งเปรียบเสมือนการเปลี่ยนค่าจาก  $arepsilon_0$  เป็น arepsilon ในสมการต่าง ๆ คล้าย ๆ เป็นการ "ต้าน" สนาม  ${f E}$  ให้มีค่าลดลง

ไดอิเล็กทริกเชิงเส้นด้านบนไม่ได้เป็นไดอิเล็กทริกเชิงเส้นแบบ "ทั่วไป" จริง ๆ แต่จะเรียกว่าเป็น isotropic linear dielectric แต่ถ้าไม่ isotropic ไดอิเล็กทริกอาจถูกโพลาไรซ์ได้ยากง่ายไม่เท่ากันในแต่ละทิศจึงทำให้สภาพอ่อนไหว ทางไฟฟ้าจะถูกอธิบายด้วยเทนเซอร์:

#### เทนเซอร์สภาพอ่อนไหวทางไฟฟ้า.

$$P_i = \varepsilon_0 \chi_{e,ij} E_i \tag{3.21}$$

หรือก็คือ

$$P_{x} = \varepsilon_{0}(\chi_{e,xx}E_{x} + \chi_{e,xy}E_{y} + \chi_{e,xz}E_{z})$$

$$P_{y} = \varepsilon_{0}(\chi_{e,yx}E_{x} + \chi_{e,yy}E_{y} + \chi_{e,yz}E_{z})$$

$$P_{z} = \varepsilon_{0}(\chi_{e,zx}E_{x} + \chi_{e,zy}E_{y} + \chi_{e,zz}E_{z})$$
(3.22)

# ปัญหาสภาวะขอบเขตเกี่ยวกับไดอิเล็กทริกเชิงเส้น

เนื่องจาก

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\nabla \cdot \left(\varepsilon_0 \frac{\chi_e}{\varepsilon} \mathbf{D}\right) = (\text{const.}) \rho_f$$

ดังนั้นในบริเวณที่ไม่มีประจุอิสระ จะได้ว่า  $ho=
ho_b+
ho_f=0$  ทำให้สามารถใช้สมการ Laplace แก้หา V ได้โดยวิธี จากบทที่แล้ว โดยมีสภาวะขอบเขตดังนี้ (พิสูจน์โดย (3.11)):

**สภาวะขอบเขตของรอยต่อไดอิเล็กทริก.** บนแผ่นประจุที่มีความหนาแน่นของประจุอิสระเชิงพื้นที่  $\sigma_f$  จะได้ ว่า

$$\varepsilon_{\text{above}} E_{\text{above}}^{\perp} - \varepsilon_{\text{below}} E_{\text{below}}^{\perp} = \sigma_f$$
 (3.23)

หรือ

$$\varepsilon_{\text{above}} \frac{\partial V_{\text{above}}}{\partial n} - \varepsilon_{\text{below}} \frac{\partial V_{\text{below}}}{\partial n} = -\sigma_f$$
 (3.24)

เมื่อ  $\hat{\mathbf{n}}$  คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ตั้งฉากกับแผ่นประจุที่ชี้จากด้านล่างไปด้านบน และสำหรับ V จะต่อเนื่องเช่นเคย:

$$V_{\text{above}} = V_{\text{below}}$$
 (3.25)

**ตัวอย่าง.** ทรงกลมไดอิเล็กทริกเชิงเส้นรัศมี R ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริก  $\varepsilon_r$  ถูกวางไว้ที่จุด (0,0,0) โดยมีสนาม ไฟฟ้าสม่ำเสมอ (เมื่อไม่รวมสนามจากไดอิเล็กทริก)  $\mathbf{E}_0$  ใหลผ่านในทิศ +z จงหาสนามไฟฟ้าภายในไดอิเล็ก ทริก

วิธีทำ. เห็นชัดว่าระบบนี้ในพิกัดทรงกลมจะสมมาตรแบบ azimuth ดังนั้นใช้คำตอบของสมการ Laplace จาก (2.8) และ (2.10) ได้ว่าข้างในไดอิเล็กทริก (r < R):

$$V(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta) \tag{*1}$$

ข้างนอกไดอิเล็กทริกจะต้องมี  $V(r,\theta)$  เมื่อ  $r o \infty$  เป็น

$$V(r,\theta) \approx -E_0 r \cos \theta$$

ก็จะได้ว่าที่ r > R:

$$V(r,\theta) = -E_0 r \cos \theta + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta)$$
 (\*2)

เนื่องจาก V ต้องต่อเนื่องที่ r=R จาก ( $\star$ 1) และ ( $\star$ 2) จะได้ว่า

$$A_1R=-E_0R+rac{B_1}{R^2}$$
 เมื่อ  $l=1$   $A_lR^l=rac{B_l}{R^{l+1}}$  เมื่อ  $l
eq 1$ 

ดังนั้น  $A_l=B_l=0$  สำหรับทุก l 
eq 1 ก็จะได้

$$V(r, heta) = egin{cases} A_1 r \cos heta & ext{ เมื่อ } r < R \ -E_0 r \cos heta + rac{(A_1 + E_0)R^3}{r^2} \cos heta & ext{ เมื่อ } r > R \end{cases}$$

ต่อมาใช้ (3.24) จะแก้หา  $A_1$  ได้

$$A_1 = \frac{-3E_0}{2 + \varepsilon_r}$$

ก็จะได้ V เมื่อ r < R:

$$V(r,\theta) = -\frac{3}{2+\varepsilon_r} E_0 r \cos \theta$$
$$V(x,y,z) = -\frac{3}{2+\varepsilon_r} E_0 z$$

ดังนั้นก็จะได้ 
$$\mathbf{E}_{\mathrm{in}}=rac{3}{2+arepsilon_r}\mathbf{E}_0$$

# พลังงานในระบบที่มีไดอิเล็กทริกเชิงเส้น

เราสามารถหาพลังงานของระบบไดอิเล็กทริกโดยการ "ประกอบ" ระบบของประจุอิสระ  $ho_f$  ทีละนิด แล้วปล่อยให้ ไดอิเล็กทริกเกิดการโพลาไรซ์ก่อนที่จะประกอบต่อไป งานที่ต้องใช้บนประจุ  $\Delta 
ho_f$  ในการนำมาประกอบจะเท่ากับ

$$\Delta U = \int (\Delta \rho_f) V \, \mathrm{d}\tau$$

แต่  ${f \nabla}\cdot{f D}=
ho_f$  ดังนั้น  $\Delta
ho_f={f \nabla}\cdot(\Delta{f D})$  นำไปแทนแล้วใช้ integration by parts และ Stokes' theorem จะได้ว่า

$$\Delta U = \int (\mathbf{\nabla} \cdot (\Delta \mathbf{D})) V \, d\tau$$

$$= \int \mathbf{\nabla} \cdot (V \, \Delta \mathbf{D}) \, d\tau + \int \Delta \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, d\tau$$

$$= \oint V \Delta \mathbf{D} \cdot \mathbf{da} + \int \Delta \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, d\tau$$

$$= \int \Delta \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, d\tau$$

ต่อมาพิจารณา

$$\Delta(\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) = \varepsilon \, \Delta(E^2) = 2\varepsilon E \, \Delta E = 2 \, \Delta \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$$

ก็จะได้ว่า

$$\Delta U = \frac{1}{2} \int \Delta (\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) \, \mathrm{d}\tau$$

หรือก็คือ

พลังงานในสนามไฟฟ้าที่มีไดอิเล็กทริก.

$$U = \frac{1}{2} \int (\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) \, \mathrm{d}\tau \tag{3.26}$$

หมายเหตุ: สังเกตว่า (3.26)  $\geq$  (1.27) เหตุผลเป็นเพราะว่า (1.27) จะเป็นพลังงานเนื่องจากสนามไฟฟ้าโดยตรง ไม่ รวมพลังงานในการ "แยก" ชั่วของไดอิเล็กทริกในการโพลาไรซ์ (อาจมองเหมือนเป็นสปริงที่เชื่อมชั่วทั้งสองเข้าด้วย กัน) ดังนั้นก็จะได้อีกว่าพลังงานภายในของ "สปริง" นี้เท่ากับ  $\int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \,\mathrm{d} \tau - \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 \,\mathrm{d} \tau$ 

## แรงบนไดอิเล็กทริกเชิงเส้น

พิจารณาไดอิเล็กทริกที่ขั้นในตัวเก็บประจุแผ่นตัวนำคู่ขนานกว้าง w ยาว l หน้า d (ให้แนวยาวขนานกับแกน x และ ตัวเก็บประจุนี้ชิดกับระนาบ yz) โดยที่ไดอิเล็กทริกเหลื่อมกับตัวเก็บประจุไประยะ +x ถ้าดังไดอิเล็กทริกออกมาอีก  $\mathrm{d}x$  จะได้ว่างานที่กระทำ:

$$dU = dW = F_{\text{ext}} \, dx$$

ดังนั้นแรงที่สนามกระทำเท่ากับ

$$F = -F_{\text{ext}} = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x} \tag{$\bullet$1}$$

พิจารณาความจุไฟฟ้ารวมของตัวเก็บประจุที่มีระยะเหลื่อม x ใด ๆ:

$$C = C_1 + C_2 = \frac{wx}{d}\varepsilon_0 + \frac{w(l-x)}{d}\varepsilon_r\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon_0 w}{d}(\varepsilon_r l - \chi_e x)$$
 (\\delta 2)

จะได้พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุที่มีระยะเหลื่อม x ใด ๆ เท่ากับ

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

ดังนั้น

$$dU = -\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C^2} dC = -\frac{1}{2} V^2 dC \stackrel{(•2)}{=} \frac{1}{2} V^2 \frac{\varepsilon_0 \chi_e w}{d} dx$$

นำกลับไปแทนใน (♦1) จะได้ว่า

#### แรงบนไดอิเล็กทริกระหว่างแผ่นตัวนำ.

$$F = -\frac{\varepsilon_0 \chi_e w}{2d} V^2 \tag{3.27}$$

หมายเหตุ: เมื่อ x=0 ไม่ได้ทำให้ F=0 เพราะการใช้ U เป็นค่านั้นเป็นการประมาณสำหรับ x ที่มีค่ามาก ๆ

# บทที่ 4 | แม่เหล็กสถิต

# ▶ 4.1. กฎแรง Lorentz

#### แรงแม่เหล็ก

**แรง Lorentz.** ประจุ Q ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  ${f v}$  ในสนามแม่เหล็ก  ${f B}$  จะถูกแรงแม่เหล็กกระทำดังนี้:

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \tag{4.1}$$

โดยถ้ามีทั้งสนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก:

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})) \tag{4.2}$$

สนามแม่เหล็ก  ${f B}$  นี้มีหน่วยเป็น  ${f T}$  (tesla) โดยการเคลื่อนที่ใน  ${f B}$  สม่ำเสมอที่น่าสนใจมีดังนี้:

1. ถ้าประจุ Q เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  ${f v}$  ในสนาม  ${f B}$  เพียงอย่างเดียว ส่วนของ  ${f v}_\perp$  จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่วงกลม ตามสมการ

$$QBR = mv = p$$

เมื่อ p คือโมเมนตัม และได้

$$\omega = \frac{QB}{R}$$

จะเรียกว่าความถี่ cyclotron

2. ถ้าประจุ Q เริ่มจากหยุดนิ่งในสนาม  ${f E}$  และ  ${f B}$  ที่ตั้งฉากกัน ถ้าแก้สมการมาจะได้ว่าประจุจะเคลื่อนที่เป็นรูป cycloid ที่มีรัศมี

$$R = \frac{E}{\omega B}$$

เมื่อ  $\omega$  คือความถี่ cyclotron และศูนย์กลางวงกลมที่ทำให้เกิดรูป cycloid จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว

$$u = \omega R = \frac{E}{B}$$

ต่อมาพิจารณางานจากแรงแม่เหล็ก:

$$dW_{\text{mag}} = \mathbf{F}_{\text{mag}} \cdot d\boldsymbol{\ell} = Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dt = 0$$

ดังบั้นได้ว่า

**งานของแรงแม่เหล็ก.** แรงแม่เหล็กไม่ทำงาน:

$$W_{\text{mag}} = 0 \tag{4.3}$$

## กระแสไฟฟ้า

**นิยามกระแสไฟฟ้า.** กระแสไฟฟ้า (I) ของจุดหนึ่งในสายไฟคือปริมาณประจุที่เคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ นั้นต่อหน่วย เวลา หรือก็คือ

$$\mathbf{I} = \lambda \mathbf{v} \tag{4.4}$$

โดยกระแสไฟฟ้านี้มีหน่วย SI คือ  ${
m A}$  (ampere หรือ amp)

พิจารณา

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int d\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \, dq$$

ดังนั้นในสายไฟจะได้

แรงแม่เหล็กบนสายไฟ.

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (\mathbf{I} \times \mathbf{B}) \, \mathrm{d}\ell \tag{4.5}$$

หรือก็คือ

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (I \, \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}) \tag{4.6}$$

ต่อมา หากประจุที่เคลื่อนที่เป็นประจุจากความหนาแน่นในสองหรือสามมิติ เราจะนิยาม:

**นิยามความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า.** สำหรับประจุที่ไหลบนผิวในสองมิติ ถ้าในแถบเล็ก ๆ ที่ขนานกับทิศในการ ไหลของกระแส d**I** กว้าง d $\ell_\perp$  เราจะนิยาม*ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเชิงพื้นที่* (**K**) ว่า

$$\mathbf{K} \equiv \frac{\mathrm{d}\mathbf{I}}{\mathrm{d}\ell_{\perp}} = \sigma\mathbf{v} \tag{4.7}$$

สำหรับประจุที่ไหลในปริมาตรสามมิติ ถ้าในท่อเล็ก ๆ ที่ขนานกับทิศในการไหลของกระแส  ${
m d}{f I}$  มีพื้นที่  ${
m d}a_{\perp}$  เรา จะนิยามความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเชิงปริมาตร ( ${f J}$ ) ว่า

$$\mathbf{J} \equiv \frac{\mathrm{d}\mathbf{I}}{\mathrm{d}a_{\perp}} = \rho \mathbf{v} \tag{4.8}$$

โดยเราจึงสามารถหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านผิว ๆ หนึ่งหรือเส้น ๆ หนึ่งได้จาก

$$I = \int \mathbf{K} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$
 และ  $I = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}$  (4.9)

และเช่นเดียวกับ (4.5) จะได้ว่า

#### แรงแม่เหล็กบนกระแสในสองและสามมิติ.

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (\mathbf{K} \times \mathbf{B}) \, \mathrm{d}a \tag{4.10}$$

และ

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) \, d\tau \tag{4.11}$$

จากสมการ (4.8) จะได้ว่า

$$I = \int_{\mathcal{S}} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} \tag{4.12}$$

และเนื่องจากประจุที่ไหลออก (I) จะต้องเท่ากับประจุที่หายไป ดังนั้น

$$\int_{\mathcal{V}} (\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{J}) \, d\tau = \oint_{\partial \mathcal{V}} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = I = -\frac{dQ_{\text{enc}}}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} \rho \, d\tau = -\int_{\mathcal{V}} \left( \frac{\partial \rho}{\partial \tau} \right) d\tau$$

ก็จะได้ว่า

สมการความต่อเนื่อง.

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \tag{4.13}$$

#### ▶ 4.2. กฎของ Biot-Savart

#### ระบบกระแสคงที่

ในบทก่อน ๆ เราได้หาสนามไฟฟ้าในระบบที่เป็นประจุหยุดนิ่งไปแล้วหรือก็คือเป็นระบบ*ไฟฟ้าสถิต (electrostatics)* ต่อมาในกรณีสนามแม่เหล็ก ในการที่ระบบจะเป็น*แม่เหล็กสถิต (magnetostatics)* ระบบจะต้องมีกระแสคงเดิม ตลอดเวลา หรือก็คือ:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$
 และ  $\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = 0$  (4.14)

เมื่อนำไปแทนใน (4.13) จะได้ว่า

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \tag{4.15}$$

โดยในระบบกระแสคงที่นี้เราจะหาสนามแม่เหล็กได้จาก:

**กฎของ Biot-Savart.** สนามแม่เหล็ก  ${f B}$  ที่ตำแหน่ง  ${f r}$  ในระบบที่เป็นแม่เหล็กสถิต หาได้จาก

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{I} \times \hat{\boldsymbol{\iota}}}{\boldsymbol{\iota}^2} \, \mathrm{d}\ell' = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{\mathrm{d}\ell' \times \hat{\boldsymbol{\iota}}}{\boldsymbol{\iota}^2}$$
(4.16)

เมื่อ  $\mu_0 \approx 1.257 \times 10^{-6} \, \mathrm{N \, A^{-2}} \approx 4\pi \times 10^{-7} \, \mathrm{N \, A^{-2}}$  คือสภาพซึมผ่านได้ของสุญญากาศ (permeability of free space) โดยในกรณีความหนาแน่นกระแส:

กฎของ Biot-Savart ของกระแสในสองและสามมิติ.

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}') \times \hat{\boldsymbol{\iota}}}{\boldsymbol{\iota}^2} da'$$
 และ  $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\boldsymbol{\iota}}}{\boldsymbol{\iota}^2} d\tau'$  (4.17)

## ▶ 4.3. Divergence และ Curl ของสนามแม่เหล็กสถิต

#### Divergence ของสนามแม่เหล็กสถิต

พิจารณา (4.17) จะได้ว่า

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \cdot \left( \mathbf{J} \times \frac{\hat{\mathbf{b}}}{\mathbf{b}^2} \right) d\tau'$$
$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left( \frac{\hat{\mathbf{b}}}{\mathbf{b}^2} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}) - \mathbf{J} \cdot \left( \nabla \times \frac{\hat{\mathbf{b}}}{\mathbf{b}^2} \right) d\tau' \right)$$

เนื่องจาก  ${f J}$  อยู่ในพิกัด (x',y',z') จึงได้ว่า  ${f 
abla} imes {f J} = {f 0}$  และจาก

$$oldsymbol{
abla} imesrac{\hat{oldsymbol{k}}}{oldsymbol{b}^2}=oldsymbol{0}$$

ดังนั้น

กฎของ Gauss สำหรับสนามแม่เหล็ก.

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{4.18}$$

#### ► Curl ของสนามแม่เหล็กสถิต

เช่นเดิม จาก (4.17) จะได้ว่า

$$\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{\nabla} \times \left( \mathbf{J} \times \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} \right) d\tau'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left( \left( \frac{\hat{\boldsymbol{k}}}{\boldsymbol{k}^2} \cdot \boldsymbol{\nabla} \right) \mathbf{J} - (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\nabla}) \frac{\hat{\boldsymbol{k}}}{\boldsymbol{k}^2} + \mathbf{J} \left( \boldsymbol{\nabla} \cdot \frac{\hat{\boldsymbol{k}}}{\boldsymbol{k}^2} \right) - \frac{\hat{\boldsymbol{k}}}{\boldsymbol{k}^2} (\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J}) \right) d\tau'$$

เนื่องจาก  ${f J}$  ขึ้นกับพิกัด (x',y',z'):

$$\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left( \mathbf{J} \left( \mathbf{\nabla} \cdot \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} \right) - (\mathbf{J} \cdot \mathbf{\nabla}) \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} \right) d\tau'$$
 (†)

พิจารณาพจน์ด้านหลัง เนื่องจาก  $\hat{m{\imath}}/\imath^2=f({f r}-{f r}')$  ดังนั้น  $m{
abla}=-m{
abla}'$  จะได้ว่า

$$\int -(\mathbf{J}\cdot\mathbf{\nabla})\frac{\hat{\boldsymbol{\imath}}}{\boldsymbol{\imath}^2}\,\mathrm{d}\tau' = \int (\mathbf{J}\cdot\mathbf{\nabla}')\frac{\hat{\boldsymbol{\imath}}}{\boldsymbol{\imath}^2}\,\mathrm{d}\tau'$$

คิดแยกแกน โดยให้  ${\cal V}$  คือปริมาตรที่อินทิเกรต (ปริมาตรที่ใหญ่มาก ๆ):

$$\left(\int_{\mathcal{V}} -(\mathbf{J} \cdot \mathbf{\nabla}) \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^{2}} d\tau'\right)_{x} = \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{J} \cdot \mathbf{\nabla}') \frac{x - x'}{\mathbf{i}^{2}} d\tau'$$

$$= \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla}' \cdot \left(\frac{x - x'}{\mathbf{i}^{2}} \mathbf{J}\right) d\tau' - \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{\nabla}' \cdot \mathbf{J}) \frac{x - x'}{\mathbf{i}^{2}} d\tau'$$

$$= \oint_{\partial \mathcal{V}} \left(\frac{x - x'}{\mathbf{i}^{2}} \mathbf{J}\right) \cdot d\mathbf{a}$$

เนื่องจาก  ${\cal V}$  ใหญ่มาก ดังนั้นจะได้ว่าไม่มีกระแสไหลออกจากระบบเลย ดังนั้น

$$\int_{\mathcal{V}} -(\mathbf{J} \cdot \mathbf{\nabla}) \frac{\hat{\boldsymbol{\imath}}}{\boldsymbol{\imath}^2} \, d\tau' = \mathbf{0}$$

นำไปแทนใน (†) จะได้ว่า

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J} \left( \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} \right) d\tau'$$
$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J} \left( 4\pi \, \delta^3(\mathbf{i}) \right) d\tau'$$

ดังนั้น

กฎของ Ampère (Differential Form).

$$\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \tag{4.19}$$

ต่อมาอินทิเกรตบนผิวใด ๆ:

$$\int (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{a} = \mu_0 \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

โดย Stokes' Theorem จะได้ว่า

กฎของ Ampère (Integral Form).

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\ell = \mu_0 I_{\mathrm{enc}} \tag{4.20}$$

### ▶ 4.4. เวกเตอร์ศักย์แม่เหล็ก

#### นิยามศักย์แม่เหล็ก

ในบทสนามไฟฟ้า เนื่องจาก  $oldsymbol{
abla} imes oldsymbol{ iny E} = oldsymbol{0}$  ทำให้เราสามารถนิยามสนามสเกลาร์ V (ศักย์ไฟฟ้า) ซึ่ง

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

ในกรณีของสนามแม่เหล็ก เรามี (4.18) ที่กล่าวว่า  $oldsymbol{
abla} \cdot {f B} = 0$  จึงทำให้เราสามารถนิยาม*ศักย์แม่เหล็ก*ซึ่งเป็นสนาม เวกเตอร์ได้ว่า

นิยามศักย์แม่เหล็ก.

$$\mathbf{B} = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{A} \tag{4.21}$$

พิจารณา (4.19):

$$\mu_0 \mathbf{J} = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{B}$$

$$= \mathbf{\nabla} \times (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{A})$$

$$= \mathbf{\nabla} (\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

สังเกตว่าถ้า  ${f A}_0$  สอดคล้องกับ (4.21) แล้ว  ${f A}={f A}_0+{f 
abla}\lambda$  ก็สอดคล้องด้วย พิจารณา  ${f 
abla}\cdot{f A}$ :

$$\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{A}_0 + \nabla^2 \lambda$$

ดังนั้นเราจึงสามารถเลือกสนามศักย์แม่เหล็กให้มี  ${f \nabla}\cdot{f A}=0$  ได้เสมอ (เพราะเรารู้ว่าสมการ Poisson  $\nabla^2\lambda=-f(x)=-{f \nabla}\cdot{f A}_0$  มีคำตอบ) ก็จะได้ว่า

#### สมการ Poisson ของศักย์แม่เหล็ก.

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J} \tag{4.22}$$

ในบทไฟฟ้าสถิตเรามีคำตอบของสมการ  $abla^2 V = 
ho/arepsilon_0$  อยู่แล้ว (เมื่อ ho o 0 เมื่อ  ${f r} o \infty$ ) คือ

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\iota} \, \mathrm{d}\tau'$$

จังดัดแปลงให้เป็นคำตอบของ (4.22) ได้ว่า

ศักย์แม่เหล็กจากสนามกระแส.

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{\mathbf{t}} \, d\tau'$$
 (4.23)

หรือสำหรับหนึ่งและสองมิติ:

#### ศักย์แม่เหล็กจากสนามกระแสในหนึ่งและสองมิติ.

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}')}{\mathbf{t}} da'$$
 และ  $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{I}(\mathbf{r})}{\mathbf{t}} d\ell' = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{1}{\mathbf{t}} d\ell'$  (4.24)

โดยสมการศักย์นี้ใช้ได้เมื่อ  ${f J} o {f 0}$  เมื่อ  ${f r} o \infty$  แต่ถ้าไม่ใช่ อาจต้องหาศักย์โดยใช้วิธีอื่น วิธีหนึ่งคือสังเกตว่า

$$\oint_{\partial \mathcal{S}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{\ell} = \int_{\mathcal{S}} (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{a} = \int_{\mathcal{S}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}$$

โดยเราจะเรียกพจน์ฝั่งขวาว่าฟลักซ์แม่เหล็ก ( $\Phi_B$ ):

นิยามฟลักซ์แม่เหล็ก. ฟลักซ์ของ  ${f B}$  ที่ผ่านผิว  ${\cal S}$  คือ

$$\Phi_B \equiv \int_{\mathcal{S}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \tag{4.25}$$

ดังนั้นสมการด้านบนก็จะได้ว่า

$$\oint \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \Phi_B \tag{4.26}$$

ซึ่งสามารถนำมาใช้หา  ${f A}$  ได้เช่นเดียวกับการใช้ (4.20) ในการหา  ${f B}$  ในระบบที่มีความสมมาตร

#### สภาวะขอบเขต

ต่อมาเรามาหาสภาวะขอบเขตของสนามแม่เหล็ก  ${f B}$  และศักย์แม่เหล็ก  ${f A}$  เช่นเดียวกับในบทไฟฟ้าสถิต โดยพิจารณา ที่บริเวณแผ่นที่มีกระแส  ${f K}$  ไหลอยู่:

1. พิจารณาผิว Gaussian ทรงกระบอกที่บางมาก ๆ ดั่งในตอนหาสภาวะขอบเขตของ  ${f E}$  และใช้ (4.18) จะได้ว่า

$$B_{\text{above}}^{\perp} - B_{\text{below}}^{\perp} = 0$$

ดังนั้นส่วนของ  ${f B}$  ที่ตั้งฉากกับแผ่นกระแสจะต่อเนื่อง

2. พิจารณาลูป Amperian รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบ ๆ ที่มีด้านขนานกับแผ่นกระแสแต่ตั้งฉากกับ  ${f K}$  จะได้ว่า

$$B_{\text{above}}^{\parallel} - B_{\text{below}}^{\parallel} = \mu_0 K$$

ดังนั้นส่วนของ  ${f B}$  ที่ขนานกับแผ่นกระแสแต่ตั้งฉากกับ  ${f K}$  จะไม่ต่อเนื่องแบบกระโดดด้วยผลต่าง  $\mu_0 K$ 

3. เนื่องจาก  $oldsymbol{
abla}\cdot {f A}=0$  จะได้ว่า  $A^\perp$  ต่อเนื่อง และจาก (4.26) ก็จะได้ว่า  $A^\parallel$  ก็ต่อเนื่อง ดังนั้น

$$\mathbf{A}_{\mathrm{above}} = \mathbf{A}_{\mathrm{below}}$$

หรือก็คือ A ต่อเนื่องเมื่อผ่านแนวแผ่นกระแส

4. กำหนดให้  $\Delta {f A} \equiv {f A}_{
m above} - {f A}_{
m below}, \hat{f k} \equiv \hat{f K}$ , และ  $\hat{f p} \equiv \hat{f k} imes \hat{f n}$  จากข้อ 1. และ 2. จะได้ว่า

$$\mu_{0} \left( \mathbf{K} \times \hat{\mathbf{n}} \right) = \mathbf{B}_{\text{above}} - \mathbf{B}_{\text{below}}$$

$$\mu_{0} K \hat{\mathbf{p}} = \nabla \times \left( \mathbf{A}_{\text{above}} - \mathbf{A}_{\text{below}} \right)$$

$$= \nabla \times \Delta \mathbf{A}$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{k}} & \hat{\mathbf{n}} & \hat{\mathbf{p}} \\ D_{k} & D_{n} & D_{p} \\ \Delta A_{k} & \Delta A_{n} & \Delta A_{p} \end{vmatrix}$$

$$= \hat{\mathbf{p}} \left( \frac{\partial}{\partial k} \Delta \widehat{A}_{n} - \frac{\partial}{\partial n} \Delta A_{k} \right) + \hat{\mathbf{k}} \left( \frac{\partial}{\partial n} \Delta A_{p} - \frac{\partial}{\partial p} \Delta \widehat{A}_{n} \right)$$

(เนื่องจาก  ${f A}$  ต่อเนื่อง  $\partial/\partial k$  และ  $\partial/\partial p$  ของข้างบนและข้างล่างจึงเท่ากัน) ดังนั้นก็จะได้ว่า

$$rac{\partial}{\partial n}\Delta A_k=-\mu_0 K$$
 และ  $rac{\partial}{\partial n}\Delta A_p=0$  (🗘1)

ต่อมา จาก

$$0 = \nabla \cdot \Delta \mathbf{A} = \frac{\partial}{\partial k} \Delta A_k + \frac{\partial}{\partial n} \Delta A_n + \frac{\partial}{\partial p} \Delta A_p$$

ก็จะได้ว่า

$$\frac{\partial}{\partial n} \Delta A_n = 0 \tag{22}$$

จาก ( $\heartsuit$ 1) และ ( $\heartsuit$ 2) ก็จะได้

$$\frac{\partial \mathbf{A}_{above}}{\partial n} - \frac{\partial \mathbf{A}_{below}}{\partial n} = -\mu_0 \mathbf{K}$$

สรุปก็คือ

สภาวะขอบเขตของ  ${f B}$  และ  ${f A}$  เมื่อผ่านแผ่นกระแส. บนแผ่นประจุที่มีความหนาแน่นเชิงพื้นที่  $\sigma$  จะได้ว่า

$$\mathbf{A}_{\text{above}} = \mathbf{A}_{\text{below}} \tag{4.27}$$

และ

$$\mathbf{B}_{\text{above}} - \mathbf{B}_{\text{below}} = \mu_0 \left( \mathbf{K} \times \hat{\mathbf{n}} \right) \tag{4.28}$$

เมื่อ  $\hat{\mathbf{n}}$  คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ตั้งฉากกับแผ่นกระแสที่ชี้จากด้านล่างไปด้านบน หรือก็จะได้

$$\frac{\partial \mathbf{A}_{\text{above}}}{\partial n} - \frac{\partial \mathbf{A}_{\text{below}}}{\partial n} = -\mu_0 \mathbf{K}$$
 (4.29)

## การกระจาย Multipole ของศักย์แม่เหล็ก

พิจารณาการกระจาย multipole ของ  ${f A}$  (อนุกรมกำลังในรูป 1/r) โดยใช้ (2.19) และ (4.24):

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{1}{\iota} d\ell'$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \oint (r')^n P_n(\cos \alpha) d\ell'$$

ก็จะได้พจน์

$$\mathbf{A}_{\mathrm{mon}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \oint \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}' = \mathbf{0}$$

ตามที่คาด (เพราะจาก (4.18) เราสมมติไม่มี magnetic monopole)

ก่อนที่จะไปดูพจน์ dipole เราจะต้องพิสูจน์เอกลักษณ์หนึ่งที่จะต้องใช้ก่อน:

Claim.

$$\oint_{\partial S} (\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) \, d\boldsymbol{\ell} = \int_{S} d\mathbf{a} \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$
 (4.30)

พิสูจน์. พิจารณา Stokes' Theorem บน  $\mathbf{c}(\mathbf{c}\cdot\mathbf{r})$ :

$$\oint_{\partial \mathcal{S}} \mathbf{c}(\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_{\mathcal{S}} (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{c}(\mathbf{c} \cdot \mathbf{r})) \, d\mathbf{a}$$

จากนั้นสลับการคูณของสเกลาร์ในฝั่งซ้ายและใช้กฎการคูณในฝั่งขวา จะได้

$$\oint_{\partial S} \mathbf{c} \cdot (\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) \, d\boldsymbol{\ell} = \int_{S} (\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) (\nabla \times \mathbf{c}) \cdot d\mathbf{a} - \int_{S} (\mathbf{c} \times \nabla (\mathbf{c} \cdot \mathbf{r})) \cdot dA$$

$$= - \int_{S} (\mathbf{c} \times \mathbf{c}) \cdot da$$

$$= - \int_{S} \mathbf{c} \cdot (\mathbf{c} \times d\mathbf{a})$$

ตัด  $\mathbf{c}$  ทั้งสองฝั่ง ก็จะได้

$$\oint_{\partial \mathcal{S}} (\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) \, d\boldsymbol{\ell} = \int_{\mathcal{S}} d\mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

ตามต้องการ

ต่อมาเรามาพิจารณาพจน์ dipole:

$$\mathbf{A}_{\mathrm{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \oint r' \cos \alpha \, \mathrm{d}\ell'$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \oint (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}') \, \mathrm{d}\ell'$$

แต่จาก claim (4.30) ก็จะได้ว่า  $\oint_{\partial \mathcal{S}} (\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\ell' = \int_{\mathcal{S}} \mathrm{d}\mathbf{a} imes \hat{\mathbf{r}} = \mathbf{a} imes \hat{\mathbf{r}}$  ดังนั้น

$$\mathbf{A}_{\mathrm{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\mathbf{a} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

เราจึงนิยาม magnetic dipole moment (m):

นิยาม Magnetic Dipole Moment.

$$\mathbf{m} \equiv I \int \mathbf{da} = I\mathbf{a} \tag{4.31}$$

ก็จะได้ว่า

พจน์ Dipole.

$$\mathbf{A}_{\mathrm{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \tag{4.32}$$

โดยสังเกตว่า  ${f m}$  นี้ไม่ขึ้นกับจุดกำเนิด

## ► Dipole บริสุทธิ์

เช่นเดียวกับ electric dipole บริสุทธิ์ เราสามารถสร้างจุดที่เป็น magnetic dipole บริสุทธิ์ได้ถ้ามองในลิมิต  $I \to \infty$  และ  $a \to 0$  โดยให้  ${f m} = I{f a}$  คงที่

สมมติให้  ${f m}$  ของ dipole บริสุทธิ์นี้ชี้ในทิศ +z จะได้ว่า

$$\mathbf{A}_{\mathrm{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \sin \theta}{r^2} \hat{\mathbf{\Phi}}$$

ดังนั้นจึงได้สนามแม่เหล็กของ dipole บริสุทธิ์:

$$\mathbf{B}_{\mathrm{dip}}(\mathbf{r}) = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{A} = \mathbf{\nabla} \times \left( \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \sin \theta}{r^2} \hat{\mathbf{\phi}} \right)$$

เมื่อคำนวณออกมาจะได้ว่า

สนามแม่เหล็กของ Dipole บริสุทธิ์ในพิกัดทรงกลม.

$$\mathbf{B}_{\mathrm{dip}}(r,\theta) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} \left( 2\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \,\hat{\boldsymbol{\theta}} \right) \tag{4.33}$$

ได้เหมือนกับสนามของ electric dipole บริสุทธิ์พอดี เราจึงหาสูตรในรูปทั่วไปที่ไม่ขึ้นกับพิกัดทรงกลมได้ในแบบ เดียวกับ (2.26) ก็จะได้ว่า สนามแม่เหล็กของ Dipole บริสุทธิ์.

$$\mathbf{B}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r^3} \left( 3 \left( \mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}} \right) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m} \right) \tag{4.34}$$

# บทที่ 5 | สนามแม่เหล็กในสสาร (TO-DO)

- ▶ 5.1. แมกเนไทเซชัน (TO-DO)
- ▶ Diamagnet, Paramagnet, Ferromagnet

## บทที่ 6 | พลศาสตร์ไฟฟ้า

## ▶ 6.1. แรงเคลื่อนไฟฟ้า

#### กฎของ Ohm

ในการเคลื่อนย้ายประจุให้เกิดกระแสก็จะต้องออกแรง เราจึงมาหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับกระแสกันก่อน

พิจารณาสายไฟที่มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ n อนุภาคต่อหน่วยปริมาตรและแต่ละอิเล็กตรอนมีมวล  $m_e$  ประจุ e และ สมมติมีสนามแรง  ${\bf f}$  (ต่อหน่วยประจุ) กระทำอยู่กับทั้งสาย แรง  ${\bf f}$  จะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่ง a ก่อนที่จะ ชนกับอิเล็กตรอนอีกอนุภาคจนทำให้อัตราเร็ว (โดยเฉลี่ยทั้งหมดแล้ว) กลับมาเป็น 0 อีกครั้ง โดยถ้าสมมติว่าอัตราเร็ว ของอิเล็กตรอนเนื่องจากความร้อนเท่ากับ  $v_{\rm thermal}$  และมีระยะทางเฉลี่ย  $\lambda$  ระหว่างการชน เนื่องจาก  $v_{\rm thermal}$  มีค่า สูงมาก จึงประมาณได้ว่าความเร่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลน้อยมาก จึงได้เวลาโดยเฉลี่ยก่อนที่จะชนกับอิเล็กตรอนอีกอนุภาค คือ

$$t = \frac{\lambda}{v_{\text{thermal}}}$$

้ก็จะได้ขนาดของความเร็วเร็วเฉลี่ยหรืออัตราเร็วลอยเลื่อน (drift velocity) เท่ากับ

$$v_d = \frac{1}{2}at = \frac{a\lambda}{2v_{\text{thermal}}} \tag{6.1}$$

ดังนั้นกระแสจึงเท่ากับ

$$\mathbf{J} = ne\mathbf{v}_d = ne\frac{\lambda \mathbf{a}}{2v_{\text{thermal}}} = \left(\frac{\varkappa e \lambda}{2v_{\text{thermal}} \varkappa m_e}\right) \mathbf{F} = \left(\frac{ne^2 \lambda}{2v_{\text{thermal}} m_e}\right) \mathbf{f}$$
(6.2)

จะเห็นว่าโดยปกติแล้วสำหรับวัสดุทั่วไป  ${f J}$  จึงแปรผันตรงกับ  ${f f}$ :

สมการการแปรผันตรงของกระแสกับแรง. 
$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{f} \tag{6.3}$$

โดยที่  $\sigma$  เป็นค่าคงที่ที่เรียกว่าสภาพนำไฟฟ้า (conductivity) ของสสารนั้น (ถ้าสสารเป็นตัวนำในอุดมคติก็จะมี  $\sigma=\infty$ ) และ  $\rho\equiv 1/\sigma$  เรียกว่าสภาพต้านทาน (resistivity) โดยถ้าแรงที่ใช้เป็นแรงทางไฟฟ้า<u>เท่านั้น</u>โดยมีส่วนของ แรงแม่เหล็กน้อยมาก ๆ ก็จะได้

กฎของ Ohm.

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \tag{6.4}$$

และจาก (6.1) จะได้ว่า

อัตราเร็วลอยเลื่อน.

$$v_d = \frac{a\lambda}{2v_{\text{thermal}}} = \frac{eE}{2m_e v_{\text{thermal}}} \lambda = \frac{eE}{2m_e} \tau' = \frac{eE}{m_e} \tau \tag{6.5}$$

เมื่อ au' คือเวลาเฉลี่ยระหว่างการชนสองครั้งที่ติดกันและ au คือเวลาเฉลี่ยหลังการชนครั้งก่อนหน้า (โดยใช้เวลาเฉลี่ย บนการสุ่มเลือกอิเล็กตรอน)

หมายเหตุ: สมการ (6.2) และ (6.5) เป็นเพียงการประมาณหยาบ ๆ แบบกลศาสตร์ดั้งเดิมเท่านั้น จึงไม่สามารถ นำมาใช้หา  $\sigma$  และ  $v_d$  ได้ในสสารจริง ๆ และยิ่งไปกว่านั้น ในความเป็นจริงแล้วยังมีวัสดุบางชนิดที่ไม่เป็นไปตามกฎ การแปรผันตรงนี้อีกด้วย เราจะเรียกวัสดุที่เป็นไปตามกฎของ Ohm ว่าเป็นวัสดุ Ohmic

สังเกตว่าในการทำให้ความต่างศักย์มากขึ้น k เท่าระหว่างขั้วอิเล็กโทรด เราจะต้องเพิ่ม Q ไป k เท่า ทำให้  ${\bf E}$  เพิ่ม k เท่าและจาก (6.4) จะได้ว่า  ${\bf J}$  และ I ก็เพิ่ม k เท่าเช่นกัน ก็จะได้กฎของ Ohm ในอีกรูปแบบ:

กฎของ Ohm ในรูปกระแสและความต่างศักย์.

$$V = IR (6.6)$$

เมื่อ R เป็นค่าคงที่ความต้านทานระหว่างสองจุดนั้น (ในการคำนวณหาความต้านทานใช้ (6.4) ตามในแต่ละระบบ ได้เลย) โดย R นี้มีหน่วย SI คือ  $\Omega$  (ohm)

ในกรณีที่กระแสไหลแบบคงที่ในสสารเนื้อเดียวกันที่เป็นไปตามกฎของ Ohm จาก (4.15) จะได้ว่า

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\sigma} \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \tag{6.7}$$

ดังนั้นในบริเวณที่สสารเป็นไปตามกฎของ Ohm ก็จะไม่มีประจุตกค้างอยู่ภายในเลย จึงทำให้สามารถใช้ทริคในการ แก้ศักย์และสนามจากสมการ Laplace ได้ตามปกติ

สุดท้าย จาก (6.2) เนื่องจากแรงที่ออกนั้นไม่ส่งผลในอัตราเร็วลอยเลื่อนเพิ่มขึ้นเลย ดังนั้นพลังงานส่วนมากจาก การชนจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อน โดยถ้ามีประจุไหลต่อเวลาเท่ากับ I โดยศักย์ของประจุลดลง V ก็จะได้

กฎการให้ความร้อนของ Joule.

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \tag{6.8}$$

### แรงเคลื่อนไฟฟ้า

โดยปกติแล้วในวงจรไฟฟ้าจะมีแรงสองแรงในการทำให้ประจุเคลื่อนที่คือแรงจากแหล่งกำเนิด  $(\mathbf{f}_s)$  ซึ่งโดยปกติแล้ว แรงนี้จะอยู่แค่ในบริเวณแหล่งกำเนิดเท่านั้น และอีกแรงคือแรงจากสนามไฟฟ้าที่จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้กระแสไหลด้วย I คงที่ตลอดทั้งสาย ดังนั้นแรงต่อประจุโดยรวมจะเท่ากับ

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_s + \mathbf{E}$$

แต่แรง  ${f E}$  ที่ช่วยให้กระแสไหลคงที่มาจากไหนล่ะ? เราลองพิจารณาทีละขั้นตอน ดังนี้:

- 1. เมื่อเริ่มต่อสายไฟกับแบตเตอรี่ จะเกิดแรง  $\mathbf{f}_s$  ทำให้เกิดกระแสไหลออก โดยถ้ากระแสในสายไฟเปล่านี้เริ่มไหล ไม่คงที่ จะทำให้มีประจุสะสมเกิดขึ้นจึงมี  $\mathbf{E}$  ต้านกระแสส่วนที่เร็วเกินไปและเสริมในส่วนที่ช้าเกินไป
- 2. ที่บริเวณตัวต้านทานก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีกระแสเท่ากับนอกตัวต้านทาน แต่คราวนี้ประจุจะสะสมไปเรื่อย ๆ จนกว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะมากพอที่จะพลักประจุผ่านตัวต้านทานไปได้ด้วยกระแสเท่ากับข้างนอก (ตาม (6.4)) โดยกระเกิดประจุสะสมที่ฝั่งหนึ่งของตัวต้านทานก็จะทำให้เกิดประจุสะสมที่ขั้วของแบตเตอรี่ด้วย
- 3. อีกขั้วของแบตเตอรี่ก็จะเกิดกระบวนการเช่นเดียวกับ 1. และ 2. แต่ในทิศและขั้วตรงข้าม

เราจึงนิยามผลของแรงทั้งหมดภายในวงจรว่า*แรงเคลื่อนไฟฟ้า*หรือ emf (electromotive force: E):

### นิยามแรงเคลื่อนไฟฟ้า.

$$\mathcal{E} \equiv \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{\ell} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{\ell}$$
 (6.9)

เนื่องจากสนามไฟฟ้าสถิต  $\phi \, {f E} \cdot {
m d} {m \ell} = 0$  โดย  ${m \mathcal E}$  นี้มีหน่วยเป็น V เช่นเดียวกับศักย์ไฟฟ้า

หมายเหตุ: emf นี้นิยามเป็นค่า ณ ขณะหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเมื่อสายไฟขยับ เราจะใช้ dℓ เป็นทิศเดียวกับสายไฟ จริง ๆ ไม่ต้องคำนึงถึงความเร็ว

พิจารณาในสภาวะสมดุลหลังจากต่อแบตเตอรี่: สมมติแหล่งกำเนิดเป็นแบตเตอรี่ไร้ความต้านทาน ( $\sigma=\infty$ ) ก็จะได้ว่าแรงที่ออกในการเคลื่อนประจุเป็น 0 ดังนั้น  $0=\mathbf{f}=\mathbf{f}_s+\mathbf{E}$  ก็จะได้

$$V = -\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\ell} = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{f}_{s} \cdot d\mathbf{\ell} = \oint \mathbf{f}_{s} \cdot d\mathbf{\ell} = \mathcal{E}$$
 (6.10)

แต่ถ้าแบตเตอรี่นี้มีความต้านทาน r (หมายความว่าถ้าตัดแรง  ${f f}_s$  ออกแล้วความต่างศักย์  $V_{
m off}=\int {f E}_{
m off}\cdot {
m d}\ell=Ir$ ) สมการด้านบนจะไม่เป็นจริง โดยจะได้

$$V = -\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\ell} = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \left( \mathbf{f}_{s} - \frac{\mathbf{J}}{\sigma} \right) \cdot d\mathbf{\ell} = \mathcal{E} + \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E}_{\text{off}} \cdot d\mathbf{\ell} = \mathcal{E} - V_{\text{off}} = \mathcal{E} - Ir$$
 (6.11)

## แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากสายไฟเคลื่อนที่

เราสามารถเหนี่ยวนำเส้นลวดให้เกิด emf ได้โดยอาศัยสนามแม่เหล็ก ซึ่งเป็นวิธีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) ใช้ ในการสร้างกระแสไฟฟ้า โดยยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเอาสายไฟรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้าง h ไปวางในสนามแม่เหล็ก  $\mathbf B$  ที่มีทิศตั้งฉากกับสายไฟ แล้วทำการดึงสายไฟออกด้วยอัตราเร็ว v ในทิศตั้งฉากกับทั้งสายไฟและ  $\mathbf B$  ก็จะได้

$$\mathcal{E} = \int \mathbf{f}_{\text{mag}} \cdot d\boldsymbol{\ell} = vBh$$

แต่เพราะในขณะที่สายไฟมีความเร็ว v กระแสที่เกิดขึ้นก็จะทำให้มีแรงแม่เหล็กต้านไว้ แรงที่ดึงจึงต้องต้านแรงแม่ เหล็กนี้ด้วย โดยถ้าสมมติว่าอิเล็กตรอนไหลด้วยอัตราเร็ว u เทียบกับสายไฟ จะได้แรงที่ต้องดึง  $\mathbf{f}_{\mathrm{pull}}=uB$  จึงได้ว่า งานที่สายไฟนี้ทำต่อประจุเท่ากับ

$$\int \mathbf{f}_{\text{pull}} \cdot d\boldsymbol{\ell} = uB\left(\frac{h}{\cos \theta}\right) \sin \theta = vBh$$

ดังนั้นจริง ๆ แล้วงานที่เกิดขึ้นนั้นมาจากแรงดึงทั้งหมด ไม่ได้มาจากแรงแม่เหล็ก (ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะแรงแม่ เหล็กไม่ทำงาน) ต่อมาเราจะมาพิสูจน์กฎที่สำคัญในการหา emf จากการสนามแม่เหล็กดังกระบวนการก่อนหน้านี้

พิจารณาสายไฟวงปิดที่เกิดการเคลื่อนที่หรือบิด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านผิวที่กำหนดเส้น ขอบโดยสายไฟ เมื่อเวลาผ่านไป  $\mathrm{d}t$  ก็จะเกิด "ริบบิ้น" ของพื้นที่ส่วนที่เปลี่ยนแปลงขึ้น ก็จะได้

$$d\Phi_B = \int_{\text{ribbon}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \tag{01}$$

ถ้าพิจารณา  ${
m d}{f a}$  ที่จุด ๆ หนึ่งโดยให้ความเร็วของอิเล็กตรอน  ${f w}$  มาจากสองส่วนคือส่วน  ${f v}$  ที่เป็นความเร็วของสายไฟ และ  ${f u}$  ที่เป็นความเร็วของกระแส ก็จะได้ว่า

$$d\mathbf{a} = \mathbf{v} dt \times d\boldsymbol{\ell} = (\mathbf{w} - \mathbf{u}) dt \times d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{w} dt \times d\boldsymbol{\ell}$$
 (02)

นำ (02) ไปแทนใน (01) จะได้

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = \int \mathbf{B} \cdot (\mathbf{w} \, \mathrm{d}t \times \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}) = -\int (\mathbf{w} \times \mathbf{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\mathcal{E}$$

ดังนั้น

กฎฟลักซ์แม่เหล็กสำหรับสายไฟเคลื่อนที่.

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} \tag{6.12}$$

หมายเหตุ: กฎนี้เห็นชัดจากการพิสูจน์ว่าต้องเกิดจากการเคลื่อนที่ของสายไฟ ดังนั้นการสับสวิทช์ที่ทำให้วงสายไฟ ใหญ่ขึ้นจึงไม่ทำให้เกิด emf เป็นอนันต์

## ▶ 6.2. การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

#### กฎของ Faraday

ต่อมา Michael Faraday ได้ทำการทดลองเพิ่มจาก (6.12) โดยแทนที่จะขยับสายไฟ เขาทำการขยับแม่เหล็กและปรับ ขนาดของฟลักซ์แม่เหล็กแทน ปรากฏว่า emf ที่เกิดขึ้นก็ยังคงเป็นไปตาม (6.12) อยู่ดี โดยไม่ต้องขยับสายไฟเลย โดย แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้าไม่ใช่แรงแม่เหล็ก ดังนั้น

กฎของ Faraday (Integral Form).

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\ell} = -\int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d\Phi}{dt}$$
 (6.13)

โดยถ้าใช้ Stokes' theorem ต่อก็จะได้

$$\int (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{a} = -\int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}$$

หรือก็คือ

กฎของ Faraday (Differential Form).

$$\mathbf{\nabla} \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{6.14}$$

เราสามารถรวมกฎของ Faraday (6.13) และกฎฟลักซ์แม่เหล็กสำหรับสายไฟเคลื่อนที่ (6.12) ได้เป็นกฎฟลักซ์แม่ เหล็กรวม (หรือบางคนเรียกว่ากฎของ Faraday) ดังนี้:

กฎฟลักซ์แม่เหล็กรวม.

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} \tag{6.15}$$

โดยทิศของกระแสอาจจะมีนจึงมีกฎของ Lenz มาช่วยให้คิดทิศของสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำง่ายขึ้น:

**กฎของ Lenz.** ธรรมชาติต่อต้านการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กโดยสร้างกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในทิศที่จะ เกิดสนามแม่เหล็กต้านการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์

## สนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

เราสามารถสังเกตว่าในกฎของ Faraday ถ้าพิจารณาในปริเวณที่ไม่มีประจุแล้ว

$$\mathbf{\nabla}\cdot\mathbf{E}=0$$
 และ  $\mathbf{\nabla} imes\mathbf{E}=-rac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$ 

ซึ่งเหมือนกับสมการของแม่เหล็กสถิต ดังนั้นเราสามารถใช้ทริคต่าง ๆ คล้ายในบทแม่เหล็กสถิต เช่นจะได้ "กฎ Biot-Savart" ว่า:

กฎ Biot-Savart ของสนามไฟฟ้า.

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int \frac{\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{k}}}{\mathbf{k}^2}$$
 (6.16)

หรือเราอาจจะใช้ (6.13) เพื่อสร้างลูป Amperian ในการคำนวณสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้เช่นกัน

**ตัวอย่าง.** ประจุที่มีความหนาแน่นเชิงเส้น  $\lambda$  ถูกนำกาวติดไว้ที่ริมของล้อรัศมี b ที่วางในระนาบ xy และหมุนได้ อย่างอิสระ ข้างในล้อมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ  $\mathbf{B}_0$  ชี้ในทิศ +z ที่กระจายอยู่ทั่วในทรงกระบอกที่มีศูนย์กลาง เดียวกับล้อและมีรัศมี a < b ถ้าเกิดว่าปิดสนามแม่เหล็กนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับล้อ

วิธีทำ. การปิดสนามนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กในล้อ จึงจะเกิดสนามไฟฟ้าวนในทิศทวนเข็มนาฬิกา (โดยกฎของ Lenz) เพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก โดยจะได้ทอร์กจากสนามไฟฟ้า ณ เวลาใด ๆ เท่ากับ

$$\tau = b \int dF = b \int E dq = bE\lambda(2\pi b)$$

จาก (4.20) จะได้ว่า

$$\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$
$$E(2\pi b) = -\pi a^2 \frac{dB}{dt}$$

นำไปแทนในทอร์กจะได้

$$\tau = -\lambda \pi a^2 b \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

ดังนั้น

$$\Delta L = \int \tau \, dt = -\lambda \pi a^2 b \int \frac{dB}{dt} \, dt = \lambda \pi a^2 b (B_{\text{before}} - B_{\text{after}}) = \lambda \pi a^2 b B_0$$

จึงได้ว่าไม่ว่าจะปิดสนามแม่เหล็กนี้เร็วแค่ไหน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมเท่ากันเสมอ

ปัญหาหนึ่งของการใช้กฎของ Faraday คือสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเกิดจากสนามแม่เหล็กที่ เปลี่ยน-แปลง ดังนั้นตามทฤษฎีแล้วเราจึงไม่สามารถคำนวณหาสนามแม่เหล็กที่นำมาใส่ในสมการได้ด้วยสมการ เดียวกับบทแม่เหล็กสถิต แต่ในความเป็นจริง ถ้าสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงนี้เปลี่ยนซ้าพอ (เราจะเรียกว่าเปลี่ยน แบบ quasistatic) error ที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎจากแม่เหล็กสถิตในการคำนวณนี้จะถือว่าน้อยมาก ๆ ในบริเวณที่อยู่ ใกล้ ๆ กับแหล่งกำเนิดของการเปลี่ยนแปลงนี้

#### ความเหนี่ยวนำ

พิจารณาขดลวดสายไฟสองขดลวดที่วางไว้อยู่นิ่ง ถ้าลวดเส้นที่หนึ่งมีกระแส  $I_1$  ไหลผ่านจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก  ${f B}_1$  และจะเกิดฟลักซ์แม่เหล็ก  $\Phi_2$  ผ่านขดลวดที่สอง เนื่องจากกฎ Biot-Savart จะได้ว่า  $B_1 \propto I_1$  ดังนั้น  $\Phi_2 \propto I_1$  โดยเราจะเรียกค่าคงที่การแปรผันนี้ว่า*ความเหนียวนำร่วมกัน (mutual inductance:*  $M_{21}$ ) ของขดลวดทั้งสอง:

$$M_{21} \equiv rac{\Phi_2}{I_1}$$
 หรือ  $\Phi_2 = M_{21}I_1$  (6.17)

พิจารณาการหา  $M_{21}$  โดยเราจะเริ่มจาก  $\Phi_2$  และใช้ Stokes' theorem:

$$\Phi_2 = \int \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{a}_2 = \int (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}_1) \cdot d\mathbf{a}_2 = \oint \mathbf{A}_1 \cdot d\boldsymbol{\ell}_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint \oint \frac{1}{\iota} d\boldsymbol{\ell}_1 d\boldsymbol{\ell}_2$$

ก็จะได้  $M_{21}=M_{12}\equiv M$  และจะได้

สูตรของ Neumann.

$$M = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \oint \frac{\mathrm{d}\ell_1 \cdot \mathrm{d}\ell_2}{\imath} \tag{6.18}$$

จริง ๆ แล้วการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กของสายไฟ ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟสองเส้นก็ได้ เราจึงนิยาม*ความเหนี่ยวนำตัวเอง* (self inductance: L) หรืออาจจะเรียกสั้น ๆ ว่า*ความเหนี่ยวนำ* ดังนี้

#### นิยามความเหนี่ยวนำ.

$$L\equiv rac{\Phi_B}{I}$$
 หรือ  $\Phi_B=LI$  (6.19)

ความเหนี่ยวนำมีหน่วยเป็น H (henry) และโดยกฎของ Faraday ก็จะได้ว่าเมื่อพยายามจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของกระแสในวงจรแบบ quasistatic แล้วจะเกิด emf ในทิศย้อนศร (back emf) เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านการ เปลี่ยนแปลงของกระแส:

Back Emf.

$$\mathcal{E}_{\text{back}} = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \tag{6.20}$$

ในวงจรหนึ่ง เราสามารถสร้างขดลวดโซลีนอยด์เพื่อให้มีความเหนี่ยวนำตามที่ต้องการได้ เราจะเรียกขดลวดนี้ ว่า*ตัวเหนี่ยวนำ (inductor*)

#### พลังงานในสนามแม่เหล็ก

จาก (6.20) จะเห็นได้ว่าเราจะต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติเพื่อที่จะทำให้เกิดกระแสที่ต้องการในตัวเหนี่ยวนำ (หรือ ในวงจร) โดยงานที่จะต้องต้าน back emf นี้เพื่อให้เกิดกระแส I เท่ากับ

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = -\mathcal{E}I = LI\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

ดังนั้นจะได้ว่างานที่ต้องใช้ในการสร้างกระแสในตัวเหนี่ยวนำเท่ากับ

พลังงานสะสมในตัวเหนี่ยวนำ.

$$U = \frac{1}{2}\Phi_B I = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\frac{\Phi_B^2}{L}$$
 (6.21)

เราสามารถเขียน (6.21) ได้ในอีกรูป พิจารณา

$$U = \frac{1}{2}\Phi_B I = \frac{1}{2}I\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{2}I\int (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{2}I\oint \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \frac{1}{2}\oint (\mathbf{A} \cdot \mathbf{I}) d\boldsymbol{\ell}$$

ขยายมาในสามมิติจะได้

$$U = \frac{1}{2} \int (\mathbf{A} \cdot \mathbf{J}) \, \mathrm{d}\tau \tag{6.22}$$

ใช้ (4.19) ก็จะได้

$$U = \frac{1}{2\mu_0} \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{A} \cdot (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B})) d\tau$$
$$= \frac{1}{2\mu_0} \left( \int_{\mathcal{V}} \mathbf{B} \cdot (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}) d\tau - \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) d\tau \right)$$
$$= \frac{1}{2\mu_0} \left( \int_{\mathcal{V}} B^2 d\tau - \oint_{\partial \mathcal{V}} (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{a} \right)$$

เนื่องจากที่ระยะไกล ๆ  ${f B}$  และ  ${f A}$  เข้าใกล้  ${f 0}$  ดังนั้นพจน์หลังจึงหายไป ก็จะได้

พลังงานในสนามแม่เหล็ก.

$$U = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 \, \mathrm{d}\tau \tag{6.23}$$

โดยเราสามารถใช้ (6.23) และ (6.21) เพื่อนิยามความเหนี่ยวนำที่เป็นระบบสายไฟเชิงพื้นที่หรือเชิงปริมาตรได้ (การ หาฟลักซ์จากระบบเหล่านี้อาจไม่มีนิยามี่ตายตัว) ดังนี้

นิยามความเหนี่ยวนำจากพลังงาน.

$$L \equiv \frac{1}{\mu_0 I^2} \int B^2 \, \mathrm{d}\tau \tag{6.24}$$

#### ▶ 6.3. สมการ Maxwell

#### ▶ ข้อบกพร่องของกฎของ Ampère

ตอนนี้เรามีสมการสี่สมการที่อธิบายแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนี้

$$oldsymbol{
abla} \cdot \mathbf{E} = rac{
ho}{\epsilon_0}$$
 (กฎของ Gauss)

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$${f 
abla} imes {f E} = -rac{\partial {f B}}{\partial t}$$
 (กฎของ Faraday)

$$\mathbf{
abla} imes \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$
 (กฎของ Ampère)

แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ในกฎของ Ampère เพราะว่ากฎนี้เราอธิบายมาจากกฎ Biot-Savart ซึ่งใช้ได้เฉพาะระบบที่ เป็นแม่เหล็กสถิตหรือมีกระแสคงที่ ข้อบกพร้องนี้เห็นได้ชัดถ้าเราพิจารณา divergence ของสมการกฎของ Ampère:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 (\nabla \cdot \mathbf{J})$$
$$0 = \mu_0 (\nabla \cdot \mathbf{J})$$

ซึ่งไม่ได้เป็นจริงเสมอไป

ต่อมา James Clerk Maxwell จึงได้ทำการแก้ข้อบกพร่องนี้โดยอาศัยสมการความต่อเนื่อง:

$$\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

นำไปเพิ่มในกฎของ Ampère จากสมการด้านบนจะได้

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 (\nabla \cdot \mathbf{J}) + \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t}$$
$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 (\nabla \cdot \mathbf{J}) + \mu_0 \varepsilon_0 \left(\nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right)$$

ดังนั้นถ้าแก้ไขสมการกฎของ Ampere เป็นดังต่อไปนี้ จะได้กฎที่ไร้ข้อขัดแย้ง:

กฎของ Ampère-Maxwell.

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$
 (6.25)

และเราจะเรียกพจน์  $arepsilon_0(\partial \mathbf{E}/\partial t)$  ว่ากระแสแทนที่ (displacement current)

โดยนำสมการทั้งสี่มารวมกันทั้งหมดจะได้สมการ Maxwell (Maxwell's equations):

**สมการ Maxwell.** การเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้า  ${f E}$  และสนามแม่เหล็ก  ${f B}$  ทั้งหมดถูกอธิบายได้ด้วยสี่ สมการ:

$$\mathbf{\nabla}\cdot\mathbf{E}=rac{
ho}{\epsilon_0}$$
 (กฎของ Gauss)  $\mathbf{\nabla}\cdot\mathbf{B}=0$  (กฎของ Faraday)  $\mathbf{\nabla}\times\mathbf{E}=-rac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$  (กฎของ Faraday)  $\mathbf{\nabla}\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J}+\mu_0\varepsilon_0rac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}$  (กฎของ Ampère-Maxwell)

โดยแรงที่ทำให้เกิดกระแสและการเคลื่อนที่ทั้งหมดอธิบายโดยกฎแรง Lorentz (4.2)

## ▶ 6.4. สมการ Maxwell ในสสาร (TO-DO)

## บทที่ 7 | ไฟฟ้ากระแสตรง

## ▶ 7.1. การวิเคราะห์วงจร

#### ▶ กฎของ Kirchhoff

เรามี "กฎของ Ohm" สำหรับแต่ละ passive component (อุปกรณ์ที่ไม่สร้างพลังงาน) ดังนี้

ความสัมพันธ์ของ V และ I สำหรับ Passive Component. สำหรับตัวต้านทาน:

$$v = iR (7.1)$$

และสำหรับตัวเหนี่ยวนำ:

$$v = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{7.2}$$

สำหรับดัวเก็บประจุ:

$$i = C \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \tag{7.3}$$

(ในบทนี้เราจะใช้ตัวอักษร v และ i ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กเพื่อแทนความต่างศักย์และกระแสที่อาจขึ้นกับเวลา) ซึ่งสามารถ นำมาใช้ในการวิเคราะห์วงจรได้ด้วยกฎของ Kirchhoff:

พิจารณาวงจร ณ จุด ๆ หนึ่ง ถ้าที่จุดนั้นไม่มีประจุสะสมอยู่เลยโดย 4.13 จะได้ว่า

Kirchhoff's Current Law (KCL). 
$$\sum_{\rm junction} i = 0 \eqno(7.4)$$

โดยกฎนี้ใช้ในการวิเคราะห์วงจรแบบ*โนด (nodal analysis*) โดยเริ่มจากการตั้งศักย์ไฟฟ้าบนแต่ละโนดและ กระแสที่ไหลเข้าและออกจากแต่ละโนด จากนั้นใช้ (7.4) และ (7.3) ถึง (7.2) ในการเขียนทุกตัวแปรให้อยู่ในรูป V ต่อมาพิจารณาวงจรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก จะได้ว่า  ${f E}$  เป็นสนามอนุรักษ์ ดังนั้น

Kirchhoff's Voltage Law (KVL).

$$\sum_{\text{loop}} v = 0 \tag{7.5}$$

กฎนี้ใช้ในการวิเคราะห์วงจรแบบลูป (mesh analysis) โดยเริ่มจากกำหนดกระแสที่วนอยู่ในแต่ละลูปที่กำหนด ขึ้น จากนั้นใช้ (7.5) และ (7.3) ถึง (7.2) ตั้งสมการตามจำนวนลูปที่กำหนดไว้เพื่อแก้หา I ในแต่ละลูป

## 🕨 การต่อตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ, และตัวเหนี่ยวนำอย่างง่าย

พิจารณาการต่อตัวต้านทาน  $R_1$  และ  $R_2$  แบบอนุกรม จะได้ว่ากระแส i บนตัวต้านทาน  $R_1$  จะเท่ากับ I บนตัว ต้านทาน  $R_2$  ดังนั้น

$$v_{\text{total}} = v_1 + v_2 = iR_1 + iR_2$$

จึงได้ความต้านทานรวมเท่ากับ

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2$$

โดยเราสามารถทำแบบนี้ไปได้เรื่อย ๆ ด้วยตัวต้านทานกี่ตัวก็ได้ ดังนั้น

#### การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม.

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \tag{7.6}$$

และพิจารณาการต่อตัวต้านทาน  $R_1$  และ  $R_2$  แบบขนาน จะได้ว่าความต่างศักย์ของตัวต้านทานทั้งสองจะต้องเท่ากัน ดังนั้น

$$i_{\text{total}} = i_1 + i_2 = \frac{v}{R_1} + \frac{v}{R_2}$$

จึงได้ความต้านทานรวมเท่ากับ

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

้ โดยเช่นเดียวกับการต่อแบบอนุกรม เราสามารถทำแบบนี้ไปได้เรื่อย ๆ ด้วยตัวต้านทานกี่ตัวก็ได้ ดังนั้น

#### การต่อตัวต้านทานแบบขนาน.

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \tag{7.7}$$

ต่อมาเช่นเดียวกับตัวต้านทาน พิจารณาการต่อตัวเก็บประจุ  $C_1$  และ  $C_2$  แบบอนุกรม จะได้ว่า q บนตัวเก็บประจุ  $C_1$  จะเท่ากับ q บนตัวเก็บประจุ  $C_2$  ดังนั้น

$$v_{\text{total}} = v_1 + v_2 = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2}$$

เราสามารถทำแบบนี้ไปได้เรื่อย ๆ ด้วยตัวเก็บประจุกี่ตัวก็ได้ ดังนั้น

#### การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม.

$$\frac{1}{C_{\text{total}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$
 (7.8)

และพิจารณาการต่อตัวเก็บประจุ  $C_1$  และ  $C_2$  แบบขนาน จะได้ว่าความต่างศักย์คร่อมตัวเก็บประจุทั้งสองจะต้องเท่า กัน ดังนั้น

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 = C_1 v + C_2 v$$

เราสามารถทำแบบนี้ไปได้เรื่อย ๆ ด้วยตัวเก็บประจุกี่ตัวก็ได้ ดังนั้น

#### การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน.

$$C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n \tag{7.9}$$

สุดท้าย พิจารณาการต่อตัวเหนี่ยวนำ  $L_1$  และ  $L_2$  แบบอนุกรม จะได้ว่ากระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำทั้งสองจะ ต้องเท่ากัน ดังนั้น

$$v_{\text{total}} = v_1 + v_2 = L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

ก็จะได้

#### การต่อตัวเหนี่ยวนำแบบอนุกรม.

$$L_{\text{total}} = L_1 + L_2 + \dots + L_n \tag{7.10}$$

และพิจารณาการต่อตัวเหนี่ยวนำ  $L_1$  และ  $L_2$  แบบขนาน จะได้ความต่างศักย์บนตัวเหนี่ยวนำทั้งสองเท่ากัน ดังนั้น

$$\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{total}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}i_{1}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}i_{2}}{\mathrm{d}t} = \frac{v}{L_{1}} + \frac{v}{L_{2}}$$

ก็จะได้

#### การต่อตัวเหนี่ยวนำแบบขนาน.

$$\frac{1}{L_{\text{total}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$
 (7.11)

## ▶ 7.2. วงจรอันดับหนึ่ง

#### อันดับของวงจร

**นิยาม อันดับ ของ วงจร.** อันดับ ของ วงจรคือ อันดับ ของ สมการ เชิง อนุพันธ์ ที่ อธิบาย วงจร เช่น วงจร ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแค่แบตเตอรี่และตัวต้านทานไม่มีอนุพันธ์อะไรเลย จึงเป็นวงจรอันดับศูนย์

โดยวงจรอันดับหนึ่งได้แก่ วงจรที่มีตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ (วงจร RC) และวงจรที่มีตัวต้านทานและตัว เหนี่ยวนำ (วงจร RL) และวงจรอันดับสองได้แก่วงจรที่มีตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ (วงจร LC และ RLC)

#### ▶ วงจร RC

วงจร RC เป็นวงจรอันดับหนึ่ง โดยจะยกตัวอย่างโจทย์การปล่อยประจุ (discharge) จากตัวเก็บประจุ:

**ตัวอย่าง.** จงหา v(t) คร่อมตัวเก็บประจุของวงจรที่มีการต่อตัวเก็บประจุ C และตัวต้านทาน R แบบอนุกรม โดยที่ C มีประจุเริ่มต้น  $Q_0$ 

*วิธีทำ.* ให้  $i_R$  และ  $i_C$  คือกระแสที่ไหลออกจากจุด ๆ หนึ่งที่อยู่ฝั่งบวกของตัวเก็บประจุ จากนั้นใช้ KCL จะได้

$$i_R + i_C = 0$$

$$\frac{v}{R} + C \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t'} = 0$$

$$-\frac{1}{RC} \, \mathrm{d}t' = \frac{1}{v} \, \mathrm{d}v$$

$$-\int_0^t \frac{1}{RC} \, \mathrm{d}t' = \int_{V_0}^{v(t)} \frac{1}{v} \, \mathrm{d}v$$

$$-\frac{1}{RC} t = \log\left(\frac{v(t)}{V_0}\right)$$

เนื่องจาก  $V_0=Q_0/C$  ก็จะได้

$$v(t) = \frac{Q_0}{C} e^{-\frac{1}{RC}t}$$

โยเราจะเรียก  $au \equiv RC$  ว่าค่าคงที่เวลา (time constant)

พิจารณาวงจรที่มี C ที่  $steady\ state$  (เมื่อจงจรเป็น  $steady\ current$ ) ก็จะได้ว่า

$$i_C = C \frac{\mathrm{d} \not v}{\mathrm{d} t} = 0$$

ดังนั้นจึงได้ว่า

**ตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่ Steady State.** เมื่อ  $t \to \infty$  จะสามารถมองได้ว่าตัวเก็บประจุ C เปรียบเสมือนสายไฟขาด

#### ▶ วงจร RL

วงจร RL เป็นวงจรอันดับหนึ่ง โดยจะยกตัวอย่างโจทย์การต่อแบตเตอรี่กับวงจรที่มี L:

**ตัวอย่าง.** จงหา i(t) และค่าคงที่เวลา au ของการต่อแบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า  $\mathcal E$  ในวงจรที่มีการต่อตัว ต้านทาน R และตัวเหนี่ยวนำ L แบบอนุกรม โดยที่ ณ เวลา t=0 ไม่มีกระแสไหลอยู่เลย

วิธีทำ. วนลูปที่มีกระแส i(t) รอบวงจร จากนั้นใช้ KVL จะได้

$$v_R + v_L - \mathcal{E} = 0$$

$$iR + L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t'} = \mathcal{E}$$

$$-\frac{1}{L} \, \mathrm{d}t' = \frac{1}{iR - \mathcal{E}} \, \mathrm{d}i$$

$$-\int_0^t \frac{1}{L} \, \mathrm{d}t' = \int_0^{i(t)} \frac{1}{iR - \mathcal{E}} \, \mathrm{d}i$$

$$-\frac{R}{L}t = \log\left(\frac{\mathcal{E} - Ri(t)}{\mathcal{E}}\right)$$

ดังนั้นก็จะได้

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

และค่าคงที่เวลา au = L/R

พิจารณาวงจรที่มี L ที่ steady state ก็จะได้ว่า

$$v = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0$$

ดังนั้นจึงได้ว่า

**ตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่ Steady State.** เมื่อ  $t \to \infty$  จะสามารถมองได้ว่าตัวเหนี่ยวนำ L เปรียบเสมือนสายไฟเปล่า

## วงจรอันดับหนึ่งในรูปทั่วไป

โดยทั่วไปแล้วสมการเชิงอนุพันธ์ของวงจรอันดับหนึ่งจะอยู่ในรูป

$$A\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Bi = C$$

(หรือบางครั้งอาจติดอยู่ในรูป v) โดยเมื่อเราแก้สมการออกมาจะได้

คำตอบทั่วไปของวงจรอันดับหนึ่ง.

$$i(t) = \frac{C}{A} + \left(I_0 - \frac{C}{A}\right)e^{-\frac{B}{A}t}$$
 (7.12)

ก็จะได้ว่าโดยทั่วไปแล้ว ค่าคงที่เวลา au จะเท่ากับ

$$\tau = \frac{A}{B} \tag{7.13}$$

เราจะเรียกช่วงแรกที่เกิดการปรับตัวของกระแสหรือความต่างศักย์อย่างรวดเร็ว (ก่อน steady state) ว่า transient response

#### ▶ 7.3. วงจรอันดับสอง

#### วงจร RLC แบบอนุกรม

พิจารณาการแก้สมการของวงจรที่เป็น RLC ที่ต่อแบบอนุกรมโดยไม่มีแบตเตอรี่ โดย KVL จะได้ (ให้กระแสไหลออก จากฝั่งลบของตัวเก็บประจุ)

$$\begin{aligned} v_R + v_L + v_C &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v_R + v_L + v_C) &= 0 \\ L\frac{\mathrm{d}^2i}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}i &= 0 \end{aligned} \tag{7.14}$$

เราสามารถแก้สมการนี้ได้โดยการใช้ราก  $s_{1,2}$  ของ characteristic equation:

$$x^2 + (R/L)x + 1/LC = 0$$

ก็จะได้คำตอบคือ

#### คำตอบของ Characteristic Equation ของ RLC แบบอนุกรม.

$$s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$
 (7.15)

โดยเราจะนิยามราก  $s_{1,2}$  ของสมการว่าเป็นความถี่ธรรมชาติของวงจร และก็จะนิยาม damping factor  $(\alpha)$  และความถี่ resonant  $(\omega_0)$  (undamped natural frequency) ดังนี้:

นิยาม Damping Factor และความถี่ Resonant.

$$s_{1,2} \equiv -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \tag{7.16}$$

หมายเหตุ: โดยเราจะใช้หน่วย  $\mathrm{Np/s}$  สำหรับ  $\alpha$  แต่จริง ๆ แล้วหน่วย  $\mathrm{Np}$  (neper) นี้เป็นน่วยที่ไม่มีมิติเหมือนกับ  $\mathrm{rad}$  และเราจะนิยามอัตราส่วนระหว่าง  $\alpha$  และ  $\omega_0$  ว่า damping ratio ( $\zeta$ ) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกว่าระบบถูก damp ไปแค่ ไหน:

นิยาม Damping Ratio.

$$\zeta \equiv \frac{\alpha}{\omega_0} \tag{7.17}$$

ในที่นี้เราก็จะได้

Damping Factor, ความถี่ Resonant, และ Damping Ratio ของ RLC แบบอนุกรม.

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$
  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$   $\zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$  (7.18)

เมื่อแก้สมการเชิงอนุพันธ์ ถ้าราก  $s_{1,2}$  เป็นจำนวนจริง ( $\zeta>1$ ) จะได้ว่า

วงจร RLC อนุกรมแบบ Overdamped.

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} (7.19)$$

โดยเราจะเรียกว่าเป็นวงจร overdamped ซึ่งจะมีกราฟเป็นการลดลงของกระแส

แต่ถ้าราก  $s_{1,2}$  เป็นรากซ้ำ ( $\zeta=0$ ) โดยให้เป็น s จะได้ว่า

วงจร RLC อนุกรมแบบ Critically Damped.

$$i(t) = (A_2 + A_1 t)e^{st} (7.20)$$

์ โดยเราจะเรียกว่าเป็นวงจร *critically damped* ซึ่งจะมีกราฟเป็นการลดลงของกระแสที่มากที่สุดที่ยังไม่เกิดการสั่น ขึ้นลงของกราฟ (decay แบบยังไม่มี oscillatory behavior)

และสุดท้าย ถ้าราก  $s_{1,2}$  ไม่เป็นจำนวนจริง ( $\zeta < 1$ ) เราจะนิยามความถี่ damped (damped natural frequency):

นิยามความถี่ Damped.

$$\omega_d \equiv \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \tag{7.21}$$

และก็จะได้คำตอบของสมการว่า

วงจร RLC อนุกรมแบบ Underdamped.

$$i(t) = e^{-\alpha t} \left( A_1 \cos(\omega_d t) + A_2 \sin(\omega_d t) \right) \tag{7.22}$$

โดยเราจะเรียกว่าเป็นวงจร underdamped ซึ่งกราฟจะมีการสั่นขึ้นลงของกระแสโดยมีแอมพลิจูดลดลงเรื่อย ๆ (decay แบบ oscillatory)

ในกรณีที่เป็นวงจร LC ( $R=0,\,\zeta=0$ ) จะได้ว่า  $\alpha=0$  และคำตอบของสมการอยู่ในกรณี underdamped โดย จะคำตอบเป็นดังนี้:

$$i(t) = A_1 \cos(\omega_d t) + A_2 \sin(\omega_d t) \tag{7.23}$$

โดยเราอาจจะเรียกว่าเป็น RLC แบบ *undamped* ซึ่งกราฟจะมีแค่การสั่นขึ้นลงแต่ไม่มีการลดลงของแอมพลิจูด (completely oscillatory)

#### วงจร RLC แบบขนาน

พิจารณาการแก้สมการของวงจรที่เป็น RLC ที่ต่อแบบขนานโดยไม่มีแบตเตอรี่ โดย KCL จะได้ (ให้กระแสไหลออก จากฝั่งลบของตัวเก็บประจุ)

$$i_{R} + i_{L} + i_{C} = 0$$

$$\frac{d}{dt}(i_{R} + i_{L} + i_{C}) = 0$$

$$C\frac{d^{2}v}{dt^{2}} + \frac{1}{R}\frac{dv}{dt} + \frac{1}{L}v = 0$$
(7.24)

ก็จะได้ characteristic equation:

$$x^2 + (1/RC)x + 1/LC = 0$$

มีคำตอบ  $s_{1,2}$  คือ

คำตอบของ Characteristic Equation ของ RLC แบบขนาน.

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$
 (7.25)

ก็จะได้ว่า

Damping Factor, ความถี่ Resonant, และ Damping Ratio ของ RLC แบบขนาน.

$$\alpha = \frac{1}{2RC} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \zeta = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}} \tag{7.26}$$

ต่อมาเมื่อแก้สมการเชิงอนุพันธ์ (เช่นเดียวกับในกรณีต่อแบบอนุกรมแต่ทีนี้หา v แทน i) ก็จะได้

วงจร RLC ขนานแบบ Overdamped.

$$v(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} (7.27)$$

ในกรณี overdamped,

วงจร RLC ขนานแบบ Critically Damped.

$$v(t) = (A_2 + A_1 t)e^{st} (7.28)$$

ในกรณี critically damped, และ

วงจร RLC ขนานแบบ Underdamped.

$$v(t) = e^{-\alpha t} \left( A_1 \cos(\omega_d t) + A_2 \sin(\omega_d t) \right) \tag{7.29}$$

ในกรณี underdamped

ส่วนในกรณีที่เป็นวงจร LC แบบขนาน ( $R \to \infty, \zeta = 0$ ) หรือ RLC ขนานแบบ undamped จะได้ว่า  $\alpha = 0$  และ มีคำตอบคือ

จงจร LC แบบขนาน.

$$v(t) = A_1 \cos(\omega_d t) + A_2 \sin(\omega_d t) \tag{7.30}$$

## วงจรอันดับสองในรูปทั่วไป

โดยทั่วไปแล้วสมการเชิงอนุพันธ์ของวงจรอันดับสองจะอยู่ในรูป

$$A\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + B\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ci = D$$

(หรืออาจติดอยู่ในรูป v) โดยจะได้

Damping Factor, ความถี่ Resonant, และ Damping Ratio โดยทั่วไป.

$$\alpha = \frac{B}{2A}$$
  $\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{A}}$   $\zeta = \frac{B}{2\sqrt{AC}}$  (7.31)

และจะได้ homogeneous solution เป็น (7.19), (7.20), (7.22), และ (7.23) เมื่อ  $\zeta>1,$   $\zeta=1,$   $0<\zeta<1,$  และ  $\zeta=0$  ตามลำดับ และเมื่อแก้ particular solution ก็จะได้

คำตอบทั่วไปของวงจรอันดับสอง.

$$i(t) = i_h(t) + i_p(t) = i_h(t) + \frac{D}{C}$$
 (7.32)

## ▶ 7.4. กำลังไฟฟ้า

#### กำลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพ

จาก (6.8) เราจะสามารถคำนวณกำลังไฟฟ้า P ได้จาก

กำลังไฟฟ้า.

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R} = \frac{dQ}{dt}$$
 (7.33)

(Q คือความร้อนที่ ได้จากวงจร) ซึ่งเราจะสามารถนำมาใช้คำนวณพลังงานที่เครื่องใช้ ไฟฟ้านั้นถูกกระทำ โดย เนื่องจากพลังงานที่เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับเป็นพลังงานความร้อน เราจึงต้องอาศัย heat engine ในการเปลี่ยนความ ร้อนมาเป็นพลังงานที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ จึงนิยาม*ประสิทธิภาพ* (efficiency:  $\eta$ ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้า (heat engine) นี้ว่า

นิยามประสิทธิภาพ.  $\eta \equiv \frac{W}{Q} \tag{7.34} \label{eq:eta2.34}$ 

หมายเหตุ:  $Q_C=Q-W$  เป็นความร้อนที่ถูกปล่อยทิ้งลงใน cold sink ซึ่งโดยกฎข้อที่สองของ thermodynamics จะได้ว่า  $Q_C>0$  ดังนั้น  $\eta<1$ 

## บทที่ 8 | ไฟฟ้ากระแสสลับ

## ▶ 8.1. นิยามของไฟฟ้ากระแสสลับ

#### แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

วงจรทั้งหมดที่เราเจอมาเรียกว่าวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) ซึ่งเกิดจากแหล่งกำเนิดที่ให้ความ ต่างศักย์คงที่ (หรือกระแสคงที่) ตลอดเวลา แต่วงจรไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านจะเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current หรือ AC) ซึ่งเป็นวงจรที่แหล่งกำเนิดมี emf สลับทิศไปมาเป็นฟังก์ชันคาบ โดยไฟฟ้ากระแสสลับที่เราจะมา ดูกันเราจะสมมติมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับรูปไซน์ (sinusoidal) ก็คือ

$$(i \text{ or } v)(t) = (I \text{ or } V)_m \cos \omega t \tag{8.1}$$

เมื่อ  $I_m$  และ  $V_m$  คือแอมพลิจูดของกราพไซน์และ  $\omega$  เรียกว่าความถี่เชิงมุม โดย argument ที่อยู่ในฟังก์ชันเราจะ เรียกว่าเฟส ณ ขณะนั้น และเราจะนิยามคาบ (T) และความถี่ (f) ตามปกติ:

นิยามคาบและความถี่.

$$T\equiv rac{2\pi}{\omega}$$
 และ  $f\equiv rac{1}{T}=rac{\omega}{2\pi}$  (8.2)

โดยยกตัวอย่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเช่น ลองพิจารณาสายไฟที่หมุนรอบแกน x และมีสนามแม่เหล็ก สม่ำเสมอขนาด B ชี้ในแกน +y ก็จะได้ว่าถ้าเราหมุนลูปสายไฟนี้ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม  $\omega$  แล้วก็จะได้ว่า

$$\Phi_B = BA\cos\omega t$$

ดังนั้น

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = BA\omega\sin\omega t$$

#### แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ.

$$\mathcal{E} = BA\omega \sin \omega t = BA\omega \cos(\omega t + \pi/2) \tag{8.3}$$

## ตัวตำนทาน, ตัวเก็บประจุ, และตัวเหนี่ยวนำ

ต่อมาเรามาพิจารณาอุปกรณ์ ที่เราคุ้นเคยกัน เริ่มจากตัวต้านทานเมื่อให้กระแสที่ ไหลผ่าน  $i(t) = I_m \cos \omega t$  เนื่องจาก v=iR จะได้ว่า

$$v(t) = Ri(t) = I_m R \cos \omega t = V_m \cos \omega t$$

ดังนั้น

**เฟสของ** v **และ** i **บนตัวต้านทาน.** เฟสของ v และ i จะตรงกันบนตัวต้านทาน R โดยที่

$$V_m = RI_m \tag{8.4}$$

พิจารณาตัวเก็บประจุเมื่อให้  $v(t) = V_m \cos \omega t$  จะได้ว่า

$$i(t) = C \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = CV_m \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \cos \omega t = -\omega CV_m \sin \omega t = I_m \cos(\omega t + \pi/2)$$

ดังนั้น

**เฟสของ** v และ i บนตัวเก็บประจุ. เฟสของ i จะนำ v อยู่  $\pi/2$  บนตัวเก็บประจุ C โดยที่

$$V_m = \left(\frac{1}{\omega C}\right) I_m \tag{8.5}$$

สุดท้าย พิจารณาตัวเหนี่ยวนำเมื่อให้  $i(t) = I_m \cos \omega t$  จะได้ว่า

$$v(t) = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = LI_m \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \cos \omega t = -\omega LI_m \sin \omega t = V_m \cos(\omega t + \pi/2)$$

ดังนั้น

เฟสของ v และ i บนตัวเหนี่ยวนำ. เฟสของ v จะนำ i อยู่  $\pi/2$  บนตัวเหนี่ยวนำ L โดยที่

$$V_m = (\omega L)I_m \tag{8.6}$$

สังเกตว่าสมการ (8.4) ถึง (8.6) หน้าตาคล้ายกับกฎของ Ohm เราจึงนิยามค่าความต้านทานเสมือนของตัวเก็บ ประจุและตัวเหนี่ยวนำว่า รีแอคแตนซ์เชิงประจุและรีแอคแตนซ์เชิงเหนี่ยวนำ (capacitive/inductive reactance:  $X_C$  และ  $X_L$ ) ดังนี้:

นิยาม Reactance.

$$X_C \equiv \frac{1}{\omega C}$$
 และ  $X_L \equiv \omega L$  (8.7)

#### ▶ 8.2. เฟสเซอร์

#### ▶ Steady State และ Frequency Domain

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เช่นเดียวกับไฟฟ้ากระแสตรง ก็จะมี transient response ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าเริ่ม ต้นของวงจร แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อย ๆ ที่ steady state เราจะได้ว่าแอมพลิจูดจะคงที่และความถี่ของทั้งวงจรจะเท่า กันหมด โดยเราจะมาดูปรากฏการณ์ที่ steady state ดังนั้นต่อไปนี้จะสมมติว่า  $\omega$  คงที่ทั้งวงจร

เราสามารถแทนฟังก์ชันไซน์ด้วยส่วนจริงของฟังก์ชัน exponential เชิงซ้อน:

$$a(t) = A_m \cos(\omega t + \phi) = \text{Re}(A_m e^{j\phi} e^{j\omega t}) \equiv \text{Re}(\tilde{A}e^{j\omega t})$$

(ในการวิเคราะห์วงจรเราจะใช้ j แทนหน่วยจินตภาพเพราะ i ซ้ำกับกระแส) โดยจำนวนเชิงซ้อน  $\tilde{A}$  เรียกว่าเป็นรูป ในโดเมนเฟสเซอร์/ความถี่ (phasor/frequency domain) ของ a(t) (โดยจะเรียก a(t) ว่ารูป time domain) โดย เราจะแทน  $\tilde{A}=A_m e^{j\phi}$  ด้วยสัญลักษณ์

นิยามสัญลักษณ์แทนจำนวนเชิงซ้อนในการวิเคราะห์วงจร.

$$A_m/\phi \equiv A_m e^{j\phi} = \tilde{A} \tag{8.8}$$

ซึ่งเป็นรูปที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ steady state ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เพราะเราสามารถที่จะดำเนินการ บวกและลบบน frequency domain เพื่อหา  $ilde{I}_{
m total}$  หรือ  $ilde{V}_{
m total}$  ได้เลย (เนื่องจากที่ steady state มี  $\omega$  คงที่)

#### ▶ Impedance และ Admittance

ต่อมาเรามาดู "กฎของ Ohm" ของแต่ละอุปกรณ์ใน frequency domain, จาก (8.4) ถึง (8.6) ก็จะได้

อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน Frequency Domain. สำหรับตัวต้านทาน R:

$$\tilde{V} = R\tilde{I} \tag{8.9}$$

สำหรับตัวเก็บประจุ C:

$$\tilde{V} = \left(\frac{1}{i\omega C}\right)\tilde{I} \tag{8.10}$$

สำหรับตัวเหนี่ยวนำ L:

$$\tilde{V} = (j\omega L)\tilde{I} \tag{8.11}$$

เราจึงจะนิยามค่าอิมพีแดนซ์ (impedance: Z) และแอดมิตแทนซ์ (admittance: Y) ว่า

นิยาม Impedance และ Admittance.

$$Z\equivrac{ ilde{V}}{ ilde{I}}$$
 และ  $Y\equivrac{1}{Z}=rac{ ilde{I}}{ ilde{V}}$  (8.12)

โดยที่ในส่วนจริงและส่วนจินตภาพของ impedance จะเป็นส่วนความต้านทาน (resistance: R) และส่วน reactance (X) ตามลำดับ:

#### ส่วนจริงและส่วนจินตภาพของ Impedance.

$$\operatorname{Re}(Z) = R$$
 และ  $\operatorname{Im}(Z) = X$  หรือก็คือ  $Z = R + jX$  (8.13)

และส่วนจริงและส่วนจินตภาพของ admittance จะเป็นส่วนความนำไฟฟ้า (conductance: G) และส่วน susceptance (B) ตามลำดับ:

#### ส่วนจริงและส่วนจินตภาพของ Impedance.

$$\operatorname{Re}(Y) = G$$
 และ  $\operatorname{Im}(Y) = B$  หรือก็คือ  $Y = G + jB$  (8.14)

และเราจะได้ impedance ของอุปกรณ์ต่าง ๆ:

#### Impedance ของอุปกรณ์ต่าง ๆ.

$$Z_R = R$$
  $Z_L = j\omega L$   $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$  (8.15)

admittance ของอุปกรณ์ต่าง ๆ:

#### Admittance ของอุปกรณ์ต่าง ๆ.

$$Y_R = rac{1}{R}$$
  $Y_L = rac{1}{j\omega L}$   $Y_C = j\omega C$  (8.16)

## ▶ 8.3. การวิเคราะห์วงจรใน Frequency Domain

#### ▶ กฎของ Kirchhoff ใน Frequency Domain

เนื่องจากฟังก์ชัน  ${
m Re}$  และ  ${
m Im}$  มีสมบัติเชิงเส้น การแทนฟังก์ชันรูปไซน์ใน frequency domain จึงมีประโยชน์ต่อการ คำนวณด้วย เพราะกฎที่สำคัญต่าง ๆ ใน time domain ยังคงเป็นจริงใน frequency domain โดยที่สำคัญสุดเลยก็ คือกฎของ Kirchhoff:

KCL ใน Frequency Domain.

$$\sum_{\text{junction}} \tilde{I} = 0 \tag{8.17}$$

และ

KVL ใน Frequency Domain.

$$\sum_{\text{loop}} \tilde{V} = 0 \tag{8.18}$$

#### ▶ การรวม Impedance

พิจารณาการต่อวงจรแบบอนุกรม โดยมีอุปกรณ์อยู่สองชิ้นที่มี impedance  $Z_1$  และ  $Z_2$  จะได้ว่ากระแส  $\tilde{I}$  ที่ไหลผ่าน อุปกรณ์ทั้งสองต้องเท่ากัน ดังนั้น

$$v_{\text{total}}(t) = \text{Re}(\tilde{V}_1 e^{j\omega t}) + \text{Re}(\tilde{V}_2 e^{j\omega t})$$
$$= \text{Re}(\tilde{I} Z_1 e^{j\omega t}) + \text{Re}(\tilde{I} Z_2 e^{j\omega t})$$
$$= \text{Re}(\tilde{I} (Z_1 + Z_2) e^{j\omega t})$$

ดังนั้น  $ilde{V}_{
m total} = ilde{I}(Z_1 + Z_2)$  แล้วก็จะได้

$$Z_{\text{total}} = Z_1 + Z_2$$

ขยายเป็น n อุปกรณ์จะได้

การรวม Impedance แบบอนุกรม.

$$Z_{\text{total}} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$
 (8.19)

ต่อมาพิจารณาการต่อวงจรแบบขนาน โดยมีอุปกรณ์สองชิ้นเดิม จะได้ว่าความต่างศักย์  $ilde{V}$  คร่อมอุปกรณ์ทั้ง สองต้องเท่ากัน ดังนั้น

$$\begin{split} i_{\text{total}}(t) &= \text{Re}(\tilde{I}_1 e^{j\omega t}) + \text{Re}(\tilde{I}_2 e^{j\omega t}) \\ &= \text{Re}\left(\frac{\tilde{V}}{Z_1} e^{j\omega t}\right) + \text{Re}\left(\frac{\tilde{V}}{Z_2} e^{j\omega t}\right) \\ &= \text{Re}\left(\tilde{V}\left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}\right) e^{j\omega t}\right) \end{split}$$

ดังนั้น  $ilde{I}_{
m total} = ilde{V} \Big( rac{1}{Z_1} + rac{1}{Z_2} \Big)$  และจะได้

$$Y_{\text{total}} = \frac{1}{Z_{\text{total}}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$$
$$-68 -$$

ขยายเป็น n อุปกรณ์จะได้

การรวม Impedance แบบขนาน.

$$\frac{1}{Z_{\text{total}}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_n}$$
 (8.20)

หรือ

การรวม Admittance แบบขนาน.

$$Y_{\text{total}} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$
 (8.21)

#### ▶ Resonance ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

จากในส่วนของวงจรอันดับสองในบทไฟฟ้ากระแสตรง เราได้ดูผลเฉลยทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์

$$A\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + B\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ci = D$$

ซึ่งจะมี particular solution เป็น  $i_p(t)=rac{D}{C}$  แต่ถ้าเราเปลี่ยนแหล่งกำเนิดเป็นแหล่งกำเนิดกระแสสลับก็จะได้ (โดย พิจารณา KVL และให้ emf ที่แหล่งกำเนิด  $\mathcal{E}=\mathcal{E}_m\sin\omega t$ )

$$A\frac{\mathrm{d}^{2}i}{\mathrm{d}t^{2}} + B\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ci = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_{m}\sin\omega t = \mathcal{E}_{m}\omega\cos\omega t$$

โดยถ้าเดาคำตอบให้อยู่ในรูป  $I_m\cos(\omega t - \phi)$  จะแก้ particular solution ได้เป็น

Particular Solution ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ.

$$i_p(t) = I_m \cos(\omega t - \phi) \tag{8.22}$$

เมื่อ

$$\frac{\mathcal{E}_m}{\sqrt{B^2 + (A\omega - C/\omega)^2}}$$
 และ  $\phi = \arctan\left(\frac{B\omega}{C - A\omega^2}\right)$  (8.23)

แต่เพราะส่วนที่เป็น homogeneous solution มีการ decay ลงเรื่อย ๆ จนที่  $t\to\infty$  จะได้ว่า  $i_h(t)\to0$  ดังนั้น particular solution นี้จึงเป็น steady state ของวงจร ต่อมาสังเกตว่าความถี่ resonant ใน (7.31) เป็นค่าที่ทำให้ เฟสของ driving emf และเฟสของกระแสตรงกัน (จะได้  $\phi=\pi/2$  ซึ่งตรงกับความต่างเฟสของ  $\cos$  ในกระแสและ  $\sin$  ใน emf) ดังนั้นเราอาจนิยามความถี่ resonant ใหม่ได้ดังนี้

**นิยามความถี่ Resonant (แบบเฟส).** ความถี่ resonant ( $\omega_0$ ) คือความถี่เชิงมุมที่ทำให้เฟสของกระแสและ emf ตรงกัน

หมายเหตุ: บางครั้งเราอาจจะนิยามความถี่ resonant เป็นความถี่ที่ทำให้แอมพลิจูดสูงสุด (ซึ่งสำหรับหลาย ๆ ระบบ นิยามแบบเฟสก็จะทำให้เกิดแอมพลิจูดสูงสุด) แต่เพื่อให้นิยามตรงกับ (7.31) จึงขอใช้นิยามแบบเฟส

เนื่องจาก  $ilde{V}=Z ilde{I}$  ถ้าอยากให้เฟสตรงกัน Z ต้องมีแต่ส่วนความต้านทาน (reactance เป็น 0) ดังนั้น

**ความถี่ Resonant.** ความถี่ resonant ( $\omega_0$ ) คือความถี่เชิงมุมที่ทำให้

$$Im(Z) = 0 ag{8.24}$$

ยกตัวอย่างเช่น

**ตัวอย่าง.** จงหาความถี่ resonant ของวงจรที่มีตัวต้านทาน R ต่อแบบอนุกรมกับวงจรที่มีตัวเหนี่ยวนำ L, ตัว เก็บประจุ C ต่อกันแบบขนาน โดยที่ตัวเก็บประจุ C มีความต้านทานภายใน r

วิธีทำ. เริ่มจากหา impedance รวมของวงจร LC แบบขนาน จะได้

$$Z_{LC} = \frac{Z_L(Z_C + r)}{Z_L + Z_C + r} = \frac{j\omega L(\frac{1}{j\omega C} + r)}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + r}$$
$$= \frac{1}{\text{const.}} \left( \text{const.} + j\left( -\frac{\omega L^2}{C} + \frac{L}{\omega C^2} + r^2\omega L \right) \right)$$

เนื่องจาก R ที่ต่อออกมามี impedance เป็นจำนวนจริงอยู่แล้ว จึงสามารถพิจารณาแค่  ${
m Im}(Z_{LC})=0$  ได้ ดังนั้น

$$-\frac{\omega_0 L^2}{C} + \frac{L}{\omega_0 C^2} + r^2 \omega_0 L = 0$$
$$-\frac{L^2}{C} \omega_0^2 + \frac{L}{C^2} + r^2 L \omega_0^2 = 0$$
$$\left(r^2 L - \frac{L^2}{C}\right) \omega_0^2 = -\frac{L}{C^2}$$

ก็จะได้

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC - r^2C^2}}$$

เป็นความถี่ resonant

## ▶ 8.4. กำลังไฟฟ้าและค่ายังผล

## กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย

ในไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถใช้กำลังไฟฟ้าในรูปของ  $ilde{I}$  และ  $ilde{V}$  ที่คงที่ ณ steady state ได้เลย แต่ไฟฟ้ากระแส สลับ ณ steady state เรายังมี i(t) และ v(t) เป็นฟังก์ชันรูปไซน์ เราจึงพิจารณาการหา*กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย*บนอุปกรณ์

โดยมีกระแส  $i(t)=I_m\cos(\omega t+\phi_1)$  และความต่างศักย์คร่อม  $v(t)=V_m\cos(\omega t+\phi_2)$  โดยเริ่มจากการหา กำลัง ณ เวลาใด ๆ:

$$p(t) = i(t)v(t) = I_m V_m \cos(\omega t + \phi_i) \cos(\omega t + \phi_v)$$
$$= \frac{1}{2} I_m V_m \cos(\phi_i - \phi_v) + \frac{1}{2} I_m V_m \cos(2\omega t + \phi_i + \phi_v)$$

จะได้กำลังเฉลี่ยในหนึ่งคาบเท่ากับ

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$
$$= \frac{1}{T} \frac{1}{2} I_m V_m \cos(\phi_i - \phi_v) \int_0^T dt + \frac{1}{T} \frac{1}{2} I_m V_m \int_0^T \cos(2\omega t + \phi_i + \phi_v) dt$$

เนื่องจากพจน์หลังเป็นฟังก์ชัน  $\cos$  คาบ T/2 จึงเหลือ 0 ดังนั้น

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย.

$$P = \frac{1}{2} I_m V_m \cos \Delta \phi \tag{8.25}$$

โดยเราจะเรียก  $\cos\Delta\phi$  ว่าอัตราส่วนกำลัง (power factor)

## กระแสและความต่างศักย์ยังผล

เวลามากระแสผ่านโหลดต้านทาน R เราอาจจะต้องการ*กระแสยังผล* (effective current:  $I_{\rm eff}$ ) เพื่อที่จะนำมาคำนวณ กำลังไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสปกติ โดยพิจารณาโดยทั่วไป กระแสสลับ i(t) ที่มีคาบ T (ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปไซน์) จะ ได้

$$\begin{split} P &= I_{\text{eff}}^2 R \\ \mathcal{R} \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) \, \mathrm{d}t = I_{\text{eff}}^2 \mathcal{R} \\ I_{\text{eff}} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) \, \mathrm{d}t} \\ I_{\text{eff}} &= \sqrt{\langle i^2 \rangle} \end{split}$$

ในทำน้องเดียวกันจะได้ความต่างศักย์ยังผล (effective voltage:  $V_{
m eff}$ ) เท่ากับ

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$$

ก็จะได้

กระแสและความต่างศักย์ยังผล.

$$I_{
m eff}=I_{
m rms}=\sqrt{\langle i^2
angle}$$
 และ  $V_{
m eff}=V_{
m rms}=\sqrt{\langle v^2
angle}$  (8.26)

โดยถ้า i(t) และ v(t) เป็นฟังก์ชันรูปไซน์ เมื่ออินทิเกรตออกมาจะได้ว่า

#### กระแสและความต่าง rms ของไฟฟ้ากระแสสลับรูปไซน์.

$$I_{
m rms}=rac{I_m}{\sqrt{2}}$$
 และ  $V_{
m rms}=rac{V_m}{\sqrt{2}}$  (8.27)

และเราจะนิยาม  $ilde{I}_{
m rms}$  และ  $ilde{V}_{
m rms}$  ว่า

#### นิยามกระแสและความต่างศักย์ rms ในรูปเฟสเซอร์.

$$ilde{I}_{
m rms} \equiv I_{
m rms}/\phi_i$$
 และ  $ilde{V}_{
m rms} \equiv V_{
m rms}/\phi_v$  (8.28)

#### กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน

สังเกตว่ากำลังไฟฟ้าเฉลียนี้เราสามารถหาได้จาก

$$P = \operatorname{Re}(\tilde{I}_{\text{rms}}^* \tilde{V}_{\text{rms}}) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\tilde{I}^* \tilde{V})$$
(8.29)

(เมื่อ  $^*$  แทน complex conjugate) ดังนั้นจึงนิยามกำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน (complex power:  $ilde{P}$ ) ว่า

#### นิยามกำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน.

$$\tilde{S} \equiv \tilde{I}_{\rm rms}^* \tilde{V}_{\rm rms} \tag{8.30}$$

หรือสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับรูปไซน์:

$$\tilde{S} = \frac{1}{2}\tilde{I}^*\tilde{V} \tag{8.31}$$

ซึ่งจะมีหน่วย SI เป็น VA (volt-ampere) เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่กำลังจริง ๆ โดยจะเรียกขนาดของมันว่ากำลัง ปรากฏ (apparent power: S), ส่วนจริงของมัน P) ตามด้านบน คือกำลังจริง P), และส่วนจินตภาพเรียกว่ากำลัง เชิงรีแอค (reactive power: P) ซึ่งมีหน่วย SI เป็น VA เช่นกัน สรุปก็คือ

## นิยามกำลังปรากฏ.

$$S \equiv |\tilde{S}| = I_{\rm rms} V_{\rm rms} \tag{8.32}$$

(เหตุผลที่เรียกกำลังปรากฏเพราะเป็นค่าที่ดูเหมือนจะเป็นกำลังจริง ๆ แต่ไม่ใช่) และ

#### นิยามกำลังเชิงรีแอค.

$$Q \equiv \operatorname{Im}(\tilde{S}) = I_{\text{rms}} V_{\text{rms}} \sin(\phi_v - \phi_i)$$
(8.33)

โดยกำลังเชิงซ้อนนี้ยังคงเป็นค่าที่อนุรักษ์เหมือนกับกำลังจริง กล่าวคือ

$$\tilde{S} = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 + \dots + \tilde{S}_n \tag{8.34}$$

## การคิดค่าไฟ

ไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปตามบ้านเรือนนั้นเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีค่า emf ยังผลประมาณ 220 V โดยการคิดค่าไฟนั้น อาจมีหรือไม่มีส่วนแรกที่คงที่และมีอีกส่วนหลังที่แปรผันตามพลังงานที่ใช้ (นับเป็นเงินต่อหน่วยหรือต่อ kWh) เช่น ในประเทศไทยมีอัตราค่าไฟดังนี้:

หน่วยที่ใช้ (หน่วย)	อัตราค่าไฟ (บาท/หน่วย)
1 - 15	2.3488
16 - 25	2.9882
26 - 35	3.2405
36 - 100	3.6237
101 - 150	3.7171
151 - 400	4.2218
401 ขึ้นไป	4.4217

# บทที่ 9 | กฎอนุรักษ์

## ▶ 9.1. ประจุและพลังงาน

## ▶ ทฤษฎีบท Poynting

พิจารณางานที่สนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระทำกับประจุหนึ่ง:

$$dW = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\ell = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dt = \mathbf{E} \cdot q\mathbf{v} dt$$

ดังนั้นกำลังเท่ากับ

$$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}) \,\mathrm{d}\tau \tag{9.1}$$

จาก

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B}) - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

เมื่อนำไปแทนใน  $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$  แล้วใช้ product rule ก็จะได้

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = \mathbf{E} \cdot \left( \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B}) - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

$$= -\frac{1}{\mu_0} \mathbf{\nabla} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{E}) - \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$= -\frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0} \mathbf{\nabla} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left( \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) - \frac{1}{\mu_0} \mathbf{\nabla} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$$
(9.2)

เราจึงนิยาม Poynting vector:

นิยาม Poynting Vector.

$$\mathbf{S} \equiv \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \tag{9.3}$$

นำ (9.2) แทนใน (9.1) และใช้ divergence theorem จะได้

ทฤษฎีบทของ Poynting.

$$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathcal{V}} u \,\mathrm{d}\tau - \oint_{\partial \mathcal{V}} \mathbf{S} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}$$
 (9.4)

และถ้าสมุมติว่าระบบไม่โดนงานมากระทำเลย (แต่โดยปกติแล้วไม่สามารถทำได้) จะได้

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{S} \tag{9.5}$$

คล้ายกับเป็น "สมการความต่อเนื่อง" ของพลังงาน

โดยสมการนี้ก็คือสมการอนุรักษ์พลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเอง เพราะเมื่ออินทิเกรตบน V ที่ใหญ่มาก ๆ (หรือ ก็คืออินทิเกรตทั่วทุกพื้นที่) จะได้ว่าอินทิกรัล*ฟลักซ์พลังงาน* (อินทิกรัลที่มี Poynting vector)

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t} \tag{9.6}$$

กล่าวคือ พลังงานที่หายไปจากสนาม จะถูกถ่ายทอดมาเป็นงานที่กระทำกับประจุ

## ▶ 9.2. โมเมนตับ

## ▶ เทนเซอร์ความเค้นของ Maxwell

ประจุที่เคลื่อนที่จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าพุ่งออจจากประจุและสนามแม่เหล็กเป็นไปตามกฏมือชวา (จะพิสูจน์ในบท การแผ่รังสี) เราจะเห็นได้ว่าแรงแม่เหล็กบนสองประจุที่เคลื่อนที่เข้าหากันในแนวตั้งฉากจะไม่เป็นไปตามกฏข้อที่สาม ของนิวตัน ดังนั้นจริง ๆ แล้วกฏข้อที่สามไม่เป็นจริงสำหรับแม่เหล็กไฟฟ้า จึงทำให้โมเมนตัมแบบดั้งเดิมไม่อนุรักษ์ เช่นกัน เราจึงอาจจะหาพิธีเพิ่มพจน์โมเมนตัมบางอย่างที่เกิดจากสนามเพื่อทำให้โมเมนตัมอนุรักษ์

พิจารณาแรงทั้งหมดที่สนามกระทำใน  $\mathcal{V}$ :

$$\mathbf{F} = \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \rho \, d\tau = \int_{\mathcal{V}} (\rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}) \, d\tau \tag{*}$$

พิจารณาการเขียนแรงต่อปริมาตร  $\mathbf{f} = 
ho \mathbf{E} + \mathbf{J} imes \mathbf{B}$  ในรูปที่ติดแค่  $\mathbf{E}$  และ  $\mathbf{B}$  จะได้

$$\begin{split} \mathbf{f} &= \varepsilon_0 (\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \left( \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B}) - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \times \mathbf{B} \\ &= \varepsilon_0 (\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} - \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \times (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B}) - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} \end{split} \tag{$\star$1)}$$

เนื่องจาก

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} = \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \mathbf{E} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$= \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \mathbf{E} \times (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{E})$$

แทนใน ( $\star$ 1) จะได้ (บวกเข้าด้วย  $1/\mu_0(\mathbf{\nabla}\cdot\mathbf{B})\mathbf{B})$ 

$$\mathbf{f} = \varepsilon_0 \Big( (\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} - \mathbf{E} \times (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{E}) \Big) + \frac{1}{\mu_0} \Big( (\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} - \mathbf{B} \times (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B}) \Big) - \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$$
 (\*2)

ต่อมา เนื่องจาก

$$\nabla (\mathbf{E} \cdot \mathbf{E}) = (\mathbf{E} \cdot \nabla) \mathbf{E} + (\mathbf{E} \cdot \nabla) \mathbf{E} + \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}) + \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})$$
$$\nabla (E^2) = 2(\mathbf{E} \cdot \nabla) \mathbf{E} + 2\mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})$$
$$\mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \frac{1}{2} \nabla (E^2) - (\mathbf{E} \cdot \nabla) \mathbf{E}$$

แทนใน (+2) ก็จะได้

$$\mathbf{f} = \varepsilon_0 \left( (\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + (\mathbf{E} \cdot \mathbf{\nabla}) \mathbf{E} \right) + \frac{1}{\mu_0} \left( (\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \mathbf{\nabla}) \mathbf{B} \right)$$

$$- \frac{1}{2} \mathbf{\nabla} \left( \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) - \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$$
(\*3)

สามารถเขียนได้อยู่ในรูปที่ง่ายกว่าโดยเราจะนิยามเท*นเซอร์ความเค้นของ Maxwell (Maxwell's stress tensor)* ดังนี้

#### นิยามเทนเซอร์ความเค้นของ Maxwell.

$$T_{ij} \equiv \varepsilon_0 \left( E_i E_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} E^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \left( B_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} B^2 \right) \tag{9.7}$$

เมื่อ  $\delta_{ij}$  คือ Kronecker delta ซึ่งเท่ากับ 1 เมื่อ i=j มิฉะนั้นเป็น 0

โดยสังเกตว่า

$$\begin{split} \left(\boldsymbol{\nabla} \cdot \overleftarrow{\mathbf{T}}\right)_{j} &= \sum_{i=x,y,z} \frac{\partial}{\partial i} T_{ij} \\ &= \varepsilon_{0} \left( (\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E}) E_{j} + (\mathbf{E} \cdot \boldsymbol{\nabla}) E_{j} - \frac{1}{2} \nabla_{j} E^{2} \right) + \frac{1}{\mu_{0}} \left( (\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B}) B_{j} + (\mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\nabla}) B_{j} - \frac{1}{2} \nabla_{j} B^{2} \right) \end{split}$$

(เมื่อ  ${f a}\cdot \overleftrightarrow{{f T}}=a_iT_{ij}{f \hat j}$  คือ column-wise dot product) จาก ( $\star$ 3) จึงได้ว่า

#### แรงต่อปริมาตร.

$$\mathbf{f} = \mathbf{\nabla} \cdot \overleftarrow{\mathbf{T}} - \mu_0 \varepsilon_9 \frac{\partial \mathbf{S}}{\partial t} \tag{9.8}$$

ดังนั้นแทนกลับใน (\*) จะได้

$$\mathbf{F} = \oint_{\partial \mathcal{V}} \overleftarrow{\mathbf{T}} \cdot d\mathbf{a} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} \mathbf{S} d\tau$$
 (9.9)

โดยถ้าระบบเป็นระบบสนามสถิตก็จะได้ว่า

$$\mathbf{F} = \oint_{\partial \mathcal{V}} \overleftarrow{\mathbf{T}} \cdot d\mathbf{a}$$
 (9.10)

## กฎอนุรักษ์โมเมนตัม

ถ้าเรานิยาม*โมเมนตัมจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าว*่า

นิยามโมเมนตัมจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า.

$$\mathbf{p}_{\rm em} \equiv \mu_0 \varepsilon_0 \int \mathbf{S} \, \mathrm{d}\tau \tag{9.11}$$

โดยมีความหนาแน่นโมเมนตัม (g)

นิยามความหนาแน่นโมเมนตัม.

$$\mathbf{g} \equiv \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{S} = \varepsilon_0 (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \tag{9.12}$$

จาก (9.9) ก็จะได้

แรงลัพธ์ในรูปเทนเซอร์ความเค้น.

$$\mathbf{F} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathcal{V}} \mathbf{g} \, \mathrm{d}\tau + \oint_{\partial \mathcal{V}} \overleftarrow{\mathbf{T}} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}$$
 (9.13)

และจะได้เป็นกฎอนุรักษ์โมเมนตัม:

กฎอนุรักษ์โมเมนตัม.

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}_{\mathrm{mech}}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t} + \oint \overleftarrow{\mathbf{T}} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}$$
 (9.14)

และถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงกล จะได้ "สมการความต่อเนื่อง" ของโมเมนตัม:

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} = \mathbf{\nabla} \cdot \overleftarrow{\mathbf{T}} \tag{9.15}$$

สุดท้าย เช่นเดียวกับกฎอนุรักษ์พลังงาน พจน์ฟลักซ์โมเมนตัม (คือพจน์ที่มี stress tensor, โดยในกรณีนี้ flux density จะเป็น  $-\stackrel{}{\mathbf{T}}$  เพราะในสมการเป็นบวก) จะเข้าใกล้ศูนย์ถ้าอินทิเกรตบนพื้นที่ที่ใหญ่มาก ๆ (อินทิเกรตทั่วทุกพื้นที่) ทำให้เกิดการอนุรักษ์โมเมนตัม

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}_{\mathrm{mech}}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t} \tag{9.16}$$

## โมเมนตัมเชิงมุม

เราสามารถนิยามโมเมนตัมเชิงมุมของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบจุด ๆ หนึ่งได้เช่นกัน

#### นิยามความหนาแน่นโมเมนตัมเชิงมุม.

$$1 \equiv \mathbf{r} \times \mathbf{g} = \varepsilon_0 (\mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B})) \tag{9.17}$$

ก็จะได้

#### นิยามโมเมนตัมเชิงมุมจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า.

$$\mathbf{L}_{\mathrm{em}} \equiv \int \mathbf{l} \, \mathrm{d} au$$
 (9.18)

โดยโมเมนตัมเชิงมุมนี้ก็อนุรักษ์กับ counterpart ของมันเช่นเดียวกับพลังงานและโมเมนตัมเชิงเส้น โดยจากทอร์ก:

$$\mathbf{\tau} = \int_{\mathcal{V}} \mathbf{r} \times \mathbf{f} \, d\tau$$
$$= \int_{\mathcal{V}} \mathbf{r} \times \left( \mathbf{\nabla} \cdot \overleftrightarrow{\mathbf{T}} \right) d\tau - \frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} \mathbf{r} \times \mathbf{g} \, d\tau$$

เนื่องจาก

$$\int_{\mathcal{V}} \mathbf{r} \times \left( \mathbf{\nabla} \times \overleftrightarrow{\mathbf{T}} \right) d\tau = -\int_{\mathcal{V}} \left( \mathbf{\nabla} \times \mathbf{r} \right) \cdot \overleftrightarrow{\mathbf{T}} d\tau + \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla} \cdot \left( \mathbf{r} \times \overleftrightarrow{\mathbf{T}} \right) \cdot d\tau = \oint_{\partial \mathcal{V}} \left( \mathbf{r} \times \overleftrightarrow{\mathbf{T}} \right) \cdot d\mathbf{a}$$

(เมื่อ  $\mathbf{r} imes \overrightarrow{\mathbf{T}}$  เป็น column-wise cross product) ก็จะได้ว่า

## ทอร์กในรูปเทนเซอร์ความเค้น.

$$\mathbf{\tau} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathcal{V}} \mathbf{l} \, \mathrm{d}\tau + \oint_{\partial \mathcal{V}} \left( \mathbf{r} \times \overleftarrow{\mathbf{T}} \right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}$$
 (9.19)

หรือ

## กฏอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม.

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{L}_{\mathrm{mech}}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\mathbf{L}_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t} + \oint \left(\mathbf{r} \times \overleftarrow{\mathbf{T}}\right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}$$
 (9.20)

ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม (เชิงกล) จะได้ "สมการความต่อเนื่อง" ของโมเมนตัมเชิงมุม:

$$\frac{\partial \mathbf{l}}{\partial t} = \mathbf{\nabla} \cdot \left( \mathbf{r} \times \overleftarrow{\mathbf{T}} \right) \tag{9.21}$$

และเนื่องจากพจน์*ฟลักซ์โมเมนตัมเชิงมุม* ( $-\oint (\mathbf{r} imes \overrightarrow{\mathbf{T}})\cdot d\mathbf{a}$ ) จะเข้าใกล้ศูนย์ถ้าอินทิเกรตบนทุกพื้นที่ ทำให้เกิดการ อนุรักษ์โมเมนตัมมุม

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{L}_{\mathrm{mech}}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\mathbf{L}_{\mathrm{em}}}{\mathrm{d}t} \tag{9.22}$$

## บทที่ 10 | สัมพัทธภาพกับแม่เหล็กไฟฟ้า

## ▶ 10.1. ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

## ▶ สัจพจน์ของ Einstein

ในบทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะเห็นว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  $c=1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$  แต่ความเร็วนี้เทียบกับอะไรล่ะ? นั่น เป็นคำถามที่นักฟิสิกส์ในยุคก่อน Einstein ได้ถกเถียงกันและได้ตั้งทฤษฎีต่าง ๆ มามากมาย จนกระทั่ง Einstein ได้ ลองคิดว่า จริง ๆ แล้วความเร็วแสงนี้อาจเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยใด ๆ ก็ตาม และความคิดเรื่องสัม พัทธภาพแบบดั้งเดิม (Galilean relativity) ที่เป็นการนำความเร็วมาบวกกันและ simulteneity ของทุกกรอบอ้างอิง เหมือนกัน อาจไม่เป็นจริงก็ได้ โดย Einstein ได้ตั้งข้อสมมติไว้ดังนี้:

#### สัจพจน์ของ Einstein (Einstein's Postulates).

- 1. กฎของฟิสิกส์สามารถใช้ได้บนกรอบอ้างอิงเฉื่อยทุกกรอบ
- 2. ความเร็วแสงในสุญญากาศมีค่าเท่ากันสำหรับผู้สังเกตในทุก ๆ กรอบอ้างอิงเฉื่อย

#### เรขาคณิตของสัมพัทธภาพ

จาก postulate แค่สองข้อนั้น เราสามารถได้ผลลัทธ์ต่าง ๆ มากมาย

ลองพิจารณารถบรรทุกคันหนึ่งที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v ไปทางขวาเทียบกับพื้นโดยมีแหล่งกำเนิดแสงอยู่ตรง กลาง เมื่อให้แหล่งกำเนิดปล่อยแสงมาในทุกทิศ ในมุมมองผู้สังเกตบนพื้นจะเห็นแสงกระทบกับผนังด้านซ้ายก่อน ด้านขวา แต่ในมุมมองผู้สังเกตบนรถ แสงจะกระทบทั้งสองฝั่งพร้อม ๆ กัน จึงสรุปได้ว่า

**ความไม่คงที่ของความเกิดขึ้นพร้อมกัน (Simulteneity).** เหตุการณ์สองเตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในกรอบ อ้างอิงหนึ่ง อาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอีกกรอบอ้างอิง

ต่อมา พิจารณารถคันเดิมโดยสมมติว่าสูง h แต่คราวนี้มาลองดูเวลาที่แสงใช้ในการเดินทางจากเพดานลงมาถึง พื้น สำหรับผู้สังเกตบนรถ แสงเคลื่อนที่จากบนลงล่างเป็นเส้นตรงในแนวดิ่ง จะได้ว่าเวลา

$$\Delta \bar{t} = \frac{h}{c}$$

แต่สำหรับผู้สังเกตบนพื้น พื้นของรถเคลื่อนที่ออกไปแล้ว  $v\Delta t$  ดังนั้นแสงจะต้องเคลื่อนที่แบบเอียง ๆ ก็จะได้

$$c\Delta t = \sqrt{h^2 + (v\Delta t)^2}$$
$$\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \frac{h}{c}$$

ดังนั้นถ้าเรานิยาม

นิยาม Lorentz Factor.

$$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{10.1}$$

ก็จะได้ว่า

การขยายขนาดของเวลา (Time Dilation).

$$\Delta \bar{t} = (1/\gamma)\Delta t \tag{10.2}$$

หมายเหตุ: สมการนี้ใช้ได้เฉพาะผลต่างเวลาที่สองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกันเทียบกับกรอบอ้างอิงรถ โดย เหตุผลจะได้เห็นอีกที

ต่อมา ให้รถนี้ยาว  $\Delta \bar{x}$  และ  $\Delta x$  สำหรับผู้สังเกตบนรถและบนพื้น ตามลำดับ เราจะแสดงว่าความยาวทั้งสองนี้ ไม่เท่ากัน พิจารณาเวลาที่ใช้ในการที่ปล่อยแสงจากฝั่งซ้ายของรถให้เคลื่อนที่ไปทางขวาของรถที่มีกระจกวางไว้อยู่ แล้วให้สะท้อนกลับมาที่ฝั้งซ้าย สำหรับผู้สังเกตบนรถ จะต้องใช้เวลา

$$\Delta \bar{t} = 2 \frac{\Delta \bar{x}}{c}$$

สำหรับผู้สังเกตบนพื้น แบ่งเป็นเวลา  $\Delta t_1$  และ  $\Delta t_2$  คือเวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่ไปและกลับ ตามลำดับ ดังนั้น

$$\Delta t_1 = rac{\Delta x + v \Delta t_1}{c}$$
 และ  $\Delta t_2 = rac{\Delta x - v \Delta t_2}{c}$ 

ก็จะได้

$$\Delta t_1 = rac{\Delta x}{c-v}$$
 และ  $\Delta t_2 = rac{\Delta x}{c+v}$ 

ดังนั้น

$$\Delta t = 2\frac{\Delta x}{c} \frac{1}{1 - v^2/c^2}$$

จาก (10.2) จึงได้ว่า

การหดตัวของความยาว (Length Contraction).

$$\Delta \bar{x} = \gamma \Delta x \tag{10.3}$$

สุดท้าย สมมติข้าง ๆ ถนนมีกำแพงที่มีแถบสีน้ำเงินถูกทาไว้ 1 เมตรเหนือถนนสำหรับผู้สังเกตบนพื้น สมมติมีคน ๆ หนึ่งอยู่บนรถ ถ้าคนนั้นโผล่หัวออกมาจากหน้าต่างแล้วใช้พู่กันทาสีแดงบนกำแพงเหนือถนน 1 เมตรสำหรับเขา ถ้า สรุปแล้วแถบสีแดงไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันกับแถบสีน้ำเงินจะเกิดข้อขัดแย้ง เพราะโดยสัจพจน์ของ Einstein ใน มุมมองผู้สังเกตบนพื้นจะได้ผลลัพธ์ตรงกันข้าม จึงสรุปได้ว่า

**การแปลงของมิติที่ตั้งฉากกับความเร็ว.** มิติที่ตั้งฉากกับความเร็วจะไม่เกิดการหดหรือขยาย

#### ▶ การแปลง Lorentz

เราจะนิยาม*เหตุการณ์ (event*) คือชุดของตำแหน่ง (x,y,z) และเวลา t โดยสัมพัทธภาพแบบ Galilean การแปลง พิกัดของเหตุการณ์ E(x,y,z,t) จากกรอบอ้างอิง  $\mathcal S$  เป็น  $E(\bar x,\bar y,\bar z,\bar t)$  ในกรอบ  $\bar{\mathcal S}$  ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  $v\hat{\mathbf x}$  เทียบ  $\mathcal S$  สามารถทำได้โดย

ซึ่งจะเรียกว่าการแปลง Galilean (Galilean transformation)

แต่ถ้าเป็นการแปลงแบบสัมพัทธภาพพิเศษ เราจะได้ว่า

$$x = d + vt$$

เมื่อ d คือระยะจาก  $\bar{\mathcal{O}}$  ไปยัง  $\bar{A}$  (ซึ่งคือจุดในแนวแกน  $\bar{x}$  ที่เกิด E) ณ เวลา t (ซึ่งเป็นระยะที่วัดในกรอบ  $\mathcal{S}$ ) โดยถ้าเป็น สัมพัทธภาพ Galilean เราจะได้พจน์ d นี้ก็คือ  $\bar{x}$  และได้ดัง (10.4) แต่จาก (10.3) เรารู้แล้วว่าจริง ๆ แล้ว

$$d = \frac{1}{\gamma}\bar{x}$$

ดังนั้น

$$\bar{x} = \gamma(x - vt) \tag{$\diamond$1}$$

แต่ถ้าเราคิดในทางกลับกันโดยวัด  $ar{d}$  ในกรอบ  $ar{\mathcal{S}}$  จะได้ว่า

$$x = \gamma(\bar{x} + v\bar{t}) \tag{$\diamond$2}$$

จาก (๑) และ (๑2) จะได้แก้ว่า

$$\bar{t} = \gamma \left( t - \frac{v}{c^2} x \right) \tag{33}$$

ดังนั้นโดยสมการ (๑) และ (๑3) เราก็จะได้การแปลงที่สมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่าเป็น*การแปลง Lorentz (Lorentz trans-* formation) ดังนี้

การแปลง Lorentz (Lorentz Transformation).

$$\bar{x} = \gamma(x - vt)$$

$$\bar{y} = y$$

$$\bar{z} = z$$

$$\bar{t} = \gamma \left( t - \frac{v}{c^2} x \right)$$
(10.5)

พิจารณาอนุภาคหนึ่งที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว u ในกรอบ  ${\mathcal S}$  จะได้ว่า

$$u = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

แต่ใน  $\mathcal{S}'$  จาก (10.5) จะได้ว่า

$$\mathrm{d}\bar{x} = \gamma(\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}t)$$

และ

$$\mathrm{d}\bar{t} = \gamma \left( \mathrm{d}t - \frac{v}{c^2} \, \mathrm{d}x \right)$$

้ก็จะได้อัตราเร็วของอนุภาคนี้ใน  $\mathcal{S}'$  เท่ากับ

$$\bar{u} = \frac{\mathrm{d}\bar{x}}{\mathrm{d}\bar{t}} = \frac{\gamma(\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}t)}{\gamma(\mathrm{d}t - v/c^2\,\mathrm{d}x)} = \frac{u - v}{1 - uv/c^2}$$

ได้เป็นสมการรวมความเร็วสัมพัทธ์แบบสัมพัทธภาพพิเศษ

กฎการรวมความเร็วของ Einstein.

$$v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + v_{AB}v_{BC}/c^2}$$
 (10.6)

## ▶ 10.2. ปริภูมิ-เวลา

## โฟร์เวกเตอร์

การแปลง Lorentz สามารถเขียนได้อยู่ในรูปที่อ่านง่ายขึ้นถ้าเรานิยาม

$$x^0 \equiv ct, \quad \beta \equiv \frac{v}{c}$$

และ  $x^1\equiv x, x^2\equiv y, x^3\equiv z$  จะได้

$$\bar{x}^{0} = \gamma(x^{0} - \beta x^{1}) 
\bar{x}^{1} = \gamma(x^{1} - \beta x^{0}) 
\bar{x}^{2} = x^{2} 
\bar{x}^{3} = x^{3}$$

หรือก็คือ

#### การแปลง Lorentz ในรูปเมทริกซ์.

$$\begin{bmatrix} \bar{x}^0 \\ \bar{x}^1 \\ \bar{x}^2 \\ \bar{x}^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{bmatrix}$$
(10.7)

ถ้าเรานิยามเมทริกซ์ตรงกลางว่าเป็น  $\Lambda$  จะได้ว่า

#### การแปลง Lorentz ในรูป Einstein Summation.

$$\bar{x}^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\ \nu} x^{\nu} \tag{10.8}$$

โดยการคำนวณใน Einstein summation ให้รวมทุก ๆ ค่าที่เป็นไปได้ของทุก index ที่ปรากฏอยู่สองตัวต่อพจน์ เรา จะเรียกชุดของตัวเลขสี่ตัวที่แปลงในแบบเดียวกับ  $(x^0, x^1, x^2, x^3)$  ว่าโฟร์เวกเตอร์ (4-vector)

โดยเราจะมีผลคูณเชิงสเกลาร์ของโฟร์เวกเตอร์ดังนี้

#### ผลคูณเชิงสเกลาร์ของโฟร์เวกเตอร์.

$$-a^0b^0 + a^1b^1 + a^2b^2 + a^3b^3 ag{10.9}$$

โดยลองพิจารณาการแปลงพิกิดจาก  ${\mathcal S}$  ไปเป็น  ${\mathcal S}'$  ซึ่งเป็นการแปลง Lorentz ในแนวแกน x เช่นเดิม จะได้ว่า

$$\begin{split} -\bar{a}^0\bar{b}^0 + \bar{a}^1\bar{b}^1 + \bar{a}^2\bar{b}^2 + \bar{a}^3\bar{b}^3 &= -\gamma^2 \big(a^0 - \beta a^1\big) \big(b^0 - \beta b^1\big) + \gamma^2 \big(a^1 - \beta a^0\big) \big(b^1 - \beta b^0\big) + a^2 b^2 + a^3 b^3 \\ &= \gamma^2 \Big( -(1 - \beta^2) a^0 b^0 + (1 - \beta^2) a^1 b^1 \Big) + a^2 b^2 + a^3 b^3 \\ &= -a^0 b^0 + a^1 b^1 + a^2 b^2 + a^3 b^3 \end{split}$$

เนื่องจากพจน์สามพจน์ด้านหลังเป็นเพียง dot product ของทรีเวกเตอร์ (3-vector) จึงทำให้สมการนี้ก็ต้องเป็นจริง เมื่อ  $\mathcal{S}'$  เคลื่อนที่ในแนวอื่นด้วย จึงได้ว่าผลคูณเชิงสเกลาร์นี้ *invariant* ภายใต้การแปลง Lorentz

์ โดยเพื่อให้ง่ายต่อการดูเครื่องหมายติดลบตรงพิกัดเวลา เราจะนิยามเวกเตอร์  $covariant~a_{\mu}$  ดังนี้

#### นิยามเวกเตอร์ Covariant.

$$a_{\mu} = (a_0, a_1, a_2, a_3) \equiv (-a^0, a^1, a^2, a^3)$$
 (10.10)

โดยเราจะเรียกโฟร์เวกเตอร์  $a^\mu$  ปกติว่าเป็นเวกเตอร์ contravariant เราจะเรียกเทนเซอร์ที่อธิบายการแปลงจาก contravariant เป็น covariant vector ว่าเป็นเทนเซอร์เทนเซอร์เมทริก Minkowski (Minkowski metric:  $g_{\mu\nu}$ )

นิยาม Minkowski Metric.

$$g_{\mu\nu} \equiv \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (10.11)

หมายเหตุ: บางที่อาจนิยาม  $g_{\mu\nu}$  แบบกลับเครื่องหมาย แต่สุดท้ายแล้วผลคูณเชิงสเกลาร์ก็จะ invariant อยู่ดี ดังนั้นเราจะสามารถเขียนผลคูณเชิงสเกลาร์ได้ว่า

ผลคูณเชิงสเกลาร์ของโฟร์เวกเตอร์.

$$a_{\mu}b^{\mu}=a^{\mu}b_{\mu}=-a^{0}b^{0}+a^{1}b^{1}+a^{2}b^{2}+a^{3}b^{3} \tag{10.12}$$

คือผลคูณเชองสเกลาร์ของโฟร์เวกเตอร์  $a^\mu$  และ  $b^\mu$  ซึ่งจะ invariant ภายใต้การแปลง Lorentz

#### Invariant Interval

เช่นเดียวกับเวกเตอณ์ปกติ เราสามารถนิยาม "ขนาด" ของโฟร์เวกเตอร์ได้จากการนำเวกเตอร์มาคูณเชิงสเกลาร์กับ ตัวมันเอง

$$a^{\mu}a_{\mu}$$

โดยเราจะแบ่งเป็น 3 กรณี

**นิยาม Spacelike, Timelike, Lightlike.** เราจะเรียกโฟร์เวกเตอร์  $a^\mu$  ว่าเหมือนปริภูมิ (spacelike) ถ้า

$$a^{\mu}a_{\mu} > 0$$

จะเรียกว่าเหมือนเวลา (timelike) ถ้า

$$a^{\mu}a_{\mu} < 0$$

และจะเรียกว่าเหมือนแสง (lightlike) ถ้า

$$a^{\mu}a_{\mu}=0$$

สมมติเรามีเหตุการณ์ A และ B ซึ่งมีโฟร์เวกเตอร์ที่อธิบายตำแน่งในปริภูมิ-เวลา  $x^\mu_A$  และ  $x^\mu_B$  ตามลำดับ และให้  $\Delta x^\mu \equiv x^\mu_A - x^\mu_B$  เราจะนิยาม invariant interval ระหว่างสองเหตุการณ์นั้นว่า

นิยาม Invariant Interval.

$$I \equiv \Delta x^{\mu} \Delta x_{\mu} = -c^2 t^2 + d^2 \tag{10.13}$$

เมื่อ t เวลาระหว่างสองเหตุการณ์นั้น และ d คือระยะระหว่างสองเหตุการณ์นั้น