SSH教程

SSH 是 Linux 系统的登录工具,现在广泛用于服务器登录和各种加密通信。

一、SSH基本知识

SSH (Secure Shell 的缩写)是一种网络协议,用于加密两台计算机之间的通信,并且支持各种身份验证机制。

实务中,它主要用于保证远程登录和远程通信的安全,任何网络服务都可以用这个协议来加密。

SSH诞生原因

原因:

- 1 历史上,网络主机之间的通信是不加密的,属于明文通信。
- 2 这使得通信很不安全,一个典型的例子就是服务器登录。
- 3 登录远程服务器的时候,需要将用户输入的密码传给服务器,
- 4 如果这个过程是明文通信,就意味着传递过程中,线路经过的中间计算机都能看到密码,这是很可怕的。

诞生:

- 1 SSH 就是为了解决这个问题而诞生的,它能够加密计算机之间的通信,保证不被窃听或篡改。
- 2 它还能对操作者进行认证(authentication)和授权(authorization)。
- 3 明文的网络协议可以套用在它里面,从而实现加密。

SSH历史

1995年,芬兰赫尔辛基工业大学的研究员 Tatu Ylönen 设计了 SSH 协议的第一个版本(现称为 SSH 1),同时写出了第一个实现(称为 SSH1)。

当时,他所在的大学网络一直发生密码嗅探攻击,他不得不为服务器设计一个更安全的登录方式。写完以后,他就把这个工具公开了,允许其他人免费使用。

SSH 可以替换 rlogin、TELNET、FTP 和 rsh 这些不安全的协议,所以大受欢迎,用户快速增长,1995年底已经发展到五十个国家的20,000个用户。SSH 1 协议也变成 IETF 的标准文档。

1995年12月,由于客服需求越来越大,Tatu Ylönen 就成立了一家公司 SCS,专门销售和开发 SSH。这个软件的后续版本,逐渐从免费软件变成了专有的商业软件。

SSH 1 协议存在一些安全漏洞,所以1996年又提出了 SSH 2 协议(或者称为 SSH 2.0)。这个协议与1.0 版不兼容,在1997年进行了标准化,1998年推出了软件实现 SSH2。但是,官方的 SSH2 软件是一个专有软件,不能免费使用,而且 SSH1 的有些功能也没有提供。

1999年,OpenBSD 的开发人员决定写一个 SSH 2 协议的开源实现,这就是 OpenSSH 项目。该项目最初是基于 SSH 1.2.12 版本,那是当时 SSH1 最后一个开源版本。但是,OpenSSH 很快就完全摆脱了原始的官方代码,在许多开发者的参与下,按照自己的路线发展。OpenSSH 随 OpenBSD 2.6 版本一起提供,以后又移植到其他操作系统,成为最流行的 SSH 实现。目前,Linux 的所有发行版几乎都自带OpenSSH。

现在,SSH-2 有多种实现,既有免费的,也有收费的。本书的内容主要是针对 OpenSSH。

SSH架构

SSH 的软件架构是服务器-客户端模式(Server - Client)。在这个架构中,SSH 软件分成两个部分:向服务器发出请求的部分,称为客户端(client),OpenSSH 的实现为 ssh;接收客户端发出的请求的部分,称为服务器(server),OpenSSH 的实现为 sshd。

本教程约定,大写的 SSH 表示协议,小写的 ssh 表示客户端软件。

另外,OpenSSH 还提供一些辅助工具软件(比如 ssh-keygen 、ssh-agent)和专门的客户端工具(比如 scp 和 sftp),这个教程也会予以介绍。

二、SSH客户端

简介

OpenSSH 的客户端是二进制程序 ssh。它在 Linux/Unix 系统的位置是/usr/local/bin/ssh,Windows 系统的位置是\Program Files\OpenSSH\bin\ssh.exe。

```
sun@sun-Lenovo-Legion-R7000P2021:~$ find /usr/ -name "ssh"
/usr/lib/apt/methods/ssh
/usr/lib/python3/dist-packages/twisted/conch/ssh
/usr/bin/ssh
/usr/share/bash-completion/completions/ssh
sun@sun-Lenovo-Legion-R7000P2021:~$
```

Linux 系统一般都自带 ssh, 如果没有就需要安装。

Ubuntu 和 Debian

\$ sudo apt install openssh-client

CentOS 和 Fedora

\$ sudo dnf install openssh-clients

安装以后,可以使用-V参数输出版本号,查看一下是否安装成功。

基本使用

ssh 最常见的用途就是登录服务器,这要求服务器安装并正在运行 SSH 服务器软件

\$ ssh hostname

上面命令中,hostname是主机名,它可以是域名,也可能是IP 地址或局域网内部的主机名。不指定用户名的情况下,将使用客户端的当前用户名,作为远程服务器的登录用户名。如果要指定用户名,可以采用下面的语法。

\$ ssh user@hostname

- -1参数:指定用户名
 - \$ ssh -l username host
- -p设置连接端口,默认22号

ssh -p 8821 foo.com

连接过程

ssh 连接远程服务器后,首先有一个验证过程,验证远程服务器是否为陌生地址。 如果是第一次连接某一台服务器,命令行会显示一段文字,表示不认识这台机器,提醒用户确认是否需 要连接。


- 1 The authenticity of host 'foo.com (192.168.121.111)' can't be established.
- 2 ECDSA key fingerprint is SHA256:Vybt22mVXuNuB5unE++yowF7lgA/9/2bLSiO3qmYWBY.
- 3 Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

上面这段文字告诉用户,foo.com这台服务器的指纹是陌生的,让用户选择是否要继续连接(输入 yes 或 no)。

注意:

1 "服务器指纹",指的是 SSH 服务器公钥的哈希值。每台 SSH 服务器都有唯一一对密钥,用于跟客户端通信,其中公钥的哈希值就可以用来识别服务器。

ssh 会将本机连接过的所有服务器公钥的指纹,都储存在本机的~/.ssh/known_hosts文件中。每次连接服务器时,通过该文件判断是否为陌生主机(陌生公钥)。



查看公钥指纹:

ssh-keygen -I -f 公钥.pub

```
sun@sun-Lenovo-Legion-R7000P2021:~/.ssh$ ls
config id_rsa id_rsa.pub known_hosts
sun@sun-Lenovo-Legion-R7000P2021:~/.ssh$ vim known_hosts
sun@sun-Lenovo-Legion-R7000P2021:~/.ssh$ ssh-keygen -l -f id_rsa.pub
3072 SHA256:n0SXft0PEm+Q8Xv2hP1AibfZ0D0Li/2CQZPp2Fp01uo sun@sun-Lenovo-Legion-R7
000P2021 (RSA)
sun@sun-legion-R7000P2021:~/.ssh$
```

在上面这段文字后面,输入yes,就可以将当前服务器的指纹也储存在本机~/.ssh/known_hosts文件中,并显示下面的提示。以后再连接的时候,就不会再出现警告了。

```
Warning: Permanently added 'foo.com (192.168.121.111)' (RSA) to the list of known hosts
```

然后,客户端就会跟服务器建立连接。接着,ssh 就会要求用户输入所要登录账户的密码。用户输入并验证密码正确以后,就能登录远程服务器的 Shell 了。

服务器秘钥变更

服务器指纹可以防止有人恶意冒充远程主机。如果服务器的密钥发生变更(比如重装了 SSH 服务器),客户端再次连接时,就会发生公钥指纹不吻合的情况。这时,客户端就会中断连接,并显示一段警告信息。

上面这段文字的意思是,该主机的公钥指纹跟~/.ssh/known_hosts文件储存的不一样,必须处理以后才能连接。这时,你需要确认是什么原因,使得公钥指纹发生变更,到底是恶意劫持,还是管理员变更了 SSH 服务器公钥。

如果新的公钥确认可以信任,需要继续执行连接,你可以执行下面的命令,将原来的公钥指纹从~/.ssh/known_hosts文件删除。

```
ssh-keygen -R hostname
```

hostname为发生公钥变更的主机名

当然也可以手动删除known_hosts文件,再重新ssh连接

执行远程命令

SSH 登录成功后,用户就进入了远程主机的命令行环境,所看到的提示符,就是远程主机的提示符。这时,你就可以输入想要在远程主机执行的命令。

另外也可以在连接时指定:

ssh username@hostname command

登陆成功后立即执行command

注意:

1 采用这种语法执行命令时,ssh 客户端不会提供互动式的 Shell 环境,而是直接将远程命令的执行结果输出在命令行。

```
sun@sun-Lenovo-Legion-R7000P2021:~/.ssh$ ssh JK cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
sun@sun-Lenovo-Legion-R7000P2021:~/.ssh$
```

若需要互动式的Shell,使用-t命令

```
sun@sun-Lenovo-Legion-R7000P2021:~/.ssh$ ssh -t JK cat
456
456
478
478
^CConnection to 74.226.155.16 closed.
sun@sun-Legion-R7000P2021:~/.ssh$
```

命令完成后会立即退出系统

加密参数

SSH 连接的握手阶段,客户端必须跟服务端约定加密参数集(cipher suite)。

加密参数集包含了若干不同的加密参数,它们之间使用下划线连接在一起,下面是一个例子。

```
1 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
```

TLS:加密通信协议 RSA:密钥交换算法 AES:加密算法

128:加密算法的强度 CBC:加密算法的模式

SHA: 数字签名的 Hash 函数

示例:

```
Handshake protocol: ClientHello
1
2
        Version: TLS 1.2
 3
        Random
 4
            Client time: May 22, 2030 02:43:46 GMT
 5
            Random bytes:
    b76b0e61829557eb4c611adfd2d36eb232dc1332fe29802e321ee871
6
        Session ID: (empty)
7
        Cipher Suites
8
            Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256"
9
            Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
10
            Suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
            Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
11
12
            Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
```

```
13
            Suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
14
            Suite: TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
15
            Suite: TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
        Compression methods
16
            Method: null
17
18
        Extensions
19
            Extension: server_name
20
                Hostname: www.feistyduck.com
            Extension: renegotiation_info
21
22
            Extension: elliptic_curves
23
                Named curve: secp256r1
                Named curve: secp384r1
24
25
            Extension: signature_algorithms
26
                Algorithm: sha1/rsa
27
                Algorithm: sha256/rsa
                Algorithm: sha1/ecdsa
28
                Algorithm: sha256/ecdsa"
29
```


上面的握手信息(ClientHello)之中,Cipher Suites字段就是客户端列出可选的加密参数集,服务器在其中选择一个自己支持的参数集

服务器选择完毕之后, 向客户端发出回应。

```
Handshake protocol: ServerHello
1
 2
        Version: TLS 1.2
3
        Random
 4
            Server time: Mar 10, 2059 02:35:57 GMT"
 5
            Random bytes:
    8469b09b480c1978182ce1b59290487609f41132312ca22aacaf5012
        Session ID:
6
    4cae75c91cf5adf55f93c9fb5dd36d19903b1182029af3d527b7a42ef1c32c80
7
        Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
        Compression method: null
8
9
        Extensions
            Extension: server_name
10
11
            Extension: renegotiation_info"
```

上面的回应信息 (ServerHello) 中, Cipher Suite字段就是服务器最终选定的加密参数。

SSH连接过程



SSH协议的通信认证过程可以分为以下几个阶段:

- 1 握手阶段
- 2 密钥交换阶段
- 3 用户认证阶段
- 4 会话建立阶段

1. 握手阶段

客户端发送初始握手消息:客户端向服务器发送SSH协议版本信息,这是握手的第一步,用于确定双方支持的协议版本。

服务器响应握手消息: 服务器回应客户端的版本信息, 并确认协议版本。

2. 密钥交换阶段

选择加密算法: 客户端和服务器协商加密算法、压缩算法等,确定双方都支持的算法。

密钥交换: 客户端和服务器通过一种安全的方式交换密钥。常用的密钥交换算法有DH (Diffie-

Hellman) 算法,它可以确保即使中间人监听到通信,也无法获得实际的会话密钥。

生成会话密钥:客户端和服务器各自根据密钥交换的结果生成会话密钥。会话密钥用于加密后续的数据传输。

3. 用户认证阶段

1

选择认证方式:客户端和服务器协商认证方式。常见的认证方式有密码认证、公钥认证、键盘交互认证等。

认证过程:

密码认证:客户端输入用户名和密码,服务器验证用户名和密码是否匹配服务端密钥hash值。

公钥认证:客户端使用私钥对认证信息进行签名,服务器使用公钥验证签名是否正确。

键盘交互认证: 服务器向客户端提出一系列问题, 客户端回答问题, 服务器验证答案是否正确。

4. 会话建立阶段

建立会话: 认证成功后, 客户端和服务器之间建立一个安全的会话。

数据传输:客户端和服务器之间可以开始安全的数据传输。所有数据都会使用前面生成的会话密钥

进行加密。

SSH命令行配置项

命令行参数

-c参数指定加密算法。

\$ ssh -c blowfish,3des server.example.com

或者

\$ ssh -c blowfish -c 3des server.example.com

上面命令指定使用加密算法blowfish或3des。

-C参数表示压缩数据传输。

\$ ssh -C server.example.com

-D参数指定本机的 Socks 监听端口,该端口收到的请求,都将转发到远程的 SSH 主机,又称动态端口转发,详见《端口转发》一章。

\$ ssh -D 1080 server

上面命令将本机 1080 端口收到的请求,都转发到服务器server。

-f参数表示 SSH 连接在后台运行。

-F参数指定配置文件。

\$ ssh -F /usr/local/ssh/other_config

上面命令指定使用配置文件other_config。

-i参数用于指定私钥,意为"identity_file",默认值为~/.ssh/id_dsa (DSA 算法) 和~/.ssh/id_rsa (RSA 算法) 。注意,对应的公钥必须存放到服务器,详见《密钥登录》一章。

\$ ssh -i my-key server.example.com

-l参数指定远程登录的账户名。

\$ ssh -l sally server.example.com

\$ ssh <u>sally@server.example.com</u>

-L参数设置本地端口转发,详见《端口转发》一章。

\$ ssh -L 9999:targetServer:80 user@remoteserver

上面命令中,所有发向本地9999端口的请求,都会经过remoteserver发往 targetServer 的 80 端口,这就相当于直接连上了 targetServer 的 80 端口。

-m参数指定校验数据完整性的算法(message authentication code,简称 MAC)。

\$ ssh -m hmac-sha1,hmac-md5 server.example.com

上面命令指定数据校验算法为hmac-sha1或hmac-md5。

-N参数用于端口转发,表示建立的 SSH 只用于端口转发,不能执行远程命令,这样可以提供安全性,详见《端口转发》一章。

-o参数用来指定一个配置命令。

\$ ssh -o "Keyword Value"

举例而言:

配置文件

- 1 User sally
- 2 Port 220

\$ ssh -o "User sally" -o "Port 220" server.example.com

\$ ssh -o User=sally -o Port=220 server.example.com

-p参数指定 SSH 客户端连接的服务器端口。

\$ ssh -p 2035 server.example.com

上面命令连接服务器的2035端口。

-q参数表示安静模式 (quiet) ,不向用户输出任何警告信息。

\$ ssh -q foo.com

root's password:

上面命令使用-q参数,只输出要求用户输入密码的提示。

-R参数指定远程端口转发,详见《端口转发》一章。

\$ ssh -R 9999:targetServer:902 local

上面命令需在跳板服务器执行,指定本地计算机local监听自己的 9999 端口,所有发向这个端口的请求,都会转向 targetServer 的 902 端口

-t参数在 ssh 直接运行远端命令时,提供一个互动式 Shell。

\$ ssh -t server.example.com emacs

-v参数显示详细信息。

\$ ssh -v server.example.com

-v可以重复多次,表示信息的详细程度,比如-vv和-vvv。

\$ ssh -vvv server.example.com

或者

\$ ssh -v -v -v server.example.com

上面命令会输出最详细的连接信息。

-V参数输出 ssh 客户端的版本。

\$ ssh -V

ssh: SSH Secure Shell 3.2.3 (non-commercial version) on i686-pc-linux-gnu

上面命令输出本机 ssh 客户端版本是SSH Secure Shell 3.2.3。

-X参数表示打开 X 窗口转发。

\$ ssh -X server.example.com

- -1参数指定使用 SSH 1 协议。
- -2参数指定使用 SSH 2 协议。

\$ ssh -2 server.example.com

-4指定使用 IPv4 协议,这是默认值。

\$ ssh -4 server.example.com

-6指定使用 IPv6 协议。

\$ ssh -6 server.example.com

客户端配置文件

位置

SSH 客户端的全局配置文件是/etc/ssh/ssh_config,用户个人的配置文件在~/.ssh/config,优先级高于全局配置文件。

除了配置文件,~/.ssh目录还有一些用户个人的密钥文件和其他文件。 下面是其中一些常见的文件。

```
1 ~/.ssh/id_ecdsa: 用户的 ECDSA 私钥。
2 ~/.ssh/id_ecdsa.pub: 用户的 ECDSA 公钥。
3 ~/.ssh/id_rsa: 用于 SSH 协议版本2 的 RSA 私钥。
4 ~/.ssh/id_rsa.pub: 用于SSH 协议版本2 的 RSA 公钥。
5 ~/.ssh/identity: 用于 SSH 协议版本1 的 RSA 私钥。
6 ~/.ssh/identity.pub: 用于 SSH 协议版本1 的 RSA 公钥。
7 ~/.ssh/known_hosts: 包含 SSH 服务器的公钥指纹。
```

主机设置

用户个人的配置文件~/.ssh/config,可以按照不同服务器,列出各自的连接参数,从而不必每一次登录都输入重复的参数。下面是一个例子。

Host *表示对所有主机生效,后面的Port 2222表示所有主机的默认连接端口都是2222,这样就不用在登录时特别指定端口了。

这里的缩进并不是必需的,只是为了视觉上,易于识别针对不同主机的设置。

后面的Host remoteserver表示,下面的设置只对主机remoteserver生效。remoteserver只是一个别名,具体的主机由HostName命令指定,User和Port这两项分别表示用户名和端口。这里的Port会覆盖上面Host *部分的Port设置。

配置完成后,登录remote.example.com时,只要执行ssh remoteserver命令,就会自动套用 config 文件里面指定的参数。

如下:

注意:

- 1 Host命令的值可以使用通配符,比如Host *表示对所有主机都有效的设置。
- 2 Host *.edu表示只对一级域名为.edu的主机有效的设置。
- 3 它们的设置都可以被单个主机的设置覆盖。

配置命令语法

ssh 客户端配置文件的每一行,就是一个配置命令。配置命令与对应的值之间,可以使用空格,也可以使用等号。

```
1 Compression yes
2 # 等同于
4 Compression = yes
6 #开头的行表示注释,会被忽略。空行等同于注释。
```

主要的配置命令:

配置	解释
AddressFamily inet	表示只使用 IPv4 协议。如果设为inet6,表示只使 用 IPv6 协议。
BindAddress 192.168.10.235	指定本机的 IP 地址 (如果本机有多个 IP 地址) 。
CheckHostIP yes	检查 SSH 服务器的 IP 地址是否跟公钥数据库吻合。
Ciphers blowfish,3des	指定加密算法。
Compression yes	是否压缩传输信号。
ConnectionAttempts 10	客户端进行连接时,最大的尝试次数。
ConnectTimeout 60	客户端进行连接时,服务器在指定秒数内没有回复,则中断连接尝试。
DynamicForward 1080	指定动态转发端口。
GlobalKnownHostsFile /users/smith/.ssh/my_global_hosts_file	指定全局的公钥数据库文件的位置。
Host server.example.com	指定连接的域名或 IP 地址,也可以是别名,支持通配符。Host命令后面的所有配置,都是针对该主机的,直到下一个Host命令为止。
HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa	指定密钥算法,优先级从高到低排列。
HostName myserver.example.com	在Host命令使用别名的情况下,HostName指定域名或 IP 地址。
IdentityFile keyfile	指定私钥文件。
LocalForward 2001 localhost:143	指定本地端口转发。
LogLevel QUIET	指定日志详细程度。如果设为QUIET,将不输出大部分的警告和提示。
MACs hmac-sha1,hmac-md5	指定数据校验算法。
NumberOfPasswordPrompts 2	密码登录时,用户输错密码的最大尝试次数。
PasswordAuthentication no	指定是否支持密码登录。不过,这里只是客户端禁止,真正的禁止需要在 SSH 服务器设置。

配置	解释
Port 2035	指定客户端连接的 SSH 服务器端口。
PreferredAuthentications publickey,hostbased,password	指定各种登录方法的优先级。
Protocol 2	支持的 SSH 协议版本,多个版本之间使用逗号分隔。
PubKeyAuthentication yes	是否支持密钥登录。这里只是客户端设置,还需要 在 SSH 服务器进行相应设置。
RemoteForward 2001 server:143	指定远程端口转发。
SendEnv COLOR	SSH 客户端向服务器发送的环境变量名,多个环境变量之间使用空格分隔。环境变量的值从客户端当前环境中拷贝。
ServerAliveCountMax 3	如果没有收到服务器的回应,客户端连续发送多少次keepalive信号,才断开连接。该项默认值为3。
ServerAliveInterval 300	客户端建立连接后,如果在给定秒数内,没有收到服务器发来的消息,客户端向服务器发送keepalive消息。如果不希望客户端发送,这一项设为0。
StrictHostKeyChecking yes	yes表示严格检查,服务器公钥为未知或发生变化,则拒绝连接。no表示如果服务器公钥未知,则加入客户端公钥数据库,如果公钥发生变化,不改变客户端公钥数据库,输出一条警告,依然允许连接继续进行。ask(默认值)表示询问用户是否继续进行。
TCPKeepAlive yes	客户端是否定期向服务器发送keepalive信息。
User userName	指定远程登录的账户名。
UserKnownHostsFile /users/smith/.ssh/my_local_hosts_file	指定当前用户的known_hosts文件(服务器公钥指纹列表)的位置。
VerifyHostKeyDNS yes	是否通过检查 SSH 服务器的 DNS 记录,确认公钥指纹是否与known_hosts文件保存的一致。

三、秘钥登录

SSH 默认采用密码登录,这种方法有很多缺点,简单的密码不安全,复杂的密码不容易记忆,每次手动输入也很麻烦。密钥登录是比密码登录更好的解决方案。

密钥

密钥(key)是一个非常大的数字,通过加密算法得到。 对称加密只需要一个密钥,非对称加密需要两个密钥成对使用,分为公钥(public key)和私钥(private key)。 SSH 密钥登录采用的是非对称加密,每个用户通过自己的密钥登录。

其中,私钥必须私密保存,不能泄漏;公钥则是公开的,可以对外发送。

它们的关系是,公钥和私钥是一一对应的,每一个私钥都有且仅有一个对应的公钥,反之亦然。

如果数据使用公钥加密,那么只有使用对应的私钥才能解密,其他密钥都不行;

反过来,如果使用私钥加密(这个过程一般称为"签名"),只有使用对应的公钥解密。

密钥登录过程

SSH 密钥登录分为以下的步骤。

预备步骤,客户端通过ssh-keygen生成自己的公钥和私钥。

第一步, 手动将客户端的公钥放入远程服务器的指定位置。

第二步,客户端向服务器发起SSH登录的请求。

第三步,服务器收到用户 SSH 登录的请求,发送一些随机数据给用户,要求用户证明自己的身份。

第四步,客户端收到服务器发来的数据,使用私钥对数据进行签名,然后再发还给服务器。

第五步,服务器收到客户端发来的加密签名后,使用对应的公钥解密,然后跟原始数据比较。如果一致,就允许用户登录。

ssh-keygen命令

基本用法

密钥登录时,首先需要生成公钥和私钥。

OpenSSH 提供了一个工具程序ssh-keygen命令,用来生成密钥。

直接输入ssh-keygen,程序会询问一系列问题,然后生成密钥。

ssh-keygen

通常做法是使用-t参数,指定密钥的加密算法。

ssh-keygen -t dsa

一般会选择 DSA 算法或 RSA 算法。如果省略该参数,默认使用 RSA 算法。

输入上面的命令以后, ssh-keygen会要求用户回答一些问题。

- 1 | \$ ssh-keygen -t dsa
- 2 Generating public/private dsa key pair.
- 3 Enter file in which to save the key (/home/username/.ssh/id_dsa): press ENTER
- 4 Enter passphrase (empty for no passphrase): *******
- 5 Enter same passphrase again: *******
- 6 Your identification has been saved in /home/username/.ssh/id_dsa.
- 7 Your public key has been saved in /home/username/.ssh/id_dsa.pub.
- 8 The key fingerprint is:
- 9 14:ba:06:98:a8:98:ad:27:b5:ce:55:85:ec:64:37:19 username@shell.isp.com

上面示例中,执行ssh-keygen命令以后。

出现第一个问题,询问密钥保存的文件名,默认是~/.ssh/id_dsa文件,这个是私钥的文件名,对应的公钥文件~/.ssh/id_dsa.pub是自动生成的。

用户的密钥一般都放在主目录的.ssh目录里面。

如果选择rsa算法,生成的密钥文件默认就会是~/.ssh/id_rsa(私钥)和~/.ssh/id_rsa.pub(公钥)。

接着,就会是第二个问题,询问是否要为私钥文件设定密码保护(passphrase)。

这样的话,即使入侵者拿到私钥,还是需要破解密码。

如果为了方便,不想设定密码保护,可以直接按回车键,密码就会为空。

后面还会让你再输入一次密码,两次输入必须一致。

注意,这里"密码"的英文单词是 passphrase,这是为了避免与 Linux 账户的密码单词 password 混淆,表示这不是用户系统账户的密码。

就会生成私钥和公钥,屏幕上还会给出公钥的指纹,以及当前的用户名和主机名作为注释,用来识别密钥的来源。

公钥文件和私钥文件都是文本文件,可以用文本编辑器看一下它们的内容。公钥文件的内容类似下面这样。

- ssh-rsa
 AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIWAAAIEAvpB4lUbAaEbh9u6HLig7amsfywD4fqSZq2ikACIUBn3GyRPfeF
- 2 weQh702ofXbDydZAKMcDvBJqRhUotQUwqV6HJxqoqPD1PGUUyo8RDIkLUIPRyq
- 3 ypZxmK9aCXokFiHoGCXfQ9imUP/w/jfqb9ByDtG97tUJF6nFMP5wzhM= username@shell.isp.com

上面示例中,末尾的<u>username@shell.isp.com</u>是公钥的注释,用来识别不同的公钥,表示这是哪台主机(shell.isp.com)的哪个用户(username)的公钥,不是必需项。

注意,公钥只有一行。因为它太长了,所以上面分成三行显示。

展示用户所有的公钥

931/

ls -l ~/.ssh/id_*.pub

生成密钥后建议修改权限, 防止他人读取:

chmod 600 ~/.ssh/id_rsa chmod 600 ~/.ssh/id_rsa.pub

同文件下的config文件也建议设为600 即rw- --- ---

ssh-keygen配置项

• -b

-b参数指定密钥的二进制位数。这个参数值越大,密钥就越不容易破解,但是加密解密的计算开销也会加大。

一般来说,-b至少应该是1024,更安全一些可以设为2048或者更高。

-C

-C参数可以为密钥文件指定新的注释,格式为username@host。

下面命令生成一个4096位 RSA 加密算法的密钥对,并且给出了用户名和主机名。

\$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your email@domain.com"

• -f

上面命令会在当前目录生成私钥文件mykey和公钥文件mykey.pub。

• -F

-F参数检查某个主机名是否在known_hosts文件里面。

\$ ssh-keygen -F example.com

-N

N参数用于指定私钥的密码 (passphrase)

ssh-keygen -t dsa -N secretword

-P

-p参数用于重新指定私钥的密码(passphrase)。 它与-N的不同之处在于,新密码不在命令中指定,而是执行后再输入。 ssh 先要求输入旧密码,然后要求输入两遍新密码。

• -R

-R参数将指定的主机公钥指纹移出known_hosts文件。

ssh-keygen -R example.com

• -t

-t参数用于指定生成密钥的加密算法,一般为dsa或rsa

手动上传密钥

生成密钥以后,公钥必须上传到服务器,才能使用公钥登录。

OpenSSH 规定,用户公钥保存在服务器的~/.ssh/authorized_keys文件。

你要以哪个用户的身份登录到服务器,密钥就必须保存在该用户主目录的~/.ssh/authorized_keys文件。只要把公钥添加到这个文件之中,就相当于公钥上传到服务器了。

每个公钥占据一行。如果该文件不存在,可以手动创建。

用户可以手动编辑该文件,把公钥粘贴进去,也可以在本机计算机上,执行下面的命令。

cat ~/.ssh/id_dsa.pub | ssh user@host "mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

上面示例中, user@host要替换成你所要登录的用户名和主机名。

-p 表示如果父目录不存在, 连同父目录一起创建

&& 为逻辑与操作符,可以连接两个命令

只有前一个命名成功执行,返回0,后一个命令才会被执行

cat >> ~/.ssh/authorized_keys接受管道输出的内容重定向到filename中

注释:

- 1 当你使用cat >> filename这样的命令时, cat实际上是在等待标准输入(stdin)的数据。
- 2 重定向操作符>>告诉cat将接收到的任何输入追加到指定的文件(在这个例子中是 ~/.ssh/authorized_keys)末尾,而不是输出到标准输出。

3

- 4 当cat >> ~/.ssh/authorized_keys命令与管道 | 结合使用时,管道的作用是将前一个命令的输出作为后一个命令的输入。
- 5 这意味着,任何通过管道传输到cat >> ~/.ssh/authorized_keys的内容都会被cat命令读取,并追加到指定的文件中。

```
sun@sun-Lenovo-Legion-R7000P2021:~/.ssh$ cat id_rsa | cat > text
sun@sun-Lenovo-Legion-R7000P2021:~/.ssh$ ls
config id_rsa id_rsa.pub known_hosts text
sun@sun-Lenovo-Legion-R7000P2021:~/.ssh$ cat text
----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAAABlwAAAdzc2gtcn
NhAAAAAWEAAQAAAYEAw4IThJdAgA7yHA5U5kfqUOqo36bNWFi9xv41Ss8ndkbJe5Wkjnlm
7Bdvb8V8r2sGLsy60C8GohxmI6ceok7bTWIqaAIyTuBjsvfbQQ6DzD8OqRkY1QFXaEmrDp
zDPuIjenCyXa/7EWhMHP5px6ofT5HueUidaA9gXFCOY14NWU66gfpMBcgDdTGf3XtcG5ny
cn74Wj9w/CYPLkQlaTJ8M+OwKt/lfLzFBbuasPjQg+BNQgf8xaKIX46KeHFMQHYLAQqn/X
wiCe953CPYpLCb60/ONjK6ZjOMFi+jAvqzt0v9UXb1paQ/zm6n60b6Ow1xLTna7oifNPej
70/RzUg50bPsZoxusoo7WDVzXfw7nJmMUIU6f67WDy6wpaIK00GyQPwXmEbcqwzxl7F99t
bJPAAEohozouqYTOKW4kZ8ZyLzD1tIjzqrX5R4KlQFmBNjbnaUtwMKhRBNQdq/5q3ttrgN
douS44JfwOsytyhzNp0thO9fV9008CLbG1x3ZNv7AAAFmPcc5bj3HOW4AAAAB3NzaC1yc2
EAAAGBAMOCE4SXQIAO8hwOVOZH6lDqqN+mzVhYvcb+NUrPJ3ZGyXuVpI55ZuwXb2/FfK9r
RiZMutAvBaIcZiOnHaIO201iKmaCMkZaYZL320FOa8w/DakZCNIBV2hIaw6cwzZi
```

其中,authorized_keys文件的权限要设为644,即只有文件所有者才能写。如果权限设置不对,SSH 服务器可能会拒绝读取该文件。

只要公钥上传到服务器,下次登录时,OpenSSH 就会自动采用密钥登录,不再提示输入密码。

```
$ $\ssh -1 username shell.isp.com
Enter passphrase for key '/home/you/.ssh/id_dsa': **********

Last login: Mon Mar 24 02:17:27 2014 from ex.ample.com
shell.isp.com>
```

上面例子中, SSH 客户端使用私钥之前, 会要求用户输入密码 (passphrase), 用来解开私钥。

自动上传密钥

OpenSSH 自带一个ssh-copy-id命令,可以自动将公钥拷贝到远程服务器的~/.ssh/authorized_keys文件。

如果~/.ssh/authorized_keys文件不存在,ssh-copy-id命令会自动创建该文件。

即执行以下命令:

ssh-copy-id -i keyfile user@host

-i参数用来指定公钥文件,user是所要登录的账户名,host是服务器地址。 如果省略用户名,默认为当前的本机用户名。执行完该命令,公钥就会拷贝到服务器。

注意:

1 公钥文件可以不指定路径和.pub后缀名,ssh-copy-id会自动在~/.ssh目录里面寻找。

ssh-copy-id -i in_rsa user@HostKeyAlgorithms #同样成功

ssh-copy-id会采用密码登录,系统会提示输入远程服务器的密码。

注意:

- 1 ssh-copy-id是直接将公钥添加到authorized_keys文件的末尾。
- 如果**authorized_keys**文件的末尾不是一个换行符,会导致新的公钥添加到前一个公钥的末尾,两个公 钥连在一起,使得它们都无法生效。
- 3 所以,如果authorized_keys文件已经存在,使用ssh-copy-id命令之前,务必保证 authorized_keys文件的末尾是换行符(假设该文件已经存在)。

ssh-agent命令与ssh-add命令

基本用法

私钥设置了密码以后,每次使用都必须输入密码,有时让人感觉非常麻烦。 比如,连续使用scp命令远程拷贝文件时,每次都要求输入密码。

ssh-agent命令就是为了解决这个问题而设计的,它让用户在整个 Bash 对话(session)之中,只在第一次使用 SSH 命令时输入密码。

然后将私钥保存在内存中,后面都不需要再输入私钥的密码了。

1. 第一步 利用ssh-agent 创建对话

ssh-agent bash

上面命令中,如果你使用的命令行环境不是 Bash,可以用其他的 Shell 命令代替。比如zsh和fish。

如果想在当前对话启用ssh-agent

eval ssh-agent

上面命令中, ssh-agent会先自动在后台运行, 并将需要设置的环境变量输出在屏幕上, 类似下面这样。

eval命令的作用,就是运行上面的ssh-agent命令的输出,设置环境变量。

2. 第二步,在新建的 Shell 对话里面,使用ssh-add命令添加默认的私钥

比如~/.ssh/id_rsa, 或~/.ssh/id_ecdsa, 或~/.ssh/id_ecdsa, 或~/.ssh/id_ed25519

```
1  $ ssh-add
2  Enter passphrase for /home/you/.ssh/id_dsa: *******
3  Identity added: /home/you/.ssh/id_dsa (/home/you/.ssh/id_dsa)
```

添加私钥时,会要求输入密码。

以后,在这个对话里面再使用密钥时,就不需要输入私钥的密码了,因为私钥已经加载到内存里面了。

如果添加的不是默认私钥, ssh-add命令需要显式指定私钥文件。

ssh-add myotherkeyfile

3. 第三步, 用 ssh 命令正常登录远程服务器

ssh remoteHost

上面命令中,remoteHost是远程服务器的地址,ssh 使用的是默认的私钥。 这时如果私钥设有密码,ssh 将不再询问密码,而是直接取出内存里面的私钥。 如果要使用其他私钥登录服务器,需要使用 ssh 命令的-i参数指定私钥文件。

ssh -i OpenSSHPrivateKey remoteHost

最后,退出ssh-agent直接退出shell即可

也可以:

ssh-agent -k

ssh-add命令

ssh-add命令用来将私钥加入ssh-agent,它有如下的参数。

- -d
- -d参数从内存中删除指定的私钥。

ssh-add -d name-of-key-file

- -D
- -D参数从内存中删除所有已经添加的私钥。

ssh-add -D

- -
- -l参数列出所有已经添加的私钥。

ssh-add -l

关闭密码登录

为了安全性,启用密钥登录之后,最好关闭服务器的密码登录。

对于 OpenSSH,具体方法就是打开服务器 sshd 的配置文件/etc/ssh/sshd_config,将 PasswordAuthentication这一项设为no。

PasswordAuthentication no

修改配置文件以后,不要忘了重新启动 sshd,否则不会生效。

四、SSH服务端

简介

SSH 的架构是服务器/客户端模式,两端运行的软件是不一样的。OpenSSH 的客户端软件是 ssh,服务器软件是 sshd。本章介绍 sshd 的各种知识。

安装sshd

```
# Debian

sudo aptitude install openssh-server

Red Hat

sudo yum install openssh-server

# red Hat
```

一般来说, sshd 安装后会跟着系统一起启动。如果当前 sshd 没有启动,可以用下面的命令启动。

sshd

上面的命令运行后,如果提示"sshd re-exec requires execution with an absolute path",就需要使用绝对路径来启动。

这是为了防止有人出于各种目的,放置同名软件在\$PATH变量指向的目录中,代替真正的 sshd。

/usr/sbin/sshd

上面的命令运行以后, sshd 自动进入后台, 所以命令后面不需要加上&。

除了直接运行可执行文件,也可以通过 Systemd 启动 sshd。

下面的命令让 sshd 在计算机下次启动时自动运行。

sudo systemctl enable sshd.service

sshd 配置文件

sshd的配置文件在/etc/ssh目录,主配置文件是sshd_config,此外还有一些安装时生成的密钥。

- /etc/ssh/sshd_config: 配置文件
- /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key: ECDSA 私钥。
- /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub: ECDSA 公钥。
- /etc/ssh/ssh_host_key: 用于 SSH 1 协议版本的 RSA 私钥。
- /etc/ssh/ssh_host_key.pub: 用于 SSH 1 协议版本的 RSA 公钥。
- /etc/ssh/ssh_host_rsa_key: 用于 SSH 2 协议版本的 RSA 私钥。
- /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub: 用于 SSH 2 协议版本的 RSA 公钥。
- /etc/pam.d/sshd: PAM 配置文件。

如果重装 sshd,上面这些密钥都会重新生成,导致客户端重新连接 ssh 服务器时,会跳出警告,拒绝连接。

为了避免这种情况,可以在重装 sshd 时,先备份/etc/ssh目录,重装后再恢复这个目录。

配置文件sshd_config的格式是,每个命令占据一行。

每行都是配置项和对应的值,配置项的大小写不敏感,与值之间使用空格分隔。如:

Port 2034

上面的配置命令指定,配置项Port的值是2034。Port写成port也可。 配置文件还有另一种格式,就是配置项与值之间有一个等号,等号前后的空格可选。

Port = 2034

配置文件中使用#表示注释

注意,注释只能放在一行的开头,不能放在一行的结尾。

Port 2034 # 此处不允许注释

另外, 空行等同于注释。

sshd 启动时会自动读取默认的配置文件。 如果希望使用其他的配置文件,可以用 sshd 命令的-f参数指定。

sshd -f /usr/local/ssh/my_config

上面的命令指定 sshd 使用另一个配置文件my_config。

修改配置文件以后,可以用 sshd 命令的-t (test) 检查有没有语法错误。

sshd -t

配置文件修改以后,并不会自动生效,必须重新启动 sshd

sudo systemctl restart sshd.service

sshd密钥

sshd 有自己的一对或多对密钥。

它使用密钥向客户端证明自己的身份。

所有密钥都是公钥和私钥成对出现,公钥的文件名一般是私钥文件名加上后缀.pub

DSA 格式的密钥文件默认为/etc/ssh/ssh_host_dsa_key(公钥为ssh_host_dsa_key.pub)。

RSA 格式的密钥为/etc/ssh/ssh_host_rsa_key (公钥为ssh_host_rsa_key.pub)。

如果需要支持 SSH 1 协议,则必须有密钥/etc/ssh/ssh_host_key。

如果密钥不是默认文件,那么可以通过配置文件sshd_config的HostKey配置项指定。 默认密钥的HostKey设置如下。

```
1  # HostKey for protocol version 1
2  # HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
3  # HostKeys for protocol version 2
4  # HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
5  # HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_ke
```

上面命令前面的#表示这些行都是注释,因为这是默认值,有没有这几行都一样。

如果要修改密钥,就要去掉行首的#,指定其他密钥。

- 1 HostKey /usr/local/ssh/my_dsa_key
- 2 HostKey /usr/local/ssh/my_rsa_key
- 3 HostKey /usr/local/ssh/my_old_ssh1_key

补充:

- 1 SSH 使用一种安全的方式来验证你是你。
- 2 这是通过使用加密的密钥完成的。当你使用 SSH 连接到一个服务器时,服务器会提供一个公钥给你。你的客户端会检查这个公钥是否在已知的公钥列表里。
- 3 如果在,客户端就会生成一个随机的密钥对,并用服务器的公钥加密它。
- 4 然后,这个加密的密钥对发送给服务器。服务器接收到这个密钥对后,用自己的私钥解密。
- 5 如果解密成功,服务器就知道这个密钥对是安全的,并且是客户端提供的,因为只有客户端才有服务器的 私钥。这个过程被称为密钥认证。

6

- 7 在SSH中,服务器和客户端都有自己的密钥对。
- 8 服务器有一个私钥和一个公钥。
- 9 私钥必须严格保密,而公钥可以发送给任何请求访问服务器的客户端。
- 10 客户端也有一对密钥,私钥保存在客户端,公钥则发送给服务器。
- 11 服务器使用自己的私钥来验证客户端发送的数据
- 12 而客户端也可以用服务器的公钥来验证服务器的身份。

sshd配置项

以下是/etc/ssh/sshd_config文件里面的配置项。

AcceptEnv

AcceptEnv指定允许接受客户端通过SendEnv命令发来的哪些环境变量,即允许客户端设置服务器的环境变量清单,变量名之间使用空格分隔(AcceptEnv PATH TERM)。

• AllowGroups

AllowGroups指定允许登录的用户组(AllowGroups groupName,多个组之间用空格分隔。如果不使用该项,则允许所有用户组登录。

AllowUsers

AllowUsers指定允许登录的用户,用户名之间使用空格分隔(AllowUsers user1 user2),也可以使用多行AllowUsers命令指定,用户名支持使用通配符。如果不使用该项,则允许所有用户登录。该项也可以使用用户名@域名的格式(比如AllowUsers jones@example.com)。

AllowTcpForwarding

AllowTcpForwarding指定是否允许端口转发,默认值为yes(AllowTcpForwarding yes), local表示只允许本地端口转发,remote表示只允许远程端口转发。

AuthorizedKeysFile

AuthorizedKeysFile指定储存用户公钥的目录,默认是用户主目录的ssh/authorized_keys目录(AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys)。

Banner

Banner指定用户登录后, sshd 向其展示的信息文件 (Banner /usr/local/etc/warning.txt) , 默认不展示任何内容。

• ChallengeResponseAuthentication

ChallengeResponseAuthentication指定是否使用"键盘交互"身份验证方案,默认值为yes (ChallengeResponseAuthentication yes)。

从理论上讲,"键盘交互"身份验证方案可以向用户询问多重问题,但是实践中,通常仅询问用户密码。如果要完全禁用基于密码的身份验证,请将PasswordAuthentication和ChallengeResponseAuthentication都设置为no。

Ciphers

Ciphers指定 sshd 可以接受的加密算法 (Ciphers 3des-cbc) ,多个算法之间使用逗号分隔。

ClientAliveCountMax

ClientAliveCountMax指定建立连接后,客户端失去响应时,服务器尝试连接的次数 (ClientAliveCountMax 8) 。

ClientAliveInterval

ClientAliveInterval指定允许客户端发呆的时间,单位为秒(ClientAliveInterval 180)。如果这段时间里面,客户端没有发送任何信号,SSH 连接将关闭。

• Compression

Compression指定客户端与服务器之间的数据传输是否压缩。默认值为yes (Compression yes)

DenyGroups

DenyGroups指定不允许登录的用户组(DenyGroups groupName)。

DenyUsers

DenyUsers指定不允许登录的用户(DenyUsers user1),用户名之间使用空格分隔,也可以使用多行DenyUsers命令指定。

FascistLogging

SSH 1 版本专用,指定日志输出全部 Debug 信息(FascistLogging yes)。

HostKey

HostKey指定 sshd 服务器的密钥,详见前文。

• KeyRegenerationInterval

KeyRegenerationInterval指定 SSH 1 版本的密钥重新生成时间间隔,单位为秒,默认是3600秒 (KeyRegenerationInterval 3600) 。

ListenAddress

ListenAddress指定 sshd 监听的本机 IP 地址,即 sshd 启用的 IP 地址,默认是 0.0.0.0(ListenAddress 0.0.0.0)表示在本机所有网络接口启用。可以改成只在某个网络接口启用(比如ListenAddress 192.168.10.23),也可以指定某个域名启用(比如ListenAddress server.example.com)。

如果要监听多个指定的 IP 地址,可以使用多行ListenAddress命令。

ListenAddress 172.16.1.1 ListenAddress 192.168.0.1

LoginGraceTime

LoginGraceTime指定允许客户端登录时发呆的最长时间,比如用户迟迟不输入密码,连接就会自动断开,单位为秒(LoginGraceTime 60)。如果设为0,就表示没有限制。

LogLevel

LogLevel指定日志的详细程度,可能的值依次为QUIET、FATAL、ERROR、INFO、VERBOSE、DEBUG、DEBUG1、DEBUG2、DEBUG3,默认为INFO(LogLevel INFO)。

MACs

MACs指定sshd 可以接受的数据校验算法(MACs hmac-sha1),多个算法之间使用逗号分隔。

MaxAuthTries

MaxAuthTries指定允许 SSH 登录的最大尝试次数(MaxAuthTries 3),如果密码输入错误达到指定次数,SSH 连接将关闭。

MaxStartups

MaxStartups指定允许同时并发的 SSH 连接数量(MaxStartups)。如果设为0,就表示没有限制。

这个属性也可以设为A:B:C的形式,比如MaxStartups 10:50:20,表示如果达到10个并发连接,后面的连接将有50%的概率被拒绝;如果达到20个并发连接,则后面的连接将100%被拒绝。

PasswordAuthentication

PasswordAuthentication指定是否允许密码登录,默认值为yes (PasswordAuthentication yes) ,建议改成no(禁止密码登录,只允许密钥登录)。

PermitEmptyPasswords

PermitEmptyPasswords指定是否允许空密码登录,即用户的密码是否可以为空,默认为yes (PermitEmptyPasswords yes) ,建议改成no(禁止无密码登录)。

• PermitRootLogin

PermitRootLogin指定是否允许根用户登录,默认为yes(PermitRootLogin yes),建议改成no(禁止根用户登录)。

还有一种写法是写成prohibit-password,表示 root 用户不能用密码登录,但是可以用密钥登录。

PermitRootLogin prohibit-password

PermitUserEnvironment

PermitUserEnvironment指定是否允许 sshd 加载客户端的~/.ssh/environment文件和~/.ssh/authorized_keys文件里面的environment= options环境变量设置。默认值为no (PermitUserEnvironment no) 。

Port

Port指定 sshd 监听的端口,即客户端连接的端口,默认是22 (Port 22)。出于安全考虑,可以改掉这个端口 (比如Port 8822)。

配置文件可以使用多个Port命令,同时监听多个端口。

```
1 Port 22
2 Port 80
3 Port 443
4 Port 8080
```

PrintMotd

PrintMotd指定用户登录后,是否向其展示系统的 motd(Message of the day)的信息文件/etc/motd。该文件用于通知所有用户一些重要事项,比如系统维护时间、安全问题等等。默认值为 yes(PrintMotd yes),由于 Shell 一般会展示这个信息文件,所以这里可以改为no。

PrintLastLog

PrintLastLog指定是否打印上一次用户登录时间,默认值为yes (PrintLastLog yes)。

Protocol

Protocol指定 sshd 使用的协议。Protocol 1表示使用 SSH 1 协议,建议改成Protocol 2(使用 SSH 2 协议)。Protocol 2,1表示同时支持两个版本的协议。

• PubKeyAuthentication

PubKeyAuthentication指定是否允许公钥登录,默认值为yes (PubKeyAuthentication yes)。

QuietMode

SSH 1 版本专用,指定日志只输出致命的错误信息(QuietMode yes)。

RSAAuthentication

RSAAuthentication指定允许 RSA 认证,默认值为yes(RSAAuthentication yes)。

ServerKeyBits

ServerKeyBits指定 SSH 1 版本的密钥重新生成时的位数,默认是768(ServerKeyBits 768)。

StrictModes

StrictModes指定 sshd 是否检查用户的一些重要文件和目录的权限。默认为yes(StrictModes yes),即对于用户的 SSH 配置文件、密钥文件和所在目录,SSH 要求拥有者必须是根用户或用户本人,用户组和其他人的写权限必须关闭。

SyslogFacility

SyslogFacility指定 Syslog 如何处理 sshd 的日志,默认是 Auth(SyslogFacility AUTH)。

TCPKeepAlive

TCPKeepAlive指定打开 sshd 跟客户端 TCP 连接的 keepalive 参数(TCPKeepAlive yes)。

UseDNS

UseDNS指定用户 SSH 登录一个域名时,服务器是否使用 DNS,确认该域名对应的 IP 地址包含本机 (UseDNS yes)。打开该选项意义不大,而且如果 DNS 更新不及时,还有可能误判,建议关闭。

UseLogin

UseLogin指定用户认证内部是否使用/usr/bin/login替代 SSH 工具,默认为no (UseLogin no)。

UserPrivilegeSeparation

UserPrivilegeSeparation指定用户认证通过以后,使用另一个子线程处理用户权限相关的操作,这样有利于提高安全性。默认值为yes(UsePrivilegeSeparation yes)。

VerboseMode

SSH 2 版本专用,指定日志输出详细的 Debug 信息(VerboseMode yes)。

X11Forwarding

X11Forwarding指定是否打开 X window 的转发,默认值为 no(X11Forwarding no)。

修改配置文件以后,可以使用下面的命令验证,配置文件是否有语法错误。

sshd -t

新的配置文件生效,必须重启 sshd。

sshd 命令行配置

sshd 命令有一些配置项。这些配置项在调用时指定,可以覆盖配置文件的设置。

d

-d参数用于显示 debug 信息。

sshd -d

• D

-D参数指定 sshd 不作为后台守护进程运行。

sshd -D

• 6

-e参数将 sshd 写入系统日志 syslog 的内容导向标准错误 (standard error) 。

• f

-f参数指定配置文件的位置。

h

-h参数用于指定密钥。

sshd -h /usr/local/ssh/my_rsa_key

• 0

-o参数指定配置文件的一个配置项和对应的值。

\$ sshd -o "Port 2034"

配置项和对应值之间,可以使用等号。

\$ sshd -o "Port = 2034"

如果省略等号前后的空格, 也可以不使用引号。

\$ sshd -o Port=2034

-o参数可以多个一起使用,用来指定多个配置关键字。

p

-p参数指定 sshd 的服务端口。

\$ sshd -p 2034

上面命令指定 sshd 在2034端口启动。

-p参数可以指定多个端口。

• t

检查配置文件语法知否正确

五、SSH端口转发

简介

SSH 除了登录服务器,还有一大用途,就是作为加密通信的中介,充当两台服务器之间的通信加密跳板,使得原本不加密的通信变成加密通信。

这个功能称为端口转发(port forwarding),又称 SSH 隧道(tunnel)。

端口转发有两个主要作用:

- 1. 将不加密的数据放在 SSH 安全连接里面传输,使得原本不安全的网络服务增加了安全性,比如通过端口转发访问 Telnet、FTP 等明文服务,数据传输就都会加密。
- 2. 作为数据通信的加密跳板,绕过网络防火墙。

端口转发有三种使用方法: 动态转发, 本地转发, 远程转发。下面逐一介绍。

动态转发

动态转发指的是,本机与 SSH 服务器之间创建了一个加密连接,然后本机内部针对某个端口的通信,都通过这个加密连接转发。

它的一个使用场景就是,访问所有外部网站,都通过 SSH 转发。

动态转发需要把本地端口绑定到 SSH 服务器。

至于 SSH 服务器要去访问哪一个网站,完全是动态的,取决于原始通信,所以叫做动态转发。

ssh -D local-port tunnel-host -N

上面命令中,-D表示动态转发,local-port是本地端口,tunnel-host是 SSH 服务器,-N表示这个 SSH 连接只进行端口转发,不登录远程 Shell,不能执行远程命令,只能充当隧道。

如:如果本地端口是2121,那么动态转发的命令就是下面这样。

ssh -D 2121 tunnel-host -N

注意,这种转发采用了SOCKS5协议。

访问外部网站时,需要把 HTTP 请求转成 SOCKS5 协议,才能把本地端口的请求转发出去。

如下:

- curl -x socks5://localhost:2121 http://www.example.com
- -x 指定代理服务器,通过本地的2121端口,访问http://www.example.com

如果经常使用动态转发,可以将设置写入 SSH 客户端的用户个人配置文件 (~/.ssh/config)

DynamicForward tunnel-host:local-port

补充:介绍SSH动态转发

SSH动态转发 (SSH Dynamic Port Forwarding) 是一种通过SSH隧道实现的代理功能,它允许在本地计算机上创建一个SOCKS代理服务器,从而使得所有通过这个代理的流量都通过SSH隧道加密并转发到远程服务器。

原理:

SSH动态转发利用SSH隧道技术,在本地计算机和远程服务器之间建立一个加密的通信通道。 当本地应用程序尝试访问网络资源时,它会将请求发送到本地计算机上运行的SOCKS代理服务器。 SOCKS代理服务器接收请求后,通过SSH隧道将请求转发到远程服务器。

远程服务器再代表本地应用程序访问目标网络资源,并将响应结果通过SSH隧道返回给本地计算机。

动态转发格式:

ssh -D [本地端口] [远程用户名]@[远程服务器地址]

补充 curl命令:

Curl是一种常用的命令行工具,用于获取或发送数据使用各种协议。 Curl支持的协议包括HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, FTP, FTPS, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, POP3, IMAP, SMTP和RTSP。

特点:

```
多协议: Curl支持http, https, ftp, gopher, telnet, dict, file, 和ldap协议。

方便的命令行操作: 可以用-O, -L等简单操作实现下载、上传、链接跟踪等功能。

对SSL的支持: Curl支持SSL和SSH, 可以很安全的下载和上传。

代理支持: Curl支持HTTP, SOCKS4, SOCKS5代理, 可以方便地进行数据传输。

配置简单: 只需一条命令,就可以完成大多数的下载和上传工作。

多平台支持: Curl可以在大多数操作系统上运行,包括Unix、Windows、MacOS等。
```

使用:

基本格式:

curl [options] [URL...]

示例:

获取一个网页内容

curl http://example.com

获取内容保存在文件 -o参数

curl -o example.html http://example.com

后台获取文件 -o

curl -O http://example.com/files/example.pdf

要发送POST请求,可以使用-d选项,并且可以指定HTTP头部信息:

curl -d "param1=value1¶m2=value2" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" http://example.com

curl使用用户名与密码

curl -u username:password http://example.com

设置http方法

curl -X GET http://example.com

要在curl命令中设置HTTP请求的头部信息

curl -H "Content-Type: application/json" http://example.com

设置超时时间

curl -m 60 http://example.com

设置代理服务器

curl -x http://proxyserver.com:3128 http://example.com

补充: SOCKS5协议

SOCKS5协议是一种网络代理协议,主要用于在客户端和服务器之间安全地交换网络数据。它位于OSI模型的第五层,即会话层,是一种代理协议,通过一个代理服务器在客户端和服务端之间转发数据。

SOCKS5协议是SOCKS协议的第五个版本,相比之前的版本,增加了对UDP的支持和认证功能。它允许客户端通过代理服务器连接到其他网络服务,支持多种协议,包括TCP和UDP,适用于多种网络应用。

工作过程:

1 建立TCP连接•:客户端首先与SOCKS5代理服务器建立TCP连接。

发起请求:客户端通过建立的连接发送请求到代理服务器。 代理服务器转发请求:代理服务器将请求转发到目标服务器。

目标服务器响应:目标服务器响应代理服务器的请求,并将响应返回给代理服务器。

代理服务器返回响应: 代理服务器将响应转发给客户

本地转发

本地转发(local forwarding)指的是,SSH 服务器作为中介的跳板机,建立本地计算机与特定目标网站之间的加密连接。

本地转发是在本地计算机的 SSH 客户端建立的转发规则。

它会指定一个本地端口(local-port),所有发向那个端口的请求,都会转发到 SSH 跳板机(tunnel-host)。

然后 SSH 跳板机作为中介,将收到的请求发到目标服务器 (target-host) 的目标端口 (target-port)。

ssh -L local-port:target-host:target-port tunnel-host

上面命令中,

-L参数表示本地转发

local-port是本地端口

target-host是你想要访问的目标服务器

target-port是目标服务器的端口tunnel-host是 SSH 跳板机。

举例来说,现在有一台 SSH 跳板机tunnel-host.

我们想要通过这台机器,在本地2121端口与目标网站<u>www.example.com</u>的80端口之间建立 SSH 隧道,就可以写成下面这样。

ssh -L 2121:www.example.com:80 tunnel-host -N

然后,访问本机的2121端口,就是访问www.example.com的80端口。

curl http://localhost:2121

注意: 本地端口转发采用 HTTP 协议,不用转成 SOCKS5 协议。

另一个例子是加密访问邮件获取协议 POP3。

ssh -L 1100:mail.example.com:110 mail.example.com

上面命令将本机的1100端口,绑定邮件服务器mail.example.com的110端口(POP3 协议的默认端口)。

端口转发建立以后,POP3 邮件客户端只需要访问本机的1100端口,请求就会通过 SSH 跳板机(这里是mail.example.com),自动转发到mail.example.com的110端口。

由邮件服务器自己充当SSH服务器

上面这种情况有一个前提条件,就是mail.example.com必须运行 SSH 服务器。

否则,就必须通过另一台 SSH 服务器中介,执行的命令要改成下面这样。

\$ ssh -L 1100:mail.example.com:110 other.example.com

上面命令中,本机的1100端口还是绑定mail.example.com的110端口,但是由于mail.example.com没有运行 SSH 服务器,所以必须通过other.example.com中介。

本机的 POP3 请求通过1100端口,先发给other.example.com的22端口(sshd 默认端口),再由后者转给mail.example.com,得到数据以后再原路返回。

需要注意的是:

- 1 注意,采用上面的中介方式,只有本机到other.example.com的这一段是加密的。
- 2 other.example.com到mail.example.com的这一段并不加密。

这个命令最好加上-N参数,表示不在 SSH 跳板机执行远程命令,让 SSH 只充当隧道。 另外还有一个-f参数表示 SSH 连接在后台运行。

同样的如果经常使用本地转发,可以将设置写入SSH客户端的个人配置文件

- 1 | Host test.example.com
- 2 LocalForward client-IP:client-port server-IP:server-port

远程转发

远程转发指的是在远程 SSH 服务器建立的转发规则。

它跟本地转发正好反过来。

建立本地计算机到远程计算机的 SSH 隧道以后,本地转发是通过本地计算机访问远程计算机,而远程转发则是通过远程计算机访问本地计算机。

它的命令格式如下:

解释:

-R参数表示远程端口转发 remote-port是远程计算机的端口 target-host和target-port是目标服务器及其端口 remotehost是远程计算机。

示例1:

第一个例子是内网某台服务器localhost在80端口开了一个服务。


可以通过远程转发将这个 80 端口,映射到具有公网 IP 地址的my.public.server服务器的 8080 端口,使得访问my.public.server:8080这个地址,就可以访问到那台内网服务器的 80 端口。

命令如下:

ssh -R 8080:localhost:80 -N my.public.server

上面命令是在内网localhost服务器上执行,建立从localhost到my.public.server的 SSH 隧道。运行以后,用户访问my.public.server:8080,就会自动映射到localhost:80

示例1图解:



示例2:

第二个例子是本地计算机local在外网,SSH 跳板机和目标服务器my.private.server都在内网,必须通过SSH 跳板机才能访问目标服务器。

但是,本地计算机local无法访问内网之中的 SSH 跳板机,而 SSH 跳板机可以访问本机计算机。

由于本机无法访问内网 SSH 跳板机,就无法从外网发起 SSH 隧道,建立端口转发。 必须反过来,从 SSH 跳板机发起隧道,建立端口转发,这时就形成了远程端口转发。

跳板机执行下面的命令,绑定本地计算机local的2121端口,去访问my.private.server:80

ssh -R 2121:my.private.server:80 -N local


上面命令是在 SSH 跳板机上执行的,建立跳板机到local的隧道,并且这条隧道的出口映射到my.private.server:80

显然, 远程转发要求本地计算机local也安装了 SSH 服务器, 这样才能接受 SSH 跳板机的远程登录。

执行上面的命令以后,跳板机到local的隧道已经建立了。 然后,就可以从本地计算机访问目标服务器了,即在本机执行下面的命令。

curl http://localhost:2121

本机执行上面的命令以后,就会输出服务器my.private.server的 80 端口返回的内容。示例2图解:



同样的如果经常使用远程端口转发,可以修改配置文件:

```
Host remote-forward
HostName test.example.com
RemoteForward remote-port target-host:target-port
```

等同于

ssh -R remote-port:target-host:target-port -N test.example.com

补充: 查看Linux端口占用的方式

方式一: Isof 命令

Isof -i:端口号

方式二: netstat命令

netstat -tunlp | grep 端口号

t:表示TCP相关

u:表示UDP相关

1:仅显示监听中的

n:拒绝显示行号

p:显示相关程序名

方式三:telnet命令

telnet IP地址 端口号

示例:

```
sun@JK-Linux: ~
                                                                                                                                                                                            Q =
sun@JK-Linux:-$ sudo netstat -tunlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
[tcp 0 0127.0.0.1:18899
tcp 0 00.0.0:22
tcp 0 127.0.0.53:53
                                                                                                                                                                     PID/Program name
601/v2ray
654/sshd: /usr/sbin
512/systemd-resolve
                                                                                           Foreign Address
                                                                                                                                             State
                                                                                           0.0.0.0:*
0.0.0.0:*
0.0.0.0:*
                                                                                                                                             LISTEN
                                                                                                                                             LISTEN
                                                                                                                                             LISTEN
                                     0 :::22
                                                                                                                                              LISTEN
                                                                                                                                                                      654/sshd: /usr/sbin
 tcp6
                                                                                                                                                                     601/v2ray
512/systemd-resolve
508/systemd-network
612/chronyd
612/chronyd
                                     0 :::2940
                                                                                                                                              LISTEN
                                    0 127.0.0.53:53
0 10.0.0.4:68
0 127.0.0.1:323
0 ::1:323
udp
                                                                                            0.0.0.0:*
                      0
                                                                                           0.0.0.0:*
 udp
                      0
 abu
 udрб
   un@JK-Linux:~$
```

补充代理知识:

v2ray代理:

V2Ray 是一个功能强大的代理工具,主要用于科学上网和网络加速。 它的基本原理可以分为以下几个方面:

• 多协议支持:

V2Ray 支持多种代理协议,包括 VMess、VLESS、Shadowsocks、Socks、HTTP 等。 每种协议都有不同的加密和传输方式,适用于不同的使用场景。

• 传输方式:

V2Ray 支持多种传输方式,如 TCP、mKCP、WebSocket、HTTP/2、QUIC 等。 这些传输方式可以帮助绕过防火墙和网络封锁,提高连接的稳定性和速度。

• 动态端口:

V2Ray 可以动态分配端口,增加了代理服务器的隐蔽性和安全性,减少被封锁的风险。

• 路由功能:

V2Ray 内置强大的路由功能,可以根据不同的规则将流量分流到不同的出口。例如,可以将国内流量直接走本地网络,而将国际流量通过代理服务器转发。

• 加密和认证:

V2Ray 使用强大的加密算法来保护数据传输的安全性。 不同的协议有不同的加密方式,例如 VMess 使用 AES-256-GCM 加密。

• 插件支持:

V2Ray 支持各种插件,可以扩展其功能。 例如,使用 obfs 插件可以对流量进行混淆,进一步提高隐蔽性。

• 多平台支持:

V2Ray 支持多种操作系统,包括 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS,用户可以在不同设备上使用 V2Ray 进行代理。

通过这些功能,V2Ray 可以提供高效、安全、灵活的代理服务,帮助用户绕过网络封锁,访问被限制的网站和服务。

1.1.1.1 是一个特殊的 IP 地址,主要由 Cloudflare 和 APNIC(亚太互联网信息中心)共同管理和使用。它被用于提供公共 DNS 服务。

• 公共 DNS 服务:

1.1.1.1 是一个免费的公共 DNS 解析服务,旨在提供快速且注重隐私的 DNS 查询。Cloudflare 宣称这是"互联网最快、隐私优先的消费者 DNS 服务"。

隐私保护:

1 该服务注重用户隐私,承诺在 24 小时内删除所有日志数据。

• 全球覆盖:

1.1.1.1 通过任播技术 (Anycast) 将请求路由到最近的服务器,从而提高查询速度和可靠性。

合作背景:

2018 年 4 月 1 日,Cloudflare 与 APNIC 合作推出了 1.1.1.1 DNS 服务,旨在改善互联网的速度和安全性。

Vmess:

VMess 是 V2Ray 框架中的一种加密传输协议,专门设计用于在客户端和服务器之间建立安全可靠的通信。

以下是 VMess 协议的一些关键点:

• 加密和认证:

VMess 使用强大的加密算法(如 AES-128-GCM 和 Chacha20-Poly1305)来确保数据传输的安全性。它还通过 UUID(通用唯一标识符)进行用户认证,确保只有授权用户才能访问代理服务。

• 动态端口分配:

VMess 支持动态端口分配,这有助于提高代理服务器的隐蔽性和安全性,减少被封锁的风险。

• 流量混淆:

VMess 可以对流量进行混淆,使其看起来像普通的 HTTPS 流量,从而绕过网络审查和封锁。

• 多协议支持:

VMess 可以与其他传输协议(如 TCP、mKCP、WebSocket、HTTP/2、QUIC 等)结合使用,以提高连接的稳定性和速度。

• 时间同步:

VMess 依赖于系统时间进行加密和认证,因此需要确保客户端和服务器的系统时间同步。通常可以通过安装 NTP 服务来自动同步时间。

• 配置灵活:

VMess 的配置文件分为入站和出站两部分,分别对应客户端和服务器的设置。用户可以根据需要自定义配置,以满足不同的使用场景。

通过这些功能, VMess 提供了一种高效、安全的方式来绕过网络封锁, 访问被限制的内容。

Shadowsocks

Shadowsocks 是一种开源的代理工具,主要用于绕过网络审查和加密通信。 以下是 Shadowsocks 的一些关键点:

基本原理:

Shadowsocks 基于 SOCKS5 协议,分为本地端(ss-local)和远程端(ss-remote)。本地端将数据加密后发送到远程端,远程端解密并转发到目标服务器。返回的数据同样经过加密和解密处理。

• 加密:

Shadowsocks 使用多种加密算法(如 AES、ChaCha20)来保护数据传输的安全性。 用户可以根据需要选择不同的加密方式。

• 跨平台支持:

Shadowsocks 支持多种操作系统,包括 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS,用户可以在不同设备上使用2。

• 性能优化:

Shadowsocks 采用异步 I/O 和事件驱动编程技术,具有高效的性能和低延迟。它还针对移动设备和无线网络进行了优化,减少了 CPU 和带宽的使用。

• 灵活性:

Shadowsocks 支持自定义加密算法和插件,用户可以根据需要进行扩展和定制。

• 使用场景:

Shadowsocks 广泛用于绕过网络封锁,特别是在中国等互联网审查严格的地区。它可以帮助用户访问被限制的网站和服务。

Clash 是一个跨平台的规则基代理工具,支持多种代理协议。 以下是 Clash 支持的主要协议:

• HTTP:

传统的 HTTP 代理协议,适用于大多数网络请求。

SOCKS:

支持 SOCKS5 协议,提供更高的灵活性和安全性。

• Shadowsocks:

一种加密代理协议,广泛用于绕过网络审查。

VMess:

V2Ray 的加密传输协议,提供高安全性和隐蔽性。

• VLESS:

V2Ray 的另一种传输协议,设计为更轻量和高效。

- Trojan:
 - 一种基于 TLS 的代理协议,旨在提供高安全性和隐蔽性。
- Snell:
 - 一种专为 Shadowsocks 设计的传输协议,提供更好的性能和安全性。

这些协议使 Clash 能够适应不同的网络环境和需求,提供灵活且安全的代理服务。

Clash 支持通过 URL 导入配置文件,这使得配置过程更加简便和高效。 导入的配置文件通常包含以下内容:

• 代理服务器信息:

包括服务器地址、端口、协议类型(如 Shadowsocks、VMess、Trojan 等)1。

• 规则设置:

用于判断哪些请求走代理,哪些请求直连。这些规则可以基于域名、IP 地址、地理位置等条件1。

• 策略组:

定义不同的代理策略组,用户可以根据需要选择不同的代理策略,如自动选择最快的服务器、手动 选择服务器等1。

• DNS 配置:

包含 DNS 服务器的设置,确保 DNS 查询的隐私和速度。

通过URL下载配置文件YAML格式,包含详细的代理和规则设置,确保 Clash 能够高效地处理流量。

VMess 链接包含了用于配置 V2Ray 客户端连接到服务器的所有必要信息。 具体来说, VMess 链接通常包含以下内容:

• 协议类型:

指定使用的协议类型,例如 vmess。

• 服务器地址:

服务器的 IP 地址或域名。

• 服务器端口:

服务器监听的端口号。

- 用户 ID:
 - 一个唯一的 UUID, 用于用户认证。
- 额外 ID (alterId):

用于进一步防止被探测的额外 ID 数量。

• 加密方式:

数据传输的加密方式,例如 aes-128-gcm 或 chacha20-poly1305。

• 传输方式:

数据传输的方式,例如 TCP、mKCP、WebSocket 等。

• 路径 (path):

如果使用 WebSocket 或 HTTP/2 传输方式,可能还会包含路径信息。

• 额外参数:

其他可能的配置参数,例如伪装域名(host)、伪装类型(type)等。

一个典型的 VMess 链接格式如下:

vmess://base64_encoded_json

其中,base64_encoded_json 是一个经过 Base64 编码的 JSON 字符串,包含上述所有配置信息。

当然通过一些开源工具可以很轻松的把Vmess链接编辑成yaml文件。

实例

简易VPN

VPN 用来在外网与内网之间建立一条加密通道。

内网的服务器不能从外网直接访问,必须通过一个跳板机,如果本机可以访问跳板机,就可以使用 SSH 本地转发,简单实现一个 VPN。

\$ ssh -L 2080:corp-server:80 -L 2443:corp-server:443 tunnel-host -N

两级跳板

端口转发可以有多级,比如新建两个 SSH 隧道,第一个隧道转发给第二个隧道,第二个隧道才能访问目标服务器。

示例:

• 首先,在本机新建第一级隧道。

\$ ssh -L 7999:localhost:2999 tunnel1-host

上面命令在本地7999端口与tunnel1-host之间建立一条隧道,隧道的出口是tunnel1-host的 localhost:2999,也就是tunnel1-host收到本机的请求以后,转发给自己的2999端口。

• 然后,在第一台跳板机 (tunnel1-host) 执行下面的命令,新建第二级隧道。

\$ ssh -L 2999:target-host:7999 tunnel2-host -N

上面命令将第一台跳板机tunnel1-host的2999端口,通过第二台跳板机tunnel2-host,连接到目标服务器target-host的7999端口。

最终效果就是,访问本机的7999端口,就会转发到target-host的7999端口。

六、SSH证书登录(了解)

SSH 是服务器登录工具,一般情况下都采用密码登录或密钥登录。

但是, SSH 还有第三种登录方法, 那就是证书登录。

某些情况下,它是更合理、更安全的登录方法,本文就介绍这种登录方法。

非证书登录的缺点

密码登录和密钥登录,都有各自的缺点。

密码登录需要输入服务器密码,这非常麻烦,也不安全,存在被**暴力破解**的风险。

密钥登录需要服务器保存用户的公钥,也需要用户保存服务器公钥的指纹。这对于多用户、多服务器的大型机构很不方便,如果有员工离职,需要将他的公钥从每台服务器删除。(不移除的话他仍可以通过秘钥认证的方式访问服务器)

证书登录简介

证书登录就是为了解决上面的缺点而设计的。

它引入了一个证书颁发机构(Certificate Authority,简称 CA),对信任的服务器颁发服务器证书,对信任的用户颁发用户证书。(第三方机构)

登录时,用户和服务器不需要提前知道彼此的公钥,只需要交换各自的证书,验证是否可信即可。(利用各自的证书进行验证)

证书登录的主要优点有两个:

- 1 (1) 用户和服务器不用交换公钥,这更容易管理,也具有更好的可扩展性。
- 2 (2)证书可以设置到期时间,而公钥没有到期时间。
- 3 针对不同的情况,可以设置有效期很短的证书,进一步提高安全性。

证书登录流程

SSH 证书登录之前,如果还没有证书,需要生成证书。

具体方法是:

- (1) 用户和服务器都将自己的公钥,发给 CA; (CA就是一个第三方的服务器)
- (2) CA 使用服务器公钥, 生成服务器证书, 发给服务器;
- (3) CA 使用用户的公钥, 生成用户证书, 发给用户。

(公钥可以用于加密)

有了证书以后,用户就可以登录服务器了。

整个过程都是 SSH 自动处理, 用户无感知。

- 第一步,用户登录服务器时,SSH 自动将用户证书发给服务器。
- 第二步,服务器检查用户证书是否有效,以及是否由可信的 CA 颁发。证实以后,就可以信任用户。
- 第三步, SSH 自动将服务器证书发给用户。
- 第四步,用户检查服务器证书是否有效,以及是否由信任的 CA 颁发。证实以后,就可以信任服务器。
- 第五步,双方建立连接,服务器允许用户登录。

生成CA的秘钥

证书登录的前提是,必须有一个 CA,而 CA 本质上就是一对密钥,跟其他密钥没有不同,CA 就用这对密钥去签发证书。(CA本质是个第三方服务器的加密秘钥)

虽然 CA 可以用同一对密钥签发用户证书和服务器证书,但是出于安全性和灵活性,最好用不同的密钥分别签发。

所以,CA 至少需要两对密钥,一对是签发用户证书的密钥,假设叫做user_ca,另一对是签发服务器证书的密钥,假设叫做host_ca。

用自己的计算机模拟CA服务器。

生成user ca 用于用户端:

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/user_ca -C user_ca

参数解释:

- trsa: 指定密钥算法 RSA。
- b 4096:指定密钥的位数是4096位。安全性要求不高的场合,这个值可以小一点,但是不应小于1024。
- f~/.ssh/user_ca: 指定生成密钥的位置和文件名。
- Cuser_ca: 指定密钥的识别字符串,相当于注释,可以随意设置。

生成host_ca 用于服务端:

生成 CA 签发服务器证书的密钥 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f host_ca -C host_ca

参数解释同上

现在,~/.ssh目录应该至少有四把密钥。

- ~/.ssh/user_ca
- ~/.ssh/user_ca.pub
- ~/.ssh/host_ca
- ~/.ssh/host_ca.pub

以上两队秘钥都存储在CA服务器上

CA签发服务器证书

有了 CA 以后,就可以签发服务器证书了。

签发证书,除了 CA 的密钥以外,还需要服务器的公钥。一般来说,SSH 服务器(通常是sshd)安装时,已经生成密钥/etc/ssh/ssh_host_rsa_key了。

如果没有的话,可以用下面的命令生成。

sudo ssh-keygen -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key -b 4096 -t rsa

上面命令会在/etc/ssh目录,生成ssh_host_rsa_key(私钥)和ssh_host_rsa_key.pub(公钥)。 然后,需要把服务器公钥ssh_host_rsa_key.pub,复制或上传到 CA 所在的服务器。

上传以后,CA 就可以使用密钥host_ca为服务器的公钥ssh_host_rsa_key.pub签发服务器证书。

ssh-keygen -s host_ca -l host.example.com -h -n host.example.com -V +52w ssh_host_rsa_key.pub

上面的命令会生成服务器证书ssh_host_rsa_key-cert.pub(服务器公钥名字加后缀-cert)。

证书即为CA私钥对服务器公钥加密的结果而得的证书

这个命令各个参数的含义如下:

- s: 指定 CA 签发证书的密钥。
- I: 身份字符串,可以随便设置,相当于注释,方便区分证书,将来可以使用这个字符串撤销证书。
- h: 指定该证书是服务器证书, 而不是用户证书。
- n host.example.com: 指定服务器的域名,表示证书仅对该域名有效。如果有多个域名,则使用逗号分隔。用户登录该域名服务器时,SSH通过证书的这个值,分辨应该使用哪张证书发给用户,用来证明服务器的可信性。
- V+52w: 指定证书的有效期,这里为52周(一年)。默认情况下,证书是永远有效的。建议使用该参数指定有效期,并且有效期最好短一点,最长不超过52周。
- ssh_host_rsa_key.pub: 服务器公钥。

生成证书以后,可以使用下面的命令,查看证书的细节。

ssh-keygen -L -f ssh_host_rsa_key-cert.pub

最后,为证书设置权限

chmod 600 ssh_host_rsa_key-cert.pub

CA签发用户证书

下面,再用 CA 签发用户证书。

这时需要用户的公钥,如果没有的话,客户端可以用下面的命令生成一对密钥。

ssh-keygen -f ~/.ssh/user_key -b 4096 -t rsa

上面命令会在~/.ssh目录,生成user_key(私钥)和user_key.pub(公钥)。

然后,将用户公钥user_key.pub,上传或复制到 CA 服务器。 接下来,就可以使用 CA 的密钥user_ca为用户公钥user_key.pub签发用户证书。

ssh-keygen -s user_ca -l <u>user@example.com</u> -n user -V +1d user_key.pub

上面的命令会生成用户证书user_key-cert.pub(用户公钥名字加后缀-cert)。即用CA服务器秘钥对用户端公钥加密而得的证书。

命令各个参数的含义如下:

- s: 指定 CA 签发证书的密钥
- I: 身份字符串,可以随便设置,相当于注释,方便区分证书,将来可以使用这个字符串撤销证书。
- n user: 指定用户名,表示证书仅对该用户名有效。如果有多个用户名,使用逗号分隔。用户以该用户名登录服务器时,SSH通过这个值,分辨应该使用哪张证书,证明自己的身份,发给服务器。
- V+1d: 指定证书的有效期,这里为1天,强制用户每天都申请一次证书,提高安全性。默认情况下,证书是永远有效的。
- user_key.pub: 用户公钥。

生成证书以后,可以使用下面的命令,查看证书的细节。

ssh-keygen -L -f user_key-cert.pub

最后,为证书设置权限。

\$ chmod 600 user_key-cert.pub

服务器安装证书

CA 生成服务器证书ssh_host_rsa_key-cert.pub以后,需要将该证书发回服务器,可以使用下面的scp命令,将证书拷贝过去。

scp ~/.ssh/ssh_host_rsa_key-cert.pub <u>root@host.example.com</u>:/etc/ssh/

然后,将下面一行添加到服务器配置文件/etc/ssh/sshd_config(配置服务器配置文件)

HostCertificate /etc/ssh/ssh_host_rsa_key-cert.pub

上面的代码告诉 sshd, 服务器证书是哪一个文件。

重新启动 sshd。

服务器安装CA公钥

为了让服务器信任用户证书,必须将 CA 签发用户证书的公钥user_ca.pub,拷贝到服务器。

scp ~/.ssh/user_ca.pub <u>root@host.example.com</u>:/etc/ssh/

上面的命令,将 CA 签发用户证书的公钥user_ca.pub,拷贝到 SSH 服务器的/etc/ssh目录。

然后,将下面一行添加到服务器配置文件/etc/ssh/sshd_config(配置服务器配置文件)

TrustedUserCAKeys /etc/ssh/user_ca.pub

上面的做法是将user_ca.pub加到/etc/ssh/sshd_config,这会产生全局效果,即服务器的所有账户都会信任user_ca签发的所有用户证书。

另一种做法是将user_ca.pub加到服务器某个账户的~/.ssh/authorized_keys文件只让该账户信任user_ca签发的用户证书。

具体方法是打开~/.ssh/authorized_keys,追加一行,开头是@cert-authority principals="...",然后后面加上user_ca.pub的内容,大概是下面这个样子

@cert-authority principals="user" ssh-rsa AAAAB3Nz...XNRM1EX2gQ==

上面代码中,principals="user"指定用户登录的服务器账户名,一般就是authorized_keys文件所在的账户。

重新启动sshd

```
1 $ sudo systemctl restart sshd.service
2 # 或者
3 $ sudo service sshd restart
```

至此, SSH 服务器已配置为信任user_ca签发的证书。

注意:

- 1 CA不仅要把证书发给服务器,服务器进行配置文件(/etc/ssh下)
- 2 CA还要把用户的公钥发给服务器,可以直接配置在/etc下得sshconfig
- 3 也可以在~/.ssh/authorized_keys下进行配置

客户端安装证书

客户端安装用户证书很简单,就是从 CA 将用户证书user_key-cert.pub复制到客户端,与用户的密钥 user_key保存在同一个目录即可。~/.ssh即可

客户端安装CA公钥

为了让客户端信任服务器证书,必须将 CA 签发服务器证书的公钥host_ca.pub,加到客户端的/etc/ssh/ssh_known_hosts文件(全局级别)或者~/.ssh/known_hosts文件(用户级别)。

具体做法是打开ssh_known_hosts或known_hosts文件。

追加一行,开头为@cert-authority *.example.com,然后将host_ca.pub文件的内容(即公钥)粘贴在 后面,大概是下面这个样子

\@cert-authority *.example.com ssh-rsa AAAAB3Nz...XNRM1EX2gQ==

上面代码中,*.example.com是域名的模式匹配,表示只要服务器符合该模式的域名,且签发服务器证书的 CA 匹配后面给出的公钥,就都可以信任。如果没有域名限制,这里可以写成*。如果有多个域名模式,可以使用逗号分隔;

如果服务器没有域名,可以用主机名(比如host1,host2,host3)或者 IP 地址(比如 11.12.13.14,21.22.23.24)。

然后,就可以使用证书,登录远程服务器了。

ssh -i ~/.ssh/user_key <u>user@host.example.com</u>

废除密钥

废除证书的操作,分成用户证书的废除和服务器证书的废除两种。

服务器证书的废除,用户需要在known_hosts文件里面,修改或删除对应的@cert-authority命令的那一行。

用户证书的废除,需要在服务器新建一个/etc/ssh/revoked_keys文件,然后在配置文件sshd_config添加一行,内容如下。

RevokedKeys /etc/ssh/revoked_keys

revoked_keys文件保存不再信任的用户公钥,由下面的命令生成。

ssh-keygen -kf/etc/ssh/revoked_keys -z 1 ~/.ssh/user1_key.pub

上面命令中,-z参数用来指定用户公钥保存在revoked_keys文件的哪一行,这个例子是保存在第1行如果以后需要废除其他的用户公钥,可以用下面的命令保存在第2行。

ssh-keygen -ukf /etc/ssh/revoked_keys -z 2 ~/.ssh/user2_key.pub

ssh-keygen: SSH密钥生成和管理工具。4

- -kf/etc/ssh/revoked_keys: 指定撤销列表文件的路径 (/etc/ssh/revoked_keys) 。
- -z 1: 指定序列号(1),用于标识撤销列表中的条目。
- ~/.ssh/user1_key.pub: 要撤销的公钥文件路径。
- -u: 更新现有的撤销列表文件, 而不是创建一个新的文件。

执行这个命令后,~/.ssh/user1_key.pub中的公钥将被添加到/etc/ssh/revoked_keys文件中,表示该公钥已被撤销,不再被信任用于SSH连接。

疑问解答:

在SSH证书登录中,即使服务端和客户端都有对方的证书,仍然需要CA(证书颁发机构)对各自的公钥进行加密和签名,主要原因有以下几点:

- 验证身份: CA签发的证书包含了公钥和其他身份信息,并且由CA的私钥签名。这样,任何一方都可以使用CA的公钥验证证书的真实性和完整性,确保证书确实是由可信的CA签发的
- 防止篡改: CA的签名保证了证书在传输过程中没有被篡改。如果证书内容被修改,签名验证将失败,从而防止中间人攻击
- 简化管理:使用CA签发的证书,可以简化公钥的管理。客户端和服务端只需要信任CA的公钥,而不需要单独管理每个对等方的公钥。这对于大规模系统尤其重要
- 证书撤销: CA可以维护一个证书撤销列表 (CRL) , 用于撤销不再可信的证书。如果某个证书被撤销,任何一方在验证时都会发现该证书已失效,从而拒绝连接

通过这些机制,CA在SSH证书登录中扮演了重要的角色,确保了通信的安全性和可靠性。

七、scp命令

scp是 SSH 提供的一个客户端程序,用来在两台主机之间加密传送文件(即复制文件)

简介

scp是 secure copy 的缩写,相当于cp命令 + SSH。它的底层是 SSH 协议,默认端口是22,相当于先使用ssh命令登录远程主机,然后再执行拷贝操作。scp主要用于以下三种复制操作。

- 1 本地复制到远程。
- 2 远程复制到本地。
- 3 两个远程系统之间的复制。

使用scp传输数据时,文件和密码都是加密的,不会泄漏敏感信息。

基本语法

scp的语法类似cp的语法。

1 | scp source destination

上面命令中,source是文件当前的位置,destination是文件所要复制到的位置。它们都可以包含用户名和主机名 user@host:位置示例:

1 scp user@host:foo.txt bar.txt

上面命令将远程主机(user@host)用户主目录下的foo.txt,复制为本机当前目录的bar.txt。可以看到,主机与文件之间要使用冒号(:)分隔。

scp会先用 SSH 登录到远程主机,然后在加密连接之中复制文件。 客户端发起连接后,会提示用户输入密码,这部分是跟 SSH 的用法一致的。 用户名和主机名都是可以省略的。

用户名的默认值是本机的当前用户名, 主机名默认为当前主机。

注意, scp会使用 SSH 客户端的配置文件.ssh/config, 如果配置文件里面定义了主机的别名,这里也可以使用别名连接。

scp支持一次复制多个文件。

示例:

```
1 | scp source1 source2 destination
```

上面命令会将source1和source2两个文件,复制到destination。

注意:

```
1 如果所要复制的文件,在目标位置已经存在同名文件
2 scp会在没有警告的情况下覆盖同名文件。
```

用法示例

本地文件复制到远程

如果要复制整个目录:

```
# 将本机的 documents 目录拷贝到远程主机,
1
2
3
   # 会在远程主机创建 documents 目录
 4
5
   scp -r documents username@server_ip:/path_to_remote_directory
6
7
   # 将本机整个目录拷贝到远程目录下
8
9
   $ scp -r localmachine/path_to_the_directory
   username@server_ip:/path_to_remote_directory/
10
   # 将本机目录下的所有内容拷贝到远程目录下
11
12
   $ scp -r localmachine/path_to_the_directory/*
13
   username@server_ip:/path_to_remote_directory/
```

会自动创建目录

远程文件复制到本地

```
# 语法

scp user@host:directory/SourceFile TargetFile

# 示例

scp remote_username@10.10.0.2:/remote/file.txt /local/directory
```

复制整个目录

```
# 拷贝一个远程目录到本机目录下

$ scp -r username@server_ip:/path_to_remote_directory local-machine/path_to_the_directory/

# 拷贝远程目录下的所有内容,到本机目录下

$ scp -r username@server_ip:/path_to_remote_directory/* local-machine/path_to_the_directory/

$ scp -r user@host:directory/SourceFolder TargetFolder
```

两个远程系统之间的复制

本机发出指令,从远程主机 A 拷贝到远程主机 B 的用法如下。

```
# 语法
scp user@host1:directory/SourceFile user@host2:directory/SourceFile
# 示例
scp user1@host1.com:/files/file.txt user2@host2.com:/files
```

系统将提示你输入两个远程帐户的密码。 数据将直接从一个远程主机传输到另一个远程主机。

配置项

C

-c参数用来指定文件拷贝数据传输的加密算法。

scp -c blowfish some_file <u>your_username@remotehost.edu</u>:~

上面代码指定加密算法为blowfish。

C

-C参数表示是否在传输时压缩文件。

• F

-F参数用来指定 ssh_config 文件, 供 ssh 使用。

scp -F /home/pungki/proxy_ssh_config Label.pdf root@172.20.10.8:/root

• j

-i参数用来指定密钥。

scp -vCq -i private_key.pem ~/test.txt root@192.168.1.3:/some/path/test.txt

• |

-l参数用来限制传输数据的带宽速率,单位是 Kbit/sec。对于多人分享的带宽,这个参数可以留出一部分带宽供其他人使用。

scp -l 80 yourusername@yourserver:/home/yourusername/*.

上面代码中, scp命令占用的带宽限制为每秒 80K 比特位, 即每秒 10K 字节。

• p

-p参数用来保留修改时间(modification time)、访问时间(access time)、文件状态(mode)等原始文件的信息。

scp -p ~/test.txt root@192.168.1.3:/some/path/test.txt

P

-P参数用来指定远程主机的 SSH 端口。如果远程主机使用默认端口22,可以不用指定,否则需要用-P参数在命令中指定。

scp -P 2222 user@host:directory/SourceFile TargetFile

• q

-q参数用来关闭显示拷贝的进度条。

scp -q Label.pdf mrarianto@202.x.x.x:.

r

-r参数表示是否以递归方式复制目录。

V

-v参数用来显示详细的输出。

scp -v ~/test.txt root@192.168.1.3:/root/help2356.txt

八、rsync命令

简介

rsync 是一个常用的 Linux 应用程序,用于文件同步。

它可以在本地计算机与远程计算机之间,或者两个本地目录之间同步文件(但不支持两台远程计算机之间的同步)。

它也可以当作文件复制工具,替代cp和mv命令。

它名称里面的r指的是 remote, rsync 其实就是"远程同步" (remote sync) 的意思。

与其他文件传输工具(如 FTP 或 scp)不同,rsync 的最大特点是会检查发送方和接收方已有的文件,仅 传输有变动的部分(默认规则是文件大小或修改时间有变动)。

虽然 rsync 不是 SSH 工具集的一部分,但因为也涉及到远程操作,所以放在这里一起介绍。

安装

如果本机或者远程计算机没有安装 rsync,可以用下面的命令安装。

```
# Ubuntu
sudo apt-get install rsync

# Red Hat/CentOs
sudo yum install rsync

# Arch Linux
sudo pacman -S rsync
```

注意,传输的双方都必须安装 rsync。

基本用法

rsync 可以用于本地计算机的两个目录之间的同步。

下面就用本地同步举例,顺便讲解 rsync 几个主要参数的用法

r参数

本机使用 rsync 命令时,可以作为cp和mv命令的替代方法,将源目录拷贝到目标目录。

```
1 | rsync -r source destination
```

上面命令中, -r表示递归, 即包含子目录。

注意,-r是必须的,否则 rsync 运行不会成功。

source目录表示源目录, destination表示目标目录。

上面命令执行以后,目标目录下就会出现destination/source这个子目录。

如果有多个文件或目录需要同步,可以写成下面这样。

```
1 | rsync -r source1 source2 destination
```

上面命令中, source1、source2都会被同步到destination目录。

a参数

-a参数可以替代-r,除了可以递归同步以外,还可以同步元信息(比如修改时间、权限等)。 由于 rsync 默认使用文件大小和修改时间决定文件是否需要更新,所以-a比-r更有用。 下面的用法才是常见的写法。

```
1 | rsync -a source destination
```

目标目录destination如果不存在, rsync 会自动创建。

执行上面的命令后,源目录source被完整地复制到了目标目录destination下面,即形成了 destination/source的目录结构。

如果只想同步源目录source里面的内容到目标目录destination,则需要在源目录后面加上斜杠。

```
1 | rsync -a source/ destination
```

上面命令执行后,source目录里面的内容,就都被复制到了destination目录里面,并不会在destination下面创建一个source子目录。

-n参数

如果不确定 rsync 执行后会产生什么结果,可以先用-n或--dry-run参数模拟执行的结果。

```
1 | rsync -anv source/ destination
```

上面命令中, -n参数模拟命令执行的结果, 并不真的执行命令。

-v参数则是将结果输出到终端,这样就可以看到哪些内容会被同步。

--delete参数(确保同步)

默认情况下,rsync 只确保源目录的所有内容(明确排除的文件除外)都复制到目标目录。它不会使两个目录保持相同,并且不会删除文件。

如果要使得目标目录成为源目录的镜像副本,则必须使用--delete参数,这将删除只存在于目标目录、不存在于源目录的文件。

```
1 | rsync -av --delete source/ destination
```

上面命令中, --delete参数会使得destination成为source的一个镜像。

排除文件

--exclude参数

有时,我们希望同步时排除某些文件或目录,这时可以用--exclude参数指定排除模式。

```
1 rsync -av --exclude='*.txt' source/ destination
2 # 或者
3 rsync -av --exclude '*.txt' source/ destination
```

上面命令排除了所有 TXT 文件。

注意, rsync 会同步以"点"开头的隐藏文件. 如果要排除隐藏文件, 可以这样写--exclude=".*"。

如果要排除某个目录里面的所有文件, 但不希望排除目录本身, 可以写成下面这样。

```
1 | rsync -av --exclude 'dir1/*' source/ destination
```

多个排除模式,可以用多个--exclude参数

```
1 | rsync -av --exclude 'file1.txt' --exclude 'dir1/*' source/ destination
```

多个排除模式也可以利用 Bash 的大扩号的扩展功能,只用一个--exclude参数。

```
1 | rsync -av --exclude={'file1.txt','dir1/*'} source/ destination
```

如果排除模式很多,可以将它们写入一个文件,每个模式一行,然后用--exclude-from参数指定这个文件。

```
1 | rsync -av --exclude-from='exclude-file.txt' source/ destination
```

- --include参数
- --include参数用来指定必须同步的文件模式,往往与--exclude结合使用。

```
1 | rsync -av --include="*.txt" --exclude='*' source/ destination
```

上面命令指定同步时,排除所有文件,但是会包括 TXT 文件。

远程同步

SSH协议

rsync 除了支持本地两个目录之间的同步,也支持远程同步。 它可以将本地内容,同步到远程服务器。

```
1 | rsync -av source/ username@remote_host:destination
```

也可以将远程内容同步到本地

```
1 | rsync -av username@remote_host:source/ destination
```

rsync 默认使用 SSH 进行远程登录和数据传输。

由于早期 rsync 不使用 SSH 协议,需要用-e参数指定协议,后来才改的。

所以,下面-e ssh可以省略。

```
1 rsync -av -e ssh source/ user@remote_host:/destination
```

但是,如果 ssh 命令有附加的参数,则必须使用-e参数指定所要执行的 SSH 命令。

```
1 | rsync -av -e 'ssh -p 2234' source/ user@remote_host:/destination
```

上面命令中, -e参数指定 SSH 使用2234端口。

rsync协议

除了使用 SSH,如果另一台服务器安装并运行了 rsync 守护程序,则也可以用rsync://协议(默认端口873)进行传输。

具体写法是服务器与目标目录之间使用双冒号分隔::。

```
1 rsync -av source/ 192.168.122.32::module/destination
```

注意,上面地址中的module并不是实际路径名,而是 rsync 守护程序指定的一个资源名,由管理员分配。

如果想知道 rsync 守护程序分配的所有 module 列表,可以执行下面命令。

```
1 | rsync rsync://192.168.122.32
```

rsync 协议除了使用双冒号,也可以直接用rsync://协议指定地址。

```
1 rsync -av source/ rsync://192.168.122.32/module/destination
```

增量备份

rsync 的最大特点就是它可以完成增量备份,也就是默认只复制有变动的文件。

除了源目录与目标目录直接比较,rsync 还支持使用基准目录,即将源目录与基准目录之间变动的部分,同步到目标目录。

具体做法是,第一次同步是全量备份,所有文件在基准目录里面同步一份。

以后每一次同步都是增量备份,只同步源目录与基准目录之间有变动的部分,将这部分保存在一个新的目标目录。

这个新的目标目录之中,也是包含所有文件,但实际上,只有那些变动过的文件是存在于该目录,其他 没有变动的文件都是指向基准目录文件的硬链接。

--link-dest参数用来指定同步时的基准目录。

```
1 | rsync -a --delete --link-dest /compare/path /source/path /target/path
```

上面命令中,--link-dest参数指定基准目录/compare/path,然后源目录/source/path跟基准目录进行比较,找出变动的文件.

将它们拷贝到目标目录/target/path。那些没变动的文件则会生成硬链接。

这个命令的第一次备份时是全量备份,后面就都是增量备份了。

下面是一个脚本示例,备份用户的主目录。

```
#!/bin/bash

# A script to perform incremental backups using rsync

set -o errexit
```

```
7 set -o nounset
 8 set -o pipefail
 9
 10 readonly SOURCE_DIR="${HOME}"
     readonly BACKUP_DIR="/mnt/data/backups"
 11
12
     readonly DATETIME="$(date '+%Y-%m-%d_%H:%M:%S')"
     readonly BACKUP_PATH="${BACKUP_DIR}/${DATETIME}"
 13
     readonly LATEST_LINK="${BACKUP_DIR}/latest"
 14
 15
     mkdir -p "${BACKUP_DIR}"
 16
 17
    rsync -av --delete \
 18
      "${SOURCE_DIR}/" \
 19
 20
       --link-dest "${LATEST_LINK}" \
       --exclude=".cache" \
 21
      "${BACKUP_PATH}"
 22
 23
    rm -rf "${LATEST_LINK}"
 24
     In -s "${BACKUP_PATH}" "${LATEST_LINK}"
 25
26
```

脚本解释:

这些命令是用于增强 Bash 脚本的健壮性和可靠性的。

以下是每个命令的作用:

set -o errexit (set -e): 当命令返回非零状态时,脚本会立即退出。这有助于防止脚本在遇到错误时继续执行。

set -o nounset (set -u): 当使用未定义的变量时,脚本会退出。这有助于捕获拼写错误和未初始化的变量。

set -o pipefail: 如果管道中的任何命令失败,整个管道的返回值将是失败的那个命令的返回值。这有助于捕获管道中的错误。

readonly 命令用于将变量或函数标记为只读。

一旦标记为只读, 变量或函数的值就不能被修改或重新赋值

```
1readonly SOURCE_DIR="${HOME}": 设置源目录为用户的主目录。2readonly BACKUP_DIR="/mnt/data/backups": 设置备份目录为 /mnt/data/backups。3readonly DATETIME="$(date '+%Y-%m-%d_%H:%M:%S')": 使用当前日期和时间生成时间戳。4readonly BACKUP_PATH="${BACKUP_DIR}/${DATETIME}": 将备份路径设置为备份目录加上时间<br/>戳。5readonly LATEST_LINK="${BACKUP_DIR}/latest": 设置最新备份的符号链接路径。
```

mkdir -p "\${BACKUP_DIR}"

创建目录,不存在父目录也直接创建

```
1 rsync -av --delete \
2    "${SOURCE_DIR}/" \
3    --link-dest "${LATEST_LINK}" \
4    --exclude=".cache" \
5    "${BACKUP_PATH}"
```

```
1 | rm -rf "${LATEST_LINK}"
2 | ln -s "${BACKUP_PATH}" "${LATEST_LINK}"
```

删除就得符号链接生成新的符号链接

综上:

- 1 上面脚本中,每一次同步都会生成一个新目录\${BACKUP_DIR}/\${DATETIME}。
- 2 并将软链接\${BACKUP_DIR}/latest指向这个目录。
- 3 下一次备份时,就将\${BACKUP_DIR}/latest作为基准目录,生成新的备份目录。
- 4 最后,再将软链接\${BACKUP_DIR}/latest指向新的备份目录。

配置项

- -a、--archive参数表示存档模式,保存所有的元数据,比如修改时间(modification time)、权限、所有者等,并且软链接也会同步过去。
- --append参数指定文件接着上次中断的地方,继续传输。
- --append-verify参数跟--append参数类似,但会对传输完成后的文件进行一次校验。如果校验失败,将 重新发送整个文件。
- -b、--backup参数指定在删除或更新目标目录已经存在的文件时,将该文件更名后进行备份,默认行为是删除。更名规则是添加由--suffix参数指定的文件后缀名,默认是~。
- --backup-dir参数指定文件备份时存放的目录,比如--backup-dir=/path/to/backups。
- --bwlimit参数指定带宽限制,默认单位是 KB/s,比如--bwlimit=100。
- -c、--checksum参数改变rsync的校验方式。默认情况下,rsync 只检查文件的大小和最后修改日期是否发生变化,如果发生变化,就重新传输;使用这个参数以后,则通过判断文件内容的校验和,决定是否重新传输。
- --delete参数删除只存在于目标目录、不存在于源目标的文件,即保证目标目录是源目标的镜像。
- -e参数指定使用 SSH 协议传输数据。
- --exclude参数指定排除不进行同步的文件,比如--exclude="*.iso"。
- --exclude-from参数指定一个本地文件, 里面是需要排除的文件模式, 每个模式一行。
- --existing、--ignore-non-existing参数表示不同步目标目录中不存在的文件和目录。
- -h参数表示以人类可读的格式输出。
- -h、--help参数返回帮助信息。
- -i参数表示输出源目录与目标目录之间文件差异的详细情况。
- --ignore-existing参数表示只要该文件在目标目录中已经存在,就跳过去,不再同步这些文件。
- --include参数指定同步时要包括的文件,一般与--exclude结合使用。
- --link-dest参数指定增量备份的基准目录。
- -m参数指定不同步空目录。
- --max-size参数设置传输的最大文件的大小限制,比如不超过200KB (--max-size='200k')。
- --min-size参数设置传输的最小文件的大小限制,比如不小于10KB (--min-size=10k)。

- -n参数或--dry-run参数模拟将要执行的操作,而并不真的执行。配合-v参数使用,可以看到哪些内容会被同步过去。
- -P参数是--progress和--partial这两个参数的结合。
- --partial参数允许恢复中断的传输。不使用该参数时,rsync会删除传输到一半被打断的文件;使用该参数后,传输到一半的文件也会同步到目标目录,下次同步时再恢复中断的传输。一般需要与--append或--append-verify配合使用。
- --partial-dir参数指定将传输到一半的文件保存到一个临时目录,比如--partial-dir=.rsync-partial。一般需要与--append或--append-verify配合使用。
- --progress参数表示显示进展。
- -r参数表示递归,即包含子目录。
- --remove-source-files参数表示传输成功后,删除发送方的文件。
- --size-only参数表示只同步大小有变化的文件,不考虑文件修改时间的差异。
- --suffix参数指定文件名备份时,对文件名添加的后缀,默认是~。
- -u、--update参数表示同步时跳过目标目录中修改时间更新的文件,即不同步这些有更新的时间戳的文件。
- -v参数表示输出细节。-vv表示输出更详细的信息, -vvv表示输出最详细的信息。
- --version参数返回 rsync 的版本。
- -z参数指定同步时压缩数据。

常用备份命令

两个文件夹的计算机安装rsync

本机之间备份

rsync -av --delete SOURCE_DIR/ destination_DIR

构建 SOURCE_DIR 与 destination_DIR 的映射(不存在直接创建)

如果不加/ destination_DIR中会被创建一个SOURCE_DIR可以用n参数试运行

本机与远程之间

rsync -av --delete username@remote_host:source/ destination

不加/会自动创建soure文件夹

九、sftp命令

sftp是 SSH 提供的一个客户端应用程序,主要用来安全地访问 FTP。 因为 FTP 是不加密协议,很不安全,sftp就相当于将 FTP 放入了 SSH。

1 sftp username@hostname

执行上面的命令,会要求输入 FTP 的密码。 密码验证成功以后,就会出现 FTP 的提示符sftp>,下面是一个例子。

```
$ sftp USER@penguin.example.com
USER@penguin.example.com's password:
Connected to penguin.example.com.
sftp>
```

FTP 的提示符下面,就可以输入各种 FTP 命令了,这部分完全跟传统的 FTP 用法完全一样。

ls [directory]:列出一个远程目录的内容。如果没有指定目标目录,则默认列出当前目录。

cd directory: 从当前目录改到指定目录。 mkdir directory: 创建一个远程目录。 rmdir path: 删除一个远程目录。

put localfile [remotefile]:本地文件传输到远程主机。 get remotefile [localfile]:远程文件传输到本地。

help:显示帮助信息。

bye: 退出 sftp。 quit: 退出 sftp。 exit: 退出 sftp。