# Tipos Abstratos de Dados

#### 27 de abril de 2022

**Tipo abstrato de dado** (TAD) é uma especificação de um conjunto de dados e operações que podem ser executadas sobre esses dados.

A ideia que fundamenta os tipos abstratos de dados é a de que os tipos nativos (int, float, etc.) suportados diretamente pela maioria das linguagens de programação nem sempre são suficientemente expressivos para representar e manipular tipos de dados mais complexos recorrentemente requeridos por programas de computador. Desta forma, novos tipos de dados devem ser definidos. As operações lógico/matemáticas a serem executadas sobre esses novos tipos de dados definidos não são diretamente suportadas pelas linguagens de programação. Deste modo, funções devem ser definidas para a correta e efetiva manipulação de tais tipos de dados. A agregação dos tipos de dados definidos acrescida de suas funções relacionadas especificamente desenvolvidas para manipular tais estruturas é chamada de tipo abstrato de dados.

### Encapsulamento e abstração de dados

Uma das ideias centrais no desenvolvimento de um TAD é conseguir esconder a forma concreta com que ele foi implementado (encapsulamento) e fornecer apenas o essencial (interface) e ocultar os detalhes (abstração) do usuário do seu TAD.

Uma analogia que podemos fazer aqui é com um controle remoto. Ao usar um controle remoto de televisão, não precisamos saber como os circuitos internos do controle se interrelacionam para poder operar a TV. Precisamos apenas entender o que cada botão no controle faz ao ser apertado, ou seja, precisamos conhecer apenas a interface do controle remoto. Os demais dados técnicos são ocultados do usuário e o que fica visível é apenas um conjunto de funcionalidades apropriadas para o manuseio do dispositivo.

# Exemplo: TAD Ponto

Como exemplo de TAD, vamos considerar a criação de um tipo de dado para representar um ponto no  $\mathbb{R}^2$ . Para isso, devemos definir um tipo abstrato, denominado **Ponto**, e o conjunto de operações que operam sobre esse tipo.

Neste exemplo, vamos considerar as seguintes operações:

- ullet cria: operação que cria um ponto com coordendadas x e y;
- libera: operação que libera a memória alocada por um ponto;
- acessa x: operação que retorna a coordenada x do ponto;
- acessa y: operação que retorna a coordenada y do ponto;
- atribui x: operação que atribui um novo valor à coordenada x do ponto;
- atribui y: operação que atribui um novo valor à coordenada y do ponto;
- distancia: operação que calcula a distância entre dois pontos;

Em C++, um TAD pode ser naturalmente implementado utilizando o conceito de **classe** da programação orientada a objetos. Assim, criaremos uma classe chamada **Ponto**. Além disso, podemos utilizar também a técnica de modularização a fim de separar a interface do TAD da sua implementação. Desta forma, o TAD Ponto pode ser implementado em dois arquivos separados:

- Ponto.h: arquivo de cabeçalho que contém apenas a declaração da classe Ponto;
- Ponto.cpp: arquivo-fonte que contém a implementação das funções-membro da classe Ponto.

A interface desse módulo pode ser dada pelo arquivo Ponto.h ilustrado a seguir:

```
// Arquivo Ponto.h
    #ifndef PONTO_H
    #define PONTO_H
3
4
5
     * TAD Ponto definido como uma classe que contem dados e operacoes
6
     * encapsulados. Todos os dados sao privados e as operacoes
     * sao publicas e sao acessiveis de fora da classe.
9
    class Ponto {
10
    private:
11
        double x; // coordenada x
        double y; // coordenada y
13
14
    public:
15
         // função construtora: é chamada quando o Ponto2 é criado
16
        Ponto(double valueX, double valueY);
17
18
         // retorna o valor da coordenada x
19
        double getX();
20
21
         // retorna o valor da coordenada y
22
         double getY();
23
24
         // atribui novo valor a coordenada x
         void setX(double newX);
26
27
         // atribui novo valor a coordenada y
28
        void setY(double newY);
29
30
        // calcula e retorna a distancia entre este ponto e o ponto {\bf q}
31
        double distancia(Ponto *q);
33
         // retorna uma string contendo as coordenadas do ponto
34
        std::string toString();
35
    };
36
37
    #endif
```

Se conhecermos apenas a interface do TAD, podemos criar programas que usem as funcionalidades da classe. O arquivo que usa o TAD deve, obrigatoriamente, incluir o arquivo de cabeçalho responsável por definir sua interface. Por exemplo, logo a seguir mostramos um exemplo de programa-cliente que usa o TAD Ponto:

```
/**
     * Arquivo Main.cpp
     */
3
     #include <iostream>
     #include "Ponto.h"
    using namespace std;
    int main()
9
10
             // cria dois pontos alocando memória dinamicamente
11
             Ponto *p = new Ponto(3,4);
12
             Ponto *q = new Ponto(5,6);
13
14
15
             // Imprime os pontos na tela
             cout << p->toString() << endl;</pre>
16
             cout << q->toString() << endl;</pre>
17
18
             // Calcula a distancia entre os dois pontos e imprime
19
             cout << "distancia = " << p->distancia(q) << endl;</pre>
20
21
22
             // libera a memória que foi alocada para os dois pontos
             delete p;
23
             delete q;
25
             return 0;
26
    }
27
```

A seguir, mostramos uma implementação para o TAD Ponto. O arquivo de implementação do módulo (arquivo Ponto.cpp) deve sempre incluir o arquivo de interface do módulo. Uma razão para isso é garantir que as funções-membro implementadas correspondam às funções-membro da classe da interface. A seguir, o arquivo-fonte Ponto.cpp é exibido:

```
/**
      * Arquivo Ponto.cpp
 2
     */
 3
    #include <cmath>
    #include <sstream>
    #include "Ponto.h"
    Ponto::Ponto(double valueX, double valueY) {
         x = valueX;
 9
         y = valueY;
10
    }
11
12
    double Ponto::getX() {
13
14
         return x;
15
16
    double Ponto::getY() {
17
18
         return y;
19
20
^{21}
    void Ponto::setX(double newX) {
22
         x = newX;
    }
23
24
```

```
void Ponto::setY(double newY) {
25
26
        y = newY;
    }
27
28
    double Ponto::distancia(Ponto *q) {
29
        double dx = pow(q->x - x, 2);
30
        double dy = pow(q->y - y, 2);
31
         return sqrt(dx + dy);
32
    }
33
34
    std::string Ponto::toString() {
35
36
        std::stringstream sx, sy;
        sx << x;
37
        sy << y;
38
        return "(" + sx.str() + "," + sy.str() + ")";
39
40
    }
```

## Compilação em separado

As classes C++ são normalmente divididas em dois arquivos. O primeiro é o **arquivos de cabeçalho**, que possui a extensão .h e contém a declaração da classe e das funções-membro da classe. A implementação das funções-membro vão para o arquivo com a extensão .cpp, que é o **arquivo-fonte**. Fazendo isso, se a implementação da sua classe não for alterada então ela não precisa ser recompilada.

No exemplo acima, temos três arquivos:

- Main.cpp: arquivo que utiliza o TAD Ponto.
- Ponto.h: definição do TAD Ponto.
- Ponto.cpp: implementação do TAD Ponto.

A compilação do nosso projeto será executada nos seguintes passos:

1. Gerando o arquivo objeto Ponto.o

```
g++ -c Ponto.cpp
```

2. Gerando o arquivo objeto Main.o

```
g++ -c Main.cpp
```

3. Fazendo a linkagem e gerando o executável

```
g++ Main.o Ponto.o -o main
```

Essas operações podem ser automatizadas usando um arquivo Makefile:

```
# Arquivo Makefile
main: Ponto.o Main.o
g++ Main.o Ponto.o -o main
Ponto.o: Ponto.cpp
g++ -c Ponto.cpp
Main.o: Main.cpp
g++ -c Main.cpp
```

Para usar o arquivo Makefile, basta acessar, via terminal, a pasta em que o arquivo está e digitar o comando make.