



# Criptosistema RSA

**Prof. Dr. Iaçanã Ianiski Weber**

*Confiabilidade e Segurança de Software*

98G08-4

*Agradecimentos especiais ao Prof. Avelino Zorzo e aos Autores Christof Paar e Jan Pelzl pelo material.*

# Índice

- 1 O Criptosistema RSA
- 2 Aspectos de Implementação
- 3 Encontrar Números Primos Grandes
- 4 Ataques e Contramedidas
- 5 Conclusão
- 6 Exercícios

# Índice

- 1 O Criptosistema RSA
- 2 Aspectos de Implementação
- 3 Encontrar Números Primos Grandes
- 4 Ataques e Contramedidas
- 5 Conclusão
- 6 Exercícios

# O Criptossistema RSA

- Martin Hellman e Whitfield Diffie publicaram seu artigo sobre public-key em 1976.
- Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman propuseram o criptossistema assimétrico RSA em 1977.
- Até hoje, o RSA é o criptossistema assimétrico mais utilizado, embora a criptografia de curva elíptica (ECC) esteja se tornando cada vez mais popular.
- O RSA é usado principalmente para duas aplicações:
  - Troca de chaves para uso de cifras simétricas.
  - Assinaturas digitais.

# Cifragem e Decifragem

- As operações RSA são realizadas sobre o anel de inteiros  $Z_n$  (i.e., aritmética módulo n), onde  $n = p \cdot q$ , com p, q sendo primos grandes.
- Cifragem e decifragem são simplesmente exponenciações no anel.

## Definição

Dada a public key  $(n, e) = k_{\text{pub}}$  e a private key  $d = k_{\text{pr}}$  escrevemos:

$$\begin{aligned}y &= e_{k_{\text{pub}}}(x) \equiv x^e \pmod{n} \\x &= d_{k_{\text{pr}}}(y) \equiv y^d \pmod{n}\end{aligned}$$

onde  $x, y \in Z_n$ .

Chamamos  $e_{k_{\text{pub}}}()$  a operação de cifragem e  $d_{k_{\text{pr}}}()$  a operação de decifragem.

- Na prática  $x, y, n$  e  $d$  são números inteiros muito longos ( $\geq 1024$  bits).
- A segurança do esquema reside no fato de que é difícil derivar o 'expoente privado'  $d$  dada a public-key  $(n, e)$ .

# Geração de Keys

- Como todos os esquemas assimétricos, o RSA possui uma fase de set-up durante a qual as private e public keys são computadas.

## Algoritmo: Geração de Keys RSA

Saída: public key  $k_{\text{pub}} = (n, e)$  e private key  $k_{\text{pr}} = d$

- 1 Escolha dois primos grandes  $p, q$ .
- 2 Compute  $n = p \cdot q$ .
- 3 Compute  $\Phi(n) = (p - 1)(q - 1)$ .
- 4 Selecione o expoente público  $e \in \{1, 2, \dots, \Phi(n) - 1\}$  tal que  $\text{mdc}(e, \Phi(n)) = 1$ .
- 5 Compta uma chave privada  $d$  tal que  $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\Phi(n)}$ .
- 6 RETORNE  $k_{\text{pub}} = (n, e), k_{\text{pr}} = d$ .

## Observações:

- Escolher dois primos grandes e distintos  $p, q$  (no Passo 1) não é trivial.
- $\text{mdc}(e, \Phi(n)) = 1$  assegura que  $e$  possui um inverso e, assim, que sempre existe uma chave privada  $d$ .

## Exemplo: RSA com números pequenos

**ALICE**

Message  $x = 4$

**BOB**

1. Choose  $p = 3$  and  $q = 11$
2. Compute  $n = p * q = 33$
3.  $\Phi(n) = (3-1) * (11-1) = 20$
4. Choose  $e = 3$
5.  $d \equiv e^{-1} \equiv 7 \text{ mod } 20$

$$K_{\text{pub}} = (33, 3)$$



$$y = x^e \equiv 4^3 \equiv 31 \text{ mod } 33$$

$$y = 31$$



$$y^d = 31^7 \equiv 4 = x \text{ mod } 33$$

# Índice

- 1 O Criptosistema RSA
- 2 Aspectos de Implementação
- 3 Encontrar Números Primos Grandes
- 4 Ataques e Contramedidas
- 5 Conclusão
- 6 Exercícios

# Aspectos de Implementação

- O criptossistema RSA usa apenas uma operação aritmética (exponenciação modular), o que o torna conceitualmente um esquema assimétrico simples.
- Embora conceitualmente simples, devido ao uso de números muito longos, o RSA é ordens de magnitude mais lento que esquemas simétricos, como o AES.
- Ao implementar o RSA (especialmente em um dispositivo com restrições, como smartcards ou celulares), atenção especial deve ser dada à escolha correta de algoritmos aritméticos.
- O algoritmo *square-and-multiply* permite exponenciação rápida, mesmo com números muito longos...

# Square-and-Multiply

- Princípio básico: Varrer os bits do expoente da esquerda para a direita e eleve ao quadrado/multiplique o operando de acordo.

## Algoritmo: Square-and-Multiply para $x^H \pmod{n}$

**Entrada:** Expoente  $H$ , elemento base  $x$ , Módulo  $n$ .

**Saída:**  $y = x^H \pmod{n}$ .

- 1 Determine a representação binária  $H = (h_t, h_{t-1}, \dots, h_0)_2$ .  
(Assuma  $H > 0$  e que  $h_t = 1$  é o bit mais significativo).
- 2  $y \leftarrow x$ .
- 3 PARA  $i$  de  $t - 1$  ATÉ 0 FAÇA
- 4    $y \leftarrow y^2 \pmod{n}$ .
- 5   SE  $h_i = 1$  ENTÃO
- 6      $y \leftarrow y \cdot x \pmod{n}$ .
- 7 RETORNE  $y$ .

- Regra:** Elevar ao quadrado em cada iteração (conforme a operação  $y \leftarrow y^2 \pmod{n}$  no laço) e multiplicar o resultado atual por  $x$  se o bit do expoente  $h_i = 1$  (conforme a operação  $y \leftarrow y \cdot x \pmod{n}$ ).
- A redução modular após cada passo mantém o operando  $y$  pequeno.

## Exemplo: *Square-and-Multiply*

- Calcula  $x^{26}$  sem redução modular.

- Representação binária do expoente:

$$26 = (1, 1, 0, 1, 0)_2 = (h_4, h_3, h_2, h_1, h_0)_2.$$

Passo	Valor computado	Expoente binário	Op
1	$y = x = x^1$	(1) <sub>2</sub>	-
1a	$(x^1)^2 = x^2$	(10) <sub>2</sub>	SQ
1b	$x^2 \cdot x = x^3$	(11) <sub>2</sub>	MUL
2a	$(x^3)^2 = x^6$	(110) <sub>2</sub>	SQ
2b	-	(110) <sub>2</sub>	-
3a	$(x^6)^2 = x^{12}$	(1100) <sub>2</sub>	SQ
3b	$x^{12} \cdot x = x^{13}$	(1101) <sub>2</sub>	MUL
4a	$(x^{13})^2 = x^{26}$	(11010) <sub>2</sub>	SQ
4b	-	(11010) <sub>2</sub>	-

- Observe como o expoente evolui para  $x^{26} = x^{(11010)_2}$ .

# Complexidade do Algoritmo *Square-and-Multiply*

- O algoritmo *square-and-multiply* possui complexidade logarítmica, ou seja, seu tempo de execução é proporcional ao comprimento em bits (em vez do valor absoluto) do expoente.
- Dado um expoente com  $t + 1$  bits  $H = (h_t, h_{t-1}, \dots, h_0)_2$  com  $h_t = 1$ , necessitamos das seguintes operações:
  - Número de SQ (elevações ao quadrado) =  $t$
  - Número médio de MUL (multiplicações) =  $0.5t$
  - Complexidade total: Nº SQ + Nº MUL =  $1.5t$
- Expoentes são frequentemente escolhidos aleatoriamente, então  $1.5t$  é uma boa estimativa para o número médio de operações.
- Note que cada SQ (elevação ao quadrado) e cada MUL (multiplicação) é uma operação com números muito longos, e.g., inteiros de 2048 bits.

# Técnicas de Aceleração

- A exponenciação modular é computacionalmente intensiva.
- Mesmo com o algoritmo square-and-multiply, o RSA pode ser bastante lento em dispositivos com restrições, como smart cards.
- Alguns truques importantes:
  - Expoente público e curto
  - Teorema Chinês do Resto (CRT)
  - Exponenciação com pré-computação (*não abordado aqui*)

# Criptografia rápida com expoente público pequeno

- Escolher um expoente público e pequeno não enfraquece a segurança do RSA
- Um expoente público pequeno melhora significativamente a velocidade da criptografia RSA

Chave Pública ( $e$ )	$e$ como string binária	#mul + #quad
3	$(11)_2$	$1 + 1 = 2$
17	$(10001)_2$	$4 + 1 = 5$
$2^{16} + 1$	$(1000000000000001)_2$	$16 + 1 = 17$

- Este é um truque comumente usado (ex.: SSL/TLS, etc.) e torna o RSA o esquema assimétrico mais rápido em relação ao processo de encriptação!

# Decriptografia Rápida com o Teorema Chinês do Resto

- A escolha de uma chave privada  $d$  pequena resulta em fraquezas de segurança!
  - De fato,  $d$  deve ter pelo menos  $0.3t$  bits, onde  $t$  é o comprimento em bits do módulo  $n$ .
- No entanto, o **Teorema Chinês do Resto (CRT)** pode ser usado para acelerar (de certa forma) a exponenciação com a chave privada  $d$ .
- Baseado no **CRT**, podemos substituir a computação de:


$$x^d \pmod{\Phi(n)} \pmod{n}$$

por duas computações:

$$x^d \pmod{p-1} \pmod{p} \quad \text{e} \quad x^d \pmod{q-1} \pmod{q}$$

onde  $q$  e  $p$  são "pequenos" em comparação com  $n$ .

# Princípio Básico da Exponenciação Baseada em CRT



- O **CRT** envolve três etapas distintas:
  - (1) Transformação do operando para o domínio CRT
  - (2) Exponenciação modular no domínio CRT
  - (3) Transformação inversa para o domínio do problema
- Essas etapas são equivalentes a uma exponenciação modular no domínio do problema.

# Complexidade do CRT


- Ignoramos as etapas de transformação e transformação inversa, pois seus custos podem ser negligenciados sob premissas razoáveis.
- Assumindo que  $n$  tem  $t + 1$  bits, tanto  $p$  quanto  $q$  têm aproximadamente  $t/2$  bits de comprimento.
- A complexidade é determinada pelas duas exponenciações no domínio CRT. Os operandos têm apenas  $t/2$  bits de comprimento. Para as exponenciações, usamos o algoritmo *square-and-multiply*:
  - # quadrados (uma exp.): #QUAD =  $0.5t$
  - # mult. médias (uma exp.): #MULT =  $0.25t$
  - Complexidade total:  $2 * (\#MULT + \#QUAD) = 1.5t$
- Isso parece o mesmo que exponenciações regulares, mas como os operandos têm metade do comprimento de bits em comparação com exponenciações regulares, cada operação (ou seja, multiplicação e quadratura) é **4 vezes mais rápida!**
- Portanto, o CRT é **4 vezes mais rápido** que a exponenciação direta.

# Índice

- 1 O Criptosistema RSA
- 2 Aspectos de Implementação
- 3 Encontrar Números Primos Grandes
- 4 Ataques e Contramedidas
- 5 Conclusão
- 6 Exercícios

# Encontrando Primos Grandes

- A geração de chaves para o RSA requer encontrar dois primos grandes  $p$  e  $q$  tal que  $n = p * q$  seja suficientemente grande.
- O tamanho de  $p$  e  $q$  é tipicamente metade do tamanho desejado de  $n$ .
- Para encontrar primos, inteiros aleatórios são gerados e testados para primalidade:



- O gerador de números aleatórios (RNG) deve ser não-previsível, caso contrário um atacante poderia adivinhar a fatoração de  $n$ .

# Testes de Primalidade

- Fatorar  $p$  e  $q$  para testar a primalidade geralmente não é factível.
- No entanto, não estamos interessados na fatoração, apenas queremos saber se  $p$  e  $q$  são compostos ou não.
- Testes de primalidade típicos são probabilísticos, ou seja, não são 100% precisos, mas sua saída é correta com probabilidade muito alta.
- Um teste probabilístico tem duas saídas:
  - $p'$  é composto – sempre verdadeiro
  - $p'$  é primo – verdadeiro apenas com uma certa probabilidade
- Entre os testes de primalidade bem conhecidos estão os seguintes:
  - Teste de Primalidade de Fermat
  - Teste de Primalidade de Miller-Rabin

# Teste de Primalidade de Fermat

- Ideia básica: O Pequeno Teorema de Fermat é válido para todos os primos, i.e., se um número  $p'$  é encontrado para o qual  $a^{p'-1} \not\equiv 1 \pmod{p'}$ , ele não é primo.

## Algoritmo: Teste de Primalidade de Fermat

Entrada: Candidato a primo  $p'$ , parâmetro de segurança  $s$

Saída: " $p'$  é composto" ou " $p'$  é provavelmente primo"

1. **PARA**  $i = 1$  **ATÉ**  $s$
2.     Escolha  $a \in \{2, 3, \dots, p' - 2\}$  aleatoriamente
3.     **SE**  $a^{p'-1} \not\equiv 1 \pmod{p'}$  **ENTÃO**
4.         **RETORNE** " $p'$  é composto"
5. **RETORNE** " $p'$  é provavelmente primo"

- Para certos números ("números de Carmichael"), este teste retorna " $p'$  é provavelmente primo" frequentemente – embora esses números sejam compostos.

# Teorema para o Teste de Miller-Rabin

- O Teste de Miller-Rabin, mais poderoso, é baseado no seguinte teorema:

## Teorema

Dada a decomposição de um candidato a primo ímpar  $p'$

$$p' - 1 = 2^u \cdot r$$

onde  $r$  é ímpar.

Se pudermos encontrar um inteiro  $a$  tal que

$$a^r \not\equiv 1 \pmod{p'} \quad \text{e} \quad a^{2^j \cdot r} \not\equiv p' - 1 \pmod{p'}$$

Para todo  $j \in \{0, 1, \dots, u-1\}$ , então  $p'$  é composto.

Caso contrário, ele é provavelmente primo.

- Este teorema pode ser transformado em um algoritmo.

# Teste de Primalidade de Miller-Rabin

## Algoritmo: Teste de Primalidade de Miller-Rabin

Entrada: Candidato a primo  $p'$  com  $p' - 1 = 2^u \cdot r$ , parâmetro de segurança  $s$

Saída: “ $p'$  é composto” ou “ $p'$  é provavelmente primo”

1. **PARA**  $i = 1$  **ATÉ**  $s$
2.     Escolha  $a \in \{2, 3, \dots, p' - 2\}$  aleatoriamente
3.      $z \equiv a^r \pmod{p'}$
4.     **SE**  $z \neq 1$  **E**  $z \neq p' - 1$  **ENTÃO**  
       **PARA**  $j = 1$  **ATÉ**  $u - 1$   
            $z \equiv z^2 \pmod{p'}$   
       **SE**  $z = 1$  **ENTÃO**  
           **RETORNE** “ $p'$  é composto”  
       **SE**  $z \neq p' - 1$  **ENTÃO**  
           **RETORNE** “ $p'$  é composto”
11. **RETORNE** “ $p'$  é provavelmente primo”

# Índice

- 1 O Criptosistema RSA
- 2 Aspectos de Implementação
- 3 Encontrar Números Primos Grandes
- 4 Ataques e Contramedidas
- 5 Conclusão
- 6 Exercícios

# Ataques e Contramedidas 1/3

- Existem dois tipos distintos de ataques a criptossistemas.
- **Ataques analíticos** tentam quebrar a estrutura matemática do problema subjacente do RSA.
- **Ataques de implementação** tentam atacar uma implementação do mundo real explorando fraquezas inerentes à forma como o RSA é implementado em software ou hardware.

# Ataques e Contramedidas 2/3

O RSA está tipicamente exposto a estes vetores de ataque analíticos.

- **Ataques matemáticos**

- O ataque mais conhecido é a fatoração de  $n$  a fim de obter  $\Phi(n)$ .
- Podem ser prevenidos utilizando um módulo  $n$  suficientemente grande.
- O recorde atual de fatoração é de 829 bits. Portanto, é recomendado que  $n$  possua um comprimento em bits maior que 2048.

- **Ataques de protocolo**

- Exploram a maleabilidade do RSA, i.e., a propriedade de que um ciphertext pode ser transformado em outro ciphertext que decifra para um plaintext relacionado – sem conhecer a private key.
- Podem ser prevenidos por padding adequado.

# Ataques e Contramedidas 3/3

- Ataques de implementação podem ser um dos seguintes:
  - **Análise de canal lateral**
    - Explora o vazamento físico da implementação RSA (e.g., consumo de energia, emanação EM, etc.).
  - **Ataques de injeção de falhas**
    - Induzir falhas no dispositivo enquanto o CRT é executado pode levar a um vazamento completo da private key.

# Índice

- 1 O Criptosistema RSA
- 2 Aspectos de Implementação
- 3 Encontrar Números Primos Grandes
- 4 Ataques e Contramedidas
- 5 Conclusão
- 6 Exercícios

# Lições Aprendidas

- O RSA é o criptossistema de chave pública mais amplamente utilizado.
- O RSA é usado principalmente para transporte de chaves (key transport) e assinaturas digitais.
- Uma chave pública ‘e’ pode ser um inteiro curto, já a private key  $d$  precisa ter o comprimento total do módulo  $n$ .
- O RSA baseia-se no fato de que é difícil fatorar  $n$ .
- O recorde de fatoração é de 829 bits (RSA-250). Chaves de 1024 bits não são mais consideradas seguras para uso a longo prazo.  
Recomenda-se, no mínimo, chaves RSA de 2048 bits, e chaves de 3072 bits (NIST level 1) ou superiores (e.g., 7680 bits, 15360 bits para NIST level 2 e 3) para maior longevidade ou para novos sistemas.
- Uma implementação ingênuas do RSA permite diversos ataques.

# Índice

- 1 O Criptosistema RSA
- 2 Aspectos de Implementação
- 3 Encontrar Números Primos Grandes
- 4 Ataques e Contramedidas
- 5 Conclusão
- 6 Exercícios

## Exercício: Parâmetros RSA

1. Sejam os primos  $p = 41$  e  $q = 17$  dados como parâmetros de configuração para o RSA.
- ① Qual dos parâmetros  $e_1 = 32$ ,  $e_2 = 49$  é um expoente RSA válido? Justifique sua escolha.
  - ② Calcule a private key  $k_{pr} = (p, q, d)$  correspondente. Use o algoritmo de Euclides estendido para a inversão e mostre cada passo do cálculo.

## Exercício: Exponenciação Modular com Square-and-Multiply

2. A computação eficiente da exponenciação modular é fundamental para o uso prático do RSA. Calcule as seguintes exponenciações  $x^e \pmod{m}$  usando o algoritmo de elevação ao quadrado e multiplicação:

- ①  $x = 2, e = 79, m = 101$
- ②  $x = 3, e = 197, m = 101$
- ③  $x = 5, e = 54, m = 151$
- ④  $x = 8, e = 127, m = 151$

Após cada passo de iteração, mostre o expoente do resultado intermediário em notação binária.

# Exercício: Criptografia e Decriptografia RSA

3. Cifre e decifre utilizando o algoritmo RSA com os seguintes parâmetros de sistema:

- ①  $p = 3; q = 11; d = 7; x = 5$
- ②  $p = 5; q = 11; e = 3; x = 9$

Utilize apenas uma calculadora simples.