

Packet Tracer. Настройка именованных стандартных списков контроля доступа (ACL) IPv4.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	F0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	_
	F0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	
	E0/0/0	192.168.100.1	255.255.255.0	
	E0/1/0	192.168.200.1	255.255.255.0	
File Server	NIC	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1
File Server	NIC	192.168.100.100	255.255.255.0	192.168.100.1
PC0	NIC	192.168.20.3	255.255.255.0	192.168.20.1
PC1	NIC	192.168.20.4	255.255.255.0	192.168.20.1
PC2	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1

Задачи

Часть 1. Настройка и применение стандартного именованного списка контроля доступа

Часть 2. Проверка реализации списка контроля доступа

Общие сведения/сценарий

Старший сетевой администратор попросил вас создать стандартный именованный список контроля доступа (ACL) для запрета доступа к файловому серверу. Файловый сервер содержит базу данных для веб-приложений. Доступ к файловому серверу требуется только рабочая станция Web Manager PC1 и веб-сервер. Весь остальной трафик файлового сервера должен быть отклонен.

Инструкции

Часть 1. Настройка и применение стандартного именованного списка контроля доступа

Шаг 1. Проверьте подключение перед настройкой и применением ACL-списка.

Проверка связи всех трех рабочих станций с **Web Server** и **File Server** с помощью утилиты ping должна выполняться успешно.

Шаг 2. Настройте стандартный именованный ACL-список.

а. Настройте следующий именованный ACL-список на маршрутизаторе R1.

```
R1(config)# ip access-list standard File_Server_Restrictions
R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.20.4
R1 (config-std-nacl) # permit host 192.168.100.100
R1(config-std-nacl)# deny any
```

Примечание. Для целей оценки имя ACL чувствительно к регистру, и инструкции должны быть в том же порядке, как показано на рисунке.

b. Используйте команду **show access-lists** для проверки содержимого списка доступа перед его применением к интерфейсу. Убедитесь, что вы не ввели неправильные IP-адреса и что инструкции находятся в правильном порядке.

```
R1# show access-lists
Standard IP access list File_Server_Restrictions
10 permit host 192.168.20.4
20 permit host 192.168.100.100
30 deny any
```

Шаг 3. Примените именованный ACL-список.

а. Примените ACL-список к исходящему трафику на интерфейсе Fast Ethernet 0/1.

Примечание. В реальной операционной сети применение списка доступа к активному интерфейсу не является хорошей практикой, и его следует избегать, если это возможно.

```
R1(config-if)# ip access-group File_Server_Restrictions out
```

Сохраните конфигурацию.

Часть 2. Проверка реализации списка контроля доступа

Шаг 1. Проверьте конфигурацию ACL-списка и его размещение на интерфейсе.

Для проверки конфигурации списка контроля доступа используйте команду **show access-lists**. Используйте команду **show run** или **show ip interface fastethernet 0/1**, чтобы проверить правильность применения ACL-списка на интерфейсе.

Шаг 2. Поверьте работоспособность ACL-списка.

Все три рабочие станции должны осуществлять эхо-запросы к **веб-серверу**, но только компьютер **PC1** должен осуществлять эхо-запросы к **веб-серверу** и к **файловому серверу**. Повторите команду **show access-lists**, чтобы увидеть количество пакетов, соответствующих каждой инструкции.