
第十一章目标代码生成






内容线索

- ■基本问题
- 目标机器模型
- 一个简单的代码生成器

代码生成

- 代码生成器
 - □代码生成器的输入包括源程序的中间表示,以 及符号表中的信息
 - 利用符号表信息决定数据对象运行时地址
 - 类型检查



目标代码生成

- 代码生成是把语义分析后或优化后的中间 代码变换成目标代码。
- 代码生成着重考虑的问题
 - □如何使生成的目标代码较短;
 - □如何充分利用计算机的寄存器,减少目标代码中访问存贮单元的次数。
 - □如何充分利用计算机的指令系统的特点。

基本问题

- 目标代码一般有以下三种形式:
 - □能够立即执行的机器语言代码,所有地址已经 定位;
 - □待装配的机器语言模块。执行时,由连接装配程序把它们和某些运行程序连接起来,转换成能执行的机器语言代码;
 - □**汇编语言代码**。尚须经过汇编程序汇编,转换成可执行的机器语言代码。

基本问题

- ■指令选择
 - □一致性和完整性
 - □指令速度和机器用语
 - □a:=a+1
 - INC a /*实现最有效*/
 - LD R0, a /*将a放入寄存器R0*/ ADD R0, #1 /*1与R0相加*/ ST R0, a /*R0的值存入a*/

基本问题

- 寄存器分配
 - □在寄存器分配期间,为程序的某一点选择驻留 在寄存器中的一组变量。
 - □在随后的寄存器指派阶段,挑出变量将要驻留 的具体寄存器。
 - □最优寄存器指派是NP完全问题
- 计算顺序选择

内容线索

- ✓ 基本问题
- 目标机器模型
- 一个简单的代码生成器



目标机器模型

- 考虑一个抽象的计算机模型
 - □具有多个通用寄存器,他们既可以作为累加器, 也可以作为变址器。
 - □运算必须在某个寄存器中进行。
 - □含有四种类型的指令形式



类型	指令形式	意义(设 op 是二目运
		算符)
直接地址型	op R _i , M	$(R_i) op (M) \Rightarrow R_i$
寄存器型	op R _i , R _j	$(R_i) op (R_j) \Rightarrow R_i$
变址型	op R_i , $c(R_j)$	(R_i) op $((R_j)+c) \Rightarrow R_i$
间接型	op R _i , *M	$(R_i) op ((M)) \Rightarrow R_i$
	op R _i , *R _j	$(R_i) op ((R_j)) \Rightarrow R_i$
	op R_i , * $c(R_j)$	$(R_i) \text{ op } (((R_j)+c)) \Rightarrow R_i$

如果op是一目运行符,则" $op R_i$, M"的意义为: $op(M) \Rightarrow R_i$,其余类型可类推。



op包括一般计算机上常见的一些运算符,如

ADD 加

SUB 減

MUL 乘

DIV 除

指 意 义 **令** |把 B 单元的内容取到寄存器 R, 即 (B) ⇒ R_i R_i , B LD |把寄存器 \mathbf{R}_{i} 的内容存到 \mathbf{B} 单元,即(\mathbf{R}_{i})⇒ \mathbf{B} ST R_i , B X 无条件转向 X 单元 CMP A, B 把 A 单元和 B 单元的值进行比较,并根据比较 情况把机器内部特征寄存器 CT 置成相应状 态。CT 占两个二进位。根据 A<B 或 A=B 或 A>B 分别置 CT 为 0 或 1 或 2。 J< X |如 CT=0 转X单元 J≪ 如 CT=0 或 CT=1 转X单元 X J=转X单元 如 CT=1 X J≠ 转X单元 X 如 $CT \neq 1$ **J**> 转X单元 X 如 CT=2 $J \geqslant$ 转X单元 X 如 CT=2 或 CT=1

内容线索

- ✓ 基本问题
- ✓ 目标机器模型
- 一个简单的代码生成器

一个简单代码生成器

■ 不考虑代码的执行效率,目标代码生成 是不难的,例如:

$$A:=(B+C)*D+E$$

翻译为四元式:

 $T_1:=B+C$

 $T_2:=T_1*D$

 $T_3 := T_2 + E$

 $A:=T_3$

假设只有一个寄存器可供使用

•目标代码:

$$T_1:=B+C$$

LD R_0 , B

ADD R_0 , C

$$T_2:=T_1*D$$

 $\mathbf{ST} \quad \mathbf{R_0} , \mathbf{T_1}$

LD R_0 , T_1

 $MUL R_0, D$

$$T_3:=T_2+E$$

 $ST R_0, T_2$

 $LD \qquad R_0 \; , \; T_2$

ADD R_0 , E

ST

 R_0 , T_3

 $A:=T_3$

LD R_0 , T_3

 $\mathbf{ST} \quad \mathbf{R_0} , \mathbf{A}$

•假设T₁, T₂, T₃在基本块之 后不再引用:

LD R_0 , B

ADD R_0 , C

 $MUL R_0, D$

ADD R_0 , E

 $ST R_0$, A

一个简单代码生成器

- 四元式的中间代码变换成目标代码,并在一个基本块的范围内考虑如何充分利用寄存器:
 - □**尽可能留**:在生成计算某变量值的目标代码 时,尽可能让该变量保留在寄存器中。
 - □**尽可能用**:后续的目标代码尽可能引用变量 在寄存器中的值,而不访问内存。
 - □及时腾空:在离开基本块时,把存在寄存器 中的现行的值放到主存中。

待用信息

■如果在一个基本块内,四元式i对A定值,四元式j要引用A值,而从i到j之间没有A的其他定值,那么,我们称j是四元式i的变量A的待用信息。(即下一个引用点)

i: A:=B op C

j: D:=A op E

■假设在变量的符号表登记项中含有记录 待用信息和活跃信息的栏。

待用信息和活跃信息的表示

- 1 (x,x)表示变量的待用信息和活跃信息。其中i表示待用信息,y表示活跃,^表示非待用和非活跃;
- 2 在符号表中, (x, x)→(x, x)表示后面的符号对代替前面的符号对;
- 3 不特别说明,所有说明变量在基本块出口 之后均为非活跃变量。



1. 开始时,把基本块中各变量的符号表登记项中的待用信息栏填为"非待用",并根据该变量在基本块出口之后是不是活跃的,把其中的活跃信息栏填为"活跃"或"非活跃";

þ

- 2. 从基本块出口到基本块入口由后向前依次处理各个四元式。对每一个四元式i: A:=B op C, 依次执行下面的步骤:
 - 1) 把符号表中变量A的待用信息和活跃信息 附加到四元式i上;
 - 2) 把符号表中A的待用信息和活跃信息分别 置为"非待用"和"非活跃";
 - 3) 把符号表中变量B和C的待用信息和活跃 信息附加到四元式i上;
 - 4) 把符号表中B和C的待用信息均置为i,活 跃信息均置为"活跃"。

100

例:基本块

- 1. T:=A-B
- 2. U:=A-C
- 3. V:=T+U
- 4. W:=V+U

设W是基本块出口之后的活跃变量。

建立待用信息链表与活跃变量信息链表如下:

■ 附加在四元式上的待用/活跃信息表:

序号	四元式	左值	左操作数	右操作数
(4)	W:=V+U	(^,y)	(^,^)	(^,^)
(3)	V:=T+U	(4,y)	(^,^)	(4,y)
(2)	U:=A-C	(3,y)	(^,^)	(^,^)
(1)	T:=A-B	(3,y)	(2,y)	(^,^)

变量名	初始状态→信息链(待用/活跃信息栏)
T	$(^{\wedge},^{\wedge}) \rightarrow (3,y) \rightarrow (^{\wedge},^{\wedge})$
A	$(^{\wedge},^{\wedge}) \rightarrow (2,y) \rightarrow (1,y)$
В	$(^{\wedge},^{\wedge}) \rightarrow (1,y)$
C	$(^{\wedge},^{\wedge}) \rightarrow (2,y)$
U	$(^{\wedge},^{\wedge}) \rightarrow (4,y) \rightarrow (3,y) \rightarrow (^{\wedge},^{\wedge})$
V	$(^{\wedge},^{\wedge}) \rightarrow (4,y) \rightarrow (^{\wedge},^{\wedge})$
W	$(^{\wedge},y) \rightarrow (^{\wedge},^{\wedge})$

设W和Y是基本块出口的活跃变量,请将相应变量的待用信息和活跃信息填入下表

四元式	左值	左操作数	右	操	作
			数		
T:=A-B					
U:=A-C					
V:=T+U					
W:=V+U					
Y:=U-T					

寄存器描述和地址描述

- 寄存器描述数组RVALUE
 - □动态记录各寄存器的使用信息

例: RVALUE[R]={A,B}

- 变量地址描述数组AVALUE
 - □动态记录各变量现行值的存放位置

例: AVALUE[A]={R1, R2, A}

■ 补充说明:

- □因为寄存器的分配是局限于基本块范围之内的,一旦处理完基本块中所有四元式,对现行值在寄存器中的每个变量,如果它在基本块之后是活跃的,则要把它存在寄存器中的值存放到它的主存单元中。
- □要特別强调的是,对形如: A:=B的四元式,如果B的现行值在某寄存器R_i中,则无须生成目标代码,只须在RVALUE(R_i)中增加一个A,(即把R_i同时分配给B和A),并把AVALUE(A)改为R_i。

代码生成算法

对每个四元式: i: A:=B op C, 依次执行:

- 1. 以四元式: i: A:=B op C 为参数, <u>调用函数过程</u> GETREG(i: A:=B op C), 返回一个寄存器R, 用 作存放A的寄存器。
- 2. 利用AVALUE[B]和AVALUE[C],确定B和C现行值的存放位置B'和C'。如果其现行值在寄存器中,则把寄存器取作B'和C'

re.

3. 如果B'≠R,则生成目标代码:

LD R, B'
op R, C'
否则生成目标代码 op R, C'
如果B'或C'为R, 则删除AVALUE[B]或AVALUE[C]中的R。

- 4. **令AVALUE[A]={R}**, **RVALUE[R]={A}**。
- 5. 若B或C的现行值在基本块中不再被引用,也不是基本块出口之后的活跃变量,且其现行值在某寄存器R_k中,则删除RVALUE[R_k]中的B或C以及AVALUE[B]或AVALUE[C] 中的R_k,使得该寄存器不再为B或C占用。

- ■寄存器分配: GETREG(i: A:=B op C) 返回一个用来存放A的值的寄存器
 - 1 尽可能用B独占的寄存器
 - 2 尽可能用空闲寄存器
 - 3 抢占用非空闲寄存器
 - 1 如果B的现行值在某个寄存器R_i中,RVALUE[R_i]中只包含B,此外,或者B与A是同一个标识符,或者B的现行值在执行四元式A:=B op C之后不会再引用,则选取R_i为所需要的寄存器R,并转4;
 - 2 如果有尚未分配的寄存器,则从中选取一个R_i 为所需要的寄存器R,并转4;

- 1 尽可能用B所在的寄存器
- 2 尽可能用空闲寄存器
- 3 抢占用非空闲寄存器
- 3 从已分配的寄存器中选取一个R_i为所需要的寄存器R。最好使得R_i满足以下条件:
 - 占用R_i的变量的值也同时存放在该变量的贮存单元中,或者在基本块中要在最远的将来才会引用到或不会引用到。
- 4. 要不要为R_i中的变量生成存数指令?

100

4. 要不要为Ri中的变量V生成存数指令?

- (1) 如果V的地址描述数组AVALUE[V]说V还保存在R之外的其他地方,则不需要生成存数指令;
- (2) 如果V是A,且不是B或C,则不需要生成 存数指令;
- (3) 如果V不会在此之后被使用,则不需要生成存数指令;
- (4) 否则, 生成 目标代码 ST R_i, V

例:基本块

- 1. T:=A-B
- 2. U:=A-C
- V:=T+U
- 4. W:=V+U

设W是基本块出口之后的活跃变量,只有R₀和R₁是可用寄存器,生成的目标代码和相应的RVALUE和AVALUE:

中间代码	目标代码	RVALUE	AVALUE
T:=A-B	LD R ₀ , A SUB R ₀ , B	R ₀ 含有T	T在R ₀ 中
U:=A-C	LD R ₁ , A SUB R ₁ , C	R ₀ 含有T R ₁ 含有U	T在R ₀ 中 U在R ₁ 中
V:=T+U	ADD R ₀ , R ₁	R ₀ 含有V R ₁ 含有U	V在R ₀ 中 U在R ₁ 中

W:=V+U ADD R_0 , R_1 R_0 含有W W在 R_0 中 ST R_0 , W

例:基本块

- 1. T:=A-B
- 2. U:=A-C
- 3. V:=T+U
- 4. W:=V+U
- 5. Y:=U-T
- 假设可用寄存器为R₀和R₁,设W和Y是基本 块出口的活跃变量



四元式	左值	左操作数	右操作
			数
T:=A-B	(3,Y)	(2,Y)	(^,^)
U:=A-C	(3,Y)	(^,^)	(^,^)
V:=T+U	(4,Y)	(5,^)	(4,Y)
W:=V+U	(^,Y)	(^,^)	(5,Y)
Y:=U-T	(^,Y)	(^,^)	(^,^)

■ 用简单代码生成算法生成其目标代码

1. T:=A-B

LD R_0 , A

2. U:=A-C

SUB R₀, B

LD R_1 , A

SUB R₁, C

3. V:=T+U

ST R_0 , T

ADD R_0 , R_1

4. W:=V+U

ADD R₀, R₁

SUB R₁, T

ST R_0 , W

ST R₁, Y

5. Y:=U-T

作业

1