静電界

真空中

真空の誘電率  $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \, [\mathrm{Fm}^{-1}]$ 

クーロンの法則  $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{r_0 - r_1}{|r_0 - r_1|^3} Q_0 Q_1$ 

ガウスの法則  $\operatorname{div} \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d} \boldsymbol{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ 

電界保存  $\operatorname{curl} \boldsymbol{E} = 0(\boldsymbol{B} = \operatorname{const})$ 

電界 **E**[NC<sup>-1</sup>, Vm<sup>-1</sup>]

電荷密度  $\rho = \lim_{\delta v \to 2} \frac{\delta Q}{\delta v} [\text{Cm}^{-3}]$ 

電荷  $Q = \int \rho dv [C]$ 

電位  $V = -\int_{\infty}^{p} \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{S} V \quad \boldsymbol{E} = -\operatorname{grad} V$ 

ポアソン方程式  $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ 

静電容量 C = Q/V [F, CV<sup>-1</sup>

静磁界

真空中

真空の透磁率  $\mu_0 = 4\pi/10^7 \, [\mathrm{Hm}^{-1}]$ 

磁極のクーロンの法則  $\boldsymbol{F} = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{\boldsymbol{r}_0 - \boldsymbol{r}_1}{|\boldsymbol{r}_0 - \boldsymbol{r}_1|^3} q_{m0} q_{m1}$ 

磁極の定義より  $\operatorname{div} \boldsymbol{H} = \frac{\rho_m}{\mu_0} \quad \oint_S \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d} \boldsymbol{S} = \frac{q_m}{\mu_0}$ 

磁束保存  $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0(\text{Maxwell4}) \oint_{\mathbf{G}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ 

真電流がないなら  $\operatorname{curl} \boldsymbol{H} = 0(\boldsymbol{J} = 0, \boldsymbol{D} = \operatorname{const})$ 

磁界の強さ H [Am<sup>-1</sup>]

磁束密度  $\boldsymbol{B}[T, Wbm^{-2}]$ 

ビオ・サバールの法則  $\delta m{B} = rac{\mu_0}{4\pi} rac{{
m Id} m{s} imes m{r}}{r^3}$ 

アンペールの法則  $\oint_C m{B} \cdot \mathrm{d} m{s} = \mu_0 I$   $\mathrm{curl} \, m{B} = \mu_0 m{J}$   $m{\Gamma} = q(m{E} + m{v} imes m{B})$ 

蒸雷休

分極の強さ  $oldsymbol{P}=
ho_0\deltaoldsymbol{r}\,[\mathrm{Cm}^{-2}]$ 

分極電荷の体積密度  $\rho_P = -\operatorname{div} \boldsymbol{P} \left[ \operatorname{Cm}^{-3} \right]$ 

分極電荷  $Q_P = \int_{v} \rho_P dv = -\oint_{S} \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} [C, FV]$ 

電束密度  $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} [\mathrm{Cm}^{-2}]$ 

ガウスの法則  $\operatorname{div} \boldsymbol{D} = \rho(\operatorname{Maxwell3})$   $\oint_{\mathcal{S}} \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d} \boldsymbol{S} = Q$ 

等方性誘電体  $P = \chi E = \chi_S \varepsilon_0 E$ 

分極率  $\chi$  [C<sup>2</sup>N<sup>-1</sup>m<sup>-2</sup>] 比分極率  $\chi_s$  [-]

 $D = \varepsilon E = \varepsilon_0 \varepsilon_s E$ 

誘電体の誘電率  $\varepsilon[\mathrm{Fm}^{-1}]$  比誘電率  $\varepsilon_s[-]$ 

電界のエネルギー密度  $\frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$ 

磁性体

磁気モーメントの強さ  $m{m} = I\Delta m{S} \, [\mathrm{Am}^2]$ 

磁化の強さ  $M = \Delta m/\Delta v [\mathrm{Am}^{-1}]$ 

磁極の強さの体積密度  $ho_m = -\operatorname{div}(\mu_0 \boldsymbol{M}) \, [\mathrm{Wbm}^{-3}]$ 

磁極の強さ  $q_m = \int_{v_{\mathbf{p}}} \rho_m dv \, [\text{Wb}, \text{Tm}^2]$ 

磁界の強さ  $H = \frac{J_{v_0}}{H_0} - M [\text{Am}^{-1}]$ 

磁気分極  $J_m = \mu_0 M [T]$ 

 $\boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{H} + \boldsymbol{J_m}$ 

アンペールの法則  $\oint_C oldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}s = I_f$   $\operatorname{curl} oldsymbol{H} = oldsymbol{J_f}$ 

等方性磁性体  $M = \chi H$ 

磁化率  $\chi[-]$ 

 $\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H} = \mu_s \mu_0 \boldsymbol{H}$ 

磁性体の透磁率  $\mu \, [\mathrm{Hm}^{-1}]$  比透磁率  $\mu_s \, [-]$ 

磁界のエネルギー密度  $\frac{1}{2} \boldsymbol{H} \cdot \boldsymbol{B}$ 

定常電流界

電界は保存的 (KVL)  $\operatorname{curl} \mathbf{E} = 0$ 

電流  $I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \int_{S} \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \left[ \mathbf{A}, \mathbf{C}\mathbf{s}^{-1} \right]$ 

電流連続  $\operatorname{div} \boldsymbol{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \to \operatorname{div} \boldsymbol{J} = 0 \text{(KCL)}$ 

オームの法則 V = RI  $\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E} = \frac{\boldsymbol{E}}{\sigma}$ 

抵抗  $R = \frac{\rho l}{S} = \frac{l}{\sigma S} [\Omega, VA^{-1}]$ 

導電率  $\sigma [\Omega^{-1} m^{-1}]$  抵抗率  $\rho [\Omega m]$ 

起電力 (ファラデーの電磁誘導の法則)  $e = \oint_C \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} [V]$ 

磁気回路

真電流  $\boldsymbol{J}$  がないなら  $\operatorname{curl} \boldsymbol{H} = 0$ 

磁束  $\Phi = \int_{S} \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{S} [Wb, Tm^{2}]$ 

磁束保存  $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$ 

 $NI = R_m \Phi$   $\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{H}}{\cdot \cdot \cdot}$ 

磁気抵抗  $R_m = \frac{l}{nS} [A/Wb]$ 

透磁率  $\mu [\mathrm{Hm}^{-1}]$  磁気抵抗率  $\nu [\mathrm{H}^{-1}\mathrm{m}]$ 

起磁力  $NI = \oint_C \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{s} [A]$ 

マックスウェル方程式

ファラデーの電磁誘導の法則  $\operatorname{curl} {m E} = - \frac{\partial {m B}}{\partial t}$  ガウスの法則  $\operatorname{div} {m D} = 
ho$  一様なら  ${m D} = arepsilon {m E}$ 

アンペール+変位電流  $\operatorname{curl} \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$  磁束保存  $\operatorname{div} \boldsymbol{B} = 0$  一様なら  $\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H}$