

Universidad Nacional de San Martín Sistemas de Procesamiento de Datos

<u>UNIDAD 5 = ALU, numeración entera y</u> <u>real con y sin signo, punto flotante</u>

Tecnicatura en Programación Informática Tecnicatura en Redes Informáticas

> Profesor: Fabio Bruschetti Ayudante: Pedro Iriso

2024 - 2C

4

Números enteros SIN signo

- Los n bits son usados para la magnitud del número. No hay bit de signo.
 - Ejemplo: Número de 4-bits: 0000_b 1111_b, es decir, desde 0_d hasta 15_d
- Ejemplos
 - $\mathbf{11}_{b} = 3_{d} = +3_{d}$
 - \bullet 1001_b = 9_d = +9_d
 - Recordamos el rango de representación para n bits

$${0;2^n-1}$$



Números enteros CON signo

- Convenios
 - Signo y Magnitud
 - Complemento a 1
 - Complemento a 2
- Se desplaza la recta de representación
 - Exceso 2ⁿ⁻¹





Convenio de Signo y Magnitud (SyM)

- Necesito usar 1 bit para el signo
- El bit más significativo será el del signo
 - 0 = positivo
 - 1 = negativo
- Los restantes bits codifican la magnitud
- ¿Cuál es la ventaja? → Tengo signo! → 1 bit
- ¿Cuál es la desventaja? -> Perdí un dígito para la magnitud... El rango de representación cambiará. Tengo n-1 bits para la magnitud

4

Convenio de Signo y Magnitud (SyM)

Ejemplos

$$+12_d = 00001100_b$$

$$-1_d = 10000001_b$$

Problema: no sirve para las matemáticas

С	В	Α	#
0	0	0	+0
0	0	1	+1
0	1	0	+2
0	1	1	+3
1	0	0	-0
1	0	1	-1
1	1	0	-2
1	1	1	-3

NO SIRVE PARA HACER CUENTAS

1

Convenio de Signo y Magnitud (SyM)

- Rango de representación
 - Con n bits se pueden representar 2ⁿ combinaciones posibles
 - Al perder 1 bit por el signo, la mitad de los valores posibles serán número negativos y la otra mitad positivos
 - 2ⁿ⁻¹ valores positivos y 2ⁿ⁻¹ negativos
 - En este caso habrá un +0 y un -0 que duplican el valor de dos combinaciones distintas de bits
 - Rango de representación para n bits $\{-(2^{(n-1)}-1);+(2^{(n-1)}-1)\}$

С	В	Α	#
0	0	0	+0
0	0	1	+1
0	1	0	+2
0	1	1	+3
1	0	0	-0
1	0	1	-1
1	1	0	-2
1	1	1	-3



- Números positivos = Igual que el convenio de SyM
- Números negativos = Se representan con el Complemento a 1 (Ca1) de su correspondiente número binario positivo
- Complemento a 1 de un bit o "flipp"
 - Ca1 de 1 \rightarrow 0
 - Ca1 de $0 \rightarrow 1$
- Ca1 de una variable A se pude decir el "Complemento" de A



- Complemento a 1 de n-bits:
 - Complemento de cada bit por separado
- Ejemplo
 - $+12_d = 00001100_b$ ■ $-1_d = Ca1 de (+1) \rightarrow +1 = 00000001_b$ $Ca1 = 111111110_b = -1_d$
- Problema: no sirve para las matemáticas



- Rango de representación
 - En este caso también tenemos dos combinaciones binarias que valen
 +0 y -0 que indican el mismo valor
 - Rango de representación para n bits

$$\{-(2^{(n-1)}-1);+(2^{(n-1)}-1)\}$$

С	В	Α	#
0	0	0	+0
0	0	1	+1
0	1	0	+2
0	1	1	+3
1	0	0	-3
1	0	1	-2
1	1	0	-1
1	1	1	-0

- Números positivos = Igual que el convenio de SyM
- Números negativos = Se representan con el Complemento a 2 de su correspondiente positivo
- La magnitud de los números negativos se codifica como "flip & add" ("dar vuelta y sumar")
- Complemento a 2 de n-bits:
 - Complemento a 1 de los n-bits y luego...
 - Se suma 1 al bit menos significativo
- Ejemplo

■
$$+12_d = 00001100_b$$

■ $-1_d = Ca2 \text{ de } (+1) \rightarrow +1 = 00000001_b$
 $Ca1 = 111111110_b$
 $\frac{+}{}$
 $Ca2 = 111111111_b = -1_d$

- Hay una cuestión con el 100_b (ejemplo de 3 bits)
- Es un número negativo (empieza con 1)
- ¿Cuál es su valor decimal? ¿d?
- Hago el complemento a 2

• Nro =
$$100_{\rm b}$$

• Ca1 =
$$011_b$$

■ 100_h (¿Da de nuevo negativo?)

С	В	Α	#		С	В	Α	#
0	0	0	+0		0	0	0	+0
0	0	1	+1		0	0	1	+1
0	1	0	+2		0	1	0	+2
0	1	1	+3		0	1	1	+3
1	0	0	(* -	\rightarrow	1	0	0	-4
1	0	1	-3		1	0	1	-3
1	1	0	-2		1	1	0	-2
1	1	1	-1		1	1	1	-1

- Se resuelve así: Al convertir un número de positivo a negativo, el valor será el que resulte de la magnitud de todos los bits como si no tuviese signo
- En el ejemplo 100_b es negativo y su Ca2 da 100_b que es 4_d entonces → 100_b es -4_d



Veamos:

$$\begin{array}{rcl}
 & 110_{b} & -2_{d} \\
 & 110_{b} & + -2_{d} \\
 & 100_{b} & -4_{d}
\end{array}$$

SIRVE PARA HACER CUENTAS

No se tiene en cuenta el accarreo o carry!

4

Convenio de complemento a 2 (Ca2)

- Rango de representación
 - Rango de representación para n bits $\{-(2^{(n-1)});+(2^{(n-1)}-1)\}$
 - Ya no vemos el "-1" en la parte negativa

С	В	Α	#
0	0	0	+0
0	0	1	+1
0	1	0	+2
0	1	1	+3
1	0	0	-4
1	0	1	-3
1	1	0	-2
1	1	1	-1

Ejemplo:

■ Representación de −1 en complemento a 2 con 8 bits.

```
0000\ 0001_{\rm h}
+1_d
                          1111 1110<sub>h</sub>
Ca<sub>1</sub>
Sumar 1
                          + 1_{\rm h}
                          1111 \ 1111_{b} = FF_{b}
-1_d
```

Operación de complemento a 2

Representación de 1 en complemento a 2 con 8 bits

$$\bullet$$
 +1_d 0000 0001_b = 01_h

Valor decimal del valor FE_h en complemento a 2

FE_h 1111 1110_b (Bit de signo = 1)
Ca1 0000 0001_b
Sumar 1
$$\frac{1}{b}$$

Ca2 0000 0010_b = (bit de signo) 2_d = -2_d

4

Convenio de complemento a 2 (Ca2)

Ejemplo:

- Encuentre el valor decimal del valor 79h en complemento a 2
 - Bit de signo = 0

$$0111\ 1001_b = 64 + 32 + 16 + 8 + 1 = 121_d$$

 $\mathbf{9}_{h} = \mathbf{121}_{d}$


Ejercicios:

- Encuentre el valor decimal del valor 90_h en complemento a 2
- Encuentre el valor decimal del valor 8D_h en complemento a 2
- Encuentre el valor decimal del valor 6F_h en complemento a 2

4

Convenio de Exceso 2ⁿ⁻¹

- Convenio de Exceso 2ⁿ⁻¹
 - Se desplaza la recta de representación en 2ⁿ⁻¹, sumándole ese valor a cada punto a representar.
 - Ejemplo n = 3 \rightarrow 2ⁿ⁻¹ = 2³⁻¹ = 2² = 4 \rightarrow Se sumará 4 a cada punto






Convenio de Exceso 2ⁿ⁻¹

Todos enteros positivos

Rango de representación

- Para 3 bits va del -4...0...+3
- Rango para n bits: -2⁽ⁿ⁻¹⁾ ... 0 ... 2⁽ⁿ⁻¹⁾-1



+x

←		\perp	\downarrow	\downarrow		\downarrow	\bot
•			1.		Γ_{∞}		
- χ	1	· ``o	`.a `.	े. ने.त	```	`1	`r.ɔ ``.
	-4	-3.	- <u>Z</u> `.	_A _	U.,	±π΄ .	+X´ -
Recta ori	ainal	`.	`. `.	·. `·\	``.	`. ``·	. ``·
ixecta on	giriai						
			``.	``.	· `\.	``\.	· ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

Recta de representación

•	` `	٠.		\	\	``,	• .
· 23	· 24	<u> </u>	<u>. ' </u>	K	<u> </u>	<i>L</i> '.	L
0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
000		010		100		110	
	001		011		101		111
	· ·	0 +1 000	0 +1 +2 000 010	0 +1 +2 +3 000 010	0 +1 +2 +3 +4 000 010 100	0 +1 +2 +3 +4 +5 000 010 100	0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 000 010 100 110

Convenio de Exceso 2ⁿ⁻¹

Veamos:

$$\begin{array}{cccc} & 010_{b} & -2_{d} \\ + & \underline{010}_{b} & +\underline{-2}_{d} \\ & 100_{b} & +0_{d} \end{array}$$


NO SIRVE PARA HACER CUENTAS

С	В	Α	#
0	0	0	-4
0	0	1	-3
0	1	0	-2
0	1	1	-1
1	0	0	+0
1	0	1	+1
1	1	0	+2
1	1	1	+3

Implementación de la codificación Ca1

Recordemos la compuerta "o" exclusiva

G	A	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Implementación de la codificación Ca1

Voy a reacomodar la tabla de verdad

			_			
G	Α	S				A H
0	0	0		G	S	
0	1	1		0	Α	· -
1	0	1	"	1	Ā	1 I
1	1	0				¹ G

- Si la señal "G" es 0, S=A
- Si la señal "G" es 1, S=A, o también !A
- Es un negador controlado por la señal "G"!!! → Si le sumamos un sumador, ¿podremos hacer un complementador a 2?

Conceptos para Programador

Importante

- Valores binarios de longitud fija son utilizados para representar la información en computadores
- El computador trabaja con la representación binaria (no con la información)
- El mismo valor binario puede ser usado para representar información diferente
- Ejemplo 8-bits: 11110000_b
 - Sin Signo (unsigned)
 240_d
 - Con Signo (signed) -16_d
 - ASCII de 8 bits "="
 - Otro ??



- Concepto de Overflow
 - Es el resultado de una operación fuera de rango que puede ser representado:
 - Se produce debido al rango limitado de una representación de tamaño fijo
 - Se genera un resultado, pero es sin sentido.
 - $255_{d} =$ 1111 1111_h $\frac{+ 1_d}{256_d} = \frac{0000 \ 0001_b}{0000 \ 0000_b} \rightarrow \text{Pero esto es } 0_d!!$
 - En este caso se necesitan 9 bits para representar el resultado
 - Hemos sumado dos cifras binarias enteras sin signo
 - Con un ancho fijo de 8-bits: Se produce OVERFLOW
 - CF = 1 (CF \rightarrow En 0 = "NC", en 1 = "CY" para el DEBUG)
 - En el caso de estar con números sin signo, el Carry es fundamental para la interpretación del resultado. Si hay Carry, hay overflow

-
$$CF = 1$$

- Concepto de Overflow
 - Suma de números con signo:

• El resultado es correcto (-1 + 1 = 0), sin embargo vemos que hay Carry pero no hay overflow!

 En el caso de estar con números con signos, el Carry en el bit más significativo, no es importante para la interpretación del resultado.

Overflow:

- Carry Flag (CF) para números sin signo
 - CF \rightarrow En 0 = "NC", en 1 = "CY" para el DEBUG
- Overflow Flag (OF) para números con signo
 - OF \rightarrow En 0 = "NV", en 1 = "OV" para el DEBUG

Concepto de Overflow

```
\begin{array}{lll} \bullet & 32_{\rm d} & = & 0010\ 0000_{\rm b} \\ \bullet & - & 65_{\rm d} & = & 0100\ 0001_{\rm b} \\ \bullet & - & 33_{\rm d} & = & (1)1101\ 1111_{\rm b}\ (223\ {\rm sin}\ {\rm signo}) \end{array}
```

- La resta de valores sin signo, "pedir prestado" para realizar la resta implica la existencia de un overflow. El resultado es erróneo.
- Si los valores son tomados con signo, no hay overflow; se ignora el "pedir prestado" y el resultado es correcto.
- Si el resultado de una operación arroja un número con el bit más significativo en 1, el SF=1 indicando que es negativo. En caso contrario dará SF=0.
- En este ejemplo: CF = 1, OF = 0, SF=1
 - SF \rightarrow En 0 = "PL", en 1 = "NG" para el DEBUG

- Concepto de Overflow
 - Otro ejemplo

	Sin signo	Con signo
0111 1111 _b	127 _d	127 _d
0000 0001 _b	+ 1 _d	+ 1 _d
1000 0000 _b	128 _d	- 128 _d
	CORRECTO	INCORRECTO

- Hay overflow aún cuando no hay Carry y el resultado es negativo
 - CF=0, OF=1, SF=1

- Concepto de Overflow (Resumen)
 - Sin Signo:
 - Carry o Borrow (pedir prestado) implican Overflow




- Con Signo:
 - Se ignoran el Carry o Borrow
 - OverFlow <u>SIEMPRE!</u>:
 - Positivo + Positivo = Negativo
 - (positivo negativo = negativo)
 - Negativo + Negativo = Positivo
 - (negativo positivo = positivo)
 - OverFlow <u>NUNCA!</u>:
 - Positivo + negativo (positivo positivo)
 - Negativo + positivo (negativo negativo)



Sumador aritmético

Α	В	S	Су
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1




Sumador completo


$$S_0 = A \oplus B \oplus Cy_{-1}$$


•
$$Cy_0 = A.B + Cy_{-1}.A + Cy_{-1}.B$$

Cy ₋₁	A ₀	B ₀	S ₀	Cyo
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



Sumador de 4 bits





Aritmética sin signo


Aritmética con signo


4

ALU (Unidad Aritmético Lógica)

- Restas en binario
 - A-B = A+(-B) = A+Ca2(B) = A+Ca1(B)+1
 - Restar B de A es equivalente a sumarle a A el complemento a 2 de B, y el complemento a 2 de B es el complemento a 1 de B más 1
 - La resta la podemos implementar con dos sumadores y un complementador a 1
 - Ejemplo: 32 65 = 32 + (-65)
 - 32₁₀= 0010 0000_b
 - $-65_{10} = 1011 \ 1111_b \ (0100 \ 00002 \ +1 = 41_h = 65_d)$
 - -33_{10} = 1101 1111_b (0010 00002 +1 = 21_h = 33_d)

Sumador/restador de 4 bits






- Multiplicación binaria
 - Procedimiento de resolución del cálculo de forma idéntica al de la multiplicación decimal

$$\begin{array}{c}
1101 \longleftarrow \text{Multiplicando} \\
\underline{\times \ 101} \longleftarrow \text{Multiplicador} \\
1101 + 0000 \\
\underline{1101} \\
1000001
\end{array}$$


- Por cada cifra del multiplicador, me desplazo en la suma final
- Por cada 1 del multiplicador, repito el multiplicando en la suma final
- La multiplicación es una <u>sucesión de sumas y desplazamientos</u>
- Multiplicar 2 cifras binarias de n bits darán como resultado otra cifra binaria de 2.n bits! (1111_b x 1111_b = 11100001_b)

División binaria

 Procedimiento de resolución del cálculo de forma idéntica al de la división decimal



- Ejemplo: 27 / 5 = 5 con resto 2
- ¿Cómo se implementa esto?
- Se implementa como <u>una sucesión de</u> <u>restas y desplazamientos</u>



Números Reales




{RANGO DE REPRESENTACIÓN} DISTANCIA O PRECISIÓN

A mayor rango de representación, menor precisión (o viceversa)

Con una cantidad fija de dígitos -> Rango de representación vs. Precisión

Números Reales

- El rango de los números reales comprende desde -∞ hasta +∞.
- Los registros de un procesador tienen resolución finita.
- Por lo tanto un computador solo puede representar un subconjunto de R. (No es solo un tema de magnitud sino de resolución)



Números Reales

- En general se puede formalizar la representación de un número real expresado en los siguientes formatos:
 - Punto fijo SIN sigo
 - Punto fijo CON signo
 - Con Complemento a 2 (usaremos este esquema solamente)
 - Punto Flotante
- Punto Fijo con signo
 - Se representan mediante una expresión del tipo
 - $(a_n a_{n-1} .. a_0 . a_{-1} a_{-2} .. a_{-m})_2 = (-1)^s (a_n 2^n + ... + a_0 2^0 + a_{-1} 2^{-1} + a_{-2} 2^{-2} + ... + a_{-m} 2^{-m})$
 - Donde: s=0 si el número es positivo o =1 si el número es negativo
 - ai es un entero y 0 ≤a_i ≤ 1, para todo i = -m, ...-1, 0, 1, ...n
 - Distancia entre dos números consecutivos es 2^{-m}
 - Deja de ser un rango continuo de números y pasa a ser un rango discreto.

Números Reales

m = cantidad de dígitos fraccionarios. Distancia = 2^{-m}

$$m = 0$$

Distancia
 $2^{-0} = 1$

$$m = 1$$

Distancia $2^{-1} = 0.5$

$$m = 2$$

Distancia
 $2^{-2} = 0.25$

$$m = 3$$

Distancia $2^{-3} = 0,125$

$$\begin{array}{c}
--, -_{b} \\
00, 0_{b} \\
00, 1_{b} \\
01, 0_{b}
\end{array}$$
1/2=0,5
$$\begin{array}{c}
1/2=0,5 \\
1/2=0,5
\end{array}$$

111,_b

{0 a 7} De a 1

Números Reales

Como convertir un número decimal fraccionario a binario:

```
0,828125 * 2 = 1,65625
0,65625 * 2 = 1,3125
0,3125 * 2 = 0,625
0,625 * 2 = 1,25
0,25 * 2 = 0,5
0,5 * 2 = 1
0,828125 = 0,110101
```

- Punto Fijo con notación complemento a 2
 - El problema del punto fijo con signo consiste en representar los números negativos
 - La solución: el mismo criterio utilizado con los enteros, el complemento a 2.
 - Para representar el número –N en punto fijo con notación complemento a 2 se hace 2ⁿ – N.

4

Números reales

- Pasar a binario 29,5625_d
- 1. Parte entera a binario \rightarrow 29_d = **11101**_b
- 2. Parte fraccionaria a binario \rightarrow 0,5625d = ?

```
■ 0.5625 * 2 = 1.1250 \rightarrow 0.1...
```

■
$$0,125 * 2$$
 = $0,25 \rightarrow 0,10...$ _b

■
$$0.25 * 2$$
 = $0.5 \rightarrow 0.100...$ _b

■
$$0.5 * 2$$
 = $1.0 \rightarrow 0.1001...$

■
$$0*2$$
 = $0,0 \rightarrow 0,10010...$ _h

■
$$0*2$$
 = $0,0 \rightarrow 0,100100...$ _b

Parte fraccionaria a binario \rightarrow 0,5625_d = **0,1001**_b

3. Unimos \rightarrow 29,5625_d = $\frac{11101}{1001_{b}}$

1

Números reales

- Pasar a binario -29,5625_d
- 1. Parte entera a binario \rightarrow 29_d = **011101**_b
- 2. Parte fraccionaria a binario $\rightarrow 0,5625_d = 0,1001_b$
- 3. Unimos \rightarrow 29,5625_d = $\frac{011101}{1001_b}$
- 4. Hacemos el Ca2 de 011101,1001_b

```
    011101,1001<sub>b</sub>
    Ca1
    + 100010,0111<sub>b</sub>
    100010,0111<sub>b</sub>
```

• Pasar a binario $-29,5625_d = 100010,0111_b$

Números reales

- Pasar a binario 12,2_d
- 1. Parte entera a binario $\rightarrow 12_d = 1100_b$
- 2. Parte fraccionaria a binario \rightarrow 0,2 = ?
 - $0.2 * 2 = 0.4 \rightarrow 0.0..._b$
 - $0,4*2 = 0,8 \rightarrow 0,00..._b$
 - $0.8 * 2 = 1.6 \rightarrow 0.001..._b$
 - $0.6 * 2 = 1.2 \rightarrow 0.0011..._{b}$
 - $0,2 * 2 = 0,4 \rightarrow 0,00110...$ by Empieza de nuevo...
 - $0,4*2 = 0,8 \rightarrow 0,001100...$
 - $0.8 * 2 = 1.6 \rightarrow 0.0011001..._{b}$
 - $0,6*2 = 1,2 \rightarrow 0,00110011..._b$

Parte fraccionaria a binario \rightarrow 0,00110011..._d = **0,0011**_b periódico!

3. Unimos
$$\rightarrow 12,2_d = \frac{1100}{0011_b}$$



ALU con binarios SIN signo

$$001,0$$
 1,0 $00,10$ 0,50 + $101,1$ + $5,5$ + $10,11$ + $2,75$ 11,01 3,25



ALU con binarios CON signo

$$001,0$$
 +1,0 $00,10$ +0,50
+ $101,1$ + $-2,5$ + $10,11$ + $-1,25$
110,1 -1,5 11,01 -0,75

$$0,010$$
 $+0,250$ $,0010$ $+0,1250$ $+ 1,011$ $+ -0,625$ $+ 1011$ $+ -0,3125$ $-0,375$ $+ 101$ $+ -0,1875$

La ALU suma binario puro, la interpretación es del usuario

Números Reales – Punto Fijo

- Cuando la cantidad de dígitos disponible no alcanza para representar el número ...
 - Problema: Representar un número de n dígitos fraccionarios en un sistema con m dígitos fraccionarios, siendo m < n

Truncamiento:

 Descarta los dígitos fraccionarios de orden mayor a m. El error máximo es de 1 bit en el digito fraccionario m, o sea 2^{-m}.

Redondeo:

- Descarta los dígitos fraccionarios de orden mayor a m pero se suma 1 al menos significativo en caso que el bit inmediato descartado valga 1. Equivale a sumarle 0,5*2-m y truncar. El error es de ½ bit.
- Para Complemento a 2
 - Cuando se desee hallar el complemento de una cifra binaria con punto fijo, primero se deberá:
 - Calcular la aproximación por truncamiento o redondeo al positivo
 - Calcular el complemento a 2 del número positivo obtenido



Números Reales – Punto Fijo

Números <u>positivos</u> truncados y redondeados. 11 bits, 4 fraccionarios
 Sea la siguiente cifra decimal: +31,921875_d

```
31,921875_{d} = 0011111.111011_{b}
```

- Si solo se trunca en 4 bits, se descartarán los dos siguientes

 0011111.1110 → 0011111.1110_b = 31,875_d
- Si se redondea en 4 bits y luego se trunca

Haciendo cuentas:

```
31,921875 - 31,875 = 0,046875 < 0,0625 = 2^{-4}

31,9375 - 31,921875 = 0,000875 < 0,01953125 = 2^{-5}
```

- El número 31,921875_d no es representable en 11 bits con 4 bits fraccionarios
- Se podrán representar o el 31,875_d o el 31,9375_d




Números Reales – Punto Fijo

Números <u>negativos</u> truncados y redondeados. 11 bits, 4 fraccionarios Sea la siguiente cifra decimal: -31,9609375_d

```
+31,9609375_{d} = 0011111.1111011_{b}
  -31,9609375_{d} = 1100000.0000101_{h}
Si solo se trunca en 4 bits
                                                     Menor error de
   1100000.0000 \rightarrow 1100000.0000_b = -32_d
                                                     representación
Si se redondea en 4 bits y luego se trunca
  1100000.0000101<sub>b</sub>
  1100000.0001_{b} = 1100000.0001_{b} = -31,9375_{d}
Haciendo cuentas:
  -31,9609375 - (-32) = 0,0390625  < 0,0625 = 2^{-4}
  -31,9375 - (-31,9609375) = 0,0234375 < 0,03125 = 2^{-5}
```

- La cifra decimal -31,9453125_d no es representable en 11 bits con 4 fraccionarios
- Se podrán representar o el -32_d o el -31,9375_d

- Punto Flotante: Formato IEEE 754 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, año 1985 y actualizada 2008)
- Base binaria
 - Precisión media (16 bits)
 - **Precisión simple (32 bits)**
 - Precisión simple extendida (≥ 43 bits), no usada
 - Precisión doble (64 bits)
 - Precisión cuádruple (128 bits)
 - Precisión óctuple (256 bits)



Data Type	Length	Precision	Approximate Normalized Range	
		(Bits)	Binary	Decimal
Single Precision	32	24		1.18 × 10 ⁻³⁸ to 3.40 × 10 ³⁸
Double Precision	64	53	2 ⁻¹⁰²² to 2 ¹⁰²³	2.23 × 10 ⁻³⁰⁸ to 1.79 × 10 ³⁰⁸
Double Extended Precision	80	64	2 ⁻¹⁶³⁸² to 2 ¹⁶³⁸³	3.37 × 10 ⁻⁴⁹³² to 1.18 × 10 ⁴⁹³²

Números Reales - Punto Flotante

- Para el caso de los números reales, los podremos trabajar en notación científica. Todas las cifras están implícitamente multiplicadas por la base⁰
 - $-725,832 = -7,25832 \cdot 10^2 = -725,832 \times 10^0$
 - \bullet 3,14 = 0,314 * 10¹ = 3,14 * 10⁰
 - \bullet 0,000001 = 0,1 * 10⁻⁵ = 1,0 * 10⁻⁶
 - $\bullet 1941 = 0,1941 * 10^4 = 1,941 * 10^3$
- Lo mismo podremos hacer con las cifras binarias
- Como podemos tener infinitas formas de expresar las cifras, se elegirá una única y homogénea para todo el sistema → Normalizaremos

Números Reales – Punto Flotante

- En binario, podremos también normalizar las cifras
- Normalización

 Una cifra binaria tiene:
 - El signo de la cifra
 - La <u>parte entera</u> será siempre = 1 (uno)
 - La <u>parte fraccionaria</u> serán los dígitos binarios fraccionarios después de la coma
 - EXCEPCIÓN: El cero se normaliza como ± 0_b x 2⁰

Ejemplos

- $+1010_b$ → Normalizado = $+1,01_b$ x 2^{+3}
- $-111,10011_b \rightarrow \text{Normalizado} = -1,1110011_b \times 2^{+2}$
- $+0,0010111_b \rightarrow Normalizado = +1,0111_b \times 2^{-3}$

- Representación en Punto Flotante Precisión Simple:
 - Máscara o plantilla



- bits 0 al 22 (b₀ a b₂₂) representa la parte fraccionaria de la mantisa normalizada
- bits 23 al 30 (b₂₃ a b₃₀) representa el exponente con exceso 127 (exponente obtenido luego de normalizar y sumándole 127)
- bit 31 (b_{31}), será el signo de la mantisa, 0 = (+) y 1 = (-)
- el 0_d se representa con los 32 bits en 0.

Exponente sesgado en 127

- El sesgo es 2^{n-1} = 128 pero en este caso se suma 127 quedando los exponentes posibles desde 1_d a 254_d (01_h a FE_h)
- Los exponentes 0_d a 255_d (00_h a FF_h) se utilizan para casos especiales

- Ej: Representar el número +12,25 en formato de 32 bits:
 - Paso 1 Pasar a binario

•
$$+12,25_d = +1100,01_b * 2^0 = +1,10001_b * 2^{+3}$$

- Paso 2 Normalizar IEEE
 - El exponente de valor +3 en exceso a 127 es: +3 + 127 = 130_d (número entero binario sin signo) = 10000010_b
- Paso 3 Signo de la mantisa
 - El signo de la mantisa es + → 0
- Paso 4 Completar la plantilla
- Representándolo en hexadecimal será:

$$4 - 1 - 4 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0h$$

41440000_h

Ej: Determinar el valor decimal de C3CC7000_h representado en IEEE 754 SP:

- Paso 1 Pasar el IEEE de hexadecimal a binario
 - C3CC7000_h
- Paso 2 Aplicar la plantilla
- Paso 3 Signo de la mantisa
 - 1_b → El signo de la mantisa es (–)
- Paso 4 Determinar el exponente sin exceso
 - Exponente = $10000111_b = 135_d \rightarrow 135_d 127_d = 8_d$
- Armar el binario:
 - 1,10011000111b x $2^8 = -110011000,111b x 2^0 = -408,875_d$

- El estándar IEEE 754 define los siguientes conjuntos de los valores posibles que pueden representarse:
 - Cero
 - Ceros signados
 - Valores finitos normalizados y desnormalizados
 - Valores especiales
 - Infinitos $(+\infty y \infty)$
 - NaN (Not a Number)
- Define 5 algoritmos de redondeo. Si un número cae en medio de dos representaciones, se puede redondear de la siguiente manera:
 - Se elige el más cercano que termine en cero (LSB = 0)
 - Se elige el más cercano hacia arriba (para +) o hacia abajo (para -)
 - Redondeos directos a:
 - cero (llamado truncamiento)
 - +∞
 - -00



- El estándar define cinco excepciones que permitirán manejar los problemas que surgen en las operaciones con punto flotante. Estos son:
 - Operación inválida (x ej. √-2) → NaN
 - Cero dividido cero → NaN
 - Overflow (el resultado es tan grande no puede representarse correctamente dentro del rango de números finitos) → Infinitos
 - Underflow (ídem para números muy pequeños) → Desnormalización
 - Inexacto → Redondeo



Cero y ceros signados

- El cero es representado por el +0 (cero positivo) pero tiene el mismo valor que el -0 (cero negativo)
- El resultado puede ser +0 o -0 dependiendo de la operación.
 Por ejemplo:
 - -0/x = -0 (si x es positiva)
 - (-0).(-0) = +0
- Los ceros signados ayudan a interpretar el intervalo aritmético en el que se ubicaría el resultado si la precisión aritmética fuese mayor (el resultado ha sido redondeado)
- Indican la dirección desde la cual ocurrió el redondeo a cero, o el signo de un infinito que fue invertido.



Números finitos normalizados

- El rango de éstos números se compone de todos los valores finitos distintos de cero codificables en formato de números reales entre 0 y ±∞
- En el formato de simple precisión (32 bits) incluyen números cuyos exponentes van de van de 2⁻¹²⁶ a 2¹²⁷ y se representan con exceso de 127 (exponentes van desde 1 a 254)
- La parte fraccionaria se normaliza de la siguiente forma: 1.xxxxxx... siendo xxxxxxx... la mantisa → Permite ganar 1 bit más!
- Números menores a 2⁻¹²⁶ no pueden expresarse en este formato ya que el rango del exponente no puede compensar el desplazamiento a izquierda del punto decimal, se pasa al rango de-normalizado

- Números finitos denormalizados (subnormal)
 - Su parte fraccionaria se representa como 0.xxxxxx..., siendo xxxxxx... la mantisa
 - El exponente es siempre 0 (2⁻¹²⁶)
 - Si operamos con números normalizados, un underflow podrá expresarse en forma denormalizada
 - Ej:

Operation	Sign	Exponent*	Significand
True Result	0	-129	1.0101110000000
Denormalize	0	-128	0.1010111000000
Denormalize	0	-127	0.0101011100000
Denormalize	0	-126	0.0010101110000
Denormal Result	0	-126	0.0010101110000

Expressed as an unbiased, decimal number.

Bits de pérdida de precisión

Infinitos signados


- +∞ y -∞ , representan los máximos números reales positivo y negativo representables en formato punto flotante
- La mantisa siempre es 1.000..00 y el máximo exponente desplazado representable (ej. 255 para simple precisión)

NaNs (Not a Number)

- Se utilizan para expresar un resultado imposible de calcular como las raíces cuadradas negativas, las indeterminaciones (0/0, 0*∞, ∞+[-∞]), log n siendo n < 1, etc.</p>
- Exites 2 tipos:
 - QNaN: Quiet NaN tiene el bit más significativo fraccional en 1.
 Pueden propagarse por posteriores operaciones sin generar una excepción
 - SNaN: Signalling NaN. Tiene el bit más significativo fraccional en 0.
 Resulta de una operación inválida


Recapitulando

 El rango de representación en punto flotante debe ser analizado teniendo en cuenta los máximos y mínimos valores representables tanto con signo positivo como negativo:



-

Números reales – Punto Flotante IEEE 754 Precisión Simple



NOTES:

- Integer bit of fraction implied for single-precision floating-point format.
- Fraction must be non-zero.
- 3. Sign bit ignored.

