CEP Lora del Río

# **DNS** dinámico

Alberto Molina Coballes, José Domingo Muñoz Rodríguez y José Luis Rodríguez Rodríguez 17 de marzo de 2010



Usted es libre de copiar, distribuir y modificar este documento de acuerdo con las condiciones de la licencia Attribution-ShareAlike 3.0 de Creative Commons. Puede ver una copia de ésta en:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/



ĺn	Índice	
1.	Introducción	3
2.	Instalación y configuración de Bind9	3
	2.1. Creación de las zonas locales	4
	2.2. Prueba de funcionamiento del servidor DNS	5
3.	Instalación y configuración de dhcp3-server	5
4.	Puesta en marcha de los servicios	7
5.	Configuración de los clientes DHCP	7



# 1. Introducción

Es muy cómodo utilizar DHCP en una red local, pero tiene un inconveniente: no sabemos qué dirección tiene en cada momento un equipo. Una solución para esto es sincronizar el servidor DHCP con el DNS, creando lo que se denomina un servidor DNS dinámico (DDNS). Esta configuración permite que cada vez que se modifique una dirección IP, se registre el cambio en los ficheros que controlan la zona local y, de esta manera, poder acceder a un equipo a través de su nombre.

Vamos a utilizar un mismo equipo como servidor DHCP y DNS, por lo que la comunicación entre estos dos servicios será a través de localhost. Configuraremos incialmente DNS con RNDC, para la sincronización entre los dos servicios a través del puerto 953/tcp.

# 2. Instalación y configuración de Bind9

```
avatar: "# aptitude install bind9
```

El directorio /etc/bind/ contiene los siguientes ficheros:

```
-rw-r--r-- 1 root root 237 oct 7 23:47 db.0
-rw-r--r-- 1 root root 271 oct 7 23:47 db.127
-rw-r--r-- 1 root root 237 oct 7 23:47 db.255
-rw-r--r-- 1 root root 353 oct 7 23:47 db.empty
-rw-r--r-- 1 root root 270 oct 7 23:47 db.local
-rw-r--r-- 1 root root 2878 oct 7 23:47 db.root
-rw-r--r-- 1 root bind 907 oct 7 23:47 named.conf
-rw-r--r-- 1 root bind 165 oct 7 23:47 named.conf.local
-rw-r--r-- 1 root bind 572 oct 7 23:47 named.conf.options
-rw-r---- 1 bind bind 77 nov 13 13:57 rndc.key
-rw-r--r-- 1 root root 1317 oct 7 23:47 zones.rfc1918
```

Los ficheros named.conf.\* eran originalmente sólo uno, ahora se modifican principalmente named.conf.options y named.conf.local, para incluir respectivamente las opciones de bind y la definición de las zonas locales.

El fichero rndc.key contiene una clave para el rndc, que será muy importante en la sincronización con el servidor DHCP:

```
/etc/bind/rndc.key
```

```
key "rndc-key" {
algorithm hmac-md5;
secret "S9QTPFn8zklrPHQ7z6XcOA==";
};
```

Obviamente la clave cambiará en cada equipo y se genera de forma automática al instalar bind9, aunque es posible generar una nueva clave mediante la instrucción *rndc-confgen*.

Para que bind utilice rndc, hay que incluir las siguientes líneas en alguno de los ficheros named.conf.\*:

```
include "/etc/bind/rndc.key";

controls {
  inet 127.0.0.1 port 953
  allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; };
};
```

de esta manera se permiten actualizaciones de las entradas DNS, pero sólo a quien facilite la clave y sólo desde localhost.

**Nota:** Conviene aclarar que el demonio de bind9 se denomina named y el usuario que lo ejecuta es *bind* (esto se especifica en el fichero /etc/default/bind9). Lógicamente el usuario bind deberá tener los permisos pertinentes para actualizar los registros del DNS.

### 2.1. Creación de las zonas locales

Supongamos que queremos resolver las direcciones de nuestra red local, y que pertenecen al dominio example.com. Para ello editamos el fichero named.conf.local que inicialmente sólo tiene algunas líneas comentadas e incluimos las siguientes entradas:

### /etc/bind/named.conf.local

```
//
  // Do any local configuration here
3
  // Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
  // organization
  //include "/etc/bind/zones.rfc1918";
8
  zone "example.com" {
9
    type master;
10
    file "db.example";
11
    allow-update { key "rndc-key"; };
12
    notify yes;
13
  |};
14
15
  16
    type master;
17
    file "db.192.168.2";
18
    allow-update { key "rndc-key"; };
19
    notify yes;
20
  };
21
```

Es decir, crearemos dos ficheros que incluirán las entradas para la resolución directa (*db.example*) e inversa (*db.192.168.2*), además se incluye la directiva "allow-update" para que puedan actualizarse las entradas DNS a través de rndc y se indica el nombre de la clave.

Los ficheros *db.example* y *db.192.168.2* se deben crear en el directorio de trabajo, que en este caso es /var/cache/bind, aunque hay gente que prefiere modificar este directorio por /et-c/bind, en cualquier caso es importante asignar a estos ficheros el usuario y grupo propietario adecuado y los permisos siguientes:

```
-rw-rw-r-- 1 bind bind 313 nov 14 16:25 db.192.168.2
-rw-rw-r-- 1 bind bind 440 nov 14 16:25 db.example
```

Y su contenido podría ser (incluyendo sólo el propio servidor DNS de forma estática, ya que estará fuera del rango de direcciones IP que reparte el servidor DHCP):

### /var/cache/bind/db.example

```
$0RIGIN example.com.

$TTL 86400 ; 1 day

0 IN SOA avatar postmaster (
1 ; serial
21600 ; refresh (6 hours)
3600 ; retry (1 hour)
```

```
7 604800; expire (1 week)
8 21600; minimum (6 hours)
9 )
10 NS avatar
11 avatar A 192.168.2.1
```

#### /var/cache/bind/db.192.168.2

```
$ORIGIN 2.168.192.in-addr.arpa.
  $TTL 86400 ; 1 day
          ΙN
                   SOA
                           avatar
                                     postmaster (
          200811131 ; serial
          21600; refresh (6 hours)
5
          3600; retry (1 hour)
6
          604800; expire (1 week)
7
          21600; minimum (6 hours)
8
9
          NS
                   avatar.example.com.
          PTR
                   avatar.example.com.
```

## 2.2. Prueba de funcionamiento del servidor DNS

Utilizando algún cliente DNS (preferentemente dig), haremos consultas al servidor DNS local y comprobaremos si responde correctamente, por ejemplo:

```
avatar: "$ dig @127.0.0.1 avatar.example.com
```

```
; <> DiG 9.5.0-P2 <> @127.0.0.1 avatar.example.com
; (1 server found)
;; global options:
                   printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER <<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29030
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
; avatar.example.com.
                              IN
;; ANSWER SECTION:
avatar.example.com. 86400 IN
                                         192.168.2.1
;; AUTHORITY SECTION:
example.com. 86400
                        ΙN
                                NS
                                         avatar.example.com.
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Tue Feb 23 17:27:49 2010
;; MSG SIZE rcvd: 77
```

# 3. Instalación y configuración de dhcp3-server

avatar: "# aptitude install dhcp3-server

No se inicia y nos indica que busquemos el motivo en syslog, editamos el fichero /var/log/syslog y encontramos la línea:

```
dhcpd: Not configured to listen on any interfaces!
```

Editamos el fichero /etc/default/dhcp3-server y ponemos la interfaz de red por la que avatar debe ofrecer direcciones IP a sus clientes:

```
/etc/default/dhcp3-server
```

```
INTERFACES="eth1"
```

Ahora queda definir un rango de direcciones para el servidor DHCP y los parámetros que hay que entregar a los clientes:

### /etc/dhcp3/dhcpd.conf

```
# Líneas para la actualización del servidor DNS:
3
  server-identifier
                        avatar;
  ddns-updates
                        on;
  ddns-update-style
                        interim;
  ddns-domainname
                        "example.com.";
  ddns-rev-domainname
                        "in-addr.arpa.";
  deny
                        client-updates;
9
10
                        "/etc/bind/rndc.key";
 include
11
12
  zone example.com. {
13
14 primary 127.0.0.1;
  key rndc-key;
15
16
 | }
17
 ||zone 2.168.192.in-addr.arpa. {
18
  primary 127.0.0.1;
19
  key rndc-key;
20
  }
21
22
  23
  # Configuración general del servidor DHCP
24
25
  default-lease-time 3600;
26
  max-lease-time 86400;
27
  authoritative;
28
29
  30
  # Se reparten las direcciones 192.168.2.2-192.168.2.127
31
  # entre los clientes:
32
33
  subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
34
    range 192.168.2.2 192.168.2.127;
35
    option routers 192.168.2.1;
36
    option domain-name "example.com.";
37
    option domain-name-servers 192.168.2.1;
38
    option broadcast-address 192.168.2.255;
39
  }
```

## 4. Puesta en marcha de los servicios

Lo primero que haremos será parar ambos servidores y vaciar los ficheros de peticiones dhop que se pudiesen haber generado:

```
avatar: "# /etc/init.d/bind9 stop
avatar: "# /etc/init.d/dhcp3-server stop
avatar: "# echo "" > /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases
avatar: "# echo "" > /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases"
```

Ponemos en marcha de nuevo los dos servidores y realizamos una petición DHCP desde un cliente de la red, abrimos el fichero /var/log/syslog y si todo va bien nos aparecerán líneas como:

```
avatar dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:11:09:60:c6:ec via eth2 avatar dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.2.2 to 00:11:09:60:c6:ec (cliente) via eth2 avatar named[4596]: client 127.0.0.1#51880: signer "rndc-key" approved avatar named[4596]: client 127.0.0.1#51880: updating zone 'example.com/IN': adding an RR at cl... avatar named[4596]: client 127.0.0.1#51880: updating zone 'example.com/IN': adding an RR at 'c... avatar named[4596]: journal file db.example.jnl does not exist, creating it avatar dhcpd: Added new forward map from cliente.example.com. to 192.168.2.2 avatar named[4596]: client 127.0.0.1#39603: signer "rndc-key" approved avatar named[4596]: client 127.0.0.1#39603: updating zone '2.168.192.in-addr.arpa/IN': deleti... avatar named[4596]: client 127.0.0.1#39603: updating zone '2.168.192.in-addr.arpa/IN': adding... avatar named[4596]: journal file db.192.168.2.jnl does not exist, creating it avatar named[4596]: zone 2.168.192.in-addr.arpa/IN: sending notifies (serial 200811133) avatar dhcpd: added reverse map from 2.2.168.192.in-addr.arpa. to cliente.example.com. avatar dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.2 (127.0.1.1) from 00:11:09:60:c6:ec (cliente) via eth2 avatar dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.2 to 00:1d:09:60:c6:ec (cliente) via eth2
```

También podemos comprobar que se han creado dos nuevos ficheros en el directorio de trabajo de bind:

```
-rw-r--r-- 1 bind bind 844 nov 14 18:08 db.192.168.2.jnl
-rw-r--r-- 1 bind bind 911 nov 14 18:08 db.dominio.jnl
```

# 5. Configuración de los clientes DHCP

El principal requisito que debe cumplir un cliente DHCP para funcionar en este entorno es que debe enviar el nombre del host (hostname) en la petición inicial. El cliente más habitual en las distribuciones linux es dhcp3-client, que no viene configurado inicialmente para enviar el hostname. Para solucionar esto editamos el fichero /etc/dhcp3/dhclient.conf e incluimos la línea:

```
/etc/dhcp3/dhclient.conf
```

```
send host-name cliente;
```

donde hay que sustituir en cada caso *client*e por el nombre del equipo.

