Trabajo Práctico N° 3: Entrada/Salida.

Ejercicio 1: Uso de las luces y las llaves a través del PIO.

Ejecutar los programas con el simulador VonSim utilizando los dispositivos "Llaves y Luces" que conectan las llaves al puerto PA del PIO y a las luces al puerto PB.

(a) Escribir un programa que encienda las luces con el patrón 11000011, o sea sólo las primeras y las últimas dos luces deben prenderse y el resto deben apagarse.

PB EQU 31h CB EQU 33h

org 1000h PATRON DB 11000011b

org 2000h mov al, 0 out CB, al mov al, PATRON out PB, al int 0 end

(b) Escribir un programa que verifique si la llave de más a la izquierda está prendida. Si es así, mostrar en pantalla el mensaje "Llave prendida" y, de lo contrario, mostrar "Llave apagada". Sólo importa el valor de la llave de más a la izquierda (bit más significativo). Recordar que las llaves se manejan con las teclas 0-7.

PA EQU 30h CA EQU 32h

org 1000h MSJ1 DB "Llave prendida" FIN1 DB ? MSJ2 DB "Llave apagada" FIN2 DB ?

org 2000h mov al, 0FFh out CA, al in al, PA and al, 80h cmp al, 0 jz APAGADA

Juan Menduiña

mov bx, offset MSJ1

mov al, offset FIN1 - offset MSJ1

jmp FIN

APAGADA: mov bx, offset MSJ2

mov al, offset FIN2 - offset MSJ2

FIN: int 7

int 0 end

(c) Escribir un programa que permita encender y apagar las luces mediante las llaves. El programa no deberá terminar nunca y, continuamente, revisar el estado de las llaves y actualizar, de forma consecuente, el estado de las luces. La actualización se realiza, simplemente, prendiendo la luz i si la llave i correspondiente está encendida (valor 1) y apagándola en caso contrario. Por ejemplo, si sólo la primera llave está encendida, entonces, sólo la primera luz se debe quedar encendida.

PA EQU 30h PB EQU 31h CA EQU 32h CB EQU 33h

org 2000h mov al, 0FFh out CA, al mov al, 0 out CB, al in al, PA

POLL:

out PB, al jmp POLL int 0 end

(d) Escribir un programa que implemente un encendido y apagado sincronizado de las luces. Un contador, que inicializa en cero, se incrementa en uno una vez por segundo. Por cada incremento, se muestra a través de las luces, prendiendo sólo aquellas luces donde el valor de las llaves es 1. Entonces, primero, se enciende sólo la luz de más a la derecha, correspondiente al patrón 00000001. Luego, se continúa con los patrones 00000010, 00000011 y así sucesivamente. El programa termina al llegar al patrón 11111111.

CONT EQU 10h COMP EQU 11h EOI EQU 20h IMR EQU 21h INT1 EQU 25h PB EQU 31h

```
CB EQU 33h
N_CLK EQU 10
```

org 40

IP_CLK DW RUT_CLK

org 3000h

RUT_CLK: push ax

mov ax, cx out PB, ax inc cx cmp cx, 256 jnz SEGUIR mov al, 0FFh

out IMR, al jmp FIN

SEGUIR: r

mov al, 0

FIN:

out CONT, al mov al, EOI

out EOI, al pop ax iret

org 2000h

cli

mov al, 0FDH out IMR, al mov al, N_CLK out INT1, al mov al, 0 out CONT, al mov al, 10 out COMP, al mov al, 0 out CB, al

sti

LAZO:

cmp cx, 256 jnz LAZO int 0 end

mov cx, 0

(e) Escribir un programa que encienda una luz a la vez, de las ocho conectadas al puerto paralelo del microprocesador a través de la PIO, en el siguiente orden de bits: 0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-..., es decir, 00000001, 00000010, 00000100, etc. Cada luz, debe estar encendida durante un segundo. El programa nunca termina.

Opción 1:

PB EQU 31h CB EQU 33h

org 1000h

PATRON DB 0,1,2,4,8,16,32,64,128

org 2000h

mov bx, offset PATRON

mov al, 0 out CB, al inc bx

CRECER: in

mov al, [bx] out PB, al

cmp byte ptr [bx], 128

jnz CRECER

DECRECER: dec bx

mov al, [bx] out PB, al

cmp byte ptr [bx], 1 jnz DECRECER jmp CRECER

int 0 end

Opción 2:

CONT EQU 10h COMP EQU 11h EOI EQU 20h IMR EQU 21h INT1 EQU 25h PB EQU 31h CB EQU 33h N_CLK EQU 10

org 40

IP_CLK DW RUT_CLK

org 1000h

PATRON DB 0,1,2,4,8,16,32,64,128

org 3000h

RUT_CLK: push ax

mov al, 0 out CONT, al mov al, EOI out EOI, al pop ax

```
iret
             org 2000h
             cli
             mov al, 0FDh
             out IMR, al
             mov al, N_CLK
             out INT1, al
             mov al, 0
             out CONT, al
             mov al, 10
             out COMP, al
             mov al, 0
             out CB, al
             mov bx, offset PATRON
             sti
CRECER:
             cli
             inc bx
             mov al, [bx]
             out PB, al
             sti
             cmp byte ptr [bx], 128
             jnz CRECER
DECRECER: cli
             dec bx
             mov al, [bx]
             out PB, al
             sti
             cmp byte ptr [bx], 1
             jnz DECRECER
```

jmp CRECER

int 0 end

Ejercicio 2: Uso de la impresora a través del PIO.

Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos "Impresora (PIO)". En esta configuración, el puerto de datos de la impresora se conecta al puerto PB del PIO y los bits de busy y strobe de la misma se conectan a los bits 0 y 1, respectivamente, del puerto PA. Presionar F5 para mostrar la salida en papel. El papel se puede blanquear ingresando el comando BI.

(a) Escribir un programa para imprimir la letra "A" utilizando la impresora a través de la PIO.

> PA EQU 30h PB EQU 31h CA EQU 32h CB EQU 33h

org 1000h CHAR DB "A"

org 3000h

PIO: push ax

mov al, 1

out CA, al

mov al, 0

out CB, al

pop ax

ret

org 4000h

STROBE0: push ax

in al, PA

and al, 11111101b

out PA, al pop ax

ret

org 5000h

STROBE1: push ax

in al, PA

or al, 00000010b

out PA, al pop ax ret

org 6000h

POLL: push ax

in al, PA and al, 1 inz POLL

```
pop ax
ret
org 2000h
call PIO
call STROBE0
call POLL
mov al, CHAR
out PB, al
call STROBE1
nop
nop
nop
nop
nop
int 0
end
```

and al, 11111101b

out PA, al pop ax ret

(b) Escribir un programa para imprimir el mensaje "ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS" utilizando la impresora a través de la PIO.

```
PA EQU 30h
           PB EQU 31h
           CA EOU 32h
           CB EQU 33h
           org 1000h
                         "ORGANIZACIÓN Y
           MSJ
                  DB
                                                 ARQUITECTURA
                                                                    DE
     COMPUTADORAS"
           FIN DB?
           org 3000h
PIO:
           push ax
           mov al, 1
           out CA, al
           mov al, 0
           out CB, al
           pop ax
           ret
           org 4000h
STROBE0:
           push ax
           in al, PA
```

org 5000h

STROBE1: push ax

in al, PA

or al, 00000010b

out PA, al pop ax ret

org 6000h

POLL: push ax

in al, PA and al, 1 jnz POLL

pop ax

ret

org 2000h call PIO

call STROBE0

mov bx, offset MSJ

mov cl, offset FIN - offset MSJ

LAZO: call POLL

mov al, [bx]

out PB, al

call STROBE1

call STROBE0

inc bx

dec cl

jnz LAZO

int 0

end

(c) Escribir un programa que solicita el ingreso de cinco caracteres por teclado y los envía, de a uno por vez, a la impresora a través de la PIO a medida que se van ingresando. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla.

PA EQU 30h

PB EQU 31h

CA EQU 32h

CB EQU 33h

org 1000h

CHAR DB?

CHARS DB 5

org 3000h

PIO: push ax

mov al, 1

out CA, al mov al, 0 out CB, al pop ax ret

org 4000h

STROBE0: p

push ax in al, PA

and al, 11111101b

out PA, al pop ax ret

org 5000h

STROBE1:

push ax in al, PA

or al, 00000010b

out PA, al pop ax ret

org 6000h

POLL:

push ax in al, PA and al, 1 jnz POLL pop ax ret

org 2000h call PIO

call STROBE0

mov bx, offset CHAR

mov cl, CHARS

LAZO:

int 6
call POLL
mov al, [bx]
out PB, al
call STROBE1
call STROBE0

dec cl jnz LAZO int 0 end

(d) Escribir un programa que solicite ingresar caracteres por teclado y que, recién al presionar la tecla F10, los envíe a la impresora a través de la PIO. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla.

EOI EQU 20h IMR EQUI 21h INT0 EQU 24h PA EQU 30h PB EQU 31h CA EQU 32h CB EQU 33h N_F10 EQU 10

org 40

ID_F10 DW RUT_F10

org 1000h

CADENA DB?

org 3000h

RUT_F10:

push ax mov ch, 1 mov al, 0FFh out IMR, al mov al, EOI out EOI, al pop ax iret

PIO:

push ax mov al, 1 out CA, al mov al, 0 out CB, al pop ax ret

org 4000h

org 4500h

STROBE0:

push ax in al, PA

and al, 11111101b

out PA, al pop ax ret

org 5000h

STROBE1:

push ax in al, PA

or al, 00000010b

out PA, al pop ax ret

org 5500h POLL: push ax

in al, PA and al, 1 jnz POLL pop ax ret

org 6000h

PIC: push ax

mov al, 0FEh out IMR, al mov al, N_F10 out INT0, al pop ax ret

org 2000h

cli

call PIO

call STROBE0

call PIC

sti

mov bx, offset CADENA

mov cl, 0 mov ch, 0

LAZO1: int 6

inc bx inc cl cmp ch, 1 jnz LAZO1

mov bx, offset CADENA

LAZO2: call POLL

mov al, [bx] out PB, al call STROBE1 call STROBE0

inc bx dec cl jnz LAZO2

int 0 end

Ejercicio 3: Uso de la impresora a través del HAND-SHAKE.

Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos "Impresora (Handshake)".

(a) Escribir un programa que imprima "INGENIERÍA E INFORMÁTICA" en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por consulta de estado (polling). ¿Qué diferencias se encuentran con el Ejercicio 2b?

```
estado equ 41h

org 1000h

MSJ DB "INGENIERÍA E INFORMÁTICA"
FIN DB ?

org 2000h

mov bx, offset MSJ

mov cl, offset FIN - offset MSJ

in al, ESTADO

and al, 1
```

and al, 1
jnz POLL
mov al, [bx]
out DATO, al
inc bx
dec cl
jnz POLL
int 0
end

POLL:

DATO EOU 40h

Las diferencias que se encuentran con el Ejercicio 2b son que no es necesario configurar el PIO ni tampoco es necesario configurar las señales de strobe.

(b) ¿Cuál es la ventaja en utilizar el HAND-SHAKE con respecto al PIO para comunicarse con la impresora? Sacando eso de lado, ¿qué ventajas tiene el PIO, en general, con respecto al HAND-SHAKE?

La ventaja en utilizar el HAND-SHAKE con respecto al PIO para comunicarse con la impresora es que manda señal de strobe automáticamente. Sacando eso de lado, las ventajas que tiene el PIO, en general, con respecto al HAND-SHAKE, es que sirve para comunicarse con otros dispositivos.

(c) Escribir un programa que imprime "UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA" en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por interrupciones emitidas desde el HAND-SHAKE cada vez que la impresora se desocupa.

EOI EQU 20h IMR EQU 21h INT2 EQU 26h DATO EQU 40h ESTADO EQU 41h N_HSK EQU 10

org 40

IP_HSK DW RUT_HSK

org 1000h

MSJ DB "UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA"

FIN_MSJ DB?

org 3000h

RUT_HSK: push ax

mov al, [bx]

out DATO, al

inc bx

dec cl

cmp cl, 0

jnz FIN

mov al, 0FFh

out IMR, al

in al, ESTADO

and al, 0111111b

out ESTADO, al

out LSTADO

FIN: mov al, EOI

out EOI, al

pop ax

iret

org 2000h

cli

mov al, 0FBh

out IMR, al

mov al, N_HSK

out INT2, al

in al, ESTADO

or al, 10000000b

out ESTADO, al

mov bx, offset MSJ

mov cl, offset FIN_MSJ - offset MSJ

sti

LAZO: cmp cl, 0

jnz LAZO

int 0

end

(d) Escribir un programa que solicite el ingreso de cinco caracteres por teclado y los almacene en memoria. Una vez ingresados, que los envíe a la impresora a través del HAND-SHAKE, en primer lugar tal cual fueron ingresados y, a continuación, en sentido inverso. Utilizar el HAND-SHAKE en modo consulta de estado. ¿Qué diferencias se encuentran con el Ejercicio 2c?

DATO EQU 40h ESTADO EQU 41h

org 1000h CHARS DB 5

CADENA DB ?,?,?,?,?

FIN DB?

org 2000h

mov bx, offset CADENA

mov cl, CHARS

LAZO: int 6

inc bx dec cl cmp cl, 0 jnz LAZO

mov bx, offset CADENA

mov cl, offset FIN - offset CADENA

POLL1: in al, ESTADO

and al, 1 jnz POLL1 mov al, [bx] out DATO, al

inc bx dec cl jnz POLL1

mov bx, offset CADENA+4

mov cl, offset FIN - offset CADENA

POLL2: in al, ESTADO

and al, 1 jnz POLL2 mov al, [bx] out DATO, al dec bx

dec bx dec cl jnz POLL2 int 0 end

Las diferencias que se encuentran con el Ejercicio 2c son que los cinco caracteres son enviados a la impresora todos a la vez y no de a uno por vez.

(e) *Idem* (d), pero, ahora, utilizar el HAND-SHAKE en modo interrupciones.

EOI EQU 20h IMR EQU 21h INT2 EQU 26h DATO EQU 40h ESTADO EQU 41h N_HSK EQU 10

org 40

IP_HSK DW RUT_HSK

org 1000h

CADENA DB ?,?,?,?,? FIN_CADENA DB ?

org 3000h

RUT_HSK: push ax

mov al, [bx] out DATO, al

dec ch cmp ch, 6 js DESC inc bx

jmp SEGUIR

DESC: cmp ch, 5

jz SEGUIR

dec bx

SEGUIR: dec cl

cmp cl, 0 jnz FIN

mov al, 0FFh out IMR, al in al, ESTADO and al, 0111111b out ESTADO, al

FIN: mov al, EOI

out EOI, al pop ax iret

org 2000h

cli

mov al, 0FBh out IMR, al mov al, N_HSK out INT2, al in al, ESTADO or al, 10000000b out ESTADO, al

mov bx, offset CADENA

mov cl, offset FIN_CADENA - offset CADENA

LAZO1: int 6

inc bx dec cl cmp cl, 0 jnz LAZO1

mov bx, offset CADENA

mov cl, 10 mov ch, 10 sti

LAZO2:

cmp cl, 0 jnz LAZO2

int 0 end

<u>Ejercicio 4:</u> Uso de la impresora a través del dispositivo USART por consulta de estado.

Ejecutar utilizando el simulador MSX88 (versión antigua del VonSim) en configuración P1 C4 y utilizar el comando PI que corresponda en cada caso (ver uso de Comando PI en el simulador).

- (a) Escribir un programa que imprima el carácter "A" en la impresora a través de la USART usando el protocolo DTR. La comunicación es por consulta de estado.
- **(b)** Escribir un programa que imprima la cadena "USART DTR POLLING" en la impresora a través de la USART usando el protocolo DTR. La comunicación es por consulta de estado.
- (c) Escribir un programa que imprima la cadena "USART XON/XOFF POLLING" en la impresora a través de la USART usando el protocolo XON/XOFF realizando la comunicación entre CPU y USART por consulta de estado.

Ejercicio 5: DMA (Transferencia de datos memoria-memoria).

Programa que copia una cadena de caracteres almacenada a partir de la dirección 1000H en otra parte de la memoria, utilizando el CDMA en modo de transferencia por bloque. La cadena original se debe mostrar en la pantalla de comandos antes de la transferencia. Una vez finalizada, se debe visualizar en la pantalla la cadena copiada para verificar el resultado de la operación. Ejecutar el programa en la configuración P1 C3.

(a) Analizar, minuciosamente, cada línea del programa anterior.
(b) Explicar qué función cumple cada registro del CDMA e indicar su dirección.
(c) Describir el significado de los bits del registro CTRL.
(\mathbf{d}) ¿ Q ué diferencia hay entre transferencia de datos por bloque y bajo demanda?
(e) ¿Cómo se le indica al CDMA desde el programa que debe arrancar la transferencia de datos?
(f) ¿Qué le indica el CDMA a la CPU a través de la línea hrq? ¿Qué significa la respuesta que le envía la CPU a través de la línea hlda?

(g) Explicar, detalladamente, cada paso de la operación de transferencia de un byte desde una celda a otra de la memoria. Verificar que, en esta operación, intervienen el bus de direcciones, el bus de datos y las líneas mrd y mwr.
(h) ¿Qué sucede con los registros RF, CONT y RD del CDMA después de transferido un byte?
(i) ¿Qué evento hace que el CDMA emita una interrupción y a través de qué línea de control lo hace?
(j) ¿Cómo se configura el PIC para atender la interrupción del CDMA?
(k) ¿Qué hace la rutina de interrupción del CDMA del programa anterior?

Ejercicio 6: DMA (Transferencia de datos memoria-periférico).

Programa que transfiere	datos desde l	la memoria	hacia la	impresora	sin interv	ención de
la CPU, utilizando el CL	OMA en modo	de transfer	encia ba	jo demando	ı.	

(a) Analizar, minuciosamente, cada línea del programa anterior.
(b) ¿Qué debe suceder para que el HAND-SHAKE emita una interrupción al CDMA?
(c) ¿Cómo demanda el periférico, en este caso el HAND-SHAKE, la transferencia de datos desde memoria? ¿A través de qué líneas se comunican con el CDMA ante cada pedido?
(d) Explicar, detalladamente, cada paso de la operación de transferencia de un byte desde una celda de memoria hacia el HAND-SHAKE y la impresora.
(e) $_{i}Q$ ué evento hace que el CDMA emita una interrupción al PIC?
(f) ¿Cuándo finaliza la ejecución del LAZO?

Ejercicio 7: Configuración del CDMA.

Indicar cómo configurar el registro Control del CDMA para las siguientes transferencias:

- (a) Transferencia Memoria \rightarrow Memoria, por robo de ciclo.
- **(b)** Transferencia Periférico → Memoria, por ráfagas.
- (c) Transferencia Memoria \rightarrow Periférico, por robo de ciclo.