# UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

## 116394 ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Trabalho: Simulador RISC-V

#### **OBJETIVO**

Este trabalho consiste na implementação de um simulador da arquitetura RV32I em linguagem de alto nível (C++). As funções básicas de busca e decodificação de instruções são fornecidas. Deve-se implementar a função de execução (execute()) das instruções para o subconjunto de instruções indicado. O programa binário a ser executado deve ser gerado a partir do montador RARS, juntamente com os respectivos dados. O simulador deve ler arquivos binários contendo o segmento de código e o segmento de dados para sua memória e executá-lo.

## **DESCRIÇÃO**

#### Geração dos arquivos

As instruções e dados de um programa RV32I para este trabalho devem vir necessariamente de arquivos montados pelo RARS. Para ilustrar o procedimento, considere o exemplo a seguir, um programa que imprime na console os 8 primeiros números primos, armazenados em um vetor:

```
.data
             .word 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
primos:
size:
               .word 8
               .asciz "Os oito primeiros numeros primos sao : "
msa:
space:
.text
       la t0, primos  # carrega endereço inicial do array la t1, size  # carrega endereço de size lw t1, 0(t1)  # carrega size em t1 li a7, 4  # imprime mensagem inicial
        li a7, 4
la a0, msg
        ecall
loop: beq t1, zero, exit # se processou todo o array, encerra
        li a7, 1 # serviço de impressão de inteiros lw a0, 0(t0) # inteiro a ser exibido
        ecall
        li a7, 4
                              # imprime separador
        la a0, space
        ecall
       exit: li a7, 10
        ecall
```

## Montagem do programa

Antes de montar o programa deve-se configurar o RARS através da opção:

Settings->Memory Configuration, opção Compact, Text at Address 0

Ao montar o programa (F3), o RARS exibe na aba "Execute" os segmentos *Text* e *Data*. O segmento de código (*Text*) deste programa começa no endereço 0x00000000 de

memória e se encerra no endereço 0x00000054, que contém a instrução *ecall*. O segmento de dados começa na posição 0x00002000 e termina na posição 0x000204c. Verifique a ordem dos caracteres da mensagem *msg* no segmento de dados usando a opção ASCII de visualização.

O armazenamento destas informações em arquivo é obtido com a opção:

```
File -> Dump Memory...
```

As opções de salvamento devem ser:

Código:

```
\det(0x00000000 - 0x00000054) - que é o valor default para este exemplo
```

Dump Format: binary

Dados:

.data (0x00002000 - 0x00002ffc) - área entre *data* e *heap*.

Dump Format: binary

Gere os arquivos com nomes code.bin e data.bin.

## Leitura do código e dos dados

O código e os dados contidos nos arquivos devem ser lidos para a memória do simulador. A função *load mem()* realiza essa tarefa.

A memória é modelada como um arranjo de inteiros:

```
#define MEM_SIZE 4096
int32_t mem[MEM_SIZE];
```

Ou seja, a memória é um arranjo de 8KWords, ou 32KBytes.

#### Acesso à Memória

Reutilizar as funções desenvolvidas no trabalho anterior adaptadas ao contexto do RISC-V:

```
int32_t lb(uint32_t address, int32_t kte);
int32_t lw(uint32_t address, int32_t kte);
int32_t lbu(uint32_t address, int32_t kte);
void sb(uint32_t address, int32_t kte, int8_t dado);
void sw(uint32_t address, int32_t kte, int32_t dado);
```

Os endereços são todos de *byte*. A operação de leitura de *byte* retorna um inteiro com o *byte* lido na posição menos significativa. A escrita de um *byte* deve colocá-lo na posição correta dentro da palavra de memória.

## Registradores

Os registradores *pc*, *sp*, *gp* e *ri*, e também os campos da instrução (*opcode*, *rs1*, *rs2*, *rd*, *shamt*, *funct3*, *funct7*) são definidos como variáveis globais. *pc* e *ri* são do tipo *unsigned int (uint32\_t)*, visto que não armazenam dados, apenas endereços e instruções, assim como *sp* e *gp*, que armazenam endereços de memória - nunca são negativos.

#### Valores iniciais dos registradores: (modelo compacto)

- $pc = 0 \times 000000000$
- $ri = 0 \times 000000000$
- sp = 0x00003ffc
- $gp = 0 \times 00001800$

obs: sp é necessário para funções recursivas, iniciado no final da memória de 8KB.

#### Função fetch(): busca a instrução a ser executada da memória e atualiza o pc.

```
ri = lw(pc, 0);  # carrega instrução endereçada pelo pc
pc = pc + 4;  # aponta para a próxima instrução
```

## Função decode()

Extrai todos os campos da instrução:

- opcode: código da operação
- rs1: índice do primeiro registrador fonte
- rs2: índice do segundo registrador fonte
- rd: índice do registrador destino, que recebe o resultado da operação
- shamt: quantidade de deslocamento em instruções shift e rotate
- funct3: código auxiliar de 3 bits para determinar a instrução a ser executada
- funct7: código auxiliar de 7 bits para determinar a instrução a ser executada
- imm12 i: constante de 12 bits, valor imediato em instruções tipo I
- imm12 s: constante de 12 bits, valor imediato em instruções tipo S
- imm13: constante de 13 bits, valor imediato em instruções tipo SB, bit 0 é sempre 0
- imm20 u: constante de 20 bits mais significativos, 31 a 12
- imm21: constante de 21 bits para saltos relativos, bit 0 é sempre 0

Todos os valores imediatos tem o sinal estendido. É sugerido criar uma função, int32\_t geraImm(ri), que produz o valor imediato em 32 bits a partir do código da instrução.

#### Função execute()

A função void execute() executa a instrução que foi lida pela função fetch() e decodificada por decode().

## Função step()

A função step() executa uma instrução do RV32I:

```
step() => fecth(), decode(), execute()
```

#### Função run()

A função run() executa o programa até encontrar uma chamada de sistema para encerramento, ou até o *pc* ultrapassar o limite do segmento de código (2k *words*).

## Função dump\_mem(int start, int end, char format)

Imprime o conteúdo da memória a partir do endereço *start* até o endereço *end*. O formato pode ser em hexa ('h') ou decimal ('d').

#### Função dump reg(char format)

Imprime o conteúdo dos registradores do RV32I, incluindo o banco de registradores e os registradores *pc*, *hi* e *lo*. O formato pode ser em hexa ('h') ou decimal ('d').

### Instruções a serem implementadas:

add	addi	and	andi	auipc
beq	bne	bge	bgeu	blt
bltu	jal	jalr	lb	or
lbu	lw	lui	nop	sltu
ori	sb	slli	slt	srai
srli	sub	sw	xor	ecall

Obs: *nop* é uma instrução nula. Ela não faz nada, é usada em casos especiais, como conflitos de dependência de dados. Não é necessário decodificá-la, pois ela é uma pseudo-instrução traduzida pelo RARS para a instrução básica addi x0, x0, 0.

Syscall: implementar as chamadas para (ver *help* do RARS)

- imprimir inteiro
- imprimir string
- encerrar programa

## Verificação do Simulador

Para verificar se o simulador está funcionando corretamente deve-se utilizar o RARS para geração de códigos de teste, que incluam código executável e dados. Os testes devem verificar todas as instruções implementadas no simulador.

Atentar para uso de pseudo-instruções. No RARS, elas são traduzidas para instruções nativas do RISC-V. Se utilizar pseudo-instruções, verificar se, depois da montagem, o RARS gera instruções aceitas pelo simulador.

Serão fornecidos códigos de teste para esta tarefa.

## **Entrega**

#### Entregar:

- Relatório da implementação:
  - Apresentação do problema
  - Descrição das instruções implementadas
  - Testes e resultados
- O código fonte do simulador, com a indicação da plataforma utilizada:
  - Qual compilador empregado
  - Sistema operacional
  - IDE (Eclipse, XCode, etc)

Entregar no Moodle em um arquivo compactado, com o número de matrícula do aluno para identificar o arquivo.