Inhalt der Vorlesung Physik A2 / B2

3. Wärmelehre

Druck und Temperatur: Das ideale Gas Wärmemenge, spezifische Wärme Die Hauptsätze der Wärmelehre

- SEMESTERENDE -

4. Elektrizitätslehre, Elektrodynamik

Die Ladung und elektrostatische Felder

Elektrischer Strom

Magnetische Felder und Magnetostatik

Zeitlich veränderliche Felder, Elektrodynamik


Wechselstromnetzwerke

Die Maxwellschen Gleichungen


Elektromagnetische Wellen und Strahlung

Relativität der Felder – Relativitätstheorie

4. Elektrizitätslehre, Elektrodynamik




Personen





Mechanik / Physik A2 Newton (1643-1727)


Elektrodynamik / Physik B2 Maxwell (1831-1879)



Im 18. Jahrhundert wurden erste Versuche mit Reibungselektrizität gemacht, indem man z.B. Schwefel- und Glaskugeln gerieben hat.











Beleuchtung, Generatoren, Elektroantriebe, Schub in der industriellen Revolution 19. Jh

Kommunikation

Erste Erzeugung elektromagnetischer Wellen durch Heinrich Hertz 1888







Unsichtbare, durchdringende Strahlen:




Experimente zur Elektrostatik


Üblicherweise sind Gegenstände elektrisch neutral. Durch mechanische Reibung können sich neutralisierende Ladungen getrennt werden:

Reibungselektrizität

etwa: Katzenfell (+) / PVC-Stab (-) Leder (-) / Glasstab (+)




Der Nachweis von Ladungen findet über ihre Kraftwirkung statt. Berührt man mit dem Stab ein Metall (Leiter elektrischer Ladung) fließen die Ladungen vom Stab in das Metall und laden es auf (Nachweis z.B. durch Elektrometer). Den Vorgang kann man wiederholen und dadurch die Ladungen akkumulieren.



 q_1 , q_2 können beide Vorzeichen haben!


 $q_1 \cdot q_2 > 0$ abstoßende Wirkung

 $q_1 \cdot q_2 < 0$ anziehende Wirkung



Anziehung ungleicher Ladungen

Ladungen üben aufeinander Kräfte aus. Je nach Art der Ladungen ziehen sie sich an oder stoßen sich ab. Es gibt also zwei Arten von Ladungen.



Abstoßung gleicher Ladungen

Ladung und elektrostatische Felder

Existenz der Ladung:

1747 Benjamin Franklin: 2 Vorzeichen 1778 Lichtenberg: +/- für Eigenschaft der Materie, die

- additiv ist (also stofflich)
- im abgeschlossenen System erhalten ist

In makroskopischer Welt und für <u>freie</u> Elementarteilchen ist die <u>Ladung quantisiert:</u>

$$Q = n \cdot e$$
 oder $q = n \cdot e$
mit $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$e = 1.602189 \cdot 10^{-19} C$$

Elementarladung


SI-Einheit der Ladung:

1 C = 1 Coulomb =

1 Amperesekunde = 1 As (siehe unten)

Coulomb-Gesetz

Zwei geladene Teilchen üben Kräfte aufeinander aus. In Analogie zur Gravitation gilt das *Coulombsche Gesetz*



$$\vec{F}_2(\vec{r}_2) = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{\vec{r}_{12}^2} \cdot \vec{e}_{r_{12}} \text{ mit } |\vec{e}_{r_{12}}| = 1$$

$$\vec{F}_1(\vec{r}_1) = -\vec{F}_2(\vec{r}_2)$$
 $k = \text{Konstante} > 0$

a) k = 1 und dimensionslos

$$\vec{F} = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \cdot \vec{e}_r \quad \text{mit} \quad |\vec{e}_r| = 1$$

Gaußsches Maßsystem! Verbreitet im Bereich der Theoretischen Physik

b) SI-System, Ladung hat eigene Dimension

$$1 C = 1 Coulomb = 1 As$$

Die Konstante k ist dann nicht mehr dimensionslos. Es gilt

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.9876 \cdot 10^9 \, \frac{Nm^2}{C^2}$$

mit der *Dielektrizitätskonstanten* des Vakuums

$$\varepsilon_0 = 8,854188 \cdot 10^{-12} \, \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$$

und damit gilt:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \cdot \vec{e}_r \quad \text{mit} \quad |\vec{e}_r| = 1$$

Vergleicht man die Kräfte von zwei Einheitsladungen (q = 1 C) und von zwei Einheitsmassen (m = 1 kg) aufeinander, so folgt:

$$\frac{F_C}{F_G} = \frac{\gamma}{4\pi\varepsilon_0} = 1,35 \cdot 10^{20}$$

und im Atom (Elektron um Proton im Abstand r)

$$\frac{F_{Coulomb}}{F_{Gravitation}} = \frac{F_C}{F_G} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \gamma m_e m_p} \sim 10^{40}$$

Elektrostatisches Feld:

Wie bei der Gravitation können wir auch hier den Begriff eines Feldes einführen. Eine Ladung Q erzeugt in ihrer Umgebung ein elektrisches Feld E. Eine Probeladung q erfährt dann in diesem Feld die Kraft *F*.

$$\vec{F}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q \cdot Q}{r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r$$


$$\vec{F}(\vec{r}) = q \cdot \vec{E}(\vec{r})$$

$$\vec{F}(\vec{r}) = q \cdot \vec{E}(\vec{r})$$

Auch das elektrische Feld E ist also ein Vektorfeld.

Beispiel: E-Feld einer Punktladung Q im Ursprung


$$E(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \vec{e}_r \sim \frac{1}{r^2}$$




Einheit E 1 N/C = 1V/m

"Quellen und Senken des elektrostatischen Feldes E sind die Ladungen. Quellen des Feldes (der Feldlinien) sind die positiven, Senken des Feldes (der Feldlinien) die negativen Ladungen"

Experimente: elektrische Feldlinien




ungleichnamige Ladungen




gleichnamige Ladungen


Gries in Rizinusöl: Durch Polarisation der Ladungen im E-Feld ordnen sich die Teilchen entlang der Richtung der Kraft (d.h. entlang des E-Feldes). Abstand der E-Feldlinien zueinander als Maß für Stärke des Feldes.


Hochspannungserzeugung mit Bandgenerator (Van de Graaff)



Auf dem nicht leitenden Gummiband sitzen die Ladungen fest, sie können wie auf dem Förderband transportiert werden.








Elektrische Spannung, Potential

Bei der Verschiebung einer Ladung q im elektrischen Feld muss wegen der auftretenden Kraft eine Arbeit W verrichtet werden. In Analogie zur Mechanik folgt dann:



$$\vec{F}(\vec{r}) = q\vec{E}(\vec{r})$$

$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}(\vec{r}) d\vec{r} = q \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E}(\vec{r}) d\vec{r}$$

Die Coulombkraft ist eine konservative Kraft (Zentralkraft). Die Arbeit W hängt dann nicht vom gewählten Verschiebeweg ab. Dann können wir auch wieder ein Potential einführen, das nur vom Ort selbst abhängt. Wir führen deshalb eine Potentialdifferenz oder elektrische Spannung U wie folgt ein:

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E}(\vec{r}) d\vec{r} = \varphi(\vec{r}_2) - \varphi(\vec{r}_1) = U$$

Die Potentialdifferenz △ \varphi bezeichnet man als *elektrische Spannung U*. Die Einheit des elektrostatischen Potentials und der Spannung ist

$$1 Nm/C = 1 V = 1 Volt$$

Da das elektrische Feld E ein konservatives Kraftfeld ist, können wir es in Analogie zu den Betrachtungen in der Mechanik aus einem Potential, eben dem elektrischen Potential φ ableiten. Dies geschieht wieder mit Hilfe des Nabla-Operators und Bildung des Gradienten. Das elektrische Feld ist damit über das Gefälle des Potential verknüpft.

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r}) = -grad\varphi(\vec{r}) = -\begin{bmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{bmatrix}$$
Reisniel: Potential einer Punktladung

Beispiel: Potential einer Punktladung

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r}$$

$$mit \\
\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

folgt z.B. für die x-Komponente

$$E_x(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

Aus
$$-\frac{\partial \varphi(\vec{r})}{\partial x} = E_x(\vec{r})$$

= $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{x}{\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{3/2}}$

für die x-Komponente und analog für die y- und z-Komponente folgt schließlich für das *Potential der Punktladung*

$$\varphi(\vec{r}) = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$

Das elektrische Potential ist wie immer nur auf eine additive Konstante definiert. Hier haben wir den Bezugspunkt $\phi=0$ ins Unendliche gelegt

$$\lim_{r\to\infty}\varphi(\vec{r})=0$$

Beispiel: Plattenkondensator

Zwei parallele geladene Metallplatten bilden einen *Kondensator*. Es gilt aus Symmetriegründen

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_0(\vec{r}) = \text{const.}$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \vec{E}_0(\vec{r}) = \vec{E}_0(\vec{$$

Für die Potentialdifferenz U gilt dann


$$U = \int_{0}^{a} E(x)dx = E_{0} \cdot d$$

Legt man also zwischen den Platten eine Spannung U an, erhält man das Feld

$$E_0 = U/d$$

17

Sind Ladungen beliebig teilbar, oder gibt es eine kleinste "Elementarladung"?



Kleine Öltropfen werden zwischen die geladenen Platten eines Kondensators gesprüht. Der Plattenabstand sei *d*.

Mit Hilfe einer Röntgenröhre werden einige Moleküle des Öltropfens ionisiert, so dass er die Ladung q erhält. Im E-Feld wirkt darauf die Kraft

$$\vec{F}_{\rm e} = q \, \vec{E}$$

Mit der Spannung U wird das Feld E so eingestellt, dass die Schwerkraft $F_{\rm g}$ gerade kompensiert wird, also


$$\vec{F}_{g} = -\vec{F}_{e}$$

$$\Rightarrow mg = qE = q\frac{U}{d}$$

Da die Kräfte nur senkrecht wirken, genügt ihr Betrag.

Die Ladung des Öltropfens ist dann

$$q = \frac{m g d}{U}$$




Zur Berechnung muß noch die Masse *m* des Tropfens bestimmt werden.

Man bestimmt z.B. mit Hilfe eines Mikroskops den Durchmesser *D*. Dann ist das Volumen

$$V = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{D}{2}\right)^3$$

Mit der Dichte $\rho_{\ddot{O}l}$ ist die Masse

In der Praxis muss der Auftrieb in Luft berücksichtigt werden. Den Tröpfchendurchmesser bestimmt man über die Stokessche Reibung bei abgeschaltetem E- Feld (Sinkgeschwindigkeit)



Die Messung liefert nur diskrete Ladungen

$$q = n \cdot e$$
 $n = \text{ganze Zahl}$

mit der *Elementarladung*

$$e = 1,602189 \cdot 10^{-19} \text{C}$$

$$m = \rho_{\ddot{O}l} V$$

In einem abgeschlossenen System ist die Ladung erhalten = konstant!

1.4 Einheiten von Arbeit, Energie und Leistung

Die Einheiten in der Elektrostatik sind über die Kraft an die mechanischen Einheiten angeschlossen:

Arbeit/Energie
$$J$$
 $N \cdot m$ $\frac{kg \cdot m^2}{s^2}$ $W \cdot s$ $V \cdot A \cdot s$ $V \cdot C$

Leistung W $\frac{N \cdot m}{s}$ $\frac{kg \cdot m^2}{s^3}$ $\frac{J}{s}$ $V \cdot A$

Potential/Spannung V $\frac{N \cdot m}{A \cdot s}$ $\frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3}$

Eine Besonderheit in der mikroskopischen Physik ist die Einheit eV (Elektronenvolt) für die Arbeit bzw. Energie.

Definition: "Ein eV ist die Arbeit, die an einer Ladung der Größe der Elementarladung e beim Durchlaufen einer Potentialdifferenz $\Delta \varphi$ bzw. Spannung U=1 V verrichtet wird"

 $1 \, eV = 1,602189 \cdot 10^{-19} J$

Maxwellsche Gleichungen der Elektrostatik:


Die Grundlagen der Elektrostatik lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- die Ladungen q sind diskret und setzen sich aus Vielfachen der Elementarladung +/- e zusammen.
- Ursache des elektrostatischen Feldes E sind die Ladungen q, positive Ladungen sind Quellen des Feldes, negative Ladungen Senken. Die Felder von Ladungen überlagern sich ungestört (Superpositionsprinzip).
- die Kraft F auf eine Probeladung q im elektrischen Feld E ist konservativ, damit ist auch das elektrische Feld E ein konservatives Kraftfeld und kann aus einem elektrostatischen Potential φ abgeleitet werden.
- das elektrische Feld ist damit wirbelfrei.

Diese Aussagen lassen sich in den Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik zusammenfassen, wie wir im folgenden kurz zeigen wollen. Für ein weitergehendes Verständnis sei hier auf die Ergänzungsvorlesung verwiesen.

Fluss des elektrischen Feldes

Der Fluss Φ des elektrischen Feldes E durch eine Fläche a ist ein Maß für das Produkt aus elektrischer Feldstärke senkrecht zur Fläche und der Größe der Fläche.



$$\Phi = \lim_{\substack{i \to \infty \\ da \to 0}} \sum_{i} E_{\perp} da = \iint_{a} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \iint_{a} d\Phi$$

da kennzeichnet ein Flächenelement bezgl. der Größe, aber auch der Orientierung. Der Vektor steht dann senkrecht auf dem Flächenelement. Der differentielle Fluss ist dann durch das Skalarprodukt gegeben:

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{a} = E_{\perp} da$$

Wir wollen versuchen den Fluss des elektrostatischen Feldes durch Flächen mit den Ursachen, also den Ladungen, zu verbinden. Dazu beschränken wir die Betrachtungen auf geschlossene Oberflächen.

Einfaches Beispiel:

Elektrischer Fluss durch eine Kugeloberfläche mit Radius R: Das Feld *E* tritt senkrecht aus der Oberfläche der Kugel aus und ist zudem überall konstant.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r \to E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

$$\to E(R) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R^2}$$

Der Fluss folgt dann einfach aus dem Produkt von Feldstärke und Kugeloberfläche

$$\iint_{Kugelober fäche} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{a} = E(R) \cdot 4\pi R^{2}$$


$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{Q}{R^{2}} \cdot 4\pi R^{2} = \frac{Q}{\varepsilon_{0}}$$

Punktladung Q in der Mitte einer Kugel mit Radius R.

Der elektrische Fluss durch die Kugeloberfläche hängt also nur von der Ladung Q im Mittelpunkt ab und ist unabhängig vom Radius R.

E nimmt mit $1/r^2$ ab, Kugeloberfläche mit r^2 zu. Wie allgemein ist dieser Zusammenhang?


Ist die Ladung *Q* <u>innerhalb</u> einer beliebig geschlossenen Oberfläche, dann gilt:



$$\oint_{a} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{a} = \frac{Q}{\varepsilon_{0}}$$

also das gleiche Ergebnis wie bei unserem Beispiel.

Ist die Ladung *Q* <u>außerhalb</u> der geschlossenen Oberfläche, dann gilt:



Das kann man noch weiter verallgemeinern, indem man eine beliebige Verteilung von Ladungen (genauer Elementarladungen) betrachtet. Dann gilt das Superpositionsprinzip und wir erhalten folgendes Ergebnis:

$$Q_{1}$$

$$Q_{2}$$

$$Q_{n}$$

$$\vec{E}_{ges} = \vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{n}$$

$$\vec{E}_{ges} \cdot d\vec{a} = \sum_{i=1}^{n} \oiint \vec{E}_{i} \cdot d\vec{a} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i=1}^{n} Q_{i}$$

Warum ist das so einfach?

Weil die elektrische Feldstärke E Quellen besitzt, nämlich die Ladungen Q. Nur, wenn die Quellen innerhalb des betrachteten Volumens sind, kann also ein Nettofluss nach außen auftreten. Sind die Quellen außerhalb, so tritt genauso viel Fluss in das Volumen ein, wie an anderer Stelle wieder austritt.

Daraus folgt:

"Umschließt eine beliebige geschlossene Fläche eine Gesamtladung Q, so gilt für den elektrischen Fluss durch diese Fläche"

$$\Phi = \iint_{a} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q}{\varepsilon_{0}}$$

Gaußscher Satz der Elektrostatik

Fluss eines Vektorfeldes bei kontinuierlicher Verteilung der Quellen

Ladungen sind (zumindest makroskopisch) kontinuierlich verteilt. Es existiert dann eine *Ladungsdichte* als Funktion des Ortes, über die integriert werden muss:

$$\rho(\vec{r}) = \frac{dQ(\vec{r})}{dV}$$

Die Ladung Q kann dann durch ein Volumenintegral berechnet werden

$$\oint_{a} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{a} = \frac{Q}{\varepsilon_{0}} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \iiint_{V(a)} \rho(\vec{r}) dV$$

Dies ist die 1. Maxwellgleichung der Elektrostatik in integraler Form

Da die Kraft auf Probeladungen q im elektrostatischen Feld E konservativ ist, ist auch die verrichtete Arbeit W entlang eines geschlossenen Weges Null. Dies gilt natürlich auf für das elektrische Feld selbst.

Daraus folgt sofort die

2. Maxwellgleichung der Elektrostatik in integraler Form

$$\oint_C \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = 0$$

Das geschlossene Wegintegral über die elektrische Feldstärke verschwindet. Das *E*-Feld ist wirbelfrei.