Algoritmy a jejich implementace

Mgr. Martin Mareš Ph.D.

14. dubna 2021

Obsah

1	Uvo	od, Cko
	1.1	Uvod
	1.2	Cko
		Preprocesor
		Bitové triky
2	Har	rdware architecture
	2.1	Historický vývoj architektur
	2.2	x86
	2.3	AMD64
	2.4	Disassebler
3	Hie	rarchie pameti
	3.1	Memory Management Unit
	3.2	Cviko
4	Pro	ofilovaní, peft, cachegrind
	4.1	Zajimave perf udalosti

1 Uvod, Cko

1.1 Uvod

- V tomto předmětu se zaměříme na PC hw architekturu.
- Cílovým OS je Linux, jelikož běží na většině super počítačů, klastrů apod. Ostatní OS stavěné na výkon se chovají podobně.
- Cko jako cílový jazyk (bohužel občas místo kompilátoru je komplikator). GCC jako cílový kompilátor.

Příklad 1.1. Motivační příklad: Transpozice matic. //TODO obrázek

- a) Křivka naivního algoritmu roste (proč? na RAMu by neměla) + spiky.
 - Na začátku skoky lze vysvětlit velkosti L3 cache, ale ne všude. Hlavně spacial lokality v hlavní paměti.
 - skoku u 2^i protože cache není plně asociativní. Z množiny čísel se stejnými spodní bity, jenom málo se může dostat to cache na stejné místo. Podobně u dělitelů mocnin 2ky.
- b) Je to naivní algoritmus + snažíme se vyhnout mocninám 2ky tak, že přidáváme konstantní mezery mezi řádky. Znázorňuje zelená křivka. Proč roste jako exp na nejmenších velikostech? Vysvětlíme později.
- c) Tiling algoritmus
- d) Transpose and swap (cache oblivious algoritmus). Chová se o něco lip než tiling.

Poznámka 1.2. Dotaz: má smysl při inicializaci algoritmu zjistit velikost cache? Obecná odpověď je spíše NE, ze 2 důvodů:

- 1. Reálná hierarchie může být extra složitá. Jenom velikost nepomůže.
- 2. U Transpose and Swap větší role hraje režie rekurze. Protože rekurze stoji víc než přistup do paměti. Takže se musíme zastavit na takové největší velikosti podproblému, který se vejde do cachi. Pokud víme, že $L_1 > 16kb$, tak funguje matice 64x64.
- 3. Nastavení parametrů může škodit kompilaci. Jde ale obejit tak, že zkompilujeme několik verzi algoritmu s různé parametry, pak rychlé zjistit který je rychlejší a nadále používat.

Např Linux kernel má k dispozici 4 algoritmy pro sw REID. Při bootu zkontroluje který je rychlejší a bude používat po celou dobu.

1.2 Cko

Tady budou pouze komentáře k slajdům Uvod do Cka.

Vývoj dialektů Cka

- 1. K&R Cko, původní návrh popsaný v knize.
- 2. První standardizace, ANSI a ISO. Je známá jako C89. Z ní se vytvořili dialekty dle překladače a taky C++.

- 3. C99 nejlepší featury z dialektů. Pak vznikla ještě C11 verze a C17 (druhá jen opravovala chyby první).
- 4. Občas Cko přebralo featury zpět od C++, např v C11 memory management pro paralelní programovaní.

Číselné typy

- 1. Není specifikováno, jestli **char** je signed nebo unsigned.
- 2. Typ **bool** máme protože kompilátor lepe optimalizuje. Taky lepší semantický význam. Jmenuje se ale **_Bool** aby kompilace nerozbila stávající programy, které již měli bool přes *typedef*. Pokud ale chci pravě **bool**, stačí použit *include* < *stdbool.h* >.
- 3. stejně jako v C++, existují typy pevné délky, např u_int32. Hlavně se používají u sítových protokolu, taky inline assembler.

Union má pouze jednu ze dvou položek v pamětí, sám neví který to je. Je potřeba odvodit z kontextu.

Částečné typy

- 1. struct who_knowns_what *
- 2. int f() nevíme parametry
- 3. int f(void) nemá žádný parametr
- 4. int [] pole neznámé velikosti

Reprezentace v pamětí

- 1. pozor na bitová pole při paralelním programovaní. (necelé bytů se hlavně používají hlavně pro síťové pakety)
- 2. pozor 2kový doplněk není zaručený.
- 3. C11 má operátor _AlignOf(type), nejčastěji velikost typu.
- 4. překladač nesmí prohodit pořadí položek uvnitř. Protože se zaručuje, že 2 struktury zděděné ze stejného typů mají stejný prefix v pamětí.

Literály

- 1. Pozor, přidaní nuly na začátek změní literál na 8 soustavu. Změní se i hodnota.
- 2. Veškeré celočíselné počítaní se provádí v typu int.
- 3. Floating-point literály bez ztráty přesností se zapisuji s exponentem, například 0x1.ffep10, kde p je oddělovač pro exponent.

Operátory

- používáme pointer->item, protože při zápisu *pointer.item tečka má větší prioritu, museli bychom psát (*pointer).item
- a = x + + pak a má původní hodnotu. a = + + x pak a má hodnotu po inkrementu. x = x + + je hloupost, není definované.
- Hádanka a + + + + + a = ??
- nepoužívat bitové operace u znaménkových typů
- !!x je přetypovaní na bool
- nemodulit záporným číslem
- float není lineárně uspořádané. $NaN \neq NaN$.
- počítaní s unsigned a signed dává unsigned
- nepsat print f("%d%d%d", a++, a++, a++. Dobrým zvykem je měnit hodnotu proměnné pouze jednou v příkazu.

Nedefinované chovaní - cokoliv se může stát.

Pointry

- pointer na pole je něco jiného než pointer na první prvek. S pointrem na pole se ale běžně nepracuje.
- pointer na fce se zapisuje int(*f)(inta);
- nepoužívat složitější konstrukce jako pointer na pointer poli pointrů.

Modifikátory

- u const záleží kde je. Protože constint*x je konstantní integer, když int*constx je const pointer.
- register int x je historický, hint překladači, že může uložit do registru místo pamětí. Pak ale nejde použit pointer. Dneska se nepoužívá, překladač optimalizuje lepe.
- volatile (hist že se může nečekaně změnit). Třeba namapovaná periferie do pamětí. Třeba nějaký port cpe data, pokud nenapíšeme volatile, tak překladač může vyoptimalizovat 2 čtení na 1. Lze taky použit pro zrušení optimalizace pro měření.
- restrict na adresu lze přistupovat pouze tímto pointrem nebo odvozeným. Pak překladač lepe optimalizuje. Např lze použit při kopirovaní pamětí, zaručí že 2 useky se nepřekrývají. Používá to funkce memcp nebo memmove.
- static int x u globální jako private. Je viditelná uvnitř modulu.
- extern int x společná proměnná pro několik modulu, stejný název.
- inline místo volaní se vloží. Dneska překladač um sám.

Příkazy

prázdný příkaz se může hodit. Ale je potřeba dávat pozor

```
while(...);
  zopakuje prázdný příkaz do nekonečna.
  Tady je ale potřeba napsat středníky, nebo {}
  if(...) a;
  else b;
• výraz je příkaz (vyhodnotí se side efekty)
• for(a, b, c) cyklus je ekvivalentní tomuto
  while(b)
         příkazy;
         С;
  }

    příkaz goto je potřeba použit v následujících případech

    break ze 2 a vice cyklů.

    konečné automaty

• jde zkombinovat while a switch
  switch()
         while(b)
         {
                 case 1:
         }
  }
```

Hodí se třeba pro zpracovaní poli po 4. switch je pro mod 4

• _static_assert kontrola v čase kompilace, že např integer je nějaké velikosti

1.3 Preprocesor

- proměnlivý # argumentů, makro (stdarg.h). Taky makro va_arg.
- trigrafy, používat nechceme, historická záležitost, hlavně nepsat omylem?? char.
- \$include preprocesor nahrazuje kodem jiného souboru. Preprocesor pracuje na pptokenech
- gcc umí tzv linked optimisation optimalizace mezi moduly.

Makra Jsou 3 druhy

```
1. s závorky (má argumenty). Např
```

```
# define P1(x) x + 1
```

2. s závorky (bez argumentů)

```
# define Z() null.
```

3. bez závorky (závorky nebudou části expanze)

```
# define X x.
```

Vlastnosti 1.3.

Makra

- je zakázáno definovat stejné makro 2x. Undef ale jde provést libovolně krát. Proto v souborech často guardy.
- dle konvence $\langle header \rangle$ hledá mezi systémové soubory. "header" soubory definované programátorem.
- # se používá při generovaní kodu třeba pro vypsaní chybové hlášky aby odkazovalo na původní soubor.
- #pragma jsou specifické pro kompilátor.
- při aritmetice v makrech je potřeba používat závorky.

Ostatní Nezařazené komentáře

- size_t určuje velikost objektů.
- od C11 máme vnořené (lokální) funkce. Pro implementace se používá tzv trampolína (místo v pamětí kde se ukládají data)
- kod pro defaultní hodnotu

```
a?:b = a ? a : b

• range v case

case 1...5:
```

 pokud jeden case propadá v další je konvenci psat komentář, jinak warning od kompilátoru

• __auto = 5, stejně jako var v C#.

GCC atributy

- hot (hodně optimalizovat, hot path)
- cold (málo optimalizovat, moc se nespouští)
- noinline (hlavně pro profilovaní)
- flatten inline všechno co se volá uvnitř. Na co se hodí??
- packed nepřidávat padding

1.4 Bitové triky

Bitové triky mimo jiné umožňuji vyhnout se podmíněným skokům, tzv branchless programovaní. Což hodně pomáhá branch predictoru.

Cvičení 1.4. 1. bitová rotace

- 2. násobení konstantou
- 3. zaokrouhlení na nejbližší násobek 16
- 4. test zda je číslo mocnina 2ky
- 5. zaokrouhlit na nejbližší mocninu 2ky.
- 6. zrcadlení: bitová i bytová
- 7. abs hodnota
- 8. signum
- 9. parita, lichý nebo sudý # jedniček

Důkaz. 1.

$$(x >> k) | (x << (32 - k))$$

2. Rozepsat jako součet mocnin 2ky, pak

$$(x << 4) + (x << 2) \dots$$

3. Potřebujeme vynulovat spodní 4 bity

Postup jak vyrobit masku

Pro zaokrouhlení nahoru

$$(x + 15)/16$$

uprostřed

$$(x + 8)/16$$

4. Potřebujeme najít první jedničku vpravo

$$x & (~(x - 1)) == x$$

Pokud máme zaručený 2kový doplněk, tak

$$x & (x - 1) == 0$$

5. Máme v registru 0000x, kde x je posloupnost bitů začínající 1. Vyrobíme stejně dlouhou posloupnost jedniček.

x -= 1; //abychom dostali neostrou nerovnost

$$x = x >> 16;$$

$$x = x >> 8;$$

. . .

x += 1; //čímž dostaneme chtěnou mocninu 2ky

Pro dolní odhad na začátku přidáme

$$x = (x >> 1) + 1;$$

6. Divide and Conquer

$$(x >> 16) \mid (x << 16)$$

((x & 0xff00ff00) >> 8) | ((x & 0x00ff00ff) << 8)

_

$$y = x >> 31$$
; (aritmetický posun)

$$(x \hat{y}) - y$$

Pro kladná y je same nuly. Dostaneme x. Pro záporná

$$x^y = x = (-x - 1)$$

$$(-x-1)-y=(-x-1)-1=-x$$

8. První řešení

$$(x > 0) - (x < 0)$$

Druhé

((unsigned)x) >> 31

9. Divide and Conquer

$$x = (x >> 32);$$

$$x = (x >> 16);$$

$$x = (x >> 8);$$

$$x = (x >> 4);$$

$$x = (x >> 1);$$

// máme XOR všeho

10. Swap přes XOR. Funguje protože XOR je involuce

$$b = a;$$

11. Jednostranný spojak přes XOR. Místo pointru na next a prev uložíme

 $prev^next$

Posouváme se pomoci XORu.

2 Hardware architecture

2.1 Historický vývoj architektur

Historicky procesor $8086 \rightarrow x86 \rightarrow AMD64$.

U x86 nás zajímá 32b mod s lineární adresaci. DOS by fungoval na stejném procesoru trochu jinak.

2.2×86

Datové typy

- integer 8/16/32 a nějaké operace s 64b integery.
- float
 - a) 32(24 + 8) float
 - b) 64 (53 + 11) double
 - c) 80 (64 + 16) long double
 - d) jen občas 16 (11 + 5) pouze ve vektorech. Používá se v grafice
- vektory 128b (homogenní, všechno kromě long double jako základní typ)

Paměť Z pohledu programu pole bytů. Von Neumann architektura, společná pro kod a data. Ne všechna častí paměti lze používat. Když šáhneme na zakázanou část, tak OS zabije.

Přistup na špatně zarovnaný vektor selže!

Registry Univerzální registry, lze dělat skoro cokoliv.

- EAX
 - Původně na 8086 byl registr AX, spodní část AL, horní AH. Pak přidali ještě 32 bitů.
- EBX
- ECX
- EDX

Registry co složili pro cílovou adresu. Dnes jsou univerzální, ale na rozdíl od EAX nelze použit dolní častí.

- ESI source index
- EDI destination index

- EBP
 - BP base pointer. Ukazuje dle konvence na oblast v paměti kde jsou lokální proměnné a parametry. Dnes už je univerzálním.
- ESP
 - SP stack pointer. ESP ukazuje na poslední adresu v Stacku.
- EPP instruction pointer.
- EFLAGS každé bity mají jiný význam.
 Např zero poslední aritmetická operace byla 0.
 Přetečení (znaménkové a bezznaménkové)
 Řidiší bity, např D direction.

Floutové registry

- STO ST7, tvoří float stack. Dnes se moc nepoužívá
- FPUSR (FPU status registr) jako flagy.
- FPUCR (FPU control registr) řídí jestli při dělení 0 mu vyskytnout výjimka apod.

Registry vektorové jednotky

- XMM0 XMM7 128 bitové
- YMM0 YMM7 256 bitové
- MXCSR (control and status) další flagy.

Poznámka 2.1. Lze oddělovat Int, Float, Vector část procesoru.

Assembler Intel (windows) vs AT&T (linux). Např přičteni 1 k registru EBX

- Intel: ADD EBX, 1
- AT&T addl \$1, %ebx kde l znamená (long), q by bylo 64 atd. před literálem je dolar, jinak by jednička znamenala místo v paměti.

Např přičteni 1 k místu v paměti uložené registru EBX

- Intel: ADD DWORD PTR [EBX], 1
- AT&T addl \$1, (%ebx)

Úmluva 2.2. Jelikož jsme na Linuxu, budeme používat AT&T.

Operandy instrukce

- \$ číslo
- %registr
- číslo adresa v paměti

- (%reg) adresace registrem
- číslo (%registr) adresa = reg + číslo
- číslo (%r1, %r2, mul) adresa = r1 + mult * r2 + číslo mul je 1,2,4,8. hlavně se hodí u adresaci poli.

Nechceme psát v assembleru, ale rozumět co vygeneroval překladač. Pokud je neefektivní, chceme mu pomoct kod zlepšit.

ABI ABI - application binary interface, specifické pro architekturu, OS a jazyk (C). Ostatní jazyky umí linkovat C-kovou knihovnu.

Řiká např kde je program v paměti. Ale nás toto nezajímá.

Např volací konvence. Bylo by dobrý předávat parametry v registrech. Toto obecně nejde, protože registrů je málo a můžou se použit pro jiné veci. Proto je dohodnutí že volající přidává parametry na stack. Dolu je první argument. Je potřeba pro funkce s proměnlivým počtu argumentů.

Někde na zásobníku je návratová adresa. Nahoře od ni je na starosti Volajícího. Pod ní Volaný.

Definice 2.3. Stack frame -

Výsledek funkce se vrátí buď v EAX nebo EAX/ADX (pokud větší než 64). Float v ST0. Pokud struktura, tak výjimka, volaný uloží v paměti. Posílá adresu v paměti.

Scratch Věci co může měnit volaný:

- EAX, ECX, EDX
- ST0-ST7
- část EFLAGS.

Zbytek musí zůstat jako dříve.

EBX není scratch, protože se používá pro sdílené knihovny, musí pracovat s relativní paměti (nahrávají se kamkoliv). EBX ukazuje kde jsou data sdílené knihovny.

2.3 AMD64

Změny oproti x86:

- EAX se rozšíří na horních 32 bitů → RAX.
 Analogicky pro EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP.
 Jsou univerzální proto se jmenuji R0-R7.
 Pozor, 16 bitové instrukce jsou pomalé.
- Nově máme R8-R15.
- FPU se moc nezměnila, jen veškeré počítaní jsou vektorové. Pozor nemám 80 bitový float, na toto se stále používá x86.
- Nově XMM8-15, YMM8-15.

Jelikož registrů je hodně, parametry se přidávají v registrech. Pokud se nevešlo - tak na zásobníku. Celkem 6 celočíselných argumentů v registrech, 8 float argumentů.

2.4 Disassebler

3 Hierarchie pameti

Definice 3.1. Dynamická paměť - jeden kondensátor.

Každé čtení je destruktivní, takže čtení musí zároveň zapsat. Musíme taky obnovovat data dejme tomu každé 100ms.

Paměť je taky omezena kvůli rychlosti světla, paměť je moc daleko od CPU. Pokud máme 1Gz procesor, tak během jednoho taktu světlo uletí 30cm. Typy cache

- 1. Plně asociativní cache. Zavedeme cache line (bloky). V praxe se nepoužívá, protože potřebujeme hodně HW pro porovnávaní a shromažďovaní dat.
- 2. Přímo mapovaná cache

Nevýhody: (cache aliasing) viz uvodní příklad násobení matic při velikosti řádku 2^{i} .

- 3. Kvůli nevýhodám 1, 2 používá se kompromis Množinově asociativní cache. Plně asociativní uvnitř podmnožin.
- 4. Dalším vylepšením je hierarchie cachi. Aby cache byla rychlá, musí být blízko procesoru, takže musí být malá. Proto první cache je malá, druhá je větší.

Dotaz: menší instrukční sada, znamená lepší cachovani v L1I.

3.1 Memory Management Unit

Poznámka 3.2. Pozor -O3 optimalizaci neni rozumne zapinat gobalně, ale jenom lokalně kde očekáváme, že může vyrazně zlepšit.

3.2 Cviko

Příklad 3.3. Při překladu prohození pole překladač nepočitá 2. index protože si pohopil, že procházíme pole sekvenčně. Takže si pořidil 2 pointry které sinchronně incrementuje.

Příklad 3.4. V přikladu sqdiff najdeme bitový trik pro absolutní hodnotu.

Příklad 3.5. Najdeme zneužití instrukce **adcl** pro podminěné přičtení jedničky.

Příklad 3.6. Vypočet Fibonacci. Všimneme si, že -O3 nešahá do pamětí, všechno počita v registrech.

Pak místo +4 pro další prvek v pole, si pořidíme další pointer který ukazuje na 2. prvek v poli.

Příklad 3.7. V přikladu vypočtu polynomu při -O3 nejsou žadne cykly. Proč? Protože kompilátor si všiml, že pole má pevnou velikost, proto cyklus byl uplně rozbalen.

4 Profilovaní, peft, cachegrind

4.1 Zajimave perf udalosti

- TLB
 - dTLB-load-misses / dTLB-loads
 - iTLB-load-misses / iTLB-loads
- Počty cache misses
 - L1-dcache-load-misses
 - LLC-load-misses # last-level cache, i.e. L3
 - LLC-store-misses # last-level cache, i.e. L3
 - l2_rqsts.references # všechny požadavky na L2
 - l2_rqsts.miss # L2 misses
 - longest_lat_cache.reference # všechny požadavky na L3
 - longest_lat_cache.miss # L3 misses
- Počet cyklů, kdy CPU pipeline stála a na něco čekala cycle_activity.stalls_total
- Počet cyklů, kdy CPU pipeline stála kvůli čekání na L1/L2/L3 cache
 - cycle_activity.stalls_l1d_miss
 - cycle_activity.stalls_l2_miss
 - cycle_activity.stalls_l3_miss