# **EPFL**

# MAN

Mise à niveau

# Physique Prepa-033

Student: Arnaud FAUCONNET

*Professor:* Sylvain BRÉCHET

Printemps - 2019



# Chapter 7

# Électrostatique

**Electrostatique:** branche de la physique qui étudie les phénomènes électriques relatifs à des charges électriques immobiles.

**Magnétostatique:** branche de la physique qui étudie les phénomènes magnétiques relatifs à des courants électriques stationnaires (indépendants du temps)

**Electrodynamique** (électromagnétisme): branche de la physique qui étudie les phénomènes électromagnétiques (cas général).

# 7.1 Charge électrique, force de Coulomb et champ électrique

# 7.1.1 Charge électrique

**Charge électrique** (Q ou q): grandeur physique qui caractérise la quantité d'électricité d'un objet.

- 1. Grandeur extensive
- 2. Grandeur scalaire (positive (+), négative (-), ou nulle (0))
- 3. Grandeur conservée (même en relativité)
- 4. Unité physique (SI): Coulomb  $[C] = [A \cdot s]$  où A = Ampère
- 5. Les particules élémentaires électriquement chargées ont une charge électrique élémentaire  $|e|=1.602\cdot 10^{-19}[C]$
- 6. Les objets électriquement chargés ont une charge électrique qui est un multiple de "e".


#### 7.1.2 Force de Coulomb

**Force de Coulomb**  $(\overrightarrow{F})$ : deux point matériels électriquement chargés sont soumis à des forces égales et opposées, proportionnelles au produit des charges électriques et inversement proportionnelles au carré de la distance qui les sépare.

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2} \widehat{\overrightarrow{r}} \tag{7.1}$$

où  $\widehat{\overrightarrow{r}} = \frac{\overrightarrow{r}}{r}$  (loi de Coulomb)

Permittivité du vide (SI):  $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \left[ \frac{C^2}{m^2 N} \right] = \left[ \frac{A^2 s^4}{kq \cdot m^3} \right]$ 



Structure analogue à la force de la gravitation:  $\overrightarrow{F} = -\frac{GMm}{r^2} \cdot \widehat{\overrightarrow{r}}$ 

## Champ électrique

**Champ électrique**  $(\overrightarrow{E})$ : grandeur vectorielle intensive définie en tout point de l'espace. La force électrique  $\overrightarrow{F}$  sur une charge q s'exprime comme le produit de la charge électrique et du champ électrique

$$\overrightarrow{F} = q\overrightarrow{E} \tag{7.2}$$

Si le champ électrique est dû à une autre charge électrique Q, compte tenu de (7.1) et (7.2), ce champ s'écrit:

$$\overrightarrow{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \widehat{\overrightarrow{r}} \tag{7.3}$$

Unité physique (SI):  $\left[\frac{N}{C}\right] = \left[\frac{kg \cdot m}{A \cdot s^2}\right]$ 

# 7.1.4 Principe de superposition

Comme la force électrique  $\overrightarrow{F}$  est une grandeur extensive, la force électrique  $\overrightarrow{F}$  exercée sur une charge q en position  $\overrightarrow{r}$  par un ensemble de n charges électriques  $Q_1,Q_2,...,Q_n$ s'écrit,

$$\overrightarrow{F}(\overrightarrow{r}) = \sum_{i=1}^{n} q \overrightarrow{E}_{i}(\overrightarrow{r}) = q(\overrightarrow{E}_{1}(\overrightarrow{r}) + \dots + \overrightarrow{E}_{n}(\overrightarrow{r})) = q \overrightarrow{E}(\overrightarrow{r})$$
 (7.4)

Ainsi

$$\overrightarrow{E}(\overrightarrow{r}) = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{E_i}(\overrightarrow{r}) = \overrightarrow{E_1}(\overrightarrow{r}) + \dots + \overrightarrow{E_n}(\overrightarrow{r})$$
 (7.5)

### Lignes de champ électrique

Le champ électrique  $\overrightarrow{E}$  est défini en tout point de l'espace. On peut associer un vecteur avec une norme et une orientation donnée à chaque point de l'espace

Les vecteurs champ électrique sont tangents à des lignes (ou courbes) appelées lignes de champ électrique.

Pour une charge électrique positive, les lignes de champ sont orientées vers l'extérieur. Pour une charge électrique négative, les lignes de champ sont orientées vers l'intérieur.

Lignes de champ électrique pour un système constitué de deux charges électrique de signe opposée (dipôle).

Les lignes de champ cont de la charge positive vers la charge négative.

Lignes de champ électriques pour un système constitué d'une charge électrique positive et d'une plaque conductrice chargée négativement.

# 7.2 Potentiel électrique

Le potentiel électrique  $\Phi(\overrightarrow{r})$  est un champ scalaire et intensif défini comme l'énergie potentielle électrique par unité de charge q

$$E_{pot}(\overrightarrow{r}) = q\Phi(\overrightarrow{r}) \tag{7.6}$$

Travail de la force électrique sur une charge q de  $\overrightarrow{r_1}$  à  $\overrightarrow{r_2}$ :

$$W_{1\to 2}(\overrightarrow{F}) = E_{pot}(\overrightarrow{r_1}) - E_{pot}(\overrightarrow{r_2}) = q(\Phi(\overrightarrow{r_1}) - \Phi(\overrightarrow{r_2})) \equiv q(\Phi_1 - \Phi_2)$$
 (7.7)

**Equipotentielle:** courbe dont les points on la même ont valeur du potentiel  $\Phi(\overrightarrow{r'})$ 

Les équipotentielles (bleu) sont orthogonales aux lignes électrique (rouge).

# 7.2.1 Tension électrique

La tension électiruqe  $U_{12}$  entre les positions  $\overrightarrow{r_1}$  et  $\overrightarrow{r_2}$  est une grandeur scalaire définie comme le travail de la force électrique.  $\overrightarrow{F}=q\overrightarrow{E}$  par unité de charge q:

$$U_{12} = \frac{w_{1 \to 2(\overrightarrow{F})}}{q} = \int_{\overrightarrow{r_1}}^{\overrightarrow{r_2}} \underbrace{\overrightarrow{E}(\overrightarrow{r})}_{q} \cdot d\overrightarrow{r} = \underbrace{\Phi_1 - \Phi_2}_{\stackrel{E_{pot}(1) - E_{pot}(2)}{q}}$$
(7.8)

#### Propriétés:

- 1.  $U_{12}$  ne dépend que des positions 1 et 2 (indépendamment du chemin)
- 2.  $U_{12} = -U_{21}$  (chemin inverse)
- 3.  $U_{11} = 0$  (chemin fermé)
- 4.  $U_{12} + U_{23} = U_{13}$  (chemin fermé)
- 5. Le champ électrique  $\overrightarrow{E}$  va du potentiel électrique positif vers le potentiel électrique négatif.

Unité électrique: électron-volt:  $1[eV] = 1.602 \cdot 10^{-19}[J]$ .

C'est l'énergie reçue par une charge élémentaire sous tension de 1[V].

#### Exemples de tension:

1. Charge ponctuelle Q > 0 (champ électrique radial)  $\overrightarrow{e_r} = \widehat{\overrightarrow{r'}}$ 

$$\overrightarrow{E}(\overrightarrow{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \overrightarrow{e_r} (7.3) \quad \overrightarrow{e_r} \cdot d\overrightarrow{r}' = dr'$$

$$\Phi(\overrightarrow{r}) = -\int_{\overrightarrow{r_\infty}}^{\overrightarrow{r}} \overrightarrow{E}(\overrightarrow{r}') \cdot d\overrightarrow{r}' = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\overrightarrow{r_\infty}}^{r} \frac{dr'}{r'^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r} \qquad (7.9)$$

$$U_{12} = \Phi_1 - \Phi_2 = \Phi(\overrightarrow{r_1}) - \Phi(\overrightarrow{r_2})$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \qquad (7.10)$$

Les lignes de champ électrique sont radiales et les équipotientielles sont des cercles centrés sur la charge Q.

2. Plaque infinie (champ électrique uniforme)

$$\overrightarrow{E}(\overrightarrow{r'}) = \overrightarrow{E_0} = \overrightarrow{E_0} \cdot \overrightarrow{e_x}$$

$$d\overrightarrow{r'} = dx' \cdot \overrightarrow{e_x}$$

$$\Phi(\overrightarrow{r'}) = -\int_{\overrightarrow{r_\infty}} \overrightarrow{E}(\overrightarrow{r'}) \cdot d\overrightarrow{r'} =$$

$$= -E_0 \int_{x_\infty} \underbrace{\overrightarrow{e_x} \cdot d\overrightarrow{r'}}_{dx'} = -E_0(x - x_\infty)$$
 (7.12)

$$U_{12} = \Phi_1 - \Phi_2 = \Phi(\overrightarrow{r_1}) - \Phi(\overrightarrow{r_2}) = E_0(x_2 - x_1)$$
 (7.13)

Les lignes de champ électrique sont orthogonales à la plaque et les équipotientielles sont des droites verticales parallèles à la plaque dans le plan vertical.

## 7.3 Conducteurs

Un objet est un **conducteur** si les charges électriques peuvent se déplacer librement à sa surface. Dans le cas contraire, l'objet est un **isolant**.


#### 7.3.1 Champ électrique dans un conducteur

En électrostatique, le champ électrique est nul à l'intérieur d'un conducteur. Cela implique que le potentiel électrique  $\Phi$  est contant à l'intérieur du conducteur. En absence d'un champ électrique extérieur, la surface du conducteur est une équipotientielle. Le champ électrique  $\overrightarrow{E}$  n'est pas définie à la surface (discontinuité) mais on peut prendre la limite extérieure.

#### 7.3.2 Phénomène d'influence (dû à la force de Couloumb)

En présence d'un champ électrique extérieur  $\overrightarrow{E}^{ext}$  supposé uniforme, les charges à la surface d'un conducteur se séparent afin de générer un champ électrique intérieur  $\overrightarrow{E}^{int}$  qui compense exactement le champ extérieur:

$$\overrightarrow{E} = \overrightarrow{E}^{ext} + \overrightarrow{E}^{int} \tag{7.14}$$




Le conducteur est initialement neutre Dû à l'influence du champ électrique extérieur, la surface du conducteur n'est plus

# 7.3.3 Effet de pointe

Plus la courbe de la surface du conducteur est grande, c'est-à-dire plus le rayon de courbure r est petit, plus le champ électrique  $\overrightarrow{E}$  est grand.

On considère deux sphère de rayon  $r_1$  et  $r_2$  en contact.



Potentiel uniforme  $\Phi$ :


un équipotientielle

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{r_2} \implies \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{r_1}{r_2} > 1$$
(7.15)

$$\overrightarrow{E_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r_1^2} \cdot \overrightarrow{e_r} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{E_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{r_2^2} \cdot \overrightarrow{e_r}$$
 (7.16)

$$\overrightarrow{E_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{r_2^2} \cdot \overrightarrow{e_r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r_1^2} \cdot \frac{r_1}{r_2} \cdot \overrightarrow{e_r} > \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r_1^2} \overrightarrow{e_r} = \overrightarrow{E_1} \implies \overrightarrow{E_2} > \overrightarrow{E_1}$$


On peut modéliser une point comme un empilement de sphères de rayons décroissants:



Le champ électrique  $\overrightarrow{E}$  est beaucoup plus intense à la pointe.

### 7.4 Loi de Gauss

Surface fermée d'aire  $\Sigma$ : surface correspond au bord d'une région de volume V de l'espace.



Élément infinitésimal de surface  $d\overrightarrow{\Sigma}$ :

Vecteur associé à un point P de la surface, normal à la surface qui point vers l'extérieur dont la norme correspond à l'aire de l'élément de surface.

Aire de la surface:  $\overrightarrow{n}$  = vecteur unitaire normal à la surface


$$\oint_{\Sigma} \overrightarrow{n} \cdot d\overrightarrow{\Sigma} = \oint d\Sigma \quad \text{où } d\Sigma = \|d\overrightarrow{\Sigma}\| \quad \text{et} \quad \|\overrightarrow{n}\| = 1$$
 (7.17)

#### 7.4.1 Flux électrique

Le flux infinitésimal  $d\Psi_E$  du champ électrique  $\overrightarrow{E}$  à travers une surface infinitésimale  $d\overrightarrow{\Sigma}$  est une grandeur scalaire définie comme

$$d\Psi_E = \overrightarrow{E}d\overrightarrow{\Sigma} = \|\overrightarrow{E}\|\|d\overrightarrow{\Sigma}\|\cos(\theta) \tag{7.18}$$

- 1. Si  $\overrightarrow{E}$  et  $d\overrightarrow{\Sigma}$  sont orthogonaux,  $d\Psi_E = 0$
- 2. Si  $\overrightarrow{E}$  et  $d\overrightarrow{\Sigma}$  sont parallèles,  $d\Psi_E>0$
- 3. Si  $\overrightarrow{E}$  et  $d\overrightarrow{\Sigma}$  sont antiparallèles,  $d\Psi_E < 0$




Le flux  $\Psi_E$  du champ électrique à travers une surface fermée d'aire  $\Sigma$  est obtenu par intégration

$$\Psi_E = \oint_{\Sigma} d\Psi_E = \oint_{\Sigma} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{\Sigma}$$
 (7.19)

Il existe trois cas de figure déterminés par les lignes de champ électrique:


Il y a autant de lignes de champ électrique qui entrent et sortent. Il n'y a pas 1. de source de lignes de champ électrique l'intérieur de  $\Sigma$ 



$$\Psi_E = 0$$

Il y a plus de lignes de champ qui sortent. Il y a une (ou plusieurs) sources de lignes 2. de champ électrique à l'intérieur de  $\Sigma$ :

$$\Psi_E > 0$$



Il y a plus de lignes de champ qui entrent. Il y a un (ou plusieurs) puits de lignes de champ électrique à l'intérieur du la sur- face  $\Sigma$ 

$$\Psi_E < 0$$

