REVERSING DE SISTEMAS WINDOWS

```
Display information about memory List threads
                                                                                                                                       == eax (32 bits)
 !address
                              : List breakpoints
                                                                                                                                   - ah (8 bits)
                                  Cancel breakpoints
                                                                                                         IDA Pro shortcuts
bd
                              : Disable breakpoints
: Set breakpoint at the address
bp [Addr]
                                                                                                                                                                                                        Jump to previous position
Jump by name
xref
                                                                                                                                                                               Ctrl+L :
hm SymPattern : Set breakpoint at the symbol
ba [r|w|e] Addr : Set breakpoint on Access
k : Display call stack
                              : Dump all registers
: Disassemble
                              : Display where N:
                                                                                                                                  Next code
Immediate value
                                                                                                                                                                                                         Next data
                               a: asci chars | u: Unicode char
b: byte + ascii | w: word
W: word + ascii | d: dword
c: dword + asci | q: qword
b: bin + byte | d: bin + dword
                                                                                                                                                                                                         Next text
 eN Addr Value : Edit memory
.writemem f A S : Dump memory
eN Addr Value
                               A: Address
S: Size (Lx)
                                                                                                                                                                               Shift+F3 :
Shift+F7 :
                                                                                                                                   Strings
dec hex char dec hex char dec hex char dec hex char
                                                    64 0x40
65 0x41
                                                                                                                                                                                                         Stop process
     0x02 STX 34 0x22
0x03 ETX 35 0x23
0x04 EOT 36 0x24
                                                    66 0x42
67 0x43
68 0x44
                                                                            98 0x62
99 0x63
                                                                                                                                   Run until seturn |
     0x05 ENQ 37 0x25
0x06 ACK 38 0x26
0x07 BEL 39 0x27
                                                    69 0x45
70 0x46
                                                                            101 0x65
102 0x66
                                                                                                                                  Code
Undefine
                                                    71 0x47
72 0x48
73 0x49
     0x08 B3 40 0x28
0x09 TAB 41 0x29
0x0A LF 42 0x2A
0x0B VT 43 0x2B
0x0C FF 44 0x2C
                                                                            104 0x68
                                                                            105 0x69
                                                    74 0x4A
75 0x5B
76 0x5C
                                                                             106 0x6A
11 0x0B
12 0x0C
                                                                            107 0x78
108 0x70
                        45 0x20
                                                     77 0x50
                                                                            109 0x70
                                                                                                                          : Set breakpoint
: Step into
                                                                                                                                                                                                         run
Step over
     0x0E 30
0x0F 31
0x10 DLE
                       46 0x2E
47 0x2F
48 0x30
                                                    78 0x5E
79 0x5F
80 0x50
                                                                            110 0x7E
111 0x7F
112 0x70
 15 0x0F
                                                                                                                                  Execute till ret |
Open breakpoint wi |
                                                                                                                                                                                                        Pause
Open CPU window
Open log window
                                                                                                        Ctrl+F9
Alt+B
17 0x11 DC1 49 0x31
18 0x12 DC2 50 0x32
19 0x13 DC3 51 0x33
                                                    81 0x51
82 0x52
83 0x53
                                                                            113 0x71
114 0x72
115 0x73
                                                    84 0x54
85 0x55
86 0x56
87 0x57
20 0x14 DC4 52 0x34
21 0x15 NAK 53 0x35
22 0x16 SYN 54 0x36
                                                                            117 0x75
118 0x76
                                                    87 0x57
88 0x58
89 0x59
90 0x5A
91 0x5B
92 0x5C
93 0x5D
94 0x5E
                        56 0x38
57 0x39
58 0x3A
24 0x18 CAN
25 0x19 EM
                                                                            120 0x78
121 0x79
                        59 0x38
60 0x3C
61 0x3D
62 0x3E
                                                                            124 0x70
125 0x7D
28 0x1C
      0x1D
```

Máster en Análisis de Malware, Reversing y Bug Hunting









1.- Introducción

Aprovecharemos la posibilidad de monitorear y proteger nuestro código en user desde RINGO.

Para ello me voy a basar en la arquitectura de paginación de windows, la traduccion de direcciones virtuales y los registros de control que proporciona Intel.

El proceso se realiza de la siguiente manera:

- Reservaremos 2 espacios en Ring3 y inyectaremos la shellcode en uno de ellos
- Usaremos **DeviceloControl** para comunicarnos con el driver.
- En el driver iremos escalando desde el registro CR3 y la dirección virtual hasta obtener la Page Table Entry y su marco de pagina.
- Des-referenciamos el espacio de memoria "shellcode" asignándole otro pfn a la PTE de su dirección virtual como la de el espacio benigno.

De esta forma mantendremos oculto ese espacio de memoria reservado dentro del proceso que queramos




2.- Dirección virtuales, físicas, paginación y WinDBG

Todo lo que aremos se basa en **PAE**, que se habilita a través de uno de los bits de control del registro **CR4** del procesador, concretamente el sexto bit empezando de la derecha:

```
0: kd>.formats cr4
Evaluate expression:
Hex: 00000000 003506f8
Decimal: 3475192
Decimal (unsigned): 3475192
Octal: 00000000000000015203370
Binary: 00000000 00000000 00000000 00000000 00110101 00000110 11111000
Chars: ...5.
Time: Tue Feb 10 06:19:52 1970
Float: low 4.86978e-039 high 0
Double: 1.71697e-317
```

Ahora pasemos a despiezar lo que conocemos como dirección virtual, que es lo que representa cada parte y como se accede desde la base de la tabla PML4 a través de la dirección de memoria física que contiene el registro CR3 a la diferentes estructuras principales de paginación para llegar a la PTE y obtener la dirección física de la pagina correspondiente:



En el diagrama que e hecho se explica un poco el recorrido de la traduccion, de tal forma que cada 9 bits desde el bit 47 se realiza un calculo con el offset de la estructura de paginación y el registro de esa estructura se indexa para acceder a la siguiente estructura de paginación y terminar en la dirección física lineal correspondiente a esa dirección virtual lineal.

De esta forma tenemos 4 estructura de paginación responsables de esta traduccion:

```
• PML4 \rightarrow bits 47-39 \rightarrow 2^9=512 posibles indexaciones
```

PDPE → bits 38-30 → 2⁹=512 posibles indexaciones

• PDE → bits 29-21 → 2^9=512 posibles indexaciones

• **PTE** → bits 20-12 → **2^9=512** posibles indexaciones

Con lo que terminaríamos obteniendo la dirección física de la pagina correspondiente la cual en 64bits seria

• 2^12=4096 bytes → 4K

Siempre y cuando en los bits de control de la estructura PDPTE no tengamos activado **page_size**, lo que permitiría crear Large Pages de 1GB y cambiar un poco la transición de la traduccion, ya que se prescinde de las PTE y se accedería directamente desde PDE

Visto muy por encima el proceso de traduccion y antes de explicar la técnica que trataremos desde el driver vamos a pasar al Windbg que mediante un ejemplo obtendré los flags de control de una entrada **PTE** para modificarlo y ver que ocurre, que en este caso será la shellcode que inyectaremos en un espacio de direcciones reservado por nosotros, para ello tenemos este código:

- VirutalAlloc → Reservamos espacio con permisos 0x40 (PAGE EXECUTE READWRITE)
- MoveMemory → [payload] ('\x90')
- VirtualProtect → Cambiamos permisos a solo lectura → (PAGE_READONLY)
- MoveMemory → [payload2] ('\x00')

Por lo tanto cambiaremos los permisos mediante la modificación del bit de control **R/W** de la PTE correspondiente a las entradas de pagina de la dirección virtual del espacio reservado, para permitir **RtlMoveMemory()** del segundo payload.

```
nt main()
  char payload[] =  - - - - - - - -
        \x90\x90\x90\x90\x90\x90\
      "\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90"
      "\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\
      "\x90\x90\x90\x90\x90\x90
      "\x90\x90\x90\x90\x90\x90"
      "\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90"
      "\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90"
      "\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90
  char payload2[] =
       '\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
      "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
      "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
      "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
      "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
      "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
      "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
      "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
      "\x00\x00\x00";
  LPVOID shellcode = VirtualAlloc(NULL, sizeof(payload), 0x3000)
      //0x02 -> SOLO LECTURA
//0x40 -> PAGE_EXECUTE_READWRITE
      0x40);
                                                                    Cambiamos permisos
  printf("[+] Direccion shellcode: 0x%llx\n", shellcode);
  RtlMoveMemory(shellcode,payload,sizeof(payload));
  VirtualProtect(shellcode, sizeof(payload) PAGE_READONLY, &CommitSize);
  system("pause");
 RtlMoveMemory(shellcode, payload2, sizeof(payload));
  system("pause"):
```

Ejecutamos el programa en el GUEST y desde WinDBG nos ponemos en el contexto del proceso para hacer un volcado de la dirección del espacio reservado:

```
1: kd> !process 0 0 RajKit-RING3.exe
PROCESS ffffdc8fb2be2080
SessionId: 1 Cid: 0b00 Peb: 002b1000 ParentCid: 1a90
DirBase: 1456f4000 ObjectTable: ffff830861a89a00 HandleCount: 49.
Image: RajKit-RING3.exe

1: kd> .process /i ffffdc8fb2be2080
You need to continue execution (press 'g' <enter>) for the context to be switched. When the debugger breaks in again, you will be in the new process context.
```

Tenemos nuestro espacio reservado y los NOP's escritos en la dirección virtual 0x18000:

```
1: kd> uf 0x180000
Flow analysis was incomplete, some code may be missing
000000000 00180000 90 nop
00000000 00180001 90 nop
00000000 00180003 90 nop
00000000 00180004 90 nop
00000000 00180005 90 nop
00000000 00180005 90 nop
00000000 00180007 90 nop
```

En este punto de la ejecución, nos encontramos con los permisos en **PAGE_READONLY** después de ejecutar **VirtualProtect()**, podemos comprobarlo mediante el comando !pte:

```
1: kd> !pte 0x180000

VA 0000000000180000

PXE at FFFFDAED76BB5000 PPE at FFFFDAED76A00000 PDE at FFFFDAED40000000 PTE at FFFEDA8000000C00 contains 0A00000016E800867 contains 0A00000076E01867 contains 0A00000012E307867 contains 80000001A2F7E025 pfn 16e800 ---DA--UWEV pfn 76e01 ---DA--UWEV pfn 12e307 ---DA--UWEV pfn 1a2f7e ----A--UR-V
```

Cada estructura de paginación nos proporciona unos flags de control, en nuestro caso solo nos interesan los de la Page Table Entry:

- **BIT 1** → READ/WRITE
- BIT 2 → USER/SUPERUSER
- BIT 61 → NX (NO EXECUTE)

P: Present
RW: Read/Write
U/S: User/Supervisor
PWT: Write-Through
PCD: Cache Disable
A: Accessed
D: Dirty
PK: Protection Key
PS: Page Size

G: Global
AVL: Available
Table
M: Maximum
Physical Address Bit
PK: Protection Key
S: Page Size

C: Global
AVL: Available
White Page Attribute
Table
Table
M: Maximum
Physical Address Bit
PK: Protection Key
S: Page Size

VD: Execute Disable

Comprobamos traduciendo a binario el contenido de esta Page Table, si el segundo bit se encuentra desactivado significa que solo es de lectura:

```
1: kd> .formats 80000001A2F7E025

Evaluate expression:
    Hex: 80000001 a2f7e025

    Decimal: -9223372029825654747

    Decimal (unsigned): 9223372043883896869

    Octal: 1000000000064275760045

    Binary: 10000000 00000000 00000000 10100010 11110111 11100000 00100(0)
```

Activamos ese BIT y sobre-escribimos el puntero que contiene la dirección de nuestro PTE en **FFFFDA800000C00**:



```
1: kd> !pte 0x180000
                                           VA 000000000180000
PXE at FFFFDAED76BB5000
                           PPE at FFFFDAED76A00000
                                                      PDE at FFFFDAED4000000
                                                                                  PTE at FFFFDA8000000C00
contains 0A0000016E800867
                           contains 0A00000076E01867 contains 0A0000012E307867
                                                                                 contains 80000001A2F7E025
pfn 16e800
                           pfn 76e01
              ---DA--UWEV
                                         ---DA--UWEV pfn 12e307
                                                                    ---DA--UWEV
                                                                                 pfn 1a2f7e
                                                                                                ----A--UR-V
1: kd> ep F<u>FFFDA80000</u>00C00 80000001A2F7E027
1: kd> !pte 0x180000
                                           VA 0000000000180000
PXE at FFFFDAED76BB5000
                           PPE at FFFFDAED76A00000
                                                      PDE at FFFFDAED40000000
                                                                                 PTE at FFFFDA8000000C00
contains 0A0000016E800867
                          contains 0A00000076E01867
                                                      contains 0A0000012E307867
                                                                                 contains 80000001A2F7E027
pfn 16e800
              ---DA--UWEV
                           pfn 76e01
                                         ---DA--UWEV
                                                      pfn 12e307
                                                                    ---DA--UWEV
                                                                                 pfn 1a2f7e
                                                                                                ----A--(W)V
```

Conseguiremos escribir en ese espacio de memoria? Continuamos con la ejecución del programa en RING3 y volvamos a hacer un volcado de esa dirección, deberíamos tener un slide de **'\x00'**:

```
1: kd> .process /i ffffdc8fb2be2080
You need to continue execution (press
                                                       <enter>) for the context
to be switched. When the debugger breaks in again, you will be in the new process context.
Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
nt!DbgBreakPointWithStatus:
fffff800`4c5c90b0 cc
0: kd> uf 0x180000
Flow analysis was incomplete, some code may be missing 100000000 00180000 0000 add byte ptr [rax],al 100000000 00180002 0000 add byte ptr [rax],al
                                                       byte ptr [rax],al
byte ptr [rax],al
00000000`00180004 0000
                                             add
00000000`00180006 0000
                                             add
                                                       byte ptr [rax],all
byte ptr [rax],all
byte ptr [rax],all
00000000`00180008 0000
100000000°0018000a 0000
                                             add
 10000000`0018000c 0000
                                             add
   000000`0018000e_0000
                                                       byte ptr [rax],al
```

3.- SUBVERSION DE LA MEMORIA

Si bien existen varias técnicas que nos permiten ocultar partes seleccionadas de la memoria de un proceso en la aplicación de espacio de usuario, solo hablare de una ellas que será la que implementaremos en nuestro driver será el "**PTE REMAPING**".

Que es lo que conseguimos con esta técnica? Antes hemos visto que una entrada PTE contiene un marco de pagina llamado **pfn**, que sin entrar en detalles básicamente los PTE obtienen el **pfn** para la siguiente estructura de paginación, por los tanto en un contexto de x64 donde las paginas físicas son de **4096** bytes es decir **0x1000**, y multiplicando ese **pfn** por el tamaño de la pagina física nos daría una dirección de memoria física!!

Comprobemos que es cierto en WinDBG y dentro del contexto del programa del ejemplo anterior, tenemos una shellcode de '\x00' cargada en la dirección 0x18000:

```
1: kd> !pte 0x180000
                                          VA 0000000000180000
                          PPE at FFFFDAFD76A00000
PXE at FFFFDAED76BB5000
                                                     PDE at FFFFDAED4000000
                                                                                PTF at FFFFDA8000000000
contains 0A0000016E800867 contains 0A00000076E01867
                                                     contains 0A0000012E307867
                                                                                contains 80000001A2F7E067
pfn 16e800
              ---DA--UWEV pfn 76e01
                                         ---DA--UWEV
                                                     pfn 12e307
                                                                   ---DA--UWEV
                                                                                pfn 1a2f7e
                                                                                              ---DA--UW-V
```


- Extraemos el marco de pagina de PTE y lo multiplicamos por 0x1000
 - 0x1a2f7e → dirección física
 - o 0x18000 → dirección virtual

Realizando un dumpeo de las 2 direcciones deberíamos obtener los mismos datos, ya que en realidad estaríamos accediendo al mismo espacio físico, bien mediante traduccion o bien de forma directa.

```
1: kdx !db <u>0x1a2f7e000</u>
1: kd> db 0x180000
00000000`00180020
   000000000 00180030
   100 00 00
    00 00 00 00
      00-00 00 00 00 00 00 00
00000000 00180040
000000000 00180050
   00000000 00180060
```

Por lo tanto realmente podemos calcular la pagina física de la dirección virtual en tiempo de ejecución, y si aprovechamos para que el marco de pagina de la PTE de 2 direcciones virtuales diferentes apuntaran al mismo **pfn?**?:

- Reservamos 2 espacios de memoria en user
- En uno de ellos lo rellenamos de nuestro payload y en el otro de código benigno
- Desde el driver obtenemos los correspondientes pfn de las PTE de las VA
- Y sobre-escribimos para el pfn de la pagina con el payload por el pfn del código benigno



Trato de explicar en el diagrama anterior como seria la técnica que tratamos, de tal forma que "desreferenciamos" esa pagina física de su PTE, lo cual requerirá el recuperarla cuando se quiera acceder a ella.

5.-DRIVER

Lo primero que haremos es reservar memoria para escribir nuestra shellcode en memoria y reservar otro espacio de memoria de las mismas características con un sleed de **0x42** como zona de memoria benigna, después obtendremos la PTE con su PFN correspondiente de la misma forma que explique con el diagrama del punto 2 del write.

Si bien existe una API en *nstoskrnl.exe* llamada **nt!MiGetPteAddress** que en el desplazamiento **0x13** contiene la base de los PTE:

```
1: kd> uf nt!MiGetPteAddress
nt!MiGetPteAddress:
fffff8802' 46abadc8 48c1e909 shr rcx,9
fffff8802' 46abadc4 48b8f8ffffff7f000000 mov rax,7FFFFFFF8h
fffff8802' 46abadd6 4823c8 and rcx,rax
fffff8802' 46abadd9 48b800000000080faffff mov rax,0FFFFFA80000000000h
fffff8802' 46abadd9 4803c1 add rax,rcx
fffff8802' 46abade6 c3 ret


1: kd>
```

Nosotros llegaremos extrayendo el valor CR3 del EPROCESS y escalando hasta PTE:

• PML4E \rightarrow PDPT \rightarrow PD \rightarrow PDE \rightarrow PTE [PFN]

5.1-TECNICA ANTI-FORENSE FASE 1

Reservamos 2 espacios en memoria en uno de ellos escribimos la shellcode descifrada y en el otro lo rellenamos de **0x42**. Obtenemos la dirección virtual de la shellcode del tamaño **0x1000** que en nuestro caso se reserva en **0x18000** y setemos su PTE a **000000000000000**, y la dirección de la memoria limpia en **0x19000** con un tamaño también de **0x1000**



Intento representar en el diagrama la primera fase, recordar que el PFN de la PTE multiplicado por **0x1000** nos devuelve la dirección física real de tal forma que podemos volcar el contenido y mostramos con windbg:

• 0x18000 → (0x6a1cb*0x1000) = DIR.FISICA


```
1: kd> !pte 0x180000
                                                                         PDE at FFFFAFD40000000
contains 0A000000504CD867
                                                                                                              PTE at FFFFA8000000C00
contains 0000000000000000
                                    PPE at FFFFFAFD7EA00000
PXE at FFFFFAFD7EBF5000
                        688C2867
                                     contains 0A0000001D5C3867
                   ---DA--UWEV pfn 1d5c3
pfn 688c2
                                                        ---DA--UWEV pfn 504cd
                                                                                             ---DA--UWEV not valid
    kd> !pfn 0x6a1cb

PFN 0006A1CB at address FFFF9C00013E5610

flink 00000001 blink / share count 00000001 pteaddress FFFFA8000000C00 reference count 0001 used entry count 0000 Cached color 0 Priority 5 restore pte 0000000C0 containing page 0504CD Active M Modified
Amd64VtoP: PDPE 00000000688c2000
Amd64VtoP: PDE 00000001d5c3000
 Amd64VtoP: PTE 00000000504cdc00
Amd64VtoP: zero PTE
Virtual address 180000 translation fails, error 0xD0000147.
 1
 L: kd>
```


Podemos observar como el volcado de la dirección física **0x6a1cb000** que es la dirección virtual **0x18000** contiene la shellcode descifrada con la clave **RajKit** mediante XOR, lo podemos ver en el debugger en el mapa de memoria:

shellcode[i]^[RajKit(i)]



5.2-TECNICA ANTI-FORENSE FASE 2

En la segunda fase asignamos un PFN a la PTE de la dirección virtual que apunta a la pagina que contiene codigo benigno **0x42** y mantendremos oculta la shellcode:




Lo vemos desde el windbg como el volcado del **PFN 0x35815** que en realidad es la dirección física **0x35815000** no contiene la shellcode:

Vemos como volcamos la dirección virtual de la shellcode que si obtenemos su PFN nos devuelve la PTE y si traducimos esa PTE nos devuelve la dirección **0x18000** que a su vez haciendo el volcado en realidad contiene un sleep de "**0x42**":


```
0: kd> !db 0x6a1cb000
#6a1cb000 fc 48 83 e4 f0 e8 c0 00-00 00 41 51 41 50 52 51 .H.......AQAPRQ #6a1cb010 56 48 31 d2 65 48 8b 52-60 48 8b 52 18 48 8b 52 VH1.eH.R`H.R.H.R
#6a1cb020 20 48 8b 72 50 48 0f b7-4a 4a 4d 31 c9 48 31 c0 H.rPH..JJM1.H1.
#6a1cb030 ac 3c 61 7c 02 2c 20 41-c1 c9 0d 41 01 c1 e2 ed .<a|., A...A....
#6a1cb040|52 41 51 48 8b 52 20 8b-42 3c 48 01 d0 8b 80 88 RAQH.R .B<H.....
#6a1cb050100 00 00 48 85 c0 74 67-48 01 d0 50 8b 48 18 44 ...H..tgH..P.H.D
#6a1cb06018b 40 20 49 01 d0 e3 56-48 ff c9 41 8b 34 88 48 .@ I...VH..A.4.H
#6a1cb070 01 d6 4d 31 c9 48 31 c0-ac 41 c1 c9 0d 41 01 c1 ..M1.H1..A...A..
0: kd> !pfn 0x6a1cb
  PFN 0006A1CB at address FFFF9C00013E5610
           00000001 blink / share count 00000001 pteaddress FFFFFA8000000C00 punt 0001 used entry count 0000 Cached color Priority
   flink
   reference count 0001
   restore pte 000000CO containing page <u>0504CD</u> Active
                                           М
   Modified
0: kd> db 0x180000
00000000
      00180030
             00000000
N
0: kd>
```

5.3-TECNICA ANTI-FORENSE FASE 3

En la fase 3 revertimos la ocultación de la shellcode, apuntaremos con un hilo de ejecución para ejecutarla y volvemos a ocultar en la memoria de la misma forma:



Esto nos ejecutara una shellcode que abrirá calc. exe para después volver a ocultarla:



6.-FUENTES

- https://lsi.vc.ehu.eus/pablogn/docencia/manuales/SO/TemasSOuJaen/ADMINISTRACIONDELAMEMORIA/5.1 Paginacion.htm
- https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2020/07/08/introducing-kernel-data-protection-a-new-platform-security-technology-for-preventing-data-corruption/
- https://empyreal96.github.io/nt-info-depot/Windows-Internals-PDFs/WindowsSystemInternalPart1.pdf
- https://stackoverflow.com/questions/35670045/accessing-user-mode-memory-inside-kernel-mode-driver
- https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/kernel-mode-extensions