Spojena kubična Bezierjeva krpa

Matija Šteblaj, Nejc Ševerkar

14. 1. 2021

Motivacija

Želimo poiskati preprosto C^1 -ploskev, ki v danih točkah (iz \mathbb{R}^2) interpolira predpisane vrednosti in parcialne odvode (npr. od neke funkcije).

Ideja: naredimo triangulacijo na točkah in definiramo lokalno shemo na vsakem trikotniku posebej, kjer poskrbimo za ustrezna ujemanja na presekih (stranicah) trikotnikov. Tu si bomo pomagali z Bézierjevimi krpami stopnje 3.

Klasična Bézierjeva krpa stopnje 3

Spomnimo se, da je parametrizacija Bézierjeve krpe stopnje 3 na nekem trikotniku podana s točkami b_{ijk} , i+j+k=3 kot:

$$\begin{split} P(u,v,w) &= \sum_{i+j+k=3} b_{ijk} B_{ijk}^3(u,v,w) \\ &= u^3 \ b_{300} + 3u^2 v \ b_{210} + 3u^2 w \ b_{201} + 3uv^2 \ b_{120} \\ &\quad + 3uw^2 \ b_{102} + v^3 \ b_{030} + 3v^2 w \ b_{021} + 3vw^2 \ b_{012} \\ &\quad + w^3 \ b_{003} + 6uvw \ b_{111} \end{split}$$


in njen odvod v smeri $\mathbf{z} = (z_u, z_v, z_w)$ enak:

$$\frac{\partial P}{\partial \mathbf{z}} = \frac{\partial P}{\partial u} z_u + \frac{\partial P}{\partial v} z_v + \frac{\partial P}{\partial w} z_w = \langle \operatorname{grad}(P), \mathbf{z} \rangle,$$


kjer u, v, w predstavljajo baricentrične koordinate v danem trikotniku.



Recimo, da triangulacijo že imamo, in vzemimo nek trikotnik v domeni:



Določiti moramo točke kontrolne mreže b_{ijk} nad tem trikotnikom:



Predpisane imamo vrednosti $F(V_i)$ in parcialne odvode $F_X(V_i)$, $F_Y(V_i)$ za $V_i = (x_i, y_i)$ i = 1, 2, 3. Od tod lahko dobimo smerne odvode v smeri stranic kot:

$$F_{e_i} = \frac{\partial F}{\partial e_i} = (x_{i-1} - x_{i+1})F_x + (y_{i-1} - y_{i+1})F_y = \langle e_i, \operatorname{grad}(F) \rangle$$


S pomočjo tega lahko definiramo točke "okoli" enega oglišča trikotnika:

$$b_{300} = F(V_1)$$


$$b_{210} = F(V_1) + \frac{F_{e_3}}{3}$$

$$b_{201} = F(V_1) - \frac{F_{e_2}}{3}$$

$$b_{300} = F(V_1), b_{210} = F(V_1) + \frac{F_{e_3}}{3}, b_{201} = F(V_1) - \frac{F_{e_2}}{3}$$



Na analogen način določimo še ostale "robne" točke:




Določiti moramo še b_{111} . Tu bomo imeli 3 ločene izbire b_{111}^1 , b_{111}^2 , b_{111}^3 , kjer bo b_{111}^m tak, da bo zagotavljal C^1 -zveznost čez stranico e_m .

Poglejmo pogoje za stranico e_1 , pri ostalih dveh pa potem naredimo simetrično.

Poglejmo si notranjo normalo n_1 na stranico e_1 . Velja:

$$n_1 = -e_3 + \frac{e_3 \cdot e_1}{|e_1|} \frac{e_1}{|e_1|}$$



Če to enačbo razpišemo v baricentričnih koordinatah:

$$n_1 = -e_3 + \frac{e_3 \cdot e_1}{|e_1|} \cdot \frac{e_1}{|e_1|}$$

$$= -(-1, 1, 0) - h_1(0, -1, 1)$$

$$= (1, h_1 - 1, -h_1),$$

kjer je

$$h_1 = -\frac{e_3 \cdot e_1}{|e_1|^2}$$

Če označimo s P_1 parametrizacijo B, ki jo dobimo iz prej določenih b_{ijk} in b_{111}^1 , lahko iz formule poračunamo $\frac{\partial P_1}{\partial n_1}$.

Odvod $\frac{\partial P_1}{\partial n_1}$ se na stranici e_1 (kjer je u=0) poenostavi v:

$$\frac{\partial P_1}{\partial n_1} = 3I_1 v^2 + 6I_2 vw + 3I_3 w^2,$$

kjer so:

$$I_1 = b_{120} - b_{030} - h_1(b_{021} - b_{030})$$

$$I_2 = b_{111}^1 - b_{021} - h_1(b_{012} - b_{021})$$

$$I_3 = b_{102} - b_{012} - h_1(b_{003} - b_{012})$$

Z upoštevanjem w = 1 - v, lahko enačbo preoblikujemo v:

$$\frac{\partial P_1}{\partial n_1} = 3\left((I_1 - 2I_2 + I_3)v^2 + 2(I_2 - I_3)v + I_3\right)$$

Zdaj izberemo tak b_{111}^1 , da bo ta normalni odvod linearen na stranici e_1 , tj. linearen v parametru v. Dobimo torej enačbo:

$$I_1 - 2I_2 + I_3 = 0$$

Od tod lahko izrazimo:

$$b_{111}^{1} = \frac{1}{2} \left(b_{120} + b_{102} + h_{1} (2b_{012} - b_{021} - b_{003}) + (1 - h_{1})(2b_{021} - b_{030} - b_{012}) \right)$$

Zakaj je to dovolj za C^1 zveznost čez stranico e_1 ?

