

C 语言入门教程

Grant Lee

2025 年 11 月 17 日

目录

1 C 语言程序的基本结构	3
1.1 最小示例 HelloWorld	3
1.2 #include 与头文件	3
1.3 main 函数（程序入口）	3
1.4 语句块与分号	4
1.5 printf 与常用占位符	4
1.6 从源代码到可执行文件：将自然语言翻译为机器语言	4
2 C 语言的变量与常量	7
2.1 变量与常量的基本定义	7
2.2 命名规则与规范	11
2.3 作用域与生命周期	11
4 从字面量（Literal）到数据类型	23
4.1 何为魔法数字？	23
4.2 定义与概念	24
4.3 字面量的具体区分方式	24
4.4 浮点数的后缀	28
4.5 总结	28
5 数据类型：数据在计算机中的表现形式	29
5.1 小白需掌握的一些入门知识	29
5.2 整数类型（Signed Integers）	30
5.3 浮点类型（Floating-Point Numbers）	32
5.4 示例 1：0.15625（可精确表示）	37
5.5 示例 2：-7.75（带符号）	37
5.6 示例 3：0.1（无法精确表示）	38
5.7 总结	39
5.8 字符类型（Character Types）	41
5.9 布尔类型（Boolean）	41
5.10 枚举类型（Enumerations）	41
5.11 指针类型（Pointers）	41
5.12 复合与派生类型	41
3 为什么我们需要数据类型	13
3.1 计算机与数学	13
3.2 数据类型的本质：对比特模式的解释	14

3.3 数据类型决定存储格式与运算规则	15
3.4 有限位宽带来的问题：溢出、截断与精度损失	16
3.5 小结	20
3.6 整数的存储与表示	21

5 数据类型：数据在计算机中的表现形式

5.1 小白需掌握的一些入门知识

在真正进入类型列表之前，先牢牢记住几个基础事实：

- ① 计算机底层只处理二进制的 0 与 1；
- ② 一位二进制称为一个比特（bit），8 个比特构成一个字节（byte），也是 C 语言中最基本的存储单位。
- ③ 所有变量不过是连续若干个字节的比特序列，类型只是告诉编译器应该如何解释这些比特。

本章仅描述各种类型在内存中的表现形式，即具体的比特布局与取值范围；关于“为何如此设计”留待其它章节。所以各位读者大可以先阅读后面的部分，等需要用到时再回头细看本章内容。

5.1.1 原码、反码与补码的概念

- **原码：**原码是最直观的表示方法，它直接用二进制数表示一个数，包括正负号。在原码中，最高位（最左边的位）是符号位，0 表示正数，1 表示负数。其余位表示数值本身。例如，十进制数 +5 的原码表示为 0000 0101，而 -5 的原码表示为 1000 0101。
- **反码：**正数的反码与原码相同；负数的反码是“符号位不变、其余位按位取反（0 变 1，1 变 0）”。例如，十进制数 -5 的反码表示为 1111 1010。在现代计算机中，反码主要用于过渡推导。
- **补码：**正数的补码与原码完全一致；负数的补码是在反码的基础上加 1。对于正数，其补码与其原码相同。对于负数，其补码是其反码加 1。补码的一个重要特性是，任何数的补码加上该数本身，结果总是 0。现代 CPU 的整数都存储为补码。

5.1.2 从十进制到补码：以 -42 为例

下面通过一个 8 位整数的完整示例，展示如何将十进制的负数 -42 转换为内存中的补码形式：

- ① 写出绝对值的二进制（原码）：

先对 42 进行十进制到二进制的转换：

$$42 = 32 + 8 + 2 = 2^5 + 2^3 + 2^1$$

因此 42 的二进制为 00101010（8 位，高位补零）。

负数 -42 的原码即在最高位标记符号位 1，其余保持不变：10101010。

② 求反码：

保持符号位不变，其余 7 位按位取反：

$$10101010 \xrightarrow{\text{取反}} 11010101$$

③ 得到补码：

在反码的基础上加 1：

$$11010101 + 1 = 11010110$$

这个 11010110 就是 -42 在 8 位补码表示下最终存入内存的比特模式。

5.2 整数类型 (Signed Integers)

5.2.1 有符号整数 (Signed Integers)

C 语言的带符号整数采用补码 (two's complement) 形式：最高位是符号位，其余位代表数值部分，所有位共同组成一个固定宽度的比特模式。

对于占 4 字节的 int 而言，一共有 32 个比特，记作 $b_{31}b_{30}\dots b_0$ 。最高位 b_{31} 是符号位，其余 31 位表示数值部分，它们共同决定唯一的比特模式。先把所有比特当作无符号整数：

$$U = \sum_{i=0}^{31} b_i \times 2^i \quad (\text{补码形式})$$

若符号位为 0，则补码表示的值就是 U ；若符号位为 1，则需要减去 2^{32} 才能得到负值：

$$\text{数值} = \begin{cases} U, & b_{31} = 0 \\ U - 2^{32}, & b_{31} = 1 \end{cases}$$

典型的 int 型数据的 32 位补码示例如下：

表 7：典型的 int 型数据的 32 位补码示例

二进制补码 (32 位)	说明	表示的值
0000...0000	全 0	0
1111...1111	全 1	-1
1000...0000	符号位为 1，其余为 0	-2^{31} (最小值)
0111...1111	符号位为 0，其余为 1	$2^{31} - 1$ (最大值)

下面列出了常见的有符号整数类型及其取值范围：

表 8：常见有符号整数类型的取值范围

类型	字节数	最小值	最大值
<code>short</code>	2	-2^{15}	$2^{15} - 1$
<code>int</code>	4	-2^{31}	$2^{31} - 1$
<code>long</code>	4 或 8	-2^{31} 或 -2^{63}	$2^{31} - 1$ 或 $2^{63} - 1$
<code>long long</code>	8	-2^{63}	$2^{63} - 1$

5.2.2 无符号整数（Unsigned Integers）

无符号整数和有符号整数的比特位宽度相同但不设专门的符号位——所有位都用于表示数值。对于宽度为 n 的无符号整数，其数值按二进制权展开得到：

$$U = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \times 2^i,$$

因此取值范围为 0 到 $2^n - 1$ 。由于无符号整数的补码和原码相同，所以其实内存中保存的比特模式就是该无符号整数的二进制表示，按无符号规则直接解释。

下面列出了常见的无符号整数类型及其取值范围：

表 9：常见无符号整数类型的取值范围

类型	字节数	取值范围
<code>unsigned short</code>	2	$[0, 2^{16} - 1]$
<code>unsigned int</code>	4	$[0, 2^{32} - 1]$
<code>unsigned long</code>	4 或 8	$[0, 2^{32} - 1]$ 或 $[0, 2^{64} - 1]$
<code>unsigned long long</code>	8	$[0, 2^{64} - 1]$

5.3 浮点类型 (Floating-Point Numbers)

C 提供 `float`、`double` 和 `long double` 三个主要的浮点类型，它们在现代平台上几乎都遵循 IEEE 754 浮点标准。浮点数通过科学计数法近似实数，既能表示极大值也能表示极小值，但尾数位数有限，只有有限精度。

5.3.1 基本概念与名词解释

IEEE 754 浮点数在内存中由三部分组成：

- **符号位 (sign)**: 1 bit，决定浮点数的正负。若 $s = 0$ 则为正， $s = 1$ 则为负。
- **指数域 (exponent field)**: 用于存储被偏置的指数 E 。`float` 占 8 位，`double` 占 11 位。
- **尾数域 (fraction/mantissa)**: 存储有效数字的小数部分 f ，`float` 占 23 位，`double` 占 52 位。

以下面这个表格的形式或许更容易理解 IEEE 754 浮点数的内部内存空间的分配布局：

表 10: IEEE 754 浮点数的内存布局

部件	含义	float(32 bit)	double(64 bit)
符号位 (Sign)	表示正负号	1 bit	1 bit
指数域 (Exponent)	表示科学计数法中的指数部分	8 bits	11 bits
尾数域 (Mantissa/Fraction)	表示有效数字	23 bits	52 bits

IEEE 754 中，正规化浮点数的数学表示形式为：

$$(-1)^s \times (1.f)_2 \times 2^e$$

当你对这些感到疑惑的时候，请放心，这是正常的，因为浮点数的表示方式本身就比较复杂。接下来我们将逐步解释这些新出现的概念，并通过具体示例来帮助理解。

(1) 指数域：偏置（Bias）的本质与指数

首先，由上文，我们已知 IEEE 754 中，正规化浮点数的数学表示形式为：

$$(-1)^s \times (1.f)_2 \times 2^e$$

其中，指数 e 称为**实际指数**（actual exponent），表示科学计数法中 2 的次幂。然而，从内存布局来看，浮点数并不直接存储 e ，指数域里真正存储的是经过偏置处理后的值 E ，称为**存储指数**（stored exponent）。那么，这 e 和 E 有什么区别呢？又为什么需要偏置呢？这就要从指数域的存储方式说起。

指数域就是浮点数内部专门为“指数”分配的固定 bit 空间，其由若干固定的二进制位组成，所以本身只能存储无符号整数；然而，科学计数法中的实际指数 e 可以为负，如：

$$1.23 \times 2^{-3}.$$

为了解决指数域不能直接表示负数的问题，IEEE 754 引入了**偏置**（Bias）的概念，使得存储值 E 与实际指数 e 的关系为：

$$E = e + \text{Bias}.$$

对于单精度浮点数（float），偏置为：

$$\text{Bias} = 127.$$

例如，对于单精度浮点数（float），当实际指数为 $e = -3$ 时，有：

$$E = -3 + 127 = 124,$$

其存储到指数域中的二进制形式为：

$$01111100_2.$$

这种机制保证了指数域永远为非负数，使其能使用无符号二进制进行存储。例如：

$$e = 0 \Rightarrow E = 127,$$

$$e = -1 \Rightarrow E = 126,$$

$$e = -4 \Rightarrow E = 123,$$

$$e = 2 \Rightarrow E = 129.$$

最终浮点数的数值由下式决定：

$$(-1)^s \times (1.f)_2 \times 2^{E-\text{bias}}$$

(2) 尾数域：隐含位与有效数字

在讨论“规格化数 (Normalized Number)”或“隐含位 (Hidden Bit)”之前，首先需要了解 IEEE 754 浮点数的基本组成方式。该标准将一个二进制浮点数拆分为三个部分：符号位 (sign)、指数域 (exponent) 与尾数域 (fraction 或 mantissa)，其结构如下：



其中：

- 符号位 s 表示正负号；
- 指数域 E 用于表示 2^e 中的指数部分；
- 尾数域 f 用于表示有效数字的小数部分，是浮点数精度的来源。

以单精度浮点数为例，总共 32 位被固定划分为：

$$1 \text{ bit sign} + 8 \text{ bits exponent} + 23 \text{ bits fraction.}$$

尾数域由 23 位二进制小数组成，可写为：

$$f = 0.b_1 b_2 \dots b_{23}, \quad b_i \in \{0, 1\}.$$

浮点数的数值可以分解为：

$$(-1)^s \times \text{有效数字 (significand)} \times \text{指数项 } 2^e.$$

其中，有效数字完全由尾数域与其前方的隐含位共同决定。尾数域本质上是一个二进制小数，用来描述有效数字在 $[1, 2)$ 或 $[0, 1)$ 区间内的细节刻度，因此尾数域的位数越多、精度越高。

接下来，我们将在此基础上讨论为何 IEEE 754 要采用“规格化表示”，以及规格化数中出现的“隐含位”如何提升尾数域的有效精度。

在 IEEE 754 单精度浮点数 (32 bit) 中，数值由三个部分组成：符号位 s 、指数域 E 和尾数域 f 。对于正规化数，其值由下式给出：

$$(-1)^s \times (1.f)_2 \times 2^{E-\text{bias}},$$

其中 $\text{bias} = 127$ ，尾数域 f 由 23 位二进制小数组成。

1. 尾数域的含义

尾数域 f 表示为：

$$f = 0.b_1 b_2 \dots b_{23}, \quad b_i \in \{0, 1\},$$

而真正参与计算的有效数字为：

$$1.f = 1 + \sum_{i=1}^{23} b_i 2^{-i}.$$

对于正规化浮点数，IEEE 754 规定小数点左侧的最高位恒为 1，称为“隐含位(hidden bit)”，因此无需存储。这使得单精度浮点数在尾数部分实际上提供了 24 位有效二进制精度。

2. 尾数域的作用与精度

隐藏最高位后，尾数域所能表达的有效数字范围为：

$$1 \leq 1.f < 2,$$

因此在区间 $[1, 2)$ 内，相邻两个可表示浮点数之间的间距（ULP, unit in the last place）约为：

$$\text{ULP} \approx 2^{-23}.$$

这意味着尾数域的 23 位二进制小数决定了浮点数的精度，约等价于十进制 7 位有效数字。

3. 示例：尾数域如何表达小数

例如：

- 数值 $1.5 = (1.1)_2$ ，其尾数部分为 $f = 0.1_2$ ，故尾数域编码为 1000…0。
- 数值 $1.25 = (1.01)_2$ ，尾数部分为 $f = 0.01_2$ ，尾数域编码为 0100…0。

在这两种情况下，有效数字均按 $1.f$ 的形式参与浮点数计算。

4. 非正规化数中的尾数域

当指数域全为 0 且尾数域非零时，浮点数为“非正规化数（Subnormal Number）”。此时不再存在隐含位，其值为：

$$(-1)^s \times (0.f)_2 \times 2^{1-\text{bias}}.$$

这种设计实现了“渐进下溢（gradual underflow）”，使得数值从最小正规化数平滑过渡至 0，避免出现表示范围的突然中断。

5. 尾数域总结

尾数域是浮点数中负责存储有效数字的小数部分的 23 个二进制位：

- 对正规化数：有效数字为 $1.f$ ，包含隐藏的最高位 1。
- 对非正规化数：有效数字为 $0.f$ ，无隐含位。
- 尾数域决定浮点数的精度，其最低位决定了最小可区分增量（ULP）。

整体可将浮点数视为：

$$\text{数值} = \text{符号} \times \text{有效数字 (尾数)} \times 2^{\text{的幂 (指数)}}.$$

数域由 f 的 23 位二进制小数组成，可记为 $b_1 b_2 \dots b_{23}$ ，其数值可理解为

$$1.f = 1 + \sum_{i=1}^{23} b_i \times 2^{-i}, \quad b_i \in \{0, 1\}.$$

通过把小数点固定在最高位 1 的右侧（即“尾数正规化”），乘上 2^{E-127} 就能得到浮点数的真实大小。这样 $1.f$ 的取值范围始终位于 $[1, 2 - 2^{-23}]$ ，配合指数域就能覆盖相当宽的数量级。

把隐含位算在内，单精度共提供 24 位有效数字，大约相当于 7 位十进制有效数字。每向右多一位，数值的分辨率就减半，因此第 i 位代表 2^{-i} 的权重；当我们把二进制小数写成 010000... 这种形式时，其实就是在说明尾数当前比 1.0 大了一个 2^{-2} 。尾数的最末位对应的最小增量通常称为 1 ULP (unit in the last place)，在单精度中约等于 2^{-23} ，这也是浮点计算误差常用的比较尺度。

由于大多数十进制小数无法被有限二进制尾数精确表示，IEEE 754 定义了多种舍入模式，默认为 round-to-nearest, ties-to-even。运算结果在写回尾数域时，如果多出的比特高于 23 位，就需要根据该模式决定是否对尾数加 1，再配合可能发生的进位去调整指数。理解“尾数域 + 舍入”的配合有助于分析诸如累加误差、比较操作失效等常见的浮点陷阱。其中最高位的 1 不存储于内存中，称为隐含位（hidden bit）。

5.3.2 规格化数 (Normalized Numbers)

指数域既不全为 0，也不全为 1，此时浮点数为正规化数。其表示为：

$$(-1)^s \times (1.f) \times 2^{E-\text{bias}}$$

5.3.3 非规格化数 (Subnormal Numbers)

当指数域全为 0 时，为非规格化数，其表示为：

$$(-1)^s \times (0.f) \times 2^{1-\text{bias}}$$

尾数不含隐含位 1。

5.4 示例 1：0.15625（可精确表示）

十进制转二进制

$$0.15625 = 0.00101_2$$

科学计数法

$$0.00101_2 = 1.01_2 \times 2^{-3}$$

因此 $e = -3$, 尾数 $f = 0.01$ 。

符号位

数为正, $s = 0$ 。

指数加偏置

$$E = -3 + 127 = 124 = 01111100_2$$

尾数域

$$f = 01000000000000000000000000000000$$

最终 IEEE 754 表示

$$0 | 01111100 | 01000000000000000000000000000000$$

十六进制为：

0x3E200000

5.5 示例 2：-7.75（带符号）

十进制转二进制

$$7.75 = 111.11_2$$

科学计数法

$$111.11_2 = 1.1111_2 \times 2^2$$

因此 $e = 2$, 尾数 $f = 0.1111$ 。

符号位

负数, $s = 1$ 。

指数加偏置

$$E = 2 + 127 = 129 = 10000001_2$$

尾数域

$$f = 11110000000000000000000000000000$$

最终 IEEE 754 表示

$$1 | 10000001 | 11110000000000000000000000000000$$

十六进制为:

0xC0F80000

5.6 示例 3: 0.1 (无法精确表示)

十进制转二进制

$$0.1 = 0.00011001100110011\dots_2 \quad (\text{无限循环})$$

科学计数法

$$0.000110011\dots_2 = 1.100110011\dots_2 \times 2^{-4}$$

因此 $e = -4$ 。

符号位

正数， $s = 0$ 。

指数加偏置

$$E = -4 + 127 = 123 = 01111011_2$$

尾数域（截断为 23 位）

$$f = 10011001100110011001101$$

最终 IEEE 754 表示

$$0|01111011|10011001100110011001101$$

十六进制为：

0x3DCCCCCD

5.7 总结

本节通过三个具有代表性的浮点数转换示例（可精确表示、带符号、不可精确表示），完整展示了 IEEE 754 浮点数的构造方式，包括符号位、偏置指数、隐含位、尾数域等核心概念的具体化过程。

IEEE 754 布局 每个浮点值在内存中由以下三部分构成：

- 符号位 s （1 位），决定数值正负，并允许存在 ± 0 ；
- 阶码 e （`float` 为 8 位、`double` 为 11 位），采用偏置表示，偏置分别是 127 和 1023；
- 尾数 f （`float` 为 23 位显式尾数，`double` 为 52 位），正规值隐式包含最高位 1，即 $1.f$ 。

正规数的值由

$$(-1)^s \times 1.f \times 2^{e-\text{bias}}$$

给出：符号位决定整体符号；尾数 f 被解释为二进制小数（例如比特 $b_1 b_2 \dots$ 代表 $1 + b_1 2^{-1} + b_2 2^{-2} + \dots$ ）；阶码存储的是偏置后的指数，`float` 的偏置为 127，即实际指数是 $e - 127$ 。例如 `float` 值 1.5 的比特模式为 $s = 0$ 、 $e = 127$ （对应指数 0）和 $f = 0.1_2$ ，代

入即可得到 $1.1_2 \times 2^0 = 1.5$ 。如果阶码为 0，则不再假设最高位 1，形成次正规数：值为 $(-1)^s \times 0.f \times 2^{1-\text{bias}}$ ，能平滑连接到 0。除了正规数，还存在 $\pm\infty$ 以及 NaN，每种情况都占用特定的位模式。C 允许实现提供更宽的 long double（例如 x87 80 位扩展精度或 128 位双二进制精度），因此要以 sizeof 或 long double 相关宏确认实际宽度。

数值类别与特殊值 IEEE 754 将浮点结果划分为：

- **正规数**：阶码在 $(0, E_{\max})$ 范围，可用最大尾数精度表示；
- **次正规数**：阶码为 0，尾数没有隐含最高位，用来平滑接近 0 时的下溢；
- **零**：阶码和尾数都为 0，但符号位仍然保留，区分 +0 和 -0；
- **无穷大**：阶码全为 1，尾数为 0，表示溢出或除以 0 的结果；
- **NaN**：阶码全为 1，尾数非 0，表示未定义或非法结果，quiet NaN 会在表达式中传播，signaling NaN 会触发异常。

类型	字节数	近似范围	有效数字
float	4	$\pm 3.4 \times 10^{38}$	7–8 位十进制有效位
double	8	$\pm 1.7 \times 10^{308}$	15–16 位
long double	16（实现相关）	$10^{\pm 4932}$ 量级	18–19 位或更多

精度、舍入与比较 浮点运算按照舍入模式进行，缺省模式为“最接近且偶数优先”。有限尾数意味着不是所有十进制小数都能精确表示，0.1f 就是一个无限循环的二进制小数。`float.h` 中提供 `FLT_EPSILON`、`DBL_EPSILON` 等常量描述机器精度，还提供 `FLT_MIN/FLT_MAX` 等范围边界。比较两个浮点数时应优先比较差值是否在容忍误差内，而非直接使用 ==。

工程实践建议

- **类型选择**：除非明确需要节约内存或与硬件接口，优先使用 `double`，它提供良好的可移植性；`long double` 可在高精度算法中减少累积误差。
- **转换**：整数向浮点转换可能溢出为 $\pm\infty$ ，浮点向整数转换会舍弃小数部分，若超出整数范围则产生未定义行为，应结合 `fma`、`trunc`、`llround` 等函数控制过程。
- **异常与状态**：IEEE 754 定义上溢、下溢、除以零、无效操作和不精确五种异常，C 的 `fenv.h` 可检测或设置浮点环境，但不同平台支持度不同。

5.8 字符类型（Character Types）

`char` 始终占 1 字节，其比特模式可以按不同方式解释：

- `char`（实现定义为有符号或无符号）；
- `signed char`：补码，范围 $[-128, 127]$ ；
- `unsigned char`：无符号，范围 $[0, 255]$ 。

将 ASCII 或 UTF-8 的单个字节写入 `char` 时，就是直接存放对应的 8 位编码单元。

5.9 布尔类型（Boolean）

C99 引入的 `_Bool` 以及 `<stdbool.h>` 提供的 `bool` 也占 1 字节。任何非零比特模式被解释为真，零值表示假；编译器在赋值时会把结果归一化为 0 或 1 存放。

5.10 枚举类型（Enumerations）

`enum` 的存储形式是某种整型（通常是 `int`），编译器会选择能够表达所有枚举常量的最小宽度。每个枚举值最终就是一个整型比特模式，与所选整型的表示保持一致。

5.11 指针类型（Pointers）

指针保存的是内存地址，长度为实现相关（32 位平台常为 4 字节，64 位平台常为 8 字节）。不同指针类型在内存中的比特模式相同，差异仅体现在编译器如何解释该地址所指向的数据。

5.12 复合与派生类型

- **数组：**元素的比特模式在内存中顺序排列，总长度等于元素字节数乘以元素个数。
- **结构体：**成员按声明顺序逐一存放，必要时插入对齐所需的填充字节。每个成员占用与其类型一致的存储形式。
- **联合：**所有成员共享同一块内存，长度等于最长成员或最大对齐要求，读取时按具体成员类型解释当前比特模式。

本章概述了 C 语言各类数据在内存中的布局方式：整数采用补码、无符号整数直接映射、浮点遵循 IEEE 754、字符占单字节、布尔存 0/1、枚举与指针映射为整型或地址值，复合类型由其成员或元素的具体表示拼接而成。