LuaT_EX-ja パッケージ

LuaT_EX-ja プロジェクトチーム

2011年11月28日

目次

第I部	ユーザーズマニュアル	3
1	はじめに	3
1.1	背景	3
1.2	${ m pT}_{ m E}$ X からの主な変更点 $\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots$	3
1.3	用語と記法	4
1.4	プロジェクトについて	4
2	使い方	5
2.1	インストール	5
2.2	注意点	5
2.3	plain T _E X で使う	5
2.4	IATEX で使う	6
2.5	フォントの変更	7
3	パラメータの変更	8
3.1	JAchar の範囲の設定	8
3.2	kanjiskip と xkanjiskip	10
3.3	xkanjiskip の設定の挿入	11
3.4	ベースラインの移動	11
3.5	トンボ	12
第Ⅱ部	・ リファレンス	12
4	フォントメトリックと和文フォント	12
4.1	\jfont プリミティブ	12
4.2	JFM ファイルの構造	13
4.3	数式フォントファミリ	15
4.4	コールバック	16
5	パラメータ	17
5.1	\ltjsetparameter プリミティブ	17
5.2	パラメータ一覧	18
6	その他のプリミティブ	19
6.1	互換プリミティブ	19
6.2	\inhibitglue プリミティブ	19

7	extstyle e	20
7.1	NFSS2 へのパッチ	20
7.2	トンボ	21
8	拡張	21
8.1	luatexja-fontspec.sty	21
8.2	luatexja-otf.sty	21
第Ⅲ部	邓 実装	22
9	パラメータの保持	22
9.1	用いられる寸法レジスタ,属性レジスタ,whatsit ノード	22
9.2	LuaT _E X-ja のスタックシステム	23
10	和文文字直後の改行	24
10.1	参考: pTeX の挙動	24
10.2	LuaT _E X-ja の挙動	24
11	JFM グルーの挿入 , kanjiskip と ×kanjiskip	26
11.1	概要	26
11.2	「クラスタ」の定義	26
本ド	キュメントはまだまだ未完成です.	

第一部

ユーザーズマニュアル

1 はじめに

 ${
m LuaT_EX}$ -ja パッケージは,次世代標準 ${
m T_EX}$ である ${
m LuaT_EX}$ の上で, ${
m pT_EX}$ と同等/それ以上の品質の日本語組版を実現させようとするマクロパッケージである.

1.1 背景

従来,「 $T_{\rm E}X$ を用いて日本語組版を行う」といったとき,エンジンとしては ${\rm ASCII~pT_E}X$ やそれの拡張物が用いられることが一般的であった. ${\rm pT_E}X$ は $T_{\rm E}X$ のエンジン拡張であり,(少々仕様上不便な点はあるものの) 商業印刷の分野にも用いられるほどの高品質な日本語組版を可能としている.だが,それは弱点にもなってしまった: ${\rm pT_E}X$ という(組版的に)満足なものがあったため,海外で行われている数々の $T_{\rm E}X$ の拡張 例えば ε - $T_{\rm E}X$ や pdf $T_{\rm E}X$ や, $T_{\rm TueType}$, $T_{\rm P}X$ のpointype,Unicode といった計算機で日本語を扱う際の状況の変化に追従することを怠ってしまったのだ.

ここ数年,若干状況は改善されてきた.現在手に入る大半の pTEX バイナリでは外部 UTF-8 入力が利用可能となり,さらに Unicode 化を推進し,pTEX の内部処理まで Unicode 化した upTEX も開発されている.また,pTEX に ε -TEX 拡張をマージした ε -pTEX も登場し,TEX Live 2011 では pIATEX が ε -pTEX の上で動作するようになった.だが,pdfTEX 拡張(PDF 直接出力や micro-typesetting)を pTEX に対応させようという動きはなく,海外との gap は未だにあるのが現状である.

しかし , ${\rm LuaT_EX}$ の登場で ,状況は大きく変わることになった . ${\rm Lua}$ コードで'callback'を書くことにより , ${\rm LuaT_EX}$ の内部処理に割り込みをかけることが可能となった . これは , エンジン拡張という真似をしなくても , ${\rm Lua}$ コードと それに関する ${\rm T_EX}$ マクロを書けば , エンジン拡張とほぼ同程度のことができるようになったということを意味する . ${\rm LuaT_EX}$ - ${\rm ja}$ は , このアプローチによって ${\rm Lua}$ コード・ ${\rm T_EX}$ マクロによって日本語組版を ${\rm LuaT_EX}$ の上で実現させ ようという目的で開発が始まったパッケージである .

1.2 pT_EX からの主な変更点

 ${
m LuaT_EX}$ -ja は, ${
m pT_EX}$ に多大な影響を受けている.初期の開発目標は, ${
m pT_EX}$ の機能を ${
m Lua}$ コードにより実装することであった.しかし,開発が進むにつれ, ${
m pT_EX}$ の完全な移植は不可能であり,また ${
m pT_EX}$ における実装がいささか不可解になっているような状況も発見された.そのため, ${
m LuaT_EX}$ -ja は,もはや ${
m pT_EX}$ の完全な移植は目標とはしない. ${
m pT_EX}$ における不自然な仕様・挙動があれば,そこは積極的に改める.

以下は pTeX からの主な変更点である.

- 和文フォントは「実際の」フォント,和文フォントメトリック (JFM と呼ぶ),そして 'variation' と呼ばれる 文字列の組である.
- 日本語の文書中では改行はほとんどどこでも許されるので,pTEX では和文文字直後の改行は無視される(スペースが入らない)ようになっていた.しかし,LuaTEX-ja では LuaTEX の仕様のためにこの機能は完全には実装されていない.
- 2 つの和文文字の間,和文文字と欧文文字の間に入るグルー/カーン(JAglue と呼ぶ)の挿入処理が 0 から書き直されている.
 - Lua T_EX の内部での文字の扱いが「ノードベース」になっているように(例えば, of{}fice で合字は抑制されない), \mathbf{JAglue} の挿入処理も「ノードベース」である.

- さらに,2 つの文字の間にある行末では効果を持たなN ノード(例えば\special ノード)や,イタリック補正に伴い挿入されるカーンは挿入処理中では無視される.
- 注意:上の2つの変更により,従来JAglueの挿入処理を分断するのに使われていたいくつかの方法は用いることができない.具体的には,次の方法はもはや無効である:

ちょ{}っと ちょ\/っと

もし同じことをやりたければ,空の hbox を間に挟めばよい:

ちょ\hbox{}っと

- 処理中では、2つの和文フォントは、「実際の」フォントのみが異なる場合に同一視される.
- 現時点では、縦書きは $LuaT_EX$ -ja ではサポートされていない。

詳細については第 III 部を見よ.

1.3 用語と記法

本ドキュメントでは,以下の用語と記法を用いる:

- 文字は2種類に分けられる:
 - JAchar: ひらがな,カタカナ,漢字,和文用の約物といった和文文字のことを指す.
 - ALchar: アルファベットを始めとする, その他全ての文字を指す.

そして, ALchar の出力に用いられるフォントを「欧文フォント」と呼び, JAchar の出力に用いられるフォントを「和文フォント」と呼ぶ.

- サンセリフ体で書かれた語(例: prebreakpenalty)は日本語組版用のパラメータを表し、これらは \ltjsetparameter コマンドのキーとして用いられる。
- 下線付きのタイプライタ体で書かれた語(例: $\underline{fontspec}$) は IAT_{EX} のパッケージやクラスを表す.
- 「プリミティブ」という語を, $LuaT_EX$ のプリミティブだけではなく $LuaT_EX$ -ja のコアモジュールで定義されたコントロールシーケンスに対しても用いる.
- 本ドキュメントでは,自然数は0から始まる.

1.4 プロジェクトについて

プロジェクト Wiki プロジェクト Wiki は構築中である.

- http://sourceforge.jp/projects/luatex-ja/wiki/FrontPage(日本語)
- http://sourceforge.jp/projects/luatex-ja/wiki/FrontPage%28en%29(英語)

本プロジェクトは SourceForge.JP のサービスを用いて運営されている.

開発メンバー

• 北川 弘典

● 前田 一貴

● 八登 崇之

● 黒木 裕介

● 阿部 紀行

● 山本 宗宏

● 本田 知亮

● 齋藤 修三郎

2 使い方

2.1 インストール

LuaT_EX-ja パッケージのインストールには,次のものが必要である.

- LuaT_EX (バージョン 0.65.0-beta 以降) とその支援パッケージ . T_EX Live 2011 や W32T_EX の最新版ならば問題ない .
- LuaTeX-ja σ V- λ Z- λ J- λ J (もちろん:)).

インストール方法は以下のようになる:

1. ソースアーカイブをダウンロードする.

現時点では, $LuaT_EX$ -ja の公式リリースはないので,レポジトリからアーカイブを取得しなければならない. 次のようにすることで,Git レポジトリを取得することができる:

\$ git clone git://git.sourceforge.jp/gitroot/luatex-ja/luatexja.git

もしくは, master ブランチの HEAD アーカイブを以下からダウンロードすることができる:

http://git.sourceforge.jp/view?p=luatex-ja/luatexja.git;a=snapshot;h=HEAD;sf=tgz.

開発中の最新の成果は master ブランチには含まれていないかもしれないことに注意.

- 2. アーカイブを展開する.src/をはじめとしたいくつかのディレクトリができる.
- 3. src/ の中身全てを自分の TEXMF ツリーにコピーする.
- 4. もし mktexlsr を実行する必要があればそうする.

2.2 注意点

- 原稿のソースファイルの文字コードは UTF-8 でなければならない.EUC-JP や Shift-JIS は使用できない.
- いくつかのパッケージと衝突する。

例えば,JAchar の範囲の設定がデフォルトのままだと,現行のバージョンでは unicode-math パッケージ と共存できない.以下の行をプリアンブルに追加することで数学記号が正しく出るようになるが,副作用としていくつかの和文文字が ALchar として扱われるようになってしまう:

\ltjsetparameter{jacharrange={-3, -8}}

2.3 plain TFX で使う

LuaTeX-ja を plain TeX で使うためには,単に次の行をソースファイルの冒頭に追加すればよい:

\input luatexja.sty

これで(ptex.tex のように)日本語組版のための最低限の設定がなされる:

以下の6つの和文フォントが定義される:

字体	フォント名	'10 pt'	'7 pt'	'5 pt'
明朝体	Ryumin-Light	\tenmin	\sevenmin	\fivemin
ゴシック体	${\bf Gothic BBB\text{-}Medium}$	\tengt	\sevengt	\fivegt

- 'Q(級)'は日本の写植で用いられる単位で, $1\,Q=0.25\,\mathrm{mm}$ である.この長さは \setminus jQ に保持されている.
- 'Ryumin-Light' と 'GothicBBB-Medium' は PDF ファイルに埋め込まずに名前参照のみで用いることが広く受け入れられており, この場合 PDF リーダーが適切な外部フォントで代用する (例えば, Adobe Reader では Ryumin-Light は小塚明朝で代替される). そこで, これらをデフォルトのフォントとして採用する.
- 欧文フォントの文字は和文フォントの文字よりも,同じ文字サイズでも一般に小さい.そこで,これらの和文フォントの実際のサイズは指定された値よりも小さくなるように設定されており,具体的には指定の0.962216 倍にスケールされる.
- JAchar と ALchar の間に入るグルー (xkanjiskip) の量は次のように設定されている:

$$(0.25 \cdot 0.962216 \cdot 10 \,\mathrm{pt})_{-1\,\mathrm{pt}}^{+1\,\mathrm{pt}} = 2.40554 \,\mathrm{pt}_{-1\,\mathrm{pt}}^{+1\,\mathrm{pt}}.$$

2.4 LATEX で使う

 ${
m LAT}_{
m E}{
m X}\,2_{arepsilon}$ を用いる場合も基本的には同じである.日本語組版のための最低限の環境を設定するためには, ${
m Luatex}_{
m ja.sty}$ を読み込むだけでよい:

\usepackage{luatexja}

これで pIATeX の plfonts.dtx と pldefs.ltx に相当する最低限の設定がなされる:

- JY3 は和文フォント用のフォントエンコーディングである(横書き用).
 将来的に, LuaTFX-ja で縦書きがサポートされる際には, JT3 を縦書き用として用いる予定である.
- 2 つのフォントファミリ mc と gt が定義されている:

字体	ファミリ	\mdseries	\bfseries	スケール
明朝体	mc	Ryumin-Light	GothicBBB-Medium	0.962216
ゴシック体	gt	${\bf Gothic BBB\text{-}Medium}$	${\bf Gothic BBB\text{-}Medium}$	0.962216

どちらのファミリにおいても、その bold シリーズはゴシック体の medium シリーズであることに注意.これは初期の DTP において和文フォントが 2 つ(それがちょうど Ryumin-Light, GothicBBB-Medium だった)しか利用できなかった時の名残であり、pLATEX での標準設定とも同じである.

• 数式モード中の和文文字は mc ファミリで出力される.

しかしながら,上記の設定は日本語の文書にとって十分とは言えない.日本語文書を組版するためには, article.cls,book.cls といった欧文用のクラスファイルではなく,和文用のクラスファイルを用いた方がよい.現時点では,jclasses (pIATEX の標準クラス)と jsclasses (奥村晴彦氏によるクラスファイル)に対応するものとして,ltjclasses,ltjsclasses がそれぞれ用意されている.

\CID、\UTF と OTF パッケージのマクロ $pIAT_EX$ では,JIS X 0208 にない Adobe-Japan1-6 の文字を出力するために,齋藤修三郎氏による otf パッケージが用いられていた.このパッケージは広く用いられているため, $LuaT_EX$ -ja においても otf パッケージの機能の一部をサポートしている.これらの機能を用いるためには \underline{Luatex}_{ja} -otf パッケージを読み込めばよい.

1 森

2 \UTF{9DD7}外と内田百\UTF{9592}とが\UTF{9AD9}島屋に行く。

3

森鷗外と内田百閒とが髙島屋に行く。 葛飾区の吉野家,葛飾区の吉野家

4 \CID{7652}節区の\CID{13706}野家,

⋾葛飾区の吉野家

2.5 フォントの変更

意見:数式モード中の和文文字 pTEX では数式中での和文文字の使用がサポートされていたので,以下のようなソースが存在した:

 $f_{\hat{a}} = (f_{\hat{a}}) - (f_{\hat{a}} = f_{\hat{a}})$ $f_{\hat{a}} = (f_{\hat{a}}) - (f_{\hat{a}} = f_{\hat{a}})$ $f_{\hat{a}} = (f_{\hat{a}} = f_{\hat{a}} = f_{\hat{a}})$ $f_{\hat{a}} = (f_{\hat{a}} = f_{\hat{a}} = f$

 ${
m LuaT_EX}$ -ja プロジェクトでは,数式モード中での和文文字はそれらが識別子として用いられるときのみ許されると考えている.この観点から,

- 上記数式のうち 1,2 行目は正しくない. なぜならば'高温'が意味のあるラベルとして ,'よって'が接続詞として用いられているからである .
- しかしながら,3行目は'素'が識別子として用いられているので正しい.

したがって , $\operatorname{LuaT_EX-ja}$ プロジェクトの意見としては , 上記の入力は次のように直されるべきである :

また ${
m LuaT_EX}$ -ja プロジェクトでは,和文文字が識別子として用いられることはほとんどないと考えており,したがってこの節では数式モード中の和文フォントを変更する方法については記述しない.この方法については第 ${
m II}$ 部を参照のこと.

plain T_EX plain T_EX で和文フォントを変更するためには、\jfont プリミティブを用いなければならない.第 II 部を参照せよ.

NFSS2 IATEX 2_{ε} については , LuaTeX-ja では単にフォント選択システムを pIATeX 2_{ε} (plfonts.dtx) から採用している .

- 2 つのコントロールシーケンス \mcdefault と \gtdefault がそれぞれ明朝体とゴシック体のデフォルトのフォントファミリを指定するために用いられる. 初期値: \mcdefault は mc, \gtdefault は gt.
- \fontfamily, \fontseries, \fontshape, そして\selectfont が和文フォントの属性を変更するために使用できる.

	エンコーディング	ファミリ	シリーズ	シェープ	選択
欧文フォント	\romanencoding	\romanfamily	\romanseries	\romanshape	\useroman
和文フォント	\kanjiencoding	\kanjifamily	\kanjiseries	\kanjishape	\usekanji
両方	_	_	\fontseries	\fontshape	_
自動選択	\fontencoding	\fontfamily		_	\usefont

ここで,\fontencoding{<encoding>}は,引数により和文側か欧文側かのどちらかが切り替わる.例えば,\fontencoding{JY3}は和文フォントのエンコーディングを JY3 に変更し,\fontencoding{T1} は欧文フォント側を T1 へと変更する.\fontfamily も引数により和文側,欧文側,あるいは両方のフォントファミリが切り替わる.詳細は 7.1 節を参照すること.

• 和文フォントファミリの定義には \DeclareFontFamily の代わりに \DeclareKanjiFamily を用いる.しかし,現在の実装では \DeclareFontFamily を用いても問題は生じない.

<u>fontspec</u> パッケージと同様の機能を和文フォントに対しても用いるためには , <u>luatexja-fontspec</u> パッケージをプリアンブルで読み込む必要がある . このパッケージは必要ならば自動で <u>luatexja</u> パッケージと <u>fontspec</u> パッケージを読み込む .

<u>luatexja-fontspec</u> パッケージでは,以下の7つのコマンドを <u>fontspec</u> パッケージの元のコマンドに対応する ものとして定義している:

和文フォント	\jfontspec	\setmainjfont	\setsansjfont	\newjfontfamily \newfontfamily
欧文フォント	\fontspec	\setmainfont	\setsansfont	
和文フォント 欧文フォント	\newjfontface \newfontface	\defaultjfontfeatures \defaultfontfeatures	\addjfontfeatures \addfontfeatures	

^{1 \}fontspec[Numbers=OldStyle]{TeX Gyre Termes}

JIS X 0213:2004→ 辻

._

JIS X 0208:1990→辻

和文フォントについては全ての和文文字のグリフがほぼ等幅であるのが普通であるため,\setmonojfont コマンドは存在しないことに注意.また,これらの和文用の7つのコマンドでは Kerning feature はデフォルトでは off となっている.これはこの feature が JAglue と衝突するためである (4.1 節を見よ).

3 パラメータの変更

 ${
m LuaT_EX}$ -ja には多くのパラメータが存在する.そして ${
m LuaT_EX}$ の振る舞いのために,その多くは ${
m T_EX}$ のレジス タにではなく, ${
m LuaT_EX}$ -ja 独自の方法で保持されている.そのため,これらのパラメータを設定・取得するためには ${
m T_EX}$ -ltjgetparameter を用いなければならない.

3.1 JAchar の範囲の設定

JAchar の範囲を設定するためには,まず文字範囲に 0 より大きく 217 より小さい自然数を割り当てる必要がある.これには 1tjdefcharrange プリミティブを用いる.例えば,次のように書くことで追加多言語面 (SMP) にある全ての文字と'漢'の範囲番号が 100 に設定される.

^{2\}jfontspec{IPAexMincho}

₃ JIS~X~0213:2004→辻

^{5 \}addjfontfeatures{CJKShape=JIS1990}

⁶ JIS~X~0208:1990→辻

この文字範囲への番号の割り当てはいつもグローバルであり、したがって文書の途中でこの操作をするべきではない、

もし指定されたある文字がある非零番号の範囲に属していたならば,これは新しい設定で上書きされる.例えば, SMP は全て LuaTFX-ja のデフォルトでは 4 番の文字範囲に属しているが , 上記の指定を行えば SMP は 100 番に 属すようになり,4番からは除かれる.

文字範囲に番号を割り当てた後は、jacharrange パラメータが JAchar として扱われる文字の範囲を設定するため に用いられる. 例えば, 以下は LuaTFX-ja の初期設定である:

\ltjsetparameter{jacharrange={-1, +2, +3, -4, -5, +6, +7, +8}}

jacharrange パラメータには整数のリストを与える.リスト中の負の整数 -n は「文字範囲 n に属する文字は ALchar として扱われる」ことを意味し,正の整数 +n は JAchar として扱うことを意味する.

初期設定 $LuaT_FX$ -ja では 8 つの文字範囲を設定している.これらは以下のデータに基づいて決定している.

- Unicode 6.0 のブロック.
- Adobe-Japan1-UCS2 による Adobe-Japan1-6 の CID と Unicode の間のマッピング.
- 八登崇之氏による upT_EX 用の PXbase バンドル.

以下ではこれら8つの文字範囲について記述する.番号のあとのアルファベット'J'と'A'はデフォルトで JAchar として扱われるかどうかを示す. これらの設定は PXbase バンドルで定義されている prefercjk と類似の ものである.

範囲 $8^{ extsf{J}}$ ISO 8859-1 の上位領域(ラテン 1 補助)と JIS $extsf{X}$ 0208 の共通部分にある記号.この文字範囲は以下の文 字で構成される:

- § (U+00A7, 節記号)
- "(U+00A8, トレマ)
- ° (U+00B0, 度)
- ± (U+00B1, 正又は負符号)

- (U+00B4, アキュート・アクセント)
- ¶ (U+00B6, 段落記号)
- x (U+00D7, 乗算記号)
- ÷ (U+00F7, 除算記号)

範囲 $1^{
m A}$ ラテン文字.一部は ${
m Adobe-Japan 1-6}$ にも含まれている.この範囲は以下の ${
m Unicode}$ のブロックから構成 されている.ただし,範囲8は除く.

- U+0080-U+00FF: ラテン 1 補助
- U+0100-U+017F: ラテン文字拡張 A
- U+0180-U+024F: ラテン文字拡張 B
- U+0250-U+02AF: IPA 拡張(国際音声記号)
- U+02B0-U+02FF: 前進を伴う修飾文字
- U+0300-U+036F: ダイアクリティカルマーク(合 成可能)
- U+1E00-U+1EFF: ラテン文字拡張追加

範囲 2^{J} ギリシャ文字とキリル文字. $\mathrm{JIS} \, \, \mathrm{X} \, \, 0208$ (したがって多くの和文フォント)はこれらの文字を持つ.

- U+0370-U+03FF: ギリシア文字及びコプト文字U+1F00-U+1FFF: キリル文字補助
- U+0400-U+04FF: キリル文字

範囲 3^{J} 句読点と記号類 . ブロックのリストは表 1 に示してある .

範囲 4^A 通常和文フォントには含まれていない文字.この範囲は他の範囲にないほとんど全ての Unicode ブロック で構成されている.したがって,ブロックのリストを示す代わりに,範囲の定義そのものを示す:

\ltjdefcharrange{4}{%

"500-"10FF, "1200-"1DFF, "2440-"245F, "27C0-"28FF, "2A00-"2AFF,

表 1. 文字範囲 3 に指定されている Unicode ブロック .

U+2000-U+206F	一般句読点	U+2070-U+209F	上付き・下付き
U+20A0-U+20CF	通貨記号	U+20D0-U+20FF	記号用ダイアクリティカルマーク(合成可能)
U+2100-U+214F	文字樣記号	U+2150-U+218F	数字に準じるもの
U+2190-U+21FF	矢印	U+2200-U+22FF	数学記号(演算子)
U+2300-U+23FF	その他の技術用記号	U+2400-U+243F	制御機能用記号
U+2500-U+257F	罫線素片	U+2580-U+259F	ブロック要素
U+25A0-U+25FF	幾何学模樣	U+2600-U+26FF	その他の記号
U+2700-U+27BF	装飾記号	U+2900-U+297F	補助矢印B
U+2980-U+29FF	その他の数学記号 B	U+2B00-U+2BFF	その他の記号及び矢印
U+E000-U+F8FF	私用領域(外字領域)		

表 2. 文字範囲 6 に指定されている Unicode ブロック.

U+2460-U+24FF	囲み英数字	U+2E80-U+2EFF	CJK 部首補助
U+3000-U+303F	CJK の記号及び句読点	U+3040-U+309F	平仮名
U+30A0-U+30FF	片仮名	U+3190-U+319F	漢文用記号(返り点)
U+31F0-U+31FF	片仮名拡張	U+3200-U+32FF	囲み CJK 文字・月
U+3300-U+33FF	CJK 互換用文字	U+3400-U+4DBF	CJK 統合漢字拡張 A
U+4E00-U+9FFF	CJK 統合漢字	U+F900-U+FAFF	CJK 互換漢字
U+FE10-U+FE1F	縦書き形	U+FE30-U+FE4F	CJK 互換形
U+FE50-U+FE6F	小字形	U+20000-U+2FFFF	(追加多言語面)

表 3. 文字範囲 7 に指定されている Unicode ブロック.

U+1100-U+11FF	ハングル字母	U+2F00-U+2FDF	康熙部首
U+2FF0-U+2FFF	漢字構成記述文字	U+3100-U+312F	注音字母 (注音符号)
U+3130-U+318F	ハングル互換字母	U+31A0-U+31BF	注音字母拡張
U+31C0-U+31EF	CJK の筆画	U+A000-U+A48F	イ文字
U+A490-U+A4CF	イ文字部首	U+A830-U+A83F	共通インド数字に準じるもの
U+ACOO-U+D7AF	ハングル音節文字	U+D7B0-U+D7FF	ハングル字母拡張 B

"2C00-"2E7F, "4DC0-"4DFF, "A4D0-"A82F, "A840-"ABFF, "FB50-"FE0F, "FE20-"FE2F, "FE70-"FEFF, "FB00-"FB4F, "10000-"1FFFF} % non-Japanese

範囲 5^A 代用符号と補助私用領域.

範囲 6」日本語で用いられる文字.ブロックのリストは表 2 に示す.

範囲 7^J CJK 言語で用いられる文字のうち , Adobe-Japan1-6 に含まれていないもの . ブロックのリストは表 3 に示す .

3.2 kanjiskip & xkanjiskip

JAglue は以下の3つのカテゴリに分類される:

- JFM で指定されたグルー / カーン . もし \inhibitglue が和文文字の周りで発行されていれば , このグルー は挿入されない .
- デフォルトで 2 つの JAchar の間に挿入されるグルー (kanjiskip).
- デフォルトで JAchar と ALchar の間に挿入されるグルー (xkanjiskip).

kanjiskip や xkanjiskip の値は以下のようにして変更可能である.

JFM は「望ましい kanjiskip の値」や「望ましい xkanjiskip の値」を持っていることがある.これらのデータを使うためには, kanjiskip や xkanjiskip の値を\maxdimen の値に設定すればよい.

3.3 xkanjiskip の設定の挿入

xkanjiskip がすべての JAchar と ALchar の境界に挿入されるのは望ましいことではない、例えば、xkanjiskip は開き括弧の後には挿入されるべきではない(('(あ') と ('()) を比べてみよ).

 ${
m LuaT_EX}$ -ja では xkanjiskip をある文字の前 / 後に挿入するかどうかを , ${
m JAchar}$ に対しては jaxspmode を , ${
m ALchar}$ に対しては alxspmode をそれぞれ変えることで制御することができる .

2 つ目のの引数の preonly は 「xkanjiskip の挿入はこの文字の前でのみ許され,後では許さない」ことを意味する.他に指定可能な値は postonly, allow, inhibit である.pTEX との互換性のために,0 から 3 の自然数を 2 つ目の引数として指定することも可能である *1 .

もし全ての kanjiskip と xkanjiskip の挿入を有効化/無効化したければ, それぞれ autospacing と autoxspacing を true/false に設定すればよい.

3.4 ベースラインの移動

和文フォントと欧文フォントを合わせるためには,時々どちらかのベースラインの移動が必要になる.pTEX ではこれは \ybaselineshift を非零の長さに設定することでなされていた(欧文フォントのベースラインが下がる). しかし,日本語が主ではない文書に対しては,欧文フォントではなく和文フォントのベースラインを移動した方がよい.このため,LuaTeX-ja では欧文フォントのベースラインのシフト量(yalbaselineshift パラメータ)と和文フォントのベースラインのシフト量(yjabaselineshift パラメータ)を独立に設定できるようになっている.

```
| \vrule width 150pt height 0.4pt depth 0pt\
| hskip-120pt
| 2\ltjsetparameter{yjabaselineshift=0pt, yalbaselineshift=0pt}abc あいう
| 3\ltjsetparameter{yjabaselineshift=5pt, yalbaselineshift=2pt}abc あいう
```

上の例において引かれている水平線がベースラインである.

この機能には面白い使い方がある:2つのパラメータを適切に設定することで,サイズの異なる文字を中心線に揃えることができるのだ.以下は一つの例である(値はあまり調整されていないことに注意):

1 xyz 漢字

2 {\scriptsize

- 3 \ltjsetparameter{yjabaselineshift=-1pt,
- 4 yalbaselineshift=-1pt}

xyz 漢字 XYZ ひらがな abc かな

5 XYZ ひらがな

6 }abc かな

 $^{^{*1}}$ しかし , これは推奨されない : なぜならば 1 と 2 は jaxspmode と alxspmode で逆の意味になるから .

3.5 トンボ

トンボは用紙の四つ角と水平 / 垂直方向の中心を表す印である.pIATEX と LuaTEX-ja ではトンボの出力をサポートしている.トンボを出力するためには以下の手順が必要である:

1. まず,用紙の左上に印刷されるバナーを定義する.これは \@bannertoken にトークンリストを与えることでなされる.

例えば,以下はバナーとして'filename (YYYY-MM-DD hh:mm)'を設定する:

\makeatletter

\@bannertoken{%

\jobname\space(\number\year-\two@digits\month-\two@digits\day
\space\two@digits\hour:\two@digits\minute)}%

2. ...

第川部

リファレンス

4 フォントメトリックと和文フォント

4.1 \jfont プリミティブ

フォントを和文フォントとして読み込むためには、\jfont プリミティブを\font プリミティブの代わりに用いる、\jfont プリミティブの文法は \font と同じである. $LuaT_EX$ -ja は $\underline{luaotfload}$ パッケージを自動的に読み込むので、TrueType/OpenType フォントに feature を指定したものを和文フォントとして用いることができる:

1\jfont\tradgt={file:ipaexg.ttf:script=latn;%

2 +trad;-kern;jfm=ujis} at 14pt

當/體/醫/區

3\tradgt{}当/体/医/区

なお , \jfont で定義されたコントロールシーケンス (上の例だと \tradgt) は $font_def$ トークンではないので , \fontname\tradgt のような入力はエラーとなることに注意する . 以下では \jfont で定義されたコントロールシーケンスを $\langle jfont_cs \rangle$ で表す .

psft プレフィックス file: と name: のプレフィックスに加えて,\jfont プリミティブ(と\font プリミティブ)では psft: プレフィックス用いることができる.このプレフィックスを用いることで,PDF には埋め込まれない「名前だけの」和文フォントを指定することができる.典型的な使い方は「標準的な」和文フォント,つまり 'Ryumin-Light' と 'GothicBBB-Medium'を指定することである.この場合,カーニング他の情報は小塚明朝 Pr6N Regular (Adobe 社によるフォントで, Adobe Reader の日本語フォントパックに含まれている)が用いられる.

JFM 「はじめに」の節で述べたように,JFM は文字と和文組版で自動的に挿入されるグルー / カーンの寸法情報を持っている.JFM の構造は次の小節で述べる.\jfont プリミティブの呼び出しの際には,どの JFM を用いるのかを以下のキーで指定する必要がある:

	jfm-ujis.lua	jfm-jis.lua	jfm-min.lua
 例 1			
	ある日モモちゃ	ある日モモちゃ んがお使いで迷	ある日モモちゃ
	んがお使いで迷	んかお使いで述 子になって泣き	んがお使いで迷 子になって泣き
	子になって泣き ました.	ました。	ました.
例 2	ちょっと! 何	ちょっと!何	ちょっと!何
Bounding Box	漢	漢	漢

 ${
m jfm}$ = $\langle name
angle$ JFM の名前を指定する.ファイル名が ${
m jfm}$ - $\langle name
angle$. lua のものを探し,もし存在すればそれを読み 込む.

以下の JFM が LuaTEX-ja には同梱されている:

- jfm-ujis.lua LuaT_EX-ja の標準 JFM である.この JFM は upT_EX で用いられる UTF/OTF パッケージ用のメトリックである upnmlminr-h.tfm を元にしている.luatexja-otf パッケージを使うときはこの JFM を指定して下さい.
- jfm-jis.lua pTEX で広く用いられている「JIS フォントメトリック」jis.tfm に相当する JFM である. jfm-ujis.lua とこの jfm-jis.lua の主な違いは,jfm-ujis.lua ではほとんどの文字が正方形状であるのに対し,jfm-jis.lua では横長の長方形状である.
- jfm-min.lua pT_{EX} に同梱されているデフォルトの和文フォントメトリックである min10.tfm に相当する JFM である.この JFM と他の 2 つの JFM の間には表 4 に示すような特筆すべき違いがある.

 $jfmvar=\langle string \rangle$ Sometimes there is a need that

注意: $kern\ feature$ いくつかのフォントはグリフ間のスペースについての情報を持っている.しかし,この情報は $LuaT_EX$ -ja とはあまり相性がよくない.具体的には,この情報に基づいて挿入されるカーニングスペースは JAglue の挿入過程の前に挿入され,JFM に基づくグルー / カーンも挿入される場合には 2 文字間の意図しないスペースの原因となる.

- script=... といった feature を使いたい場合には, \jfont プリミティブに -kern を指定するべきである.
- もしプロポーショナル幅の和文フォントをそのフォントの情報に基づいて使いたいならば,jfm-prop.lua を JFM として指定し,.....

TODO: kanjiskip?


4.2 JFM ファイルの構造

A JFM file is a Lua script which has only one function call:

luatexja.jfont.define_jfm { ... }

Real data are stored in the table which indicated above by { . . . }. So, the rest of this subsection are devoted to describe the structure of this table. Note that all lengths in a JFM file are floating-point numbers in design-size unit.

dir=\(\direction\)\(\text{(required)}\)



Consider a node containing Japanese character whose value of the align field is 'middle'.

- The black rectangle is a frame of the node. Its width, height and depth are specified by JFM.
- Since the align field is 'middle', the 'real' glyph is centered horizontally (the green rectangle).
- Furthermore, the glyph is shifted according to values of fields left and down. The ultimate position of the real glyph is indicated by the red rectangle.

☑ 1. The position of the 'real' glyph.

The direction of JFM. At the present, only 'yoko' is supported.

 $zw = \langle length \rangle$ (required)

The amount of the length of the 'full-width'.

 $zh = \langle length \rangle$ (required)

 $kanjiskip=\{\langle natural \rangle, \langle stretch \rangle, \langle shrink \rangle\}$ (optional)

This field specifies the 'ideal' amount of kanjiskip. As noted in Subsection 3.2, if the parameter kanjiskip is $\mbox{maxdimen}$, the value specified in this field is actually used (if this field is not specified in JFM, it is regarded as 0 pt). Note that $\langle stretch \rangle$ and $\langle shrink \rangle$ fields are in design-size unit too.

 $xkanjiskip=\{\langle natural \rangle, \langle stretch \rangle, \langle shrink \rangle\}$ (optional)

Like the kanjiskip field, this field specifies the 'ideal' amount of xkanjiskip.

Besides from above fields, a JFM file have several sub-tables those indices are natural numbers. The table indexed by $i \in \omega$ stores information of 'character class' i. At least, the character class 0 is always present, so each JFM file must have a sub-table whose index is [0]. Each sub-table (its numerical index is denoted by i) has the following fields:

 $chars=\{\langle character \rangle, \ldots \}$ (required except character class 0)

This field is a list of characters which are in this character type i. This field is not required if i = 0, since all **JAchar** which are not in any character class other than 0 (hence, the character class 0 contains most of **JAchars**). In the list, a character can be specified by its code number, or by the character itself (as a string of length 1). Moreover, there are 'imaginary characters' which specified in the list. We will describe these later.

width= $\langle length \rangle$, height= $\langle length \rangle$, depth= $\langle length \rangle$, italic= $\langle length \rangle$ (required)

Specify width of characters in character class i, height, depth and the amount of italic correction. All characters in character class i are regarded that its width, height and depth are as values of these fields. But there is one exception: if 'prop' is specified in width field, width of a character becomes that of its 'real' glyph

 $left=\langle length \rangle$, $down=\langle length \rangle$, $align=\langle align \rangle$

These fields are for adjusting the position of the 'real' glyph. Legal values of align field are 'left', 'middle' and 'right'. If one of these 3 fields are omitted, left and down are treated as 0, and align field is treated as 'left'. The effects of these 3 fields are indicated in Figure 1.

In most cases, left and down fields are 0, while it is not uncommon that the align field is 'middle' or 'right'. For example, setting the align field to 'right' is practically needed when the current character class is the class for opening delimiters'.

 $kern=\{[j]=\langle kern \rangle, \ldots\}$

glue={[j]={ $\langle width \rangle$, $\langle stretch \rangle$, $\langle shrink \rangle$ }, ...}

上で説明した通り、chars フィールド中にはいくつかの「特殊文字」も指定可能である.これらは,大半が pTEX の JFM グルーの挿入処理ではみな「文字クラス 0 の文字」として扱われていた文字であり,その結果として pTEX より細かい組版調整ができるようになっている.以下でその一覧を述べる:

-1 行中数式と地の文との境界.

pTeX 用和文フォントメトリックの移植 以下に , pTeX 用和文フォントメトリックを LuaTeX-ja 用に移植する場合 の注意点を挙げておく .

- 実際に出力される和文フォントのサイズが design size となる. このため, 例えば 1 zw が design size の 0.962216 倍である JIS フォントメトリック等を移植する場合は,
 - JFM 中の全ての数値を 1/0.962216 倍しておく.
 - $T_{\rm E}X$ ソース中で使用するところで , サイズ指定を 0.962216 倍にする . ${\rm IAT_E}X$ でのフォント宣言なら , 例 えば次のように :

\DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{<-> s*[0.962216] psft:Ryumin-Light:jfm=jis}{}

- 上に述べた特殊文字は , 'boxbdd' を除き文字クラスを全部 0 とする (JFM 中に単に書かなければよい).
- 'boxbdd' については,それのみで一つの文字クラスを形成し,その文字クラスに関しては glue/kern の設定はしない.

これは, pT_EX では,hbox の先頭・末尾とインデントされていない(\noindent で開始された)段落の先頭には JFM グルーは入らないという仕様を実現させるためである.

• pTEX の組版を再現させようというのが目的であれば以上の注意を守れば十分である.

ところで,pTEX では通常の段落の先頭に JFM グルーが残るという仕様があるので,段落先頭の開き括弧は全角二分下がりになる.全角下がりを実現させるには,段落の最初に手動で\inhibitglue を追加するか,あるいは\everypar の hack を行い,それを自動化させるしかなかった.

一方 , $LuaT_EX$ -ja では , 'parbdd' によって , それが JFM 側で調整できるようになった . 例えば , $LuaT_EX$ -ja 同梱の JFM のように , 'boxbdd' と同じ文字クラスに'parbdd' を入れれば全角下がりとなる .

二分下がり

全角下がり

全角二分下がり

1\jfont\g=psft:Ryumin-Light:jfm=test \g

4.3 数式フォントファミリ

TEX handles fonts in math formulas by 16 font families*2, and each family has three fonts: \textfont, \scriptfont and \scriptscriptfont.

LuaTEX-ja's handling of Japanese fonts in math formulas is similar; Table 5 shows counterparts to TEX's

^{&#}x27;lineend' 行の終端を表す.

^{&#}x27;diffmet'

^{&#}x27;boxbdd' hbox の先頭と末尾,及びインデントされていない(\noindent で開始された)段落の先頭を表す.

^{&#}x27;parbdd' 通常の (\noindent で開始されていない) 段落の先頭.

^{&#}x27;jcharbdd' 和文文字と「その他のもの」(欧文文字, glue, kern 等)との境界.

^{*2} Omega, Aleph, LuaTEX and ε -(u)pTEXcan handles 256 families, but an external package is needed to support this in plain TEX and LATEX.

表 5. Primitives for Japanese math fonts.

	Japanese fonts	alphabetic fonts
font family	$\texttt{\ \ } \texttt{jfam} \in [0, 256)$	\fam
text size	${\tt jatextfont = \{\langle \it{jfam}\rangle,\langle\it{jfont_cs}\rangle\}}$	$\verb \textfont \langle fam \rangle = \langle font_cs \rangle$
script size	${\sf jascriptfont=}\{\langle \mathit{jfam}\rangle,\langle \mathit{jfont_cs}\rangle\}$	$\verb \scriptfont \langle fam \rangle = \langle font_cs \rangle$
scriptscript size	${\sf jascriptscriptfont=}\{\langle \mathit{jfam}\rangle,\langle \mathit{jfont_cs}\rangle\}$	$\verb \scriptscriptfont \langle fam \rangle = \langle font_cs \rangle$

primitives for math font families. There is no relation between the value of \fam and that of \jfam; with appropriate settings, you can set both \fam and \jfam to the same value.

4.4 コールバック

Like LuaTEX itself, LuaTEX-ja also has callbacks. These callbacks can be accessed via luatexbase.add_to_callback function and so on, as other callbacks

luatexja.load_jfm callback With this callback you can overwrite JFMs. This callback is called when a new JFM is loaded.

```
function ( jfm_info, <string> jfm_name)
  return  new_jfm_info
end
```

The argument jfm_info contains a table similar to the table in a JFM file, except this argument has chars field which contains character codes whose character class is not 0.

An example of this callback is the ltjarticle class, with forcefully assigning character class 0 to 'parbdd' in the JFM jfm-min.lua. This callback doesn't replace any code of LuaTeX-ja.

luatexja.define_font callback This callback and the next callback form a pair, and you can assign letters
 which don't have fixed code points in Unicode to non-zero character classes. This luatexja.define_font
 callback is called just when new Japanese font is loaded.

```
function ( jfont_info, <number> font_number)
  return  new_jfont_info
end
```

You may assume that jfont_info has the following fields:

jfm The index number of JFM.

size Font size in a scaled point (= 2^{-16} pt).

var The value specified in jfmvar=... at a call of \jfont.

The returned table new_jfont_info also should include these three fields. The font_number is a font number.

A good example of this and the next callbacks is the <u>luatexja-otf</u> package, supporting "AJ1-xxx" form for Adobe-Japan1 CID characters in a JFM. This callback doesn't replace any code of LuaT_EX-ja.

1 function (<number> char_class, jfont_info, <number> chr_code)

```
2  if char_class~=0 then return char_class
3  else
4   ....
5  return (<number> new_char_class or 0)
6  end
7  end
```

The argument char_class is the result of LuaTEX-ja's default routine or previous function calls in this callback, hence this argument may not be 0. Moreover, the returned new_char_class should be as same as char_class when char_class is not 0, otherwise you will overwrite the LuaTEX-ja's default routine. This callback doesn't replace any code of LuaTEX-ja.

luatexja.set_width callback This callback is called when LuaTeX-ja is trying to encapsule a JAchar
glyph_node, to adjust its dimension and position.

- 1 function (shift_info, jfont_info, <number> char_class)
- 2 return new_shift_info
- 3 end

The argument shift_info and the returned new_shift_info have down and left fields, which are the amount of shifting down/left the character in a scaled-point.

良い例が $\underline{test/valign.lua}$ である.このファイルが読み込まれた状態では,JFM 内で規定された文字クラス 0 の文字における (高さ):(深さ) の比になるように,実際のフォントの出力上下位置が自動調整される.例えば,

- JFM 側の設定:(高さ) = 88x, (深さ) = 12x (和文 OpenType フォントの標準値)
- 実フォント側の数値:(高さ) = 28y, (深さ) = 5y (和文 TrueType フォントの標準値)

となっていたとする. すると, 実際の文字の出力位置は,

$$\frac{88x}{88x + 12x}(28y + 5y) - 28y = \frac{26}{825}y = 0.03\dot{1}\dot{5}y$$

だけ上にずらされることになる,

5 パラメータ

5.1 \ltjsetparameter プリミティブ

As noted before, \ltjsetparameter and \ltjgetparameter are primitives for accessing most parameters of LuaTeX-ja. One of the main reason that LuaTeX-ja didn't adopted the syntax similar to that of pTeX (e.g., \prebreakpenalty`) =10000) is the position of hpack_filter callback in the source of LuaTeX, see Section 9.

\ltjsetparameter and \ltjglobalsetparameter are primitives for assigning parameters. These take one argument which is a $\langle key \rangle = \langle value \rangle$ list. Allowed keys are described in the next subsection. The difference between \ltjsetparameter and \ltjglobalsetparameter is only the scope of assignment; \ltjsetparameter does a local assignment and \ltjglobalsetparameter does a global one. They also obey the value of \globaldefs, like other assignment.

\lambda takes a parameter is the primitive for acquiring parameters. It always takes a parameter name as first argument, and also takes the additional argument—a character code, for example—in some cases.

```
1\ltjgetparameter{differentjfm},
```

2\ltjgetparameter{autospacing}, average, 1, 10000.

3 \ltjgetparameter{prebreakpenalty}{`)}.

The return value of \ltjgetparameter is always a string. This is outputted by tex.write(), so any character other than space '' (U+0020) has the category code 12 (other), while the space has 10 (space).

5.2 パラメータ一覧

The following is the list of parameters which can be specified by the \ltjsetparameter command. [\cs] indicates the counterpart in pTEX, and symbols beside each parameter has the following meaning:

- No mark: values at the end of the paragraph or the hbox are adopted in the whole paragraph/hbox.
- '*': local parameters, which can change everywhere inside a paragraph/hbox.
- '†': assignments are always global.

 $jcharwidowpenalty = \langle penalty \rangle$ [\jcharwidowpenalty]

Penalty value for suppressing orphans. This penalty is inserted just after the last **JAchar** which is not regarded as a (Japanese) punctuation mark.

 $kcatcode = \{\langle chr_code \rangle, \langle natural\ number \rangle\}$

An additional attributes having each character whose character code is $\langle chr_code \rangle$. At the present version, the lowermost bit of $\langle natural\ number \rangle$ indicates whether the character is considered as a punctuation mark (see the description of jcharwidowpenalty above).

prebreakpenalty = $\{\langle chr_code \rangle$, $\langle penalty \rangle\}$ [\prebreakpenalty] 文字コード $\langle chr_code \rangle$ の **JAchar** が行頭にくることを抑止するために,この文字の前に挿入/追加されるペナルティの量を指定する.

例えば閉じ括弧「』」は絶対に行頭にきてはならないので,標準で読み込まれる luatexja-kinsoku.tex において

\ltjsetparameter{prebreakpenalty={`],10000}}

と,最大値の 10000 が指定されている.他にも,小書きのカナなど,絶対禁止というわけではないができれば行頭にはきて欲しくない場合に,0 と 10000 の間の値を指定するのも有用であろう.

\ltjsetparameter{prebreakpenalty={`\nu,150}}

postbreakpenalty = $\{\langle chr_code \rangle, \langle penalty \rangle\}$ [\postbreakpenalty] 文字コード $\langle chr_code \rangle$ の \mathbf{JAchar} が行末にくることを抑止するために,この文字の後に挿入/追加されるペナルティの量を指定する.

pTeX では,\prebreakpenalty,\postbreakpenaltyにおいて,

- 一つの文字に対して, pre, post どちらか一つしか指定することができなかった(後から指定した方で上書きされる).
- pre, post 合わせて 256 文字分の情報を格納することしかできなかった.

という制限があったが, $LuaT_EX$ -ja ではこれらの制限は解消されている.

```
\label{eq:continuous} \begin{split} & \texttt{jatextfont} = \{\langle \textit{jfam} \rangle \,, \langle \textit{jfont\_cs} \rangle \} \; \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jascriptfont} = \{\langle \textit{jfam} \rangle \,, \langle \textit{jfont\_cs} \rangle \} \; \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jascriptscriptfont} = \{\langle \textit{jfam} \rangle \,, \langle \textit{jfont\_cs} \rangle \} \; \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{yalbaselineshift} = \langle \textit{dimen} \rangle^* \; \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{yalbaselineshift} = \langle \textit{dimen} \rangle^* \; \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jaxspmode} = \{\langle \textit{chr\_code} \rangle \,, \langle \textit{mode} \rangle \} \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jaxspmode} = \{\langle \textit{chr\_code} \rangle \,, \langle \textit{mode} \rangle \} \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jaxspmode} = \{\langle \textit{chr\_code} \rangle \,, \langle \textit{mode} \rangle \} \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jaxspmode} = \{\langle \textit{chr\_code} \rangle \,, \langle \textit{mode} \rangle \} \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jaxspmode} = \{\langle \textit{chr\_code} \rangle \,, \langle \textit{mode} \rangle \} \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jaxspmode} = \{\langle \textit{chr\_code} \rangle \,, \langle \textit{mode} \rangle \} \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jaxspmode} = \{\langle \textit{chr\_code} \rangle \,, \langle \textit{mode} \rangle \} \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jaxspmode} = \{\langle \textit{chr\_code} \rangle \,, \langle \textit{mode} \rangle \} \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jaxspmode} = \{\langle \textit{chr\_code} \rangle \,, \langle \textit{mode} \rangle \} \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jaxspmode} = \{\langle \textit{chr\_code} \rangle \,, \langle \textit{mode} \rangle \} \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{jaxspmode} = \{\langle \textit{chr\_code} \rangle \,, \langle \textit{mode} \rangle \} \; [\texttt{\textfont} \; \text{in} \; \text{TEX}] \\ & \texttt{\textfont} \; \text{\textfont} \; \text{\textfont}
```

Setting whether inserting xkanjiskip is allowed before/after a **JAchar** whose character code is $\langle chr_code \rangle$. The followings are allowed for $\langle mode \rangle$:

- 0, inhibit Insertion of xkanjiskip is inhibited before the character, nor after the character.
- 2, preonly Insertion of xkanjiskip is allowed before the character, but not after.
- 1, postonly Insertion of xkanjiskip is allowed after the character, but not before.

3, allow Insertion of xkanjiskip is allowed before the character and after the character. This is the default value.

```
alxspmode = \{\langle chr\_code \rangle, \langle mode \rangle\} [\xspcode]
```

Setting whether inserting xkanjiskip is allowed before/after a **ALchar** whose character code is $\langle chr_code \rangle$. The followings are allowed for $\langle mode \rangle$:

- 0, inhibit Insertion of xkanjiskip is inhibited before the character, nor after the character.
- 1, preonly Insertion of xkanjiskip is allowed before the character, but not after.
- 2, postonly Insertion of xkanjiskip is allowed after the character, but not before.
- 3, allow Insertion of xkanjiskip is allowed both before the character and after the character. This is the default value.

Note that parameters jaxspmode and alxspmode use a common table.

6 その他のプリミティブ

6.1 互換プリミティブ

The following primitives are implemented for compatibility with pTEX:

\kuten
\jis
\euc
\sjis
\ucs
\kansuji

6.2 \inhibitglue プリミティブ

The primitive \inhibitglue suppresses the insertion of **JAglue**. The following is an example, using a special JFM that there will be a glue between the beginning of a box and 'あ', and also between 'あ' and 'ウ'.

```
1\jfont\g=psft:Ryumin-Light:jfm=test \g あ ウあウ
2 あウあ\inhibitglue{}ウ\inhibitglue\par あ
3 あ\par\inhibitglue{}あ
4\par\inhibitglue\hrule{}あoff\inhibitglue ice あ office
```

With the help of this example, we remark the specification of \inhibitglue:

- The call of \inhibitglue in the (internal) vertical mode is effective at the beginning of the next paragraph. This is realized by hacking \everypar.
- The call of \inhibitglue in the (restricted) horizontal mode is only effective on the spot; does not get over boundary of paragraphs. Moreover, \inhibitglue cancels ligatures and kernings, as shown in line 4 of above example.
- The call of \inhibitglue in math mode is just ignored.

7 LATFX 2g 用のコントロールシーケンス

7.1 NFSS2 へのパッチ

As described in Subsection 2.4, LuaTEX-ja simply adopted plfonts.dtx in pIATEX 2_{ε} for the Japanese patch for NFSS2. For an convenience, we will describe commands which are not described in Subsection 2.5.

 $\label{lem:lem:lem:coding} $$ \operatorname{Coding} {\langle encoding \rangle} {\langle text\text{-}settings \rangle} {\langle math\text{-}settings \rangle} $$$

In NFSS2 under LuaT_EX-ja, distinction between alphabetic font families and Japanese font families is only made by its encoding. For example, encodings OT1 and T1 are for alphabetic font families, and a Japanese font family cannot have these encodings. This command defines a new encoding scheme for Japanese font family (in horizontal direction).

 $\DeclareKanjiEncodingDefaults\{\langle text-settings\rangle\}\{\langle math-settings\rangle\}$

The above 3 commands are just the counterparts for ${\tt DeclareFontEncodingDefaults}$ and others.

和文・欧文の数式用フォントファミリを一度に変更する命令を作成する.具体的には,欧文数式用フォントファミリ変更の命令 $\langle al\text{-}cmd \rangle$ と,和文数式用フォントファミリ変更の命令 $\langle ja\text{-}cmd \rangle$ の 2 つを同時に行う命令として $\langle unified\text{-}cmd \rangle$ を(再)定義する.実際の使用では $\langle unified\text{-}cmd \rangle$ と $\langle al\text{-}cmd \rangle$ に同じものを指定する,すなわち, $\langle al\text{-}cmd \rangle$ に和文側も変更させるようにするのが一般的と思われる.

本コマンドの使用については , pIATEX 配布中の plfonts.dtx に詳しく注意点が述べられているので , そちらを参照されたい .

いわゆる「従属欧文」を設定するための命令である.前半の4引数で表される和文フォントファミリに対して,そのフォントに対応する「従属欧文」フォントファミリを後半の4引数により与える.

\SetRelationFont

This command is almost same as \DeclareRelationFont, except that this command does a local assignment, where \DeclareRelationFont does a global assignment.

\userelfont

Change current alphabetic font encoding/family/... to the 'accompanied' alphabetic font family with respect to current Japanese font family, which was set by \DeclareRelationFont or SetRelationFont. Like \fontfamily, \selectfont is required to take an effect.

\adjustbaseline

...

$fontfamily{\langle family \rangle}$

As in IATEX 2_{ε} , this command changes current font family (alphabetic, Japanese, or both) to $\langle family \rangle$. Which family will be changed is determined as follows:

- Let current encoding scheme for Japanese fonts be $\langle ja\text{-}enc \rangle$. Current Japanese font family will be changed to $\langle family \rangle$, if one of the following two conditions is met:
 - The family $\langle fam \rangle$ under the encoding $\langle ja\text{-}enc \rangle$ is already defined by \DeclareKanijFamily.
 - A font definition named $\langle enc \rangle \langle ja\text{-}enc \rangle$.fd (the file name is all lowercase) exists.
- Let current encoding scheme for Japanese fonts be $\langle al\text{-}enc \rangle$. For alphabetic font family, the criterion as above is used.
- There is a case which none of the above applies, that is, the font family named $\langle family \rangle$ doesn't seem to be defined neither under the encoding $\langle ja\text{-}enc \rangle$, nor under $\langle al\text{-}enc \rangle$.
 - In this case, the default family for font substitution is used for alphabetic and Japanese fonts. Note that current encoding will not be set to $\langle family \rangle$, unlike the original implementation in IATEX.

As closing this subsection, we shall introduce an example of SetRelationFont and \userelfont:

```
1\gtfamily{}あいうabc
```

- 2\SetRelationFont{JY3}{gt}{m}{n}{0T1}{pag}{m}{ blid abc blid bc
- 3 \userelfont\selectfont{}あいうabc
- 7.2 トンボ
- 8 拡張
- 8.1 luatexja-fontspec.sty
- 8.2 luatexja-otf.sty

This optional package supports typesetting characters in Adobe-Japan1. luatexja-otf.sty offers the following 2 low-level commands:

 $\CID\{\langle number\rangle\}\$ Typeset a character whose CID number is $\langle number\rangle$.

 $\UTF\{\langle hex_number \rangle\}\$ Typeset a character whose character code is $\langle hex_number \rangle$ (in hexadecimal). This command is similar to \c number \rangle , but please remind remarks below.

Remarks Characters by \CID and \UTF commands are different from ordinary characters in the following points:

- Always treated as **JAchars**.
- Processing codes for supporting OpenType features (e.g., glyph replacement and kerning) by the <u>luaotfload</u> package is not performed to these characters.

Additionally Syntax of JFM luatexja-otf.sty extends the syntax of JFM; the entries of chars table in JFM now allows a string in the form 'AJ1-xxx', which stands for the character whose CID number in Adobe-Japan1 is xxx.

第Ⅲ部

実装

9 パラメータの保持

9.1 用いられる寸法レジスタ,属性レジスタ,whatsit ノード

Here the following is the list of dimensions and attributes which are used in LuaT_EX-ja.

\jQ (dimension) As explained in Subsection 2.3, \jQ is equal to 1 Q = 0.25 mm, where 'Q' (also called '級') is a unit used in Japanese phototypesetting. So one should not change the value of this dimension.

\jH (dimension) There is also a unit called '歯 'which equals to 0.25 mm and used in Japanese phototypesetting.

This \jH is a synonym of \jQ.

\ltj@zw (dimension) A temporal register for the 'full-width' of current Japanese font.

\ltj@zh (dimension) A temporal register for the 'full-height' (usually the sum of height of imaginary body and its depth) of current Japanese font.

\jfam (attribute) Current number of Japanese font family for math formulas.

\ltj@curjfnt (attribute) The font index of current Japanese font.

\ltj@charclass (attribute) The character class of Japanese glyph_node.

 $\exists \emptyset$ ablishift (attribute) The amount of shifting the baseline of alphabetic fonts in scaled point (2^{-16} pt) .

 $\exists \emptyset \text{ Shift}$ (attribute) The amount of shifting the baseline of Japanese fonts in scaled point (2^{-16} pt) .

\ltj@autospc (attribute) Whether the auto insertion of kanjiskip is allowed at the node.

\ltj@autoxspc (attribute) Whether the auto insertion of xkanjiskip is allowed at the node.

\ltj@icflag (attribute) An attribute for distinguishing 'kinds' of a node. One of the following value is assigned to this attribute:

italic (1) Glues from an italic correction (\/). This distinction of origins of glues (from explicit \kern, or from \/) is needed in the insertion process of xkanjiskip.

packed (2)

kinsoku (3) Penalties inserted for the word-wrapping process of Japanese characters (kinsoku).

from_jfm (4) Glues/kerns from JFM.

line_end (5) Kerns for ...

kanji_skip (6) Glues for kanjiskip.

xkanji_skip (7) Glues for xkanjiskip.

processed (8) Nodes which is already processed by ...

ic_processed (9) Glues from an italic correction, but also already processed.

boxbdd (15) Glues/kerns that inserted just the beginning or the ending of an hbox or a paragraph.

 $\$ indicating which character block is regarded as a block of **JAchars**.

Furthermore, LuaTEX-ja uses several 'user-defined' whatsit nodes for typesetting. All those nodes store a natural number (hence the node's type is 100).

30111 Nodes for indicating that \inhibitglue is specified. The value field of these nodes doesn't matter.

30112 Nodes for LuaTEX-ja's stack system (see the next subsection). The value field of these nodes is current group.

30113 Nodes for Japanese Characters which the callback process of luaotfload won't be applied, and the

character code is stored in the value field. Each node having this user_id is converted to a 'glyph_node' after the callback process of luaotfload.

These whatsits will be removed during the process of inserting **JAglues**.

9.2 LuaT_EX-ja のスタックシステム

Background LuaT_EX-ja has its own stack system, and most parameters of LuaT_EX-ja are stored in it. To clarify the reason, imagine the parameter kanjiskip is stored by a skip, and consider the following source:

```
1 \ltjsetparameter{kanjiskip=0pt}ふがふが.%
2 \setbox0=\hbox{\ltjsetparameter{kanjiskip=5pt} よけほげ}
3 \box0. ひよひよ\par
```

As described in Part II, the only effective value of kanjiskip in an hbox is the latest value, so the value of kanjiskip which applied in the entire hbox should be 5 pt. However, by the implementation method of LuaTeX, this '5 pt' cannot be known from any callbacks. In the tex/packaging.w (which is a file in the source of LuaTeX), there are the following codes:

```
void package(int c)
{
    scaled h;
                                /* height of box */
                                /* first node in a box */
    halfword p;
    scaled d;
                                /* max depth */
    int grp;
    grp = cur_group;
    d = box_max_depth;
    unsave();
    save_ptr -= 4;
    if (cur_list.mode_field == -hmode) {
        cur_box = filtered_hpack(cur_list.head_field,
                                 cur_list.tail_field, saved_value(1),
                                 saved_level(1), grp, saved_level(2));
        subtype(cur_box) = HLIST_SUBTYPE_HBOX;
```

Notice that unsave is executed *before* filtered_hpack (this is where hpack_filter callback is executed): so '5 pt' in the above source is orphaned at +unsave+, and hence it can't be accessed from hpack filter callback.

The method The code of stack system is based on that in a post of Dev-luatex mailing list*3.

These are two TeX count registers for maintaining information: \ltj@@stack for the stack level, and \ltj@@group@level for the TeX's group level when the last assignment was done. Parameters are stored in one big table named charprop_stack_table, where charprop_stack_table[i] stores data of stack level i. If a new stack level is created by \ltjsetparameter, all data of the previous level is copied.

To resolve the problem mentioned in 'Background' above, LuaTEX-ja uses another thing: When a new stack level is about to be created, a whatsit node whose type, subtype and value are 44 ($user_defined$), 30112, and current group level respectively is appended to the current list (we refer this node by $stack_flag$). This enables us to know whether assignment is done just inside a hbox. Suppose that the stack level is s and the TEX's group level is s just after the hbox group, then:

^{*3 [}Dev-luatex] tex.currentgrouplevel, a post at 2008/8/19 by Jonathan Sauer.

- If there is no *stack_flag* node in the list of hbox, then no assignment was occurred inside the hbox. Hence values of parameters at the end of the hbox are stored in the stack level s.
- If there is a $stack_flag$ node whose value is t+1, then an assignment was occurred just inside the hbox group. Hence values of parameters at the end of the hbox are stored in the stack level s+1.
- If there are $stack_flag$ nodes but all of their values are more than t+1, then an assignment was occurred in the box, but it is done is 'more internal' group. Hence values of parameters at the end of the hbox are stored in the stack level s.

Note that to work this trick correctly, assignments to \ltj@@stack and \ltj@@group@level have to be local always, regardless the value of \globaldefs. This problem is resolved by using \directlua{tex.globaldefs=0} (this assignment is local).

10 和文文字直後の改行

10.1 参考: pTFX の挙動

欧文では文章の改行は単語間でしか行わない.そのため, T_{EX} では,(文字の直後の)改行は空白文字と同じ扱いとして扱われる.一方,和文ではほとんどどこでも改行が可能なため, pT_{EX} では和文文字の直後の改行は単純に無視されるようになっている.

このような動作は,pTEX が TEX からエンジンとして拡張されたことによって可能になったことである.pTEX の入力処理部は,TEX におけるそれと同じように,有限オートマトンとして記述することができ,以下に述べるような 4 状態を持っている.

- State N: 行の開始.
- State S: 空白読み飛ばし.
- State M: 行中.
- State K: 行中(和文文字の後).

また,状態遷移は,図 2 のようになっており,図中の数字はカテゴリーコードを表している.最初の 3 状態は $\mathrm{T_EX}$ の入力処理部と同じであり,図中から状態 K と「j」と書かれた矢印を取り除けば, $\mathrm{T_EX}$ の入力処理部と同じものになる.

この図から分かることは,


行が和文文字(とグループ境界文字)で終わっていれば,改行は無視される

ということである.

10.2 LuaT_EX-ja の挙動

 ${
m LuaT_{EX}}$ の入力処理部は ${
m T_{EX}}$ のそれと全く同じであり,callback によりユーザがカスタマイズすることはできない.このため,改行抑制の目的でユーザが利用できそうな callback としては,process_input_buffer やtoken_filter に限られてしまう.しかし, ${
m T_{EX}}$ の入力処理部をよく見ると,後者も役には経たないことが分かる: 改行文字は,入力処理部によってトークン化される時に,カテゴリーコード 10 の 32 番文字へと置き換えられてしまうため,token_filter で非標準なトークン読み出しを行おうとしても,空白文字由来のトークンと,改行文字由来のトークンは区別できないのだ.

すると,我々のとれる道は,process_input_buffer を用いて ${\rm LuaT_EX}$ の入力処理部に引き渡される前に入力文字列を編集するというものしかない.以上を踏まえ, ${\rm LuaT_EX}$ -ja における「和文文字直後の改行抑制」の処理は,次のようになっている:



 $d := \{3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13\}, \quad g := \{1, 2\}, \quad j := (\text{Japanese characters})$

- Numbers represent category codes.
- Category codes 9 (ignored), 14 (comment) and 15 (invalid) are omitted in above diagram.

☑ 2. State transitions of pTEX's input processor.

各入力行に対し,その入力行が読まれる前の内部状態で以下の 2 条件が満たされている場合, $LuaT_EX$ -ja は U+FFFFFF 番の文字 *4 を末尾に追加する.よって,その場合に改行は空白とは見做されないこととなる.

- 1. 改行文字(文字コード 13番)のカテゴリーコードが 5 (end-of-line)である.
- 2. 入力行は次の「正規表現」にマッチしている:

$$(any char)^*(JAchar)(\{catcode = 1\} \cup \{catcode = 2\})^*$$

この仕様は,前節で述べた pT_EX の仕様にできるだけ近づけたものとなっている.最初の条件は,verbatim 系環境などの日本語対応マクロを書かなくてすませるためのものである.しかしながら,完全に同じ挙動が実現できたわけではない.差異は,次の例が示すように,和文文字の範囲を変更した行の改行において見られる:

```
{\tt 1 \ \ ltjsetparameter\{autoxspacing=false\}}
```

2 \ltjsetparameter{jacharrange={-6}}x あ

3 y\ltjsetparameter{jacharrange={+6}}z あ

xyzあ u

4 **u**

もし pT_EX とまったく同じ挙動を示すならば,出力は「 $x\ yz$ あu」となるべきである.しかし,実際には上のように異なる挙動となっている.

- 2 行目は「あ」という和文文字で終わる(2 行目を処理する前の時点では,「あ」は和文文字扱いである)ため, 直後の改行文字は無視される.
- 3 行目は「あ」という欧文文字で終わる(2 行目を処理する前の時点では、「あ」は欧文文字扱いである)ため、 直後の改行文字は空白に置き換わる.

このため,トラブルを避けるために,和文文字の範囲を\ltjsetparameter で編集した場合,その行はそこで改行するようにした方がいいだろう.

 $^{^{*4}}$ この文字はコメント文字として扱われるように ${
m LuaT_{
m E}}{
m X}$ -ja 内部で設定をしている .

11 JFM グルーの挿入, kanjiskip と xkanjiskip

11.1 概要

 ${
m LuaT_EX}$ - ${
m ja}$ における和文処理グルーの挿入方法は, ${
m pT_EX}$ のそれとは全く異なる. ${
m pT_EX}$ では次のような仕様であった:

- JFM グルーの挿入は,和文文字を表すトークンを元に水平リストに(文字を表す) 〈 *char_node*〉を追加する 過程で行われる.
- xkanjiskip の挿入は, hbox へのパッケージングや行分割前に行われる.
- kanjiskip はノードとしては挿入されない.パッケージングや行分割の計算時に「和文文字を表す 2 つの $\langle char_node \rangle$ の間には kanjiskip がある」ものとみなされる.

しかし, ${\rm LuaT_EX}$ -ja では, ${\rm hbox}$ へのパッケージングや行分割前に全ての ${\bf JAglue}$,即ち ${\rm JFM}$ グルー・ ${\rm xkanjiskip}$ ・ ${\rm kanjiskip}$ の ${\rm 3}$ 種類を一度に挿入することになっている.これは, ${\rm LuaT_EX}$ において欧文の合字・カーニング処理が ノードベースになったことに対応する変更である.

 ${
m LuaT_EX}$ -ja における ${
m JAglue}$ 挿入処理では,下の図??のように「塊」を単位にして行われる.大雑把にいうと,「塊」は文字とそれに付随するノード達(アクセント位置補正用の ${
m kern}$ や,イタリック補正)をまとめたものであり,2 つの塊の間には,ペナルティ, ${
m Vadjust}$, ${
m whatsit}$ など,行組版には関係しないものがある.そのため,……

11.2 「クラスタ」の定義

定義 1. A cluster is a list of nodes in one of the following forms, with the id of it:

- 1. Nodes whose value of \ltj@icflag is in [3,15). These nodes come from a hbox which is already packaged, by unpackaging (\unbbox). The id is id_pbox.
- 2. A inline math formula, including two math nodes at the boundary of it: HOGE The id is id math.
- 3. A glyph_node with nodes which relate with it: HOGE The id is id_jglyph or id_glyph, according to whether the glyph_node represents a Japanese character or not.
- 4. An box-like node, that is, an hbox, an vbox and an rule (\vrule). The *id* is *id_hlist* if the node is an hbox which is not shifted vertically, or *id box like* otherwise.
- 5. A glue, a kern whose subtype is not 2 (accent), and a discretionary break. The id is id_glue, id_kern and id_disc, respectively.

We denote a cluster by Np, Nq and Nr.

Internally, a cluster is represented by a table Np with the following fields.

```
first, last The first/last node of the cluster.
id The id in above definition.
nuc
auto_kspc, auto_xspc
xspc_before, xspc_after
pre, post
char
class
```

lend

 $met, \ var$