Índice

Representaciones	2
Representación de enteros	2
Representación de punto flotante	2
Lenguaje de máquina	3
Jerarquía de memorias	4
Jerarquía de dispositivos	4
Localidad	4
Tecnologías de almacenamiento y tipos de acceso	5
RAM (Random Access Memory)	5
Memoria caché	6
Características	6
Organización de la caché	6
Memoria virtual	7
Localidad	9
Gestión de memoria	9
Herramienta de protección	10
Traducción de direcciones	10
Translation Lookaside Buffer	11
Tablas de paginación multinivel	13
Arquitectura	13
Diseño Lógico	15
Implementación secuencial	16
Implementación segmentada	19
Implementación con paralelismo	22
Consultas	24

1. Representaciones

Word size: cantidad máxima de bits que pueden ser procesados al mismo tiempo. Esto determinará el máximo tamaño del virtual address space.

Byte ordering o *endianness*: formato en que se almacenan los datos de más de un byte en un ordenador.

Little Endian: byte menos significativo. Ej.: Windows, Linux.

Big Endian: byte más significativo primero. Ej.: Sun.

Representación de enteros

```
Unsigned: Umín < ux < Umáx \rightarrow 0 < ux < 2<sup>h</sup>w - 1
```

Signed: Tmín < x < Tmáx \rightarrow - 2 ^ (w - 1) < x < 2 ^ (w - 1) - 1

Rango asimétrico: |Tmín| = Tmáx + 1

Umáx = 2 * Tmáx + 1

Conversión de signed a unsigned (T2U(x))

```
si x \ge 0 \rightarrow ux = x
si x < 0 \rightarrow ux = x + 2^{n}w
```

Conversión de unsigned a signed (U2T(ux))

```
si ux <= Tmáx \rightarrow x = ux
si ux > Tmáx \rightarrow x = ux - 2^w
```

Representación de punto flotante

```
V = (-1)^s \times M \times 2^E
```

s = 1 bit de signo

M = n bits que representan un número fraccional binario

E = k bits de exponente

2. Lenguaje de máquina

Traducción de programas en lenguaje C


- 1. Se escribe un programa en un archivo de texto que contiene sólo caracteres ASCII cuyo formato es .c.
- 2. El .c pasa por el pre-procesador (cpp) que devuelve una versión modificada también en formato C pero con el sufijo .i.
- 3. El compilador (cc1) traduce el .i a lenguaje Assembly, obteniéndose un .s.
- El ensamblador (as) traduce el .s en instrucciones de lenguaje de máquina y las empaqueta en un programa objeto reubicable. El resultado se guarda en un archivo objeto .o.
- 5. El enlazador (ld) fusiona el archivo objeto .o con los .o necesarios de las librerías de los compiladores de C para devolver un archivo ejecutable que puede ser cargado en la memoria y ejecutado por el sistema.

3. Jerarquía de memorias

Jerarquía de dispositivos

Los sistemas modernos de memoria funcionan como una jerarquía de dispositivos de almacenamiento con diferentes capacidades, costos y tiempos de acceso.

- Registros de CPU: datos usados más frecuentemente.
- Memoria caché: Dispositivo de almacenamiento de datos más rápido y de menor capacidad que actúa como staging area de un subconjunto de datos almacenados en un dispositivo más lento y de mayor capacidad
- **Memoria principal:** Los datos se guardan en grandes y lentos discos que funcionan como etapas intermedias para los datos guardados en discos.
- **Discos:** Dispositivos que guardan miles de gigabytes pero cuya lectura de datos es mucho más lenta que de las DRAMs o SRAMs.



Localidad

Los programas con buena localidad tienden a acceder a datos de los niveles más altos de la jerarquía de memorias que los programas con baja localidad, por lo tanto, son más rápidos. Las memorias caché son las que mayor impacto tienen en las performances de programas.

Principios de localidad

 Localidad espacial: Los programas tienden a acceder a direcciones de memoria cercanas a las direcciones previamente accedidas. • Localidad temporal: Los programas tienden a acceder a direcciones de memoria iguales a las direcciones previamente accedidas.

Tecnologías de almacenamiento y tipos de acceso

Almacenamientos no volátiles: Memoria de solo lectura (ROM), ROM eléctricamente borrable y programable (EEPROM), memorias flash. Usos:

- Los firmwares se suelen almacenar en ROMs (BIOS, controladores de discos, placas de red, televisores, consolas de videojuegos, etc.).
- Discos de estado sólidos (SSD, solid state disks)—reemplazan a los discos rotativos.
- Caches de otros discos más lentos.

SSD

- Los datos se leen/escriben por unidades de páginas.
- Es necesario borrar el bloque antes de escribir una página.
- Un bloque se gasta (wears out) después de aproximadamente 100000 escrituras.
- El acceso secuencial es más rápido que el aleatorio.
- Las escrituras aleatorias son un tanto más lentas (para modificar una página es necesario copiar todas las demás a un nuevo bloque).
- No tiene partes que se muevan (como los discos rotativos) ⇒ más rápido, menor energía, más resistente.
- Se desgastan.
- En 2020, aproximadamente 4 veces más caros (por GB).

RAM (Random Access Memory)

- Permite la lectura y escritura de cualquier dato con el mismo costo temporal, no siendo necesario seguir un orden de acceso secuencial.
- Está compuesta por muchos chips.
- El almacenamiento básico es una celda con un bit por celda.

SRAM (Static)

- Usado para memorias caché
- Los bits se almacenan en estados estables, prevalecen mientras haya energía, no hay necesidad de refrescar.
- 6 transistores por bit.

DRAM (Dynamic)

- Usado para memoria principal
- Los bits son almacenados como carga de un capacitor y deben ser actualizados continuamente por el sistema de memoria.
- 1 transistor por bit.

Observación: Las DRAM/SRAM analizadas son volátiles, es decir, pierden su información si se corta la provisión de energía. (Parece que existen variedades de SRAM no volátiles).

4. Memoria caché

Características

- Dispositivo de almacenamiento.
- Chica y rápida. Actúan como etapas intermedias para subsets de datos e instrucciones almacenadas en memorias de nivel superior (ver pirámide de Ghiza).
- Aprovechan la localidad.
- Se almacena memoria de a bloques, reemplazando lo que había antes (ver políticas de reemplazo).
- Tipos de fallos:
 - o **En frío**: la caché comienza vacía. Falla siempre en la primera referenciación.
 - Por capacidad: mamaaa se me lleno la cache ya me rompi
 - Por conflictos: cuando, siendo la caché lo suficientemente grande, se busca ubicar más de un bloque en la misma posición.

Organización de la caché

- Tamaño de la caché: C = S*E*B
 - **S** = 2[^]**s** (número de sets en caché).
 - **E** = 2^e (número de líneas por set).
 - **B** = 2**b** (número de bytes por bloque).
- Direcciones de memoria:
 - o [Cache Tag (t bits) | Cache Index (s bits) | Cache offset (b bits)]
- Estructura de línea:
 - o [valid bit | dirty bit | tag | block [0,1,2,3,4...]]

Optimización de cálculos con matrices. Métricas de desempero de la caché. Memory mountain.

Blocking.

AHRE




5. Memoria virtual

Contexto

La memoria principal puede verse como un array de M celdas contiguas de un byte y cada byte tiene una dirección física única (PA).

Con memoria virtual la CPU accede a la memoria principal generando una dirección virtual (VA) que es convertida a la dirección física apropiada antes de ser enviada a memoria principal (address translation).

Esto requiere de cooperación entre el hardware de la CPU y el sistema operativo. La MMU (hardware dentro del CPU chip) traduce las direcciones usando una tabla alojada en la memoria principal cuyos contenidos son manejados por el sistema operativo.



Organización de cachés

- Caché SRAM: cachés L1, L2, L3 (entre la CPU y la memoria principal).
- Caché DRAM: caché del sistema de memoria virtual (cachea las páginas virtuales en la memoria principal).

Los misses de DRAM son más costosos que los de la SRAM.

Espacio de direcciones virtual (VAS)

- Puede verse como un array de N células contiguas de 1 byte cada una almacenadas en el disco.
- Cada byte tiene un único VA (dirección virtual) que sirve como índice dentro del array.
- Los contenidos del VAS se cachean en memoria principal (DRAM); los datos en discos son particionados en bloques que sirven como unidades de transferencia entre)=el disco y la memoria principal.

- Los bloques son llamados páginas virtuales (VPs) y su tamaño es P = 2^p bytes. (Los bloques de direcciones físicas también son agrupados en páginas físicas PPs también de tamaño P).
- El set de páginas virtuales es particionado en 3 subsets disjuntos:
 - Unallocated: páginas no alocadas o creadas por la VM, que no tienen asociados datos y no ocupan espacio en el disco.
 - Cached: páginas alocadas que están cacheadas en la memoria física.
 - Uncached: Páginas alocadas que no están cacheadas en la memoria física.


Motivos de su uso

- Hace uso eficiente de la memoria principal.
 - Usa la DRAM como caché de partes del Virtual Address Space
- Simplifica la gestión de la memoria.
 - o Cada proceso tiene un espacio de direccionamiento lineal.
- Aísla los espacios de direcciones
 - Un proceso no interfiere con la memoria de otro.
 - o Un programa de usuario no accede a información del kernel.

La DRAM se usa como caché de cosas que están en el disco entonces no es necesario acceder siempre a él, pueden ir guardándose los datos que se van necesitando directamente de la memoria principal.

Page Table

Se encuentra en la memoria principal (DRAM), y esta se beneficia del principio de localidad. Los programas con buena localidad temporal mantienen conjuntos activos de páginas (working sets) reducidos. Si el working set es mayor a la memoria principal, el desempeño cae abruptamente debido a que las páginas se copian continuamente entre el disco y la DRAM.



- Formada por Page Table Entries (PTE) que mapean páginas virtuales (VA) a páginas físicas (PA) (el Kernel almacena por proceso en la DRAM).
- Page Hit: se referencia un dato usando memoria virtual correspondiente a una página física que está en memoria principal (caché DRAM hit).
- Page Fault: se referencia un dato usando memoria virtual correspondiente a una página física que no está en memoria principal (caché DRAM miss).
 - o La MMU lanza una excepción por page fault, manejada por el Kernel.
 - El Kernel elige una página víctima para desalojar, y la sobreescribe con una VP correcta.
 - El Handler ejecuta la instrucción iret para retorno desde interrupciones.

Localidad

- Los programas tienden a acceder a un conjunto activo de páginas llamado Working Set.
 - Los programas con localidad temporal mantienen un working set reducido.
- Si working set > memoria principal: El desempeño cae abruptamente porque las páginas se copian continuamente entre el disco y DRAM.


Gestión de memoria

- La memoria virtual simplifica la reserva de memoria.
 - Una VP puede mapear cualquier PP.
 - Una VP se puede almacenar en distintas PP (¿será así como funcionan los punteros?).
 - Múltiples VP pueden mapear una misma PP (compartición de datos y código entre procesos).
- Cada proceso tiene su propio Virtual Address Space.

LA MEMORIA VIRTUAL IMPLEMENTA EN LA RAM ALGO QUE SIRVE COMO CACHÉ AL DISCO, PERO NO ES MEMORIA CACHÉ.

Herramienta de protección

- Se extienden los PTEs con bits de permisos.
- La MMU comprueba estos bits en cada acceso



- SUP: Se debe estar en modo kernel para leer la PP
- **READ:** Se puede leer la página.
- WRITE: Se puede escribir en la página.
- **EXEC:** (no se encuentra en el gráfico) se puede extraer código ejecutable de la PP.

Traducción de direcciones

- Mapeo entre elementos de un VAS de N elementos y un PAS de M elementos, realizado por la MMU por medio de seleccionar la correcta PTE de la page table.
- VA = VPN + VPO
- PA = PPN (de la PTE) + VPO (del VA)
- Parámetros importantes:

Elemento	Descripción
N = 2^n	Cantidad de direcciones en un VAS

M = 2^m	Cantidad de direcciones en un PAS
P = 2^p	Tamaño de una página en bytes
VPO	Offset de una VP (p bits)
VPN	Número de una VP (n-p bits)
TLBI	Índice de la TLB
TLBT	Tag de la TLB
PPO	Offset de una PP (p bits)
PPN	Número de una PP
СО	Offset en un bloque de la caché
CI	Índice de la caché
СТ	Tag de la caché

Translation Lookaside Buffer


Contexto

Cuando el CPU genera una VA, la MMU debe recurrir a una PTE para traducir la VA a una PA. Si la PTE no está *cacheada* en alguna caché el costo en ciclos es mayor, para minimizar esto, se incluye una pequeña caché de PTEs en la MMU (la TLB), una caché con addressing virtual cuyas líneas contienen un bloque con una única PTE.


Características

- Es una caché asociativa por conjuntos de la tabla de paginación, en hardware, en el chip.
- Mapea números de páginas virtuales (VPN) con números de páginas físicas (PPN). Funciona como una caché de las VPN ya vistas.
- Contiene PTE 's completas para un subconjunto pequeños de páginas.

Acceso a la TLB: La MMU usa la VPN de la VA para acceder a la TBL.




TLB hit: Elimina un acceso a memoria (y a la tabla de paginación).



- 1. La CPU genera un VA
- 2. La MMU obtiene el PTE apropiado de la TLB
- 3. La MMU traduce la VA a una PA y la envía a la caché/memoria principal.
- 4. La caché/memoria devuelve el dato a la CPU.

TLB miss: Añade un acceso a memoria (estos misses son raros).




- 1. La CPU genera un VA
- 2. La MMU no obtiene el PTE de la TLB, y debe buscarlo de la caché/memoria principal.

- De la caché/memoria principal se obtiene el PTE apropiado y se pasa a la TLB, donde se lo guarda, posiblemente sobreescribiendo una entrada existente.
- 4. Finalmente la MMU traduce la VA a una PA y la envía a la caché/memoria principal.
- 5. La caché/memoria devuelve el dato a la CPU.

Tablas de paginación multinivel

- En una tabla de paginación de k niveles:
 - En los niveles 1 a (k 1), cada PTE apunta a tablas de paginación de su siguiente nivel,
 - o En las tablas de paginación de nivel k, los PTE apuntan a VP.
- **Motivo:** Bajo ciertos requisitos, puede ocurrir que nos surja la necesidad de utilizar tablas de paginación de tamaños extremos.



6. Arquitectura

	Tipos de arquitecturas			
	CISC (Complex Instruction Set Computer)	RISC (Reduced Instruction Set Computer)		
Cantidad de instrucciones	Gran cantidad cinstrucciones	e Menor cantidad de instrucciones (codificaciones binarias más largas debido a esto)		
Tiempo de ejecución de instrucciones	Instrucciones con largo tiempos de ejecución	Instrucciones con cortos tiempos de ejecución		

Tamaño de codificación de variables	Codificación de las instrucciones de tamaño variable.	Codificación de las instrucciones de tamaño fijo.
Complejidad de desplazamientos	Hay múltiples formatos para especificar operandos.	Sólo se especifica base y desplazamiento de los operandos.
Operandos aritméticos	Los operandos de operaciones aritméticas y lógicas sólo pueden ser memoria o registros.	Los operandos de operaciones aritméticas y lógicas sólo pueden ser registros. Las referencias a memoria sólo se permiten en instrucciones de lectura o escritura.
	Implementation programs are hidden from machine level programs. The ISA provides a clean abstraction between programs and how they get executed.	Implementación expuesta a los programadas de nivel máquina.
Condition Codes	Hay condition codes.	No hay condition codes (los resultados de instrucciones test son almacenados en registros normales para su uso en evaluaciones condicionales).
Argumentos de funciones	Se usa una pila (stack) para los argumentos de procedimientos y para los valores de retorno.	Se usan registros para los argumentos de procedimientos y para los valores de retorno.
Variables locales	Las variables locales generalmente son alocadas en el stack y los registros son reservados para valores intermedios.	Las variables locales se alocan en registros temporales (callee-saved registers).

Observación: Y 86-64 tiene atributos de ambos sets.

Diseño Lógico

Los tres principales componentes para implementar un sistema digital son:

- Lógica combinacional para computar funciones sobre los bits.
- Memoria para almacenar bits.
- Señales de clock para regular la actualización de la memoria.

Compuertas lógicas

- Computan un output que corresponde con alguna función booleana de los bits del input.
- Siempre están activas (responden constantemente a los cambios de los inputs).

Circuitos combinacionales


- Compuertas lógicas ensambladas en redes que forman bloques computacionales.
- La red no debe ser cíclica.
- Ejemplo: ALU. Tiene dos data inputs (A y B) y una condición de control que dependiendo de cómo se setee el circuito producirá una operación aritmética o lógica distinta.

Igualdad de bits

bool eq = (a && b) || (!a && !b)Genera 1 si a = b.


Igualdad de palabras (64 bits)

• bool eq = (A == B)




Multiplexor: Selecciona un valor entre un set de distintas señales dependiendo del valor de una señal de control recibida por input.

- Señal de control: s
- Señales de datos: a y b
- s selecciona entre a y b




Multiplexores (palabras)



Unidad Aritmética - Lógica (ALU)

- Logica combinacional.
- La señal de control selecciona una operación.
 - o 0: suma
 - o 1: resta
 - o 2: and
 - 3: xor
- Genera y modifica códigos de condición: OF, ZF, CF.



Registros (Distintos a los registros de Assembly)

- Almacenan palabras.
- Es un conjunto de Latches disparados por flancos.
- Cargan datos en el clock ascendente.

Register File (Banco de registros)

- Almacena los distintos registros, es decir, almacena múltiples palabras.
- Guarda los valores de los registros (%rax, %rdi, etc.).
- Los identificadores de registros sirven de direcciones.
- Posee múltiples puertos:
 - Tiene varias entradas y salidas (para direcciones y datos) separadas.

Implementación secuencial

- En cada ciclo de reloj se ejecutan todas las etapas requeridas para procesar una instrucción completa, por lo tanto, tiene un clock rate inaceptablemente lento.
- Consiste de lógica combinacional (mediante la que se propagan las señales)
 y dos formas de almacenamiento: clocked registers (PC y CC) y RAMs
 (register file, la memoria de las instrucciones y la memoria de los datos), que
 se controlan con una señal única de reloj que dispara la carga de nuevos
 valores en los registros y la escritura de datos en la RAM.
- Cada vez que el clock se mueve de abajo arriba el procesador comienza a ejecutar una nueva instrucción.
- El PC es guardado en un registro.
- La información fluye por medio de cables.

- Los procesos nunca requieren leer un estado actualizado por una instrucción para terminar su procesamiento.
- Ninguna instrucción debe setear y leer condition codes.

Set de instrucciones Y 86- 64

	icode	ifun	rA	rB	extra
halt	0	0			
nop	1	0			
cmovxx	2	fn	rA	rA	
irmovq	3	0	F	rB	Valor
rmmovq	4	0	rA	rB	Desplazamiento
mrmovq	5	0	rA	rB	Desplazamiento
opq	6	fn	rA	rB	
jxx	7	fn	Destino		
call	8	0	Destino		
ret	9	0			
push	Α	0	rA	F	
рор	В	0	rA	F	

Código	Registro	Código	Registro
0x0	%rax	0x8	%r8
0x1	%rcx	0x9	%r9
0x2	%rdx	0xA	%r10
0x3	%rbx	0xB	%r11
0x4	%rsp	0xC	%r12
0x5	%rbp	0xD	%r13
0x6	%rsi	0xE	%r14
0x7	%rdi	0xF	No register

Operaciones en la ALU	Código
Suma	0x60
Resta	0x61
And	0x62
Xor	0x63

Operaciones de movimiento	Descripción	Código
cmovxx	mueve un dato de rA a rB de manera condicional	0x2(fn)
irmovq	mueve un dato de forma inmediata a un rB	0x30
rmmovq	mueve un dato de rA a memoria D(rB)	0x40
mrmovq	mueve un dato de memoria D(rA) a rB	0x50

ifun (para jxx y cmovxx)	Descripción	Código
	No hay condición (jmp, rrmovq)	0x0
le	lower/equal	0x1
I	lower	0x2
е	equal	0x3
ne	not equal	0x4
ge	greater/equal	0x5
g	greater	0x6

_

_

r

Etapas:

- 1. **Fetch:** Se interpretan los bytes de la instrucción de memoria extrayéndose operación, registros, etc. necesarios para la traducción.
- 2. **Decode:** Se leen los datos designados en la etapa Fetch del banco registros.
- 3. **Execute:** La ALU realiza operaciones con los datos obtenidos en la etapa Decode. Se setean los condition codes (CC).
- 4. **Memory:** Se realizan las lecturas o escrituras en memoria requeridas por la instrucción.
- 5. Write Back: Se actualizan los datos del banco de registros.
- 6. **PC update:** Se setea al PC con la dirección de la siguiente instrucción.

	Cómputo	Op rA, rB	Descripción
Fetch	icode, ifun rA, rB valC valP	icode:ifun <- M1[PC] rA:rB <- M1[PC + 1] valP <- PC + 2	Lee el byte de instrucción Lee el byte de registros Lee el valor constante Calcula el siguiente PC
Decode	valA, srcA valB, srcB	valA <- R[rA] valB <- R[rB]	Lee el operando A Lee el operando B
Execute	valE Cond. Code	valE <- valB OP valA Establece CC	Realiza una operación en la ALU Usa/Modifica el registro CC
Memory	valM	valM <- M[valX]	Lectura/Escritura de la memoria
Write Back	dstE dstM	R[rB] <- valE	Guarda/Usa el resultado de la ALU Guarda el resultado de la memoria
PC Update	PC	PC <- valP	Actualiza el PC

Implementación segmentada

- Se basa en la división del proceso en etapas que se hacen de manera independiente; se mueve una instrucción a través de etapas y en todo momento se están procesando varias instrucciones.
- Parámetros:
 - Latencia (ps, ns, s): Tiempo requerido para ejecutar una sólo instrucción de principio a fin
 - Delay (ps, ns, s): Tiempo requerido en el procesamiento de una etapa determinada.
 - **Throughput (GIPS):** Cantidad de instrucciones procesadas por unidad de tiempo.

- Frecuencia del reloj (Hz, GHz): Cantidad de ciclos por unidad de tiempo.
- o Periodo del reloj: duración de un ciclo del reloj.

Para realizar una instrucción se requiere de 1 ciclo de reloj. Un ciclo de reloj son 1 ms.

- La latencia queda limitada por la etapa más lenta de la instrucción.
- Se requiere segmentar en etapas balanceadas.
- Si se fragmenta en bloques muy chicos, el delay por actualización de registro se torna un factor limitante.
- Las etapas de la implementación segmentada son iguales a las de la implementación secuencial, excepto que:
 - En este caso son físicas (no conceptuales).
 - La última etapa es la de Write back, y la actualización del PC se realiza en la etapa de Fetch que se caracteriza ahora por:
 - 1. Selección del PC actual
 - 2. Lectura de instrucción
 - 3. Cálculo del PC incrementado con predicción
- Se introducen registros de pipeline que guardan valores intermedios; reciben valores de una etapa previa y con el clock se actualizan para ser pasados a la siguiente etapa.
- Los valores se propagan de una etapa a la siguiente sin saltearse etapas.
- Si hay error, se propaga hasta la etapa WB (última etapa) dónde se actualiza el estado del procesador.

Riesgos

- Riesgos estructurales: Surgen de conflictos en los recursos, cuando el hardware no puede soportar todas las combinaciones posibles de instrucciones en ejecuciones simultáneas.
- Riesgos por dependencia de datos:
 - RAW: Cuando se quiere guardar en un registro un dato sea un valor constante (obtenido en etapa Decode) o calculado (obtenido en Execute). El dato se requiere en la etapa Write Back para actualizar el registro, y puede obtenerse mediante realimentación desde Decode o Execute.
 - Load/Use: Cuando se quiere guardar en un registro un dato que debe obtenerse de la etapa Memory (en Execute sólo tengo disponible el registro donde voy a guardar ese valor). El dato se requiere en la etapa Write Back para actualizar el registro y no puede obtenerse mediante realimentación. No puede salvarse la dependencia porque el dato se requiere en la etapa Decode, por lo que, deben utilizarse burbujas para retrasar la ejecución hasta poder obtenerse el dato ya

sea mediante realimentación o hasta que la instrucción que obtendrá el dato de memoria termine su ejecución.

 Riesgos de control: Se producen de la segmentación de los saltos y otras instrucciones que cambian el PC de modo que la pipeline no predice correctamente. Esto ocurre debido a que el predictor del pipeline ordena que siempre se salte.

Un **salto condicional** posee una condición que es propiciada por los condition codes (CC) que provee la ALU cuando la instrucción anterior finaliza su etapa Execute, lo cual provoca que el salto también debe confirmar si el salto fue dado correctamente en su pasaje por la etapa Execute. En consecuencia, el pipeline tomará inevitablemente dos instrucciones y las procesará hasta que la condición de salto sea verificada (o no). En caso de ocurrir un fallo en la predicción, se insertan burbujas en la etapa decode y execute, provocando el borrado de dichas instrucciones, e ingresando la nueva instrucción correcta al pipeline, producto de un fall through.

Otro caso es el de **ret**, ya que se requiere de la dirección de memoria a la que realizar el salto, y ésta recién se obtiene en la etapa Memory, es decir, tampoco se sabe en Decode. En este caso, la instrucción siguiente al ret (que entra por fall through) es demorada en la etapa fetch y se insertan burbujas en las siguientes etapas, hasta que ret llega a la etapa memory, y la nueva dirección de memoria obtenida en dicha etapa actualiza el PC, permitiendo el ingreso de la instrucción correcta.

Técnicas para resolver riesgos

- **Stall:** Se mantiene la instrucción en la etapa Decode, insertando burbujas (retrasando la ejecución) para "esperar" a la obtención del dato requerido.
 - Caso error de predicción en salto condicional: Si se detecta un error en la etapa Execute se reemplazan las instrucciones que se deben cancelar en Execute y Decode por burbujas.
 - Caso return: Recién en la etapa Memory se sabrá que hay que cortar la ejecución, por lo que, se utilizan tantas burbujas como para alcanzar la etapa Memory de ret, donde puede realizarse un envío de datos hacia atrás.
- Nops: Se insertan instrucciones que "no hacen nada" permitiendo retrasar la necesidad de obtención de un dato, lográndose que cuando se llegue a la instrucción que requiere cierto dato, éste ya pueda obtenerse.
- Data forwarding: Se envía el valor de la etapa de generación directamente a la etapa Decode o a la que lo requiera mediante circuitos de realimentación. Esta técnica no resuelve las dependencias Load/Use.
- Load forwarding: Ocurre en muy pocos casos. Dado que en ciertos casos es posible que una instrucción no requiera de un dato (decodeado) hasta la etapa Memory, se agrega una realimentación entre la etapa Memory y Execute que permite reenviar un dato cargado desde memoria a la instrucción anterior que lo precise.

Implementación con paralelismo

Ejecución de más de una instrucción a la vez.

Emisión dual estática

El compilador detecta y evita los riesgos reordenando las instrucciones y agrupándolas en paquetes (**scheduling**). Éstos se denominan **paquetes de emisión** y no pueden tener dependencias internas (se las elimina usando reordenamiento o nops).

El procesador podría ser capaz de detectar riesgos y detener paquetes pero sólo podría hacerlo entre paquetes.

Emisión dual dinámica (procesadores superescalares)

En cada ciclo de reloj se eligen cuántas y cuáles instrucciones serán emitidas. Luego, puede realizarse un reordenamiento de instrucciones. Todo esto permite evitar riesgos estructurales y por dependencia de datos.

Esta planificación analiza el flujo de datos de un programa y el procesador ejecuta las instrucciones de forma que se cumpla el flujo (out of order execution).

No se requiere de planificación estática pero puede implementarse.

Esto es posible gracias a 3 unidades principales:

- Unidad de fetch y emisión de instrucciones: lee, decodifica y emite las instrucciones a las unidades funcionales.
- Múltiples unidades funcionales: guardan operaciones y operandos en búfers llamados estaciones de reserva. Cuando la unidad está lista y se tienen los operandos, se realiza la operación y su resultado se envía a todas las unidades funcionales que lo requieran y a la unidad de commits.
- Unidad de commits: Guarda los resultados en un búfer de reordenamiento (que también se usa para realimentar unidades funcionales) hasta que sea seguro guardarlos en el banco de registros o la memoria.

Observación: Si un operando no está en el banco de registros ni en el búfer de reordenamiento es porque es resultado de una unidad funcional. Cuando la unidad lo genere se copiará a quienes lo necesiten.

In order execution: La unidad de lectura y emisión emiten las instrucciones en orden, la unidad de commits actualiza registros y graba a memoria en orden de lectura de las instrucciones (in order commit). Si hubo una excepción, se mira la última instrucción ejecutada y se hacen los commits correspondientes a las instrucciones anteriores a esa. Las unidades funcionales operan a medida que los datos van estando disponibles.

Extensión: Ejecución especulativa con predicción de saltos

La predicción (de resultados de operaciones de carga de datos y cálculo de direcciones) permite continuar con la lectura y ejecución de instrucciones mientras que el la unidad de commits en orden garantiza que no se actualizarán los datos si se especuló erróneamente.

Eficiencia energética

Cuanto las técnicas son más complejas usualmente se tiende a mejorar el hardware que el software debido a que este último es más lento. Pero añadir transistores genera un mayor consumo de energía.

Hoy en día para mejorar el rendimiento se utiliza:

- Procesadores menos complejos.
- Múltiples procesadores por chip.
- Chips con pipelines más chatos y especulaciones menos agresivas.

En conclusión, a medida que se aumenta la cantidad de procesadores por chip y se disminuye la profundidad del pipeline, disminuye el consumo, mejora el procesamiento.

Consultas

- Tiempo de acceso promedio a un determinado nivel de la jerarquía:
 Dado un disco de estado sólido, una L1 y una L2, ¿cuál es el tiempo de acceso promedio?
- Hay dependencia entre popq y mrmovq ejercicio 4) página 1
- Dif entre load/use y RAW pagina 10 2) a)

Preguntas teóricas sobre Memoria virtual

- a) "Un page fault ocurre cuando se referencia un dato usando memoria virtual correspondiente a una página física que no está en la memoria principal." Al acceder a la Page Table, mediante cierto VPN, la entrada respectiva posee el valid bit en 0.
- b) Se encuentra en la memoria principal (DRAM), y esta se beneficia del principio de localidad. Los programas con buena localidad temporal mantienen conjuntos activos de paginas (working sets) reducidos. Si el working set es mayor a la memoria principal, el desempeño cae abruptamente debido a que las páginas se copian continuamente entre el disco y la DRAM.
- c) Un page miss ocurre cuando el bit de validez de la PTE de la tabla de paginación es 0. En este caso, se activa la excepción y el handler se encargará de cargar la nueva página y actualizar el PTE en memoria.