

在笔者上一篇文章《内核特征码搜索函数封装》中为了定位特征的方便我们封装实现了一个可以传入数组实现的 `SearchSpecialCode` 定位函数，该定位函数其实还不能算的上简单，本章 `Lyshark` 将对特征码定位进行简化，让定位变得更简单，并运用定位代码实现扫描内核PE的 `.text` 代码段，并从代码段中得到某个特征所在内存位置。

内核特征扫描是指在内核层面对PE文件的代码段进行扫描，检测是否包含特定的指令序列或者特征码。它通常用于防病毒软件、防作弊软件和安全监控等方面。

内核特征扫描的实现一般包括以下几个步骤：

- 在内核层面获取PE文件的代码段地址和大小。
- 对代码段进行遍历，获取每个指令的机器码。
- 比对机器码和预定义的特征码或者指令序列。
- 如果存在匹配的特征码或指令序列，则进行相应的处理，如通知用户或者禁止执行该代码段。

内核特征扫描需要考虑多种因素，如扫描效率、准确性和对系统性能的影响等。在实际开发中，一般需要针对具体应用场景进行优化。同时，由于扫描的代码段可能包含恶意代码，因此在实现过程中需要考虑安全性。

老样子为了后续教程能够继续，先来定义一个 `Lyshark.h` 头文件，该头文件中包含了我们本篇文章所必须要使用到的结构体定义，这些定义的函数如果不懂请去看 `Lyshark` 以前的文章，这里就不罗嗦了。

```
#include <ntifs.h>
#include <ntimage.h>

typedef struct _KLDR_DATA_TABLE_ENTRY
{
    LIST_ENTRY64 InLoadOrderLinks;
    ULONG64 __Undefined1;
    ULONG64 __Undefined2;
    ULONG64 __Undefined3;
    ULONG64 NonPagedDebugInfo;
    ULONG64 DllBase;
    ULONG64 EntryPoint;
    ULONG SizeOfImage;
    UNICODE_STRING FullDllName;
    UNICODE_STRING BaseDllName;
    ULONG Flags;
    USHORT LoadCount;
    USHORT __Undefined5;
    ULONG64 __Undefined6;
    ULONG CheckSum;
    ULONG __padding1;
    ULONG TimeDateStamp;
    ULONG __padding2;
} KLDR_DATA_TABLE_ENTRY, *PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY;

typedef struct _RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION
{
    HANDLE Section;
    PVOID MappedBase;
    PVOID ImageBase;
    ULONG ImageSize;
    ULONG Flags;
```

```
USHORT LoadOrderIndex;
USHORT InitOrderIndex;
USHORT LoadCount;
USHORT OffsetToFileName;
UCHAR FullPathName[256];
} RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION, *PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION;

typedef struct _RTL_PROCESS_MODULES
{
    ULONG NumberOfModules;
    RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION Modules[1];
} RTL_PROCESS_MODULES, *PRTL_PROCESS_MODULES;

typedef enum _SYSTEM_INFORMATION_CLASS
{
    SystemBasicInformation = 0x0,
    SystemProcessorInformation = 0x1,
    SystemPerformanceInformation = 0x2,
    SystemTimeOfDayInformation = 0x3,
    SystemPathInformation = 0x4,
    SystemProcessInformation = 0x5,
    SystemCallCountInformation = 0x6,
    SystemDeviceInformation = 0x7,
    SystemProcessorPerformanceInformation = 0x8,
    SystemFlagsInformation = 0x9,
    SystemCallTimeInformation = 0xa,
    SystemModuleInformation = 0xb,
    SystemLocksInformation = 0xc,
    SystemStackTraceInformation = 0xd,
    SystemPagedPoolInformation = 0xe,
    SystemNonPagedPoolInformation = 0xf,
    SystemHandleInformation = 0x10,
    SystemObjectInformation = 0x11,
    SystemPageFileInformation = 0x12,
    SystemVdmInstemulInformation = 0x13,
    SystemVdmBopInformation = 0x14,
    SystemFileCacheInformation = 0x15,
    SystemPoolTagInformation = 0x16,
    SystemInterruptInformation = 0x17,
    SystemDpcBehaviorInformation = 0x18,
    SystemFullMemoryInformation = 0x19,
    SystemLoadGdiDriverInformation = 0x1a,
    SystemUnloadGdiDriverInformation = 0x1b,
    SystemTimeAdjustmentInformation = 0x1c,
    SystemSummaryMemoryInformation = 0x1d,
    SystemMirrorMemoryInformation = 0x1e,
    SystemPerformanceTraceInformation = 0x1f,
    SystemObsolete0 = 0x20,
    SystemExceptionInformation = 0x21,
    SystemCrashDumpStateInformation = 0x22,
    SystemKernelDebuggerInformation = 0x23,
    SystemContextSwitchInformation = 0x24,
    SystemRegistryQuotaInformation = 0x25,
```

```
SystemExtendServiceTableInformation = 0x26,
SystemPrioritySeparation = 0x27,
SystemVerifierAddDriverInformation = 0x28,
SystemVerifierRemoveDriverInformation = 0x29,
SystemProcessorIdleInformation = 0x2a,
SystemLegacyDriverInformation = 0x2b,
SystemCurrentTimezoneInformation = 0x2c,
SystemLookasideInformation = 0x2d,
SystemTimeSlipNotification = 0x2e,
SystemSessionCreate = 0x2f,
SystemSessionDetach = 0x30,
SystemSessionInformation = 0x31,
SystemRangeStartInformation = 0x32,
SystemVerifierInformation = 0x33,
SystemVerifierThunkExtend = 0x34,
SystemSessionProcessInformation = 0x35,
SystemLoadGdiDriverInSystemSpace = 0x36,
SystemNumaProcessorMap = 0x37,
SystemPrefetcherInformation = 0x38,
SystemExtendedProcessInformation = 0x39,
SystemRecommendedSharedDataAlignment = 0x3a,
SystemComPlusPackage = 0x3b,
SystemNumaAvailableMemory = 0x3c,
SystemProcessorPowerInformation = 0x3d,
SystemEmulationBasicInformation = 0x3e,
SystemEmulationProcessorInformation = 0x3f,
SystemExtendedHandleInformation = 0x40,
SystemLostDelayedWriteInformation = 0x41,
SystemBigPoolInformation = 0x42,
SystemSessionPoolTagInformation = 0x43,
SystemSessionMappedViewInformation = 0x44,
SystemHotpatchInformation = 0x45,
SystemObjectSecurityMode = 0x46,
SystemWatchdogTimerHandler = 0x47,
SystemWatchdogTimerInformation = 0x48,
SystemLogicalProcessorInformation = 0x49,
SystemWow64SharedInformationObsolete = 0x4a,
SystemRegisterFirmwareTableInformationHandler = 0x4b,
SystemFirmwareTableInformation = 0x4c,
SystemModuleInformationEx = 0x4d,
SystemVerifierTriageInformation = 0x4e,
SystemSuperfetchInformation = 0x4f,
SystemMemoryListInformation = 0x50,
SystemFileCacheInformationEx = 0x51,
SystemThreadPriorityClientIdInformation = 0x52,
SystemProcessorIdleCycleTimeInformation = 0x53,
SystemVerifierCancellationInformation = 0x54,
SystemProcessorPowerInformationEx = 0x55,
SystemRefTraceInformation = 0x56,
SystemSpecialPoolInformation = 0x57,
SystemProcessIdInformation = 0x58,
SystemErrorPortInformation = 0x59,
SystemBootEnvironmentInformation = 0x5a,
```

```
SystemHypervisorInformation = 0x5b,
SystemVerifierInformationEx = 0x5c,
SystemTimeZoneInformation = 0x5d,
SystemImageFileExecutionOptionsInformation = 0x5e,
SystemCoverageInformation = 0x5f,
SystemPrefetchPatchInformation = 0x60,
SystemVerifierFaultsInformation = 0x61,
SystemSystemPartitionInformation = 0x62,
SystemSystemDiskInformation = 0x63,
SystemProcessorPerformanceDistribution = 0x64,
SystemNumaProximityNodeInformation = 0x65,
SystemDynamicTimeZoneInformation = 0x66,
SystemCodeIntegrityInformation = 0x67,
SystemProcessorMicrocodeUpdateInformation = 0x68,
SystemProcessorBrandString = 0x69,
SystemVirtualAddressInformation = 0x6a,
SystemLogicalProcessorAndGroupInformation = 0x6b,
SystemProcessorCycleTimeInformation = 0x6c,
SystemStoreInformation = 0x6d,
SystemRegistryAppendString = 0x6e,
SystemAitsSamplingValue = 0x6f,
SystemVhdBootInformation = 0x70,
SystemCpuQuotaInformation = 0x71,
SystemNativeBasicInformation = 0x72,
SystemErrorPortTimeouts = 0x73,
SystemLowPriorityIoInformation = 0x74,
SystemBootEntropyInformation = 0x75,
SystemVerifierCountersInformation = 0x76,
SystemPagedPoolInformationEx = 0x77,
SystemSystemPtesInformationEx = 0x78,
SystemNodeDistanceInformation = 0x79,
SystemAcpiAuditInformation = 0x7a,
SystemBasicPerformanceInformation = 0x7b,
SystemQueryPerformanceCounterInformation = 0x7c,
SystemSessionBigPoolInformation = 0x7d,
SystemBootGraphicsInformation = 0x7e,
SystemScrubPhysicalMemoryInformation = 0x7f,
SystemBadPageInformation = 0x80,
SystemProcessorProfileControlArea = 0x81,
SystemCombinePhysicalMemoryInformation = 0x82,
SystemEntropyInterruptTimingInformation = 0x83,
SystemConsoleInformation = 0x84,
SystemPlatformBinaryInformation = 0x85,
SystemThrottleNotificationInformation = 0x86,
SystemHypervisorProcessorCountInformation = 0x87,
SystemDeviceDataInformation = 0x88,
SystemDeviceDataEnumerationInformation = 0x89,
SystemMemoryTopologyInformation = 0x8a,
SystemMemoryChannelInformation = 0x8b,
SystemBootLogoInformation = 0x8c,
SystemProcessorPerformanceInformationEx = 0x8d,
SystemSpare0 = 0x8e,
SystemSecureBootPolicyInformation = 0x8f,
```

```

SystemPageFileInformationEx = 0x90,
SystemSecureBootInformation = 0x91,
SystemEntropyInterruptTimingRawInformation = 0x92,
SystemPortableWorkspaceEfiLauncherInformation = 0x93,
SystemFullProcessInformation = 0x94,
SystemKernelDebuggerInformationEx = 0x95,
SystemBootMetadataInformation = 0x96,
SystemSoftRebootInformation = 0x97,
SystemElamCertificateInformation = 0x98,
SystemOfflineDumpConfigInformation = 0x99,
SystemProcessorFeaturesInformation = 0x9a,
SystemRegistryReconciliationInformation = 0x9b,
MaxSystemInfoClass = 0x9c,
} SYSTEM_INFORMATION_CLASS;

// 声明函数
NTSYSAPI PIMAGE_NT_HEADERS NTAPI RtlImageNtHeader(_In_ PVOID Base);
NTSTATUS NTAPI ZwQuerySystemInformation(SYSTEM_INFORMATION_CLASS SystemInformationClass,
PVOID SystemInformation, ULONG SystemInformationLength, PULONG ReturnLength);

typedef VOID(__cdecl *PMiProcessLoaderEntry)(PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY section, IN LOGICAL Insert);
typedef NTSTATUS(*NTQUERYSYSTEMINFORMATION)(IN ULONG SystemInformationClass, OUT PVOID SystemInformation, IN ULONG_PTR SystemInformationLength, OUT PULONG_PTR ReturnLength OPTIONAL);

```

我们继续，首先实现特征码字符串的解析与扫描实现此处 utilLysharkSearchPattern 函数就是 LyShark 封装过的，这里依次介绍一下参数传递的含义。

- pattern 用于传入一段字符串特征值 (以\x开头)
- len 代表输入特征码长度 (除去\x后的长度)
- base 代表扫描内存的基地址
- size 代表需要向下扫描的长度
- ppFound 代表扫描到首地址以后返回的内存地址

这段代码该如何使用，如下我们以定位 IoInitializeTimer 为例，演示 utilLysharkSearchPattern 如何定位特征的，如下代码 pattern 变量中就是我们需要定位的特征值，pattern_size 则是需要定位的特征码长度，在 address 地址位置向下扫描 128 字节，找到则返回到 find_address 变量内。

```

#include "lyshark.h"

PVOID GetIoInitializeTimerAddress()
{
    PVOID VariableAddress = 0;
    UNICODE_STRING uioiTime = { 0 };

    RtlInitUnicodeString(&uioiTime, L"IoInitializeTimer");
    VariableAddress = (PVOID)MmGetSystemRoutineAddress(&uioiTime);
    if (VariableAddress != 0)
    {
        return VariableAddress;
    }
}

```

```

    }

    return 0;
}

// 对指定内存执行特征码扫描
NTSTATUS UtilLySharkSearchPattern(IN P UCHAR pattern, IN ULONG_PTR len, IN CONST VOID* base,
IN ULONG_PTR size, OUT PVOID* ppFound)
{
    // 计算匹配长度
    // 特征码扫描
    NT_ASSERT(ppFound != 0 && pattern != 0 && base != 0);
    if (ppFound == 0 || pattern == 0 || base == 0)
    {
        return STATUS_INVALID_PARAMETER;
    }

    __try
    {
        for (ULONG_PTR i = 0; i < size - len; i++)
        {
            BOOLEAN found = TRUE;
            for (ULONG_PTR j = 0; j < len; j++)
            {
                if (pattern[j] != ((P UCHAR)base)[i + j])
                {
                    found = FALSE;
                    break;
                }
            }

            if (found != FALSE)
            {
                *ppFound = (P UCHAR)base + i;
                DbgPrint("[LyShark.com] 特征码匹配地址: %p \n", (P UCHAR)base + i);
                return STATUS_SUCCESS;
            }
        }
    }
    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
    {
        return STATUS_UNHANDLED_EXCEPTION;
    }

    return STATUS_NOT_FOUND;
}

VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{

```

```

DbgPrint(("hello lyshark.com \n");

// 返回匹配长度5
CHAR pattern[] = "\x48\x89\x6c\x24\x10";
PVOID *find_address = NULL;

int pattern_size = sizeof(pattern) - 1;
DbgPrint("匹配长度: %d \n", pattern_size);

// 得到地址
PVOID address = GetIoInitializeTimerAddress();


// 扫描特征
NTSTATUS nt = UtilLysharkSearchPattern((PUCHAR)pattern, pattern_size, address, 128,
&find_address);

DbgPrint("[LyShark 返回地址 => ] 0x%p \n", (ULONG64)find_address);

Driver->DriverUnload = UnDriver;
return STATUS_SUCCESS;
}

```

运行驱动程序完成特征定位，并对比定位效果。



如上述所示定位函数我们已经封装好了，相信你也能感受到这种方式要比使用数组更方便，为了能定位到内核PE结构我们需要使用 `RtlImageNtHeader` 来解析，这个内核函数专门用来得到内核程序的PE头部结构的，在下方案例中首先我们使用封装过的 `LySharkToolsutilKernelBase` 函数拿到内核基址，如果你不懂函数实现细节请阅读《内核取 `ntoskrnl` 模块基址》这篇文章，拿到基址以后可以直接使用 `RtlImageNtHeader` 对其PE头部进行解析，如下所示。

```

#include "lyshark.h"

// 定义全局变量

```

```
static PVOID g_KernelBase = 0;
static ULONG g_Kernelsize = 0;

// 得到KernelBase地址
PVOID LySharkToolsUtilKernelBase(OUT PULONG psize)
{
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    ULONG bytes = 0;
    PRTL_PROCESS_MODULES pMods = 0;
    PVOID checkPtr = 0;
    UNICODE_STRING routineName;

    if (g_KernelBase != 0)
    {
        if (psize)
        {
            *psize = g_Kernelsize;
        }
        return g_KernelBase;
    }

    RtlInitUnicodeString(&routineName, L"NtOpenFile");

    checkPtr = MmGetSystemRoutineAddress(&routineName);
    if (checkPtr == 0)
        return 0;

__try
{
    status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, bytes, &bytes);
    if (bytes == 0)
    {
        return 0;
    }

    pMods = (PRTL_PROCESS_MODULES)ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPoolNx, bytes,
L"LyShark");
    RtlZeroMemory(pMods, bytes);

    status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, pMods, bytes, &bytes);

    if (NT_SUCCESS(status))
    {
        PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION pMod = pMods->Modules;

        for (ULONG i = 0; i < pMods->NumberOfModules; i++)
        {
            if (checkPtr >= pMod[i].ImageBase && checkPtr < (PVOID)((PUCHAR)pMod[i].ImageBase + pMod[i].ImageSize))
            {
                g_KernelBase = pMod[i].ImageBase;
                g_Kernelsize = pMod[i].ImageSize;
                if (psize)
```

```
        {
            *pSize = g_Kernelsize;
        }
        break;
    }
}
}

__except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
{
    return 0;
}

if (pMods)
{
    ExFreePoolWithTag(pMods, L"Lyshark");
}

DbgPrint("KernelBase = > %p \n", g_KernelBase);
return g_KernelBase;
}

VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint(("hello Lyshark.com \n"));

    // 获取内核第一个模块的基地址
    PVOID base = LySharkToolsutilKernelBase(0);
    if (!base)
        return STATUS_NOT_FOUND;

    // 得到NT头部PE32+结构
    PIMAGE_NT_HEADERS64 pHdr = RtlImageNtHeader(base);
    if (!pHdr)
        return STATUS_INVALID_IMAGE_FORMAT;

    // 首先寻找代码段
    PIMAGE_SECTION_HEADER pFirstSection = (PIMAGE_SECTION_HEADER)(pHdr + 1);
    for (PIMAGE_SECTION_HEADER pSection = pFirstSection; pSection < pFirstSection + pHdr->FileHeader.NumberOfSections; pSection++)
    {
        ANSI_STRING LysharkSection, LysharkName;
        RtlInitAnsiString(&LysharkSection, ".text");
        RtlInitAnsiString(&LysharkName, (PCCHAR)pSection->Name);

        DbgPrint("[Lyshark.PE] 名字: %z | 地址: %p | 长度: %d \n", LysharkName, (PUCHAR)base +
pSection->VirtualAddress, pSection->Misc.VirtualSize);
    }
}
```

```

    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}

```

运行这段驱动程序，你会得到当前内核的所有PE节信息，枚举效果如下所示。

The screenshot shows the 'DebugView' application window titled 'DebugView on \\DESKTOP-B53PAVI (local)'. The window has a menu bar with File, Edit, Capture, Options, Computer, Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main pane displays a list of kernel sections:

| # | T... | Debug Print |
|----|------|---|
| 1 | 0... | 4696250000 - STORMINI: StorNVMe - POWER: ACTIVE |
| 2 | 0... | 4696250000 - STORMINI: StorNVMe - POWER: IDLE |
| 3 | 0... | 4696406250 - STORMINI: StorNVMe - POWER: ACTIVE |
| 4 | 0... | hello lyshark.com |
| 5 | 0... | KernelBase => FFFFF8007F600000 |
| 6 | 0... | [LyShark.PE] 名字: .text 地址: FFFFF8007F601000 长度: 3469640 |
| 7 | 0... | [LyShark.PE] 名字: KVASCODE? 地址: FFFFF8007F951000 长度: 9184 |
| 8 | 0... | [LyShark.PE] 名字: RETPOL 地址: FFFFF8007F954000 长度: 1856 |
| 9 | 0... | [LyShark.PE] 名字: INITKDBGs? 地址: FFFFF8007F955000 长度: 103795 |
| 10 | 0... | [LyShark.PE] 名字: POOLCODE_口 地址: FFFFF8007F96F000 长度: 351 |
| 11 | 0... | [LyShark.PE] 名字: .rdata 地址: FFFFF8007F970000 长度: 742976 |
| 12 | 0... | [LyShark.PE] 名字: .data 地址: FFFFF8007FA26000 长度: 962264 |
| 13 | 0... | [LyShark.PE] 名字: .pdata 地址: FFFFF8007FB11000 长度: 386376 |
| 14 | 0... | [LyShark.PE] 名字: .idata 地址: FFFFF8007FB70000 长度: 10480 |
| 15 | 0... | [LyShark.PE] 名字: ALMOSTRO端口 地址: FFFFF8007FB73000 长度: 96480 |
| 16 | 0... | [LyShark.PE] 名字: CFGRO 地址: FFFF8007FB8B000 长度: 7224 |

既然能够得到PE头部数据了，那么我们只需要扫描这段空间并得到匹配到的数据即可，其实很容易实现，如下代码所示。

```

#include "lyshark.h"

// 定义全局变量
static PVOID g_KernelBase = 0;
static ULONG g_Kernelsize = 0;

// 得到KernelBase地址
PVOID LySharkToolsUtilKernelBase(OUT PULONG psize)
{
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    ULONG bytes = 0;
    PRTL_PROCESS_MODULES pMods = 0;
    PVOID checkPtr = 0;
    UNICODE_STRING routineName;

    if (g_KernelBase != 0)
    {
        if (psize)
        {
            *psize = g_Kernelsize;
        }
        return g_KernelBase;
    }
}

```

```
RtlInitUnicodeString(&routineName, L"NtOpenFile");

checkPtr = MmGetSystemRoutineAddress(&routineName);
if (checkPtr == 0)
    return 0;

__try
{
    status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, bytes, &bytes);
    if (bytes == 0)
    {
        return 0;
    }

    pMods = (PRTL_PROCESS_MODULES)ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPoolNx, bytes,
L"LyShark");
    RtlZeroMemory(pMods, bytes);

    status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, pMods, bytes, &bytes);

    if (NT_SUCCESS(status))
    {
        PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION pMod = pMods->Modules;

        for (ULONG i = 0; i < pMods->NumberOfModules; i++)
        {
            if (checkPtr >= pMod[i].ImageBase && checkPtr < (PVOID)
((PUCHAR)pMod[i].ImageBase + pMod[i].ImageSize))
            {
                g_KernelBase = pMod[i].ImageBase;
                g_Kernelsize = pMod[i].ImageSize;
                if (pSize)
                {
                    *pSize = g_Kernelsize;
                }
                break;
            }
        }
    }
__except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
{
    return 0;
}

if (pMods)
{
    ExFreePoolWithTag(pMods, L"Lyshark");
}

DbgPrint("KernelBase = > %p \n", g_KernelBase);
return g_KernelBase;
```

```

}

// 对指定内存执行特征码扫描
NTSTATUS UtilLysharkSearchPattern(IN P UCHAR pattern, IN UCHAR wildcard, IN ULONG_PTR len, IN
const VOID* base, IN ULONG_PTR size, OUT P VOID* ppFound)
{
    NT_ASSERT(ppFound != 0 && pattern != 0 && base != 0);
    if (ppFound == 0 || pattern == 0 || base == 0)
    {
        return STATUS_INVALID_PARAMETER;
    }

    __try
    {
        for (ULONG_PTR i = 0; i < size - len; i++)
        {
            BOOLEAN found = TRUE;
            for (ULONG_PTR j = 0; j < len; j++)
            {
                if (pattern[j] != wildcard && pattern[j] != ((P UCHAR)base)[i + j])
                {
                    found = FALSE;
                    break;
                }
            }

            if (found != FALSE)
            {
                *ppFound = (P UCHAR)base + i;
                DbgPrint("[Lyshark] 特征码匹配地址: %p \n", (P UCHAR)base + i);
                return STATUS_SUCCESS;
            }
        }
    }
    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
    {
        return STATUS_UNHANDLED_EXCEPTION;
    }

    return STATUS_NOT_FOUND;
}

// 扫描代码段中的指令片段
NTSTATUS ByLySharkComUtilScanSection(IN PCCHAR section, IN P UCHAR pattern, IN UCHAR
wildcard, IN ULONG_PTR len, OUT P VOID* ppFound)
{
    NT_ASSERT(ppFound != 0);
    if (ppFound == 0)
        return STATUS_INVALID_PARAMETER;

    // 获取内核第一个模块的基址
    P VOID base = LySharkToolsutilKernelBase(0);
    if (!base)

```

```

    return STATUS_NOT_FOUND;

    // 得到NT头部PE32+结构
    PIMAGE_NT_HEADERS64 pHdr = RtlImageNtHeader(base);
    if (!pHdr)
        return STATUS_INVALID_IMAGE_FORMAT;

    // 首先寻找代码段
    PIMAGE_SECTION_HEADER pFirstSection = (PIMAGE_SECTION_HEADER)(pHdr + 1);
    for (PIMAGE_SECTION_HEADER pSection = pFirstSection; pSection < pFirstSection + pHdr->FileHeader.NumberOfSections; pSection++)
    {
        ANSI_STRING LySharkSection, LySharkText;
        RtlInitAnsiString(&LySharkSection, section);
        RtlInitAnsiString(&LySharkText, (PCCHAR)pSection->Name);

        // 判断是不是我们要找的.text节
        if (RtlCompareString(&LySharkSection, &LySharkText, TRUE) == 0)
        {
            // 如果是则开始匹配特征码
            return UtilLySharkSearchPattern(pattern, wildcard, len, (P UCHAR)base + pSection->VirtualAddress, pSection->Misc.VirtualSize, ppFound);
        }
    }

    return STATUS_NOT_FOUND;
}

VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("hello lyshark.com \n");

    PMiProcessLoaderEntry m_MiProcessLoaderEntry = NULL;
    RTL_OSVERSIONINFO Version = { 0 };

    Version.dwOSVersionInfoSize = sizeof(Version);
    RtlGetVersion(&Version);

    //获取内核版本号
    DbgPrint("主版本: %d -->次版本: %d --> 编译版本: %d", Version.dwMajorVersion,
    Version.dwMinorVersion, Version.dwBuildNumber);

    if (Version.dwMajorVersion == 10)
    {
        // 如果是 win10 18363 则匹配特征
        if (Version.dwBuildNumber == 18363)
        {
            CHAR pattern[] = "\x48\x89\x5c\x24\x08";

```

```


        int pattern_size = sizeof(pattern) - 1;

        ByLySharkComUtilScanSection(".text", (PUCHAR)pattern, 0xcc, pattern_size, (PVOID
*)&m_MiProcessLoaderEntry);
        DbgPrint("[LyShark] 输出首地址: %p", m_MiProcessLoaderEntry);
    }
}

Driver->DriverUnload = UnDriver;
return STATUS_SUCCESS;
}

```

代码中首先判断系统主版本 windows 10 18363 如果是则执行匹配，只匹配 .text 也就是代码段中的数据，当遇到 0xcc 时则取消继续，否则继续执行枚举，程序输出效果如下所示。



在WinDBG中输入命令 !dh 0xfffff8007f600000 解析出内核PE头数据，可以看到如下所示，对比无误。

