## Vectori și coordonate

Paul A. Blaga

Universitatea "Babeş-Bolyai"

27 februarie 2024

## Segmente orientate

- Un segment de dreaptă pentru care s-a precizat care dintre capetele sale este originea şi care extremitatea, se numeşte segment orientat sau vector legat.
- Un segment orientat cu originea în punctul A şi extremitatea în punctul B se notează, de regulă, cu AB.
- Din punct de vedere grafic, un segment de dreaptă orientat  $\overline{AB}$  se reprezintă sub forma unei săgeți:



- Un segment orientat este definit, în mod unic, de capetele sale şi de ordinea acestor capete.
- A = B, avem de-a face cu un *segment orientat nul* şi se scrie  $\overline{AA} = \vec{0}$ .


## Segmente orientate

 Dacă s-a ales o unitate de lungime, atunci putem defini lungimea segmentului orientat AB ca fiind lungimea segmentului neorientat AB şi scriem:


$$\|\overline{AB}\| = |AB|$$
 sau  $\|\overline{AB}\| = AB$ .

- Lungimea unui segment orientat se mai numeşte şi modulul său sau norma sa.
- Spunem că două segmente orientate  $\overline{AB}$  şi  $\overline{CD}$  sunt *egale* dacă A=C şi B=D, cu alte cuvinte, dacă ele au aceeași origine şi aceeași extremitate.

- Două segmente orientate nenule AB şi CD au aceeaşi direcţie dacă dreptele AB şi CD sunt paralele.
- Un segment legat nul se consideră, prin convenţie, că are aceeaşi direcţie cu orice alt segment orientat.
- Presupunem acum că cele două segmente orientate (nenule) au aceeaşi direcţie, dar dreptele lor suport nu coincid. Vom spune că ele au acelaşi sens dacă segmentele (neorientate) AC şi BD nu se intersectează.



 Dacă aceste doua segmente se intersectează, vom spune că segmentele orientate AB şi CD au sensuri opuse:



• Dacă segmentele orientate nenule  $\overline{AB}$  şi  $\overline{CD}$  au aceeaşi dreaptă suport: AB = CD (ca drepte), atunci vom spune că ele au acelaşi sens dacă există un al treilea segment orientat,  $\overline{EF}$ , având aceeaşi direcţie (dar nu şi aceeaşi dreaptă suport) cu  $\overline{AB}$  şi  $\overline{CD}$ , şi care are acelaşi sens cu ambele segmente. În caz contrar, vom spune că segmentele  $\overline{AB}$  şi  $\overline{CD}$  au sensuri opuse.

 Se consideră, prin convenţie, că vectorul nul are acelaşi sens cu orice alt vector.

## Observaţie

De fiecare dată când spunem că două segmente orientate au acelaşi sens, subînţelegem, chiar dacă nu o spunem în mod explicit, că segmentele au aceeaşi direcţie. Relaţia "acelaşi sens" nu este definită pentru perechi de segmente orientate care nu au aceeaşi direcţie. Mai spunem, uneori, despre două segmente orientate care au aceeaşi direcţie şi acelaşi sens, că au aceeaşi orientare.

### Definiție

Spunem că două segmente orientate  $\overline{AB}$  şi  $\overline{CD}$  sunt *echipolente* şi scriem  $\overline{AB} \sim \overline{CD}$ , dacă fie ambele sunt nule, fie ambele sunt nenule şi ele au aceeaşi direcţie, acelaşi sens şi acelaşi modul.


Este uşor de constatat că relaţia de echipolenţă este o relaţie de echivalenţă (adică este reflexivă, simetrică şi tranzitivă).

### Definiție

Se numeşte *vector liber* o clasă de echivalență de segmente orientate, în raport cu relația de echipolență. Vectorul liber determinat de segmentul orientat  $\overline{AB}$  se notează cu  $\overrightarrow{AB}$ . Astfel,

$$\overrightarrow{AB} = \left\{ \overrightarrow{CD} \, | \, \overrightarrow{CD} - \text{segment orientat a.î. } \overrightarrow{CD} \sim \overrightarrow{AB} \right\}$$

 Un vector liber este o famile de vectori legaţi echipolenţi, câte unul în fiecare punct al spaţiului:



 Doi vectori liberi se numesc egali dacă ei sunt egali ca şi clasă de echivalenţă, adică sunt alcătuiţi din aceleaşi segmente orientate. Altfel spus,

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff \overline{AB} \sim \overline{CD}.$$

- De regulă, dacă nu vrem să scoatem în evidenţă un reprezentant al unui vector liber, vom utiliza pentru notarea acestor obiecte litere mici, de regulă din prima parte a alfabetului, a, b, .... Vectorul nul se notează cu 0. Pentru reprezentarea unui vector liber se utilizează unul dintre segmentele orientate care îl formează.
- Dacă se dă un vector liber a şi un punct A, există un singur punct
   B din spaţiu astfel încât să avem

$$\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$$
.

- Prin construirea punctului *B* pentru care e verificată relaţia de mai sus, spunem că am *atașat* vectorul liber **a** punctului *A*.
- Se numeşte modul al vectorului liber a modulul oricăruia dintre segmentele orientate care îl alcătuiesc. Modulul lui a se notează cu ||a||.


- Să presupunem că se dau doi vectori  $\mathbf{a}$  şi  $\mathbf{b}$ . Îi ataşăm unui punct O (construim punctele A şi B astfel încât să avem  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  şi  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ ). Atunci *unghiul dintre vectorii*  $\mathbf{a}$  şi  $\mathbf{b}$  este, prin definiţie, unghiul (mai mic sau egal cu  $\pi$ ) dintre segmentele orientate  $\overrightarrow{OA}$  şi  $\overrightarrow{OB}$ . În mod evident, acest unghi nu depinde de alegerea punctului O.
- Spunem că un segment orientat AB este paralel cu o dreaptă Δ (cu un plan Π) dacă dreapta sa suport este paralelă cu dreapta Δ (cu planul Π). Segmentul nul se consideră, prin convenţie, că este paralel cu orice dreaptă sau plan.
- Spunem că vectorii liberi a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>,..., a<sub>k</sub> sunt coliniari (coplanari) dacă segmentele care îi alcătuiesc sunt paralele cu o aceeaşi dreaptă (respectiv cu acelaşi plan).

 Dacă în spaţiu se fixează un plan Π şi se consideră numai acele puncte care aparţin acestui plan, atunci prin vector (liber) vom înţelege o clasă de echivalenţă de segmente orientate situate în acel plan. Analog se definesc şi vectorii de pe dreaptă.

Considerăm doi vectori  $\mathbf{a}$  şi  $\mathbf{b}$ . Alegem un punct O oarecare din spaţiu şi construim un punct A astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  şi un punct B astfel încât  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$ .

### Definiţie

Vectorul  $\overrightarrow{OB}$  se numeşte suma vectorilor  $\mathbf{a}$  şi  $\mathbf{b}$  şi se notează cu  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ .




Suma  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$  nu depinde de alegerea punctului O. Modalitatea de construcție a sumei a doi vectori descrisă mai sus se numește *regula triunghiului* (sau a *închiderii*).

Dacă vectorii **a** şi **b** nu sunt coliniari, atunci avem şi o altă metodă de a determina suma a doi vectori, care, fireşte, dă acelaşi rezultat ca şi regula triunghiului.

- a şi b doi vectori necoliniari.
- Alegem un punct O şi ataşăm cei doi vectori de punctul O, cu alte cuvinte, determinăm punctele A şi B astfel încât OA = a şi OB = b.
- Cum vectorii **a** şi **b** nu sunt coliniari, de aici rezultă că nici punctele O, A şi B nu sunt coliniare, deci ele determină un plan.

• În acest plan, construim paralelogramul OACB.



Cum se constată cu uşurință că  $\overrightarrow{BC} = \mathbf{a}$  şi  $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$ , rezultă, pe baza regulii triunghiului, menționată mai sus, că au loc egalitățile:


$$\overrightarrow{OC} = \mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}.$$
 (1)

Avem două egalități, pentru că avem două situații în care putem aplica regula triunghiului, și de fiecare dată vectorul care închide triunghiul este  $\overrightarrow{OC}$ .

- (Regula paralelogramului): pentru a găsi suma a doi vectori necoliniari, se ataşează aceşti doi vectori unui punct O şi se construieşte pe segmentele orientate obţinute, ca laturi, un paralelogram. Diagonala paralelogramului care pleacă din punctul O va fi atunci segmentul orientat care determină suma celor doi vectori.
- Regula paralelogramului permite (vezi formula (1)) demonstrarea foarte simplă a comutativităţii adunării vectorilor liberi, pentru cazul vectorilor necoliniari. Pentru cazul vectorilor coliniari, comutativitatea se poate verifica foarte uşor cu ajutorul regulii închiderii, atât pentru vectorii orientaţi în acelaşi sens, cât şi pentru cei având sensuri opuse. Aşadar, operaţia de adunare a vectorilor liberi este comutativă.

Considerăm acum trei vectori  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$ . Ataşăm vectorul  $\mathbf{a}$  unui punct O, construind, astfel, punctul A astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ . Construim, mai departe, punctul B astfel încât  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$ . Conform definiției sumei,  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ . Adunăm acum la acest vector vectorul  $\mathbf{c}$ . Pentru aceasta construim punctul C astfel încât  $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c}$ . Avem, atunci

$$\overrightarrow{OC} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}.$$
 (2)



Pe de altă parte,  $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ , prin urmare

$$\overrightarrow{OC} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}).$$
 (3)

Combinând (2) cu (3) obţinem

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}),$$

adică adunarea vectorilor este *asociativă*. Asociativitatea şi comutativitatea ne permit să extindem regula triunghiului la *regula poligonului*: Dacă vrem să adăugăm *n* vectori, îi aşezăm, într-o ordine arbitară, astfel încât extremitatea primului vector să coincidă cu originea celui de-al doilkea, extremitatea celui de-al doilea cu originea celui de-al treilea, etc. Atunci suma celor *n* vectori este vectorul liber care este asociat segmentului orientat ce unește originea primului vector cu extremitatea ultimului vector.

 Adunarea vectorilor liberi admite element neutru, vectorul nul, 0, deoarece este evident că pentru orice vector a avem:

$$a + 0 = 0 + a$$
.

Fiecare vector admite un opus relativ la operaţia de adunare.
 Astfel, dacă vectorul liber a este reprezentat de segmentul orientat AB, atunci vom nota cu -a vectorul liber reprezentat de segmentul orientat BA şi se constată imediat că avem:

$$a + (-a) = 0.$$

Acestea fiind spuse, putem afirma că mulţimea tuturor vectorilor liberi din spaţiu formează un grup abelian în raport cu operaţia de adunare a vectorilor.

Aşa cum se întâmplă în orice grup abelian (aditiv), odată cu adunarea vectorilor putem defini şi scăderea lor, punând, prin definiţie:


$$a - b := a + (-b).$$

Dacă ataşam vectorul **a** unui punct O şi alegem A şi B astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  şi  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ , atunci, după cum se constată cu uşurinţă,  $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \overrightarrow{BA}$  sau

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$$
.

Regula paralelogramului se poate aplica fără dificultate și pentru determinarea diferenței a doi vectori, nu doar pentru determinarea sumei.

Diferența celor doi vectori este determinată de cea de-a doua diagonală, orientarea fiind aleasă în așa fel încât originea să fie situată în extremitatea scăzătorului, iar extremitatea în extremitatea descăzutului.



# Înmulțirea cu scalari

Notăm cu  $\mathcal V$  mulţimea tuturor vectorilor liberi din spaţiu.

## Definiție

Fie **a** un vector şi  $\lambda \in \mathbb{R}$  un număr real. *Produsul vectorului* **a** *cu scalarul*  $\lambda$  este, prin definiție, un vector, notat  $\lambda$  **a** caracterizat în modul următor:

modulul lui λa este dat de

$$\|\lambda \mathbf{a}\| := |\lambda| \cdot \|\mathbf{a}\|,$$

unde produsul din membrul drept este produsul de numere reale;

- direcţia lui λa coincide cu direcţia lui a;
- sensul lui  $\lambda$ **a** coincide cu sensul lui **a** dacă  $\lambda > 0$  sau cu sensul opus sensului lui **a** dacă  $\lambda < 0$ .

# Înmulţirea cu scalari

#### Proprietăţi

- 0 1a = a.
- (-1)a = -a.
- **3**  $\lambda(\mu \mathbf{a}) = (\lambda \mu) \mathbf{a}$ , pentru orice scalari  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  și orice vector  $\mathbf{a}$ .
- **4**  $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b}$ , pentru orice  $\lambda \in \mathbb{R}$  şi pentru orice doi vectori liberi  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ .
  - Presupunem acum, în continuare, că  $\lambda > 0$ , dar vectorii **a** şi **b** sunt, de data aceasta, coliniari. Alegem un punct  $\overrightarrow{O}$  arbitrar şi construim punctele A şi B astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  şi  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$ .
- **5**  $(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{a}$ , pentru orice scalari  $\lambda$  şi  $\mu$  şi pentru orice vector  $\mathbf{a}$ .

Proprietăţile 1)–5), împreună cu faptul că mulţimea  $\mathcal V$  este un grup abelian (ceea ce am demonstrat în secţiunea precedentă), înseamnă că această mulţime este un *spaţiu vectorial* peste mulţimea numerelor reale.

# Înmulțirea cu scalari

#### Observație

Proprietățile 4) și 5) pot fi extinse, prin inducție, la orice număr finit de sumanzi, cu alte cuvinte, se poate demonstra cu uşurință că:

$$\lambda(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \dots + \mathbf{a}_k) = \lambda \mathbf{a}_1 + \lambda \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda \mathbf{a}_k,$$
  
$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k)\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a} + \lambda_2 \mathbf{a} + \dots + \lambda_k \mathbf{a},$$

pentru orice k natural, cel puţin egal cu 2, orice numere reale,  $\lambda, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  şi orice vectori  $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$ .

## Proiecțiile vectorilor

Axe

Alegem o dreaptă oarecare în spaţiu. Vom numi unul dintre cele două sensuri de pe această dreaptă *pozitiv* şi îl vom nota pe desen cu o săgeată. Sensul opus va fi numit *negativ*. O dreaptă pe care s-a ales un sens pozitiv se numeşte *axă* sau *dreaptă orientată*.

Alegem acum o axă  $\Delta$  şi pe ea alegem un segment nenul ca unitate de lungime. Vom numi *lungime cu semn* a unui segment orientat  $\overline{AB}$  de pe axă şi-l vom nota cu simbolul (AB) numărul dat de

$$(AB) = \begin{cases} \|\overline{AB}\| & \text{dacă } \overline{AB} \text{ are acelaşi sens cu } \Delta \\ -\|\overline{AB}\| & \text{dacă } \overline{AB} \text{ şi } \Delta \text{ au sensuri opuse} \end{cases}$$
(4)

u

## Proiecțiile vectorilor

Proiecția pe o axă în spațiu

### Teorema (Chasles)

Pentru orice trei puncte A, B, C situate pe o axă pe care s-a ales o unitate de lungime, are loc următoarea relație:

$$(AB) + (BC) = (AC). (5)$$

Fie  $\Delta$  o axă în spaţiu şi  $\Pi$  un plan care nu este paralel cu  $\Delta$ . Printr-un punct oarecare A din spaţiu ducem un plan  $\Pi_1$ , paralel cu planul  $\Pi$ . Acest plan intersectează axa  $\Delta$  într-un punct A'. Punctul A' se numeşte *proiecţia punctului* A *pe axa*  $\Delta$ , *paralelă cu planul*  $\Pi$ . Dacă planul  $\Pi$  este perpendicular pe axa  $\Delta$ , atunci proiecţia se numeşte *ortogonală*. În acest caz, A' este piciorul perpendicularei coborâte din punctul A pe axa  $\Delta$ .

## Proiecţiile vectorilor

- Proiecţia unui vector legat  $\overline{AB}$  este vectorul legat  $\overline{A'B'}$ , care uneşte proiecţiile capetelor se numeşte proiecţia segmentului orientat  $\overline{AB}$  pe axa  $\Delta$ , paralelă cu planul  $\Pi$ . Lungimea cu semn a proiecţiei se notează cu pr $_{\Delta}$   $\overline{AB}$  ( $\parallel$   $\Pi$ ).
- Proiecţia unui vector liber a este proiecţia uni reprezentant al său.
   Proiecţia se notează cu pr<sub>Λ</sub> a(|| Π) şi este un vector liber pe axă.

## Proiecţia pe o axă într-un plan

Presupunem acum că atât axa  $\Delta$ , cât şi figura care se proiectează sunt situate într-un acelaşi plan  $\Pi$ .

- Fie  $\Delta_1$  o dreaptă din planul  $\Pi$ , care nu este paralelă cu axa  $\Delta$ .
- Ducem, printr-un punct A al planului, o dreaptă paralelă cu dreapta  $\Delta_1$ , care intersectează axa într-un punct A', care se numește proiecţia punctului A pe axa  $\Delta$ , paralelă cu dreapta  $\Delta_1$ .
- Celelalte noţiuni din paragraful precedent se definesc în mod analog şi se bucură de aceleaşi proprietăţi.

## Proiecţia pe un plan

- Fie Π un plan şi Δ o dreaptă care nu este paralelă cu planul.
   Ducem printr-un punct A al spaţiului o dreaptă Δ<sub>1</sub>, paralelă cu dreapta Δ.
- Dreaptă  $\Delta_1$  intersectează planul într-un punct A', care se numeşte proiecţia punctului A pe planul  $\Pi$ , paralelă cu dreapta  $\Delta$ .
- Dacă dreapta  $\Delta$  este perpendiculară pe planul  $\Pi$ , proiecţia se numeşte *ortogonală*.

## Proiecţia sumei vectorilor

- Presupunem că pe axa Δ se proiectează doi vectori a şi b.
   Proiecţia se face paralel cu un plan Π sau paralel cu o dreaptă Δ<sub>1</sub>, dacă atât vectorii, cât şi axa se află într-un acelaşi plan.
- Alegem un punct O şi construim punctele A şi B astfel încât  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  şi  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$  şi, prin urmare,  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ .
- Dacă O', A', B' sunt proiecţiile punctelor O, A, B pe axa  $\Delta$ , atunci vectorii  $\overrightarrow{O'A'}, \overrightarrow{A'B'}$  şi  $\overrightarrow{O'B'}$  sunt, respectiv, proiecţiile vectorilor  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  şi  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ .
- De aici rezultă că proiecţia sumei vectorilor este egală cu suma proiecţiilor termenilor. Este clar că această proprietate se poate extinde, fără dificultate, şi la sume de mai mult de doi vectori.

## Proiecţia sumei vectorilor

 Dacă pe axă s-a ales şi o unitate de lungime, atunci, în virtutea egalităţii (5), avem şi

$$(O'B') = (O'A') + (A'B')$$

sau, utilizând notația introdusă mai devreme,

$$\operatorname{pr}_{\Delta}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \operatorname{pr}_{\Delta} \mathbf{a} + \operatorname{pr}_{\Delta} \mathbf{b},$$
 (6)

adică lungimea cu semn a proiecţiei sumei vectorilor pe o axă este egală cu suma magnitudinilor proiecţiilor termenilor.

#### Definiție

Vectorii

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k \tag{7}$$

se numesc liniar dependenți dacă există numerele reale

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_k,$$
 (8)

nu toate nule, astfel încât

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{a}_k = \mathbf{0}. \tag{9}$$

În caz contrar, vectorii se numesc liniar independenți.

Este clar că vectorii sunt liniar independenți dacă și numai dacă din egalitatea (9) rezultă că

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_k = 0.$$

Se mai spune, de asemenea, că vectorii (7) formează un sistem liniar dependent, respectiv un sistem liniar independent.

Dacă un vector **a** se poate scrie în funcție de vectorii (7) sub forma

$$\mathbf{a} = \mu_1 \mathbf{a}_1 + \mu_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \mu_k \mathbf{a}_k,$$

atunci vom spune că a este o combinație liniară a acestor vectori .

#### Teorema

Pentru ca vectorii (7) (cu k > 1) să fie liniar dependenți, este necesar și suficient ca cel puțin unul dintre acești vectori să poată fi scris ca o combinație liniară a celorlalți.

### Consecința

Dacă vectorii (7) sunt liniar independenţi, atunci nici unul nu poate fi scris ca o combinaţie liniară a celorlalţi. În particular, nici unul dintre vectori nu poate fi egal cu zero.

Pentru cazul a doi vectori, avem următorul rezultat:

#### **Teorema**

Doi vectori sunt liniar dependenți dacă și numai dacă sunt coliniari.

## Consecința

Doi vectori sunt liniar independenţi dacă şi numai dacă ei nu sunt coliniari.

Vectorii liniar independenţi vor juca un rol esenţial. În particular, ei ne furnizează descompuneri ale altor vectori. Un prototip de astfel de descompunere este dat de următoarea teoremă:

#### **Teorema**

Să presupunem că într-un plan  $\Pi$  sunt daţi doi vectori necoliniari  $\mathbf{e}_1$  şi  $\mathbf{e}_2$ . Atunci orice alt vector  $\mathbf{a}$  din plan se poate descompune în funcţie de vectorii  $\mathbf{e}_1$  şi  $\mathbf{e}_2$ , cu alte cuvinte există două numere reale (unic determinate) x şi y astfel încât

$$\mathbf{a} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2. \tag{10}$$

### Demonstrație.

Alegem  $O \in \Pi$ . Atunci există  $E_1, E_2, M \in \Pi$  a.î.

$$\overrightarrow{\textit{OE}_1} = \boldsymbol{e}_1, \ \overrightarrow{\textit{OE}_2} = \boldsymbol{e}_2, \ \overrightarrow{\textit{OM}} = \boldsymbol{a}.$$

- Proiectând punctul M pe dreapta  $OE_1$ , paralel cu dreapta  $OE_2$ , obţinem un punct  $M_1$ .
- Analog, fie M<sub>2</sub> punctul ce se obţine proiectând punctul M pe dreapta OE<sub>2</sub>, paralel cu dreapta OE<sub>1</sub>.
- Întrucât vectorii  $\overrightarrow{OE_1}$  şi  $\overrightarrow{OM_1}$  sunt coliniari, iar  $\overrightarrow{OE_1} \neq 0$ , rezultă că există un număr real x astfel încât  $\overrightarrow{OM_1} = x\overrightarrow{OE_1}$ .



### Demonstraţie.

- În mod analog, există un y real astfel încât  $\overrightarrow{OM_2} = y \overrightarrow{OE_2}$ . Cum  $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2}$ , egalitatea (10) este verificată.
- Mai rămâne să demonstrăm unicitatea numerelor reale x şi y. Să presupunem că ar exista alte două numere reale, x' şi y' astfel încât să avem

$$\mathbf{a} = x'\mathbf{e}_1 + y'\mathbf{e}_2. \tag{11}$$

Dacă scădem egalitatea (11) din egalitatea (10), obţinem

$$(x - x')\mathbf{e}_1 + (y - y')\mathbf{e}_2 = 0.$$
 (12)

Cum vectorii  $\mathbf{e}_1$  şi  $\mathbf{e}_2$  sunt liniar independenţi, obţinem că x - x' = 0 şi y - y' = 0, adică x = x' şi y = y'.



Să vedem acum ce se întâmplă în cazul în care avem *trei* vectori. Avem următorul rezultat:

#### **Teorema**

Pentru ca trei vectori să fie liniar dependenţi este necesar şi suficient ca ei să fie coplanari.

#### Demonstrație.

Presupunem că vectorii

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$$
 (13)

sunt liniar dependenţi. Atunci putem presupune, fără a reduce generalitatea, că al treilea vector e o combinaţie liniară a primilor doi. Prin urmare, există două numere reale  $\lambda_1$  şi  $\lambda_2$  astfel încât să avem

$$\mathbf{a}_3 = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2. \tag{14}$$

#### Demonstraţie.

Dacă ataşăm vectorii unui punct O, obţinem trei puncte  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$  astfel încât

 $\overrightarrow{OM_1} = \mathbf{a}_1, \ \overrightarrow{OM_2} = \mathbf{a}_2, \ \overrightarrow{OM_3} = \mathbf{a}_3.$ 

Dacă vectorii  $\overrightarrow{OM_1}$  şi  $\overrightarrow{OM_2}$  sunt necoliniari, atunci punctele  $O, M_1, M_2$  sunt necoliniare, deci ele determină un plan  $\Pi$ . Datorită relaţiei (14), vectorul  $\overrightarrow{OM_3}$  aparţine, de asemenea, planului  $\Pi$ , prin urmare cei trei vectori sunt coplanari. Dacă vectorii  $\overrightarrow{OM_1}$  şi  $\overrightarrow{OM_2}$  sunt coliniari, atunci din relaţia (14) rezultă că vectorul  $\overrightarrow{OM_3}$  este, de asemenea, coliniar cu ceilalţi doi vectori, prin urmare, cu atât mai mult, cei trei vectori sunt coplanari.

#### Demonstraţie.

Invers, să presupunem că vectorii (13) sunt coplanari. Să admitem, pentru început, că doi dintre vectori, de exemplu vectorii  $\mathbf{a}_1$  și  $\mathbf{a}_2$  nu sunt coliniari. Atunci, în virtutea teoremei 4, există două constante  $\lambda_1$  și  $\lambda_2$  astfel încât să avem

$$\mathbf{a}_3 = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2$$

şi, prin urmare, vectorii (13) sunt liniar dependenţi. Dacă toţi trei vectorii sunt coliniari, atunci avem, de exemplu,  $\mathbf{a}_1 = \lambda \mathbf{a}_2$ , relaţie care se poate rescrie sub forma

$$\mathbf{a_1} = \lambda \mathbf{a_2} + 0 \mathbf{a_3},$$

adică, din nou, conchidem că cei trei vectori sunt coplanari.

Drept consecință a acestei teoreme, putem conchide că *în spațiu există triplete de vectori liniar independenți*. Și în spațiu avem un rezultat similar teoremei 4, adică:

#### **Teorema**

Dacă vectorii

$$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3 \tag{15}$$

sunt liniar independenţi şi **a** este un vector oarecare, atunci există trei numere reale, x, y, z astfel încât

$$\mathbf{a} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3. \tag{16}$$

Această descompunere a lui a este unică.

#### Demonstratie.

Alegem un punct oarecare O din spaţiu şi determinăm punctele  $E_1, E_2, E_3$  şi M astfel încât să avem

$$\overrightarrow{\textit{OE}_1} = \textbf{e}_1, \ \overrightarrow{\textit{OE}_2} = \textbf{e}_2, \ \overrightarrow{\textit{OE}_3} = \textbf{e}_3, \ \overrightarrow{\textit{OM}} = \textbf{a}.$$

Notăm cu  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$  proiecţiile punctului M pe dreptele  $OE_1$ ,  $OE_2$ ,  $OE_3$ , paralel cu planele  $OE_2E_3$ ,  $OE_1E_3$ , respectiv  $OE_1E_2$ . Se constată cu uşurinţă că

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2} + \overrightarrow{OM_3}. \tag{17}$$

Cum vectorii  $\overrightarrow{OE_1}$  şi  $\overrightarrow{OM_1}$  sunt coliniari şi  $\overrightarrow{OE_1} \neq 0$ , rezultă că există un număr real x astfel încât  $\overrightarrow{OM_1} = x\overrightarrow{OE_1}$ .

#### Demonstrație.

În mod analog, există numerele reale y şi z astfel încât  $\overrightarrow{OM_2} = y\overrightarrow{OE_2}$  şi  $\overrightarrow{OM_3} = \overrightarrow{OE_3}$ . Unicitatea numerelor x, y, z se demonstrează ca şi în cazul teoremei 4.

Întrebarea naturală care se pune este: ce se întâmplă dacă avem mai mult de trei vectori? Răspunsul este dat de teorema care urmează.

#### **Teorema**

Orice patru vectori sunt liniar dependenți.

#### Demonstrație.

Presupunem că dintre cei patru vectori

$$\mathbf{a}_{1}, \mathbf{a}_{2}, \mathbf{a}_{3}, \mathbf{a}$$
 (18)

trei sunt liniar independenţi, de exemplu

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3.$$
 (19)

Atunci, în virtutea teoremei 6, există trei numere reale  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  astfel încât

$$\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \lambda_3 \mathbf{a}_3,$$

adică cei patru vectori sunt, într-adevăr, liniar dependenţi.



#### Demonstraţie.

Dacă vectorii (19) sunt liniar dependenți, adică între ei există o relație de forma

$$\mu_1 \mathbf{a}_1 + \mu_2 \mathbf{a}_2 + \mu_3 \mathbf{a}_3 = 0,$$
 (20)

unde nu toţi coeficienţii se anulează, această relaţie se poate rescrie sub forma

$$\mu_1 \mathbf{a}_1 + \mu_2 \mathbf{a}_2 + \mu_3 \mathbf{a}_3 + 0 \mathbf{a} = \mathbf{0},$$

adică vectorii (18) sunt liniar dependenţi.

#### Consecința

Spaţiul vectorial V al vectorilor liberi din spaţiu este de dimensiune 3.

# Orientarea sistemelor de doi şi trei vectori liniar independenţi

#### Definiție

Un sistem (ordonat) de vectori liniar independenţi  $\{a_1,a_2\}$  într-un plan se numeşte un sistem *drept* dacă atunci când ataşăm cei doi vectori punctului O din plan, adică alegem două puncte  $A_1$  şi  $A_2$  din plan astfel încât  $\mathbf{a}_1 = \overrightarrow{OA_1}$  şi  $\mathbf{a}_2 = \overrightarrow{OA_2}$ , când rotim vectorul  $\mathbf{a}_1$  în jurul punctului O pentru a-l aplica peste vectorul  $\mathbf{a}_2$  (ca direcţie şi sens), pe drumul cel mai scurt, rotaţia se face în sens trigonometric (invers sensului acelor de ceasornic).

Acelaşi sistem se numeşte *stâng* dacă rotaţia menţionată mai sus se face în sensul acelor de ceasornic.

#### Observație

Este clar că dacă sistemul  $\{a_1, a_2\}$  este drept, atunci sistemul  $\{a_2, a_1\}$  este stâng și viceversa.

# Orientarea sistemelor de doi şi trei vectori liniar independenţi


#### Definiţie

Fie  $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$  un sistem ordonat de trei vectori liniar independenți din spațiu. Fixăm, ca și mai sus, un punct O și alegem trei puncte  $A_1, A_2, A_3$  astfel încât să avem  $\mathbf{a}_i = \overrightarrow{OA_i}, \ i = 1, 2, 3$ . Sistemul  $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$  se numește *drept* dacă în planul  $OA_1A_2$ , văzut din punctul  $A_3$ , rotația în jurul punctului O care aplică O0 peste O1 peste O2 pe cel mai scurt drum, se face în sens trigonometric. În caz contrar, adică dacă rotația se face în sensul acelor de ceasornic, sistemul se numește O3 sistemul se numește O4 sistemul se numește O5 sistemul se numește O6 sistemul se numește O7 sistemul se numește O8 sistemul se numește O9 sistemul se nume sistemul se num

#### Observaţie

Se poate constata imediat că dacă sistemul  $\{a_1, a_2, a_3\}$  este drept, atunci tot drepte sunt şi sistemele  $\{a_2, a_3, a_1\}$  şi  $\{a_3, a_1, a_2\}$ , în timp ce sistemele  $\{a_3, a_2, a_1\}$ ,  $\{a_1, a_3, a_2\}$  şi  $\{a_2, a_1, a_3\}$  sunt stângi.

# Orientarea sistemelor de doi şi trei vectori liniar independenţi



## Puncte și vectori

Dacă fixăm un punct *O* (fie în plan, fie în spaţiu, nu contează), atunci fiecărui punct M putem să-i asociem, în mod unic, vectorul  $\overrightarrow{OM}$ , pe care îl vom numi *vectorul de poziție* al lui *M* (relativ la originea *O*) sau raza vectoare a lui M. Dacă punctul O este subînțeles, atunci vom folosi, pur și simplu, notația  $\overrightarrow{OM} \equiv \mathbf{r}_M$  sau chiar  $\overrightarrow{OM} \equiv \mathbf{r}$ . Punctul Oodată fixat, obținem o bijecție între multimea vectorilor liberi din plan (sau spaţiu) şi mulţimea punctelor din plan (sau spaţiu). În aparență, folosind această bijecție, putem transfera structura de spațiu vectorial de pe multimea vectorilor liberi pe multimea punctelor. Asta ar însemna să fim capabili să adunăm, de exemplu, punctele sau să le înmultim cu scalari reali oarecare. Din păcate, acest lucru nu este posibil. Desenul următor explică de ce.

## Puncte şi vectori




Figura: "Adunarea" punctelor

## Adunarea dintre un punct și un vector

Fie  $O \in \mathbb{R}^3$  un punct dat. Considerăm alte două puncte, P şi Q. Atunci are loc relaţia

$$\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{PQ}$$

sau

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ}. \tag{21}$$

Rescriem ecuația (21) sub forma

$$Q = P + \overrightarrow{PQ} \tag{22}$$

("reducem" punctul  $\overrightarrow{PQ}$ ). Avem voie să utilizăm o astfel de notaţie, pentru că vectorul  $\overrightarrow{PQ}$  nu depinde de alegerea punctului O.

## Adunarea dintre un punct și un vector

Dăm, mai general, următoarea definiție:

#### Definiție

Suma dintre un punct P şi un vector  $\mathbf{v}$  este un punct Q (unic determinat!) astfel încât  $\overrightarrow{PQ} = \mathbf{v}$ . Vom scrie

$$Q = P + \mathbf{v}. \tag{23}$$

Această relaţie se poate interpreta şi spunănd că vectorul  $\mathbf{v}$  este diferența Q-P a punctelor Q şi P.

Vrem să construim combinații de puncte mai generale decât diferența a două puncte. Începem cu următorul rezultat:

### Propoziţie

Fie  $A_1, \ldots A_n$  n puncte din spaţiu şi  $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$  – n numere reale astfel încât să avem

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 0.$$

Atunci vectorul

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \overrightarrow{OA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{OA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{OA_n}$$

nu depinde de alegerea punctului O.

#### Demonstrație.

Avem

$$\mathbf{v} = -(\alpha_2 + \dots \alpha_n)\overrightarrow{OA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{OA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{OA_n} =$$

$$= \alpha_2 \left( \overrightarrow{OA_2} - \overrightarrow{OA_1} \right) + \alpha_3 \left( \overrightarrow{OA_3} - \overrightarrow{OA_1} \right) + \dots + \alpha_n \left( \overrightarrow{OA_n} - \overrightarrow{OA_1} \right) =$$

$$= \alpha_2 \overrightarrow{A_1 A_2} + \alpha_3 \overrightarrow{A_1 A_3} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{A_1 A_n}.$$

Vectorul **v** de mai sus se va scrie ca o combinaţie a punctelor  $A_1, \ldots, A_n$ :

$$\mathbf{v} = \alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_n A_n, \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 0.$$



O a doua variantă de combinare a punctelor este sugerată de rezultatul care urmează.

### Propoziție

Fie  $A_1, \ldots A_n$  n puncte din spaţiu şi  $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$  – n numere reale astfel încât să avem

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 1.$$

Atunci punctul P, dat de

$$\overrightarrow{OP} = \alpha_1 \overrightarrow{OA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{OA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{OA_n}$$

nu depinde de alegerea punctului O.

#### Demonstrație.

Avem

$$\overrightarrow{OP} = (1 - \alpha_2 - \alpha_3 - \dots - \alpha_n)\overrightarrow{OA_1} + \alpha_2\overrightarrow{OA_2} + \dots + \alpha_n\overrightarrow{OA_n} =$$

$$= \overrightarrow{OA_1} + \alpha_2 \left(\overrightarrow{OA_2} - \overrightarrow{OA_1}\right) + \dots + \alpha_n \left(\overrightarrow{OA_n} - \overrightarrow{OA_1}\right) =$$

$$= \overrightarrow{OA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{A_1A_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{A_1A_n},$$

ceea ce înseamnă că punctul P se poate scrie, după regula de adunare dintre un punct și un vector, sub forma

$$P = A_1 + \alpha_2 \overrightarrow{A_1 A_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{A_1 A_n} =$$

$$= A_1 + \alpha_2 (A_2 - A_1) + \alpha_3 (A_3 - A_1) + \dots + \alpha_n (A_n - A_1) =$$

$$= (1 - \alpha_2 - \alpha_3 - \dots - \alpha_n) A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_n A_n =$$

$$= \alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_n A_n.$$

## Combinații afine și convexe

#### Definiţie

O combinație de puncte de forma

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \cdots + \alpha_n A_n$$

cu  $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 1$ . Se numeşte *combinaţie afină* sau *combinaţie baricentrică* a punctelor  $A_1, \ldots, A_n$ .

O combinaţie afină în care toţi coeficienţii sunt pozitivi se numeşte combinaţie convexă.

## Combinații afine și convexe

#### Definiţie

Fie  $\mathcal S$  o mulţime de puncte din spaţiu.

Mulţimea tuturor combinaţiilor afine ale unui număr finit de puncte din  $\mathcal S$  se numeşte  $\hat{infa}$ şurătoarea afină a mulţimii  $\mathcal S$  şi se notează cu aff  $(\mathcal S)$ . Mulţimea tuturor combinaţiilor convexe ale unui număr finit de puncte din  $\mathcal S$  se numeşte  $\hat{infa}$ şurătoarea convexă a mulţimii  $\mathcal S$  şi se notează cu conv  $(\mathcal S)$ .

## Combinații afine și convexe

#### Exemple

- Înfăşurătoarea afină a unei perechi de puncte distincte A, B este dreapta AB.
- Înfăşurătoarea afină a trei puncte necoliniare, A, B, C este planul determinat de aceste trei puncte.
- Înfăşurătoarea afină a patru puncte necoplanare, A, B, C, D este întregul spaţiu.
- Înfăşurătoarea convexă a unei perechi de puncte distincte A, B este segmentul de dreaptă [AB].
- Înfăşurătoarea convexă a trei puncte necoliniare, A, B, C este triunghiul (plin) determinat de aceste trei puncte.
- Înfăşurătoarea afină a patru puncte necoplanare, A, B, C, D este tetraedrul (plin) ABCD.

Fie  $\Delta$  o dreaptă oarecare şi A şi B două puncte de pe ea, iar k un număr real. Alegem pe  $\Delta$  un sens de parcurgere oarecare. Spunem că un punct M de pe dreaptă  $\hat{i}$ mparte segmentul AB  $\hat{i}$ n raportul k dacă avem

$$\frac{(MA)}{(MB)} = k. (24)$$

Este clar că definiţia nu depinde de alegerea orientării dreptei  $\Delta$ . Este, de asemenea, clar că raportul k este negativ dacă punctul M se află în interiorul segmentului AB şi este pozitiv atunci când punctul se află în exteriorul acestuia. Se observă, de asemenea, că relaţia (24) este echivalentă cu relaţia vectorială

$$\overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{MB}.$$
 (25)

Fie, acum,  $\mathbf{r}_1$  şi  $\mathbf{r}_2$  vectorii de poziție ai punctelor A, respectiv B, şi  $\mathbf{r}$  – vectorul de poziție al punctului M. Atunci relația (25) se poate rescrie sub forma

$$\mathbf{r}_1 - \mathbf{r} = k(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r})$$

sau

$$(1-k)\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - k\mathbf{r}_2,$$

adică

$$\mathbf{r} = \frac{\mathbf{r}_1 - k\mathbf{r}_2}{1 - k}.\tag{26}$$

#### Observaţii

- ① În formula (26) nu putem avea k = 1, pentru că asta ar însemna (MA) = (MB), ceea ce ne-ar conduce la A = B, ori noi am presupus că cele două puncte sunt distincte.
- Relaţia (26) se poate scrie sub forma

$$\mathbf{r} = \frac{1}{1-k}\mathbf{r}_1 + \left(1 - \frac{1}{1-k}\right)\mathbf{r}_2.$$
 (27)

Asta înseamnă că punctul M este o combinaţie afină a punctelor A şi B, iar când k ia toate valorile reale (mai puţin 1), punctul M va parcurge întreaga axă reală.

#### Observații

- Dacă avem  $k \le 0$ , atunci este clar din definiţie că punctul M aparţine segmentului AB. Remarcăm, în plus, că atunci când k este negativ, cei doi coeficienţi din relaţia (27) sunt, ambii, pozitivi, adică punctul M este, de data aceasta, o combinaţie convexă a punctelor A şi B, iar segmentul AB este mulţimea tuturor combinaţiilor convexe a celor două puncte (înfăşurătoarea convexă a celor două puncte). Se observă că punctul A corespunde valorii k=0 a raportului, în timp ce punctul B se obţine dacă facem  $k \to -\infty$ .
- Pentru k = -1, regăsim expresia pentru vectorul de poziție al mijlocului segmentului AB:

$$r = \frac{1}{2}(r_1 + r_2.)$$

- Fie Δ o dreaptă oarecare. Alegem pe ea un vector nenul oarecare, e, pe care îl vom numi vector unitar sau versor.
- Dacă acum a este un vector oarecare de pe dreaptă, atunci, conform secţiunii precedente, există un singur număr real x astfel încât a = xe. Numărul x se numeşte componenta vectorului a, relativ la dreapta Δ, înzestrată cu versorul e.
- Alegem pe dreapta Δ, înzestrată cu versorul e, un punct O, pe care îl vom numi originea coordonatelor. Dreapta Δ se va numi de-acum axă de coordonate. Dacă M este un punct oarecare al dreptei, vectorul OM se va numi rază vectoare sau vector de poziție al punctului M, iar componenta acestui vector se numeşte coordonata punctului M.

Alegem, mai departe, punctul E pe dreaptă astfel încât să avem
 OE = e. Segmentul OE va fi ales ca scară a lungimilor pe dreapta
 Δ. Prin urmare, coordonata unui punct M de pe dreaptă nu este
 altceva decât magnitudinea (OM) a segmentului orientat OM.
 Pentru a scoate în evidenţă că numărul real x este coordonata
 punctului M, vom scrie, de regulă, M(x).



Trebuie remarcat că există o infinitate de moduri de a asocia coordonate punctelor de pe dreaptă.

Coordonata unui punct este unic determinată doar în momentul în care s-au ales:

- versorul dreptei;
- originea dreptei.

Datorită introducerii coordonatelor, fiecărui punct M de pe axa de coordonate  $\Delta$  i se pune în corespondență un singur număr real — coordonata sa x. Invers, pentru fiecare număr real x există un singur punct x de pe axa x a cărui coordonată este x. Astfel, poziția fiecărui punct de pe axa de coordonate este unic determinată prin prescrierea coordonatei acelui punct.

Notăm cu  $\rho(M_1, M_2)$  distanţa dintre punctele  $M_1$  şi  $M_2$ , adică lungimea segmentului  $M_1M_2$ . Această distanţă se poate exprima cu ajutorul coordonatelor. Mai precis, avem următoarea teoremă:

#### Teorema

Pentru orice puncte  $M_1(x_1)$  şi  $M_2(x_2)$  de pe axa de coordonate au loc egalitățile:

$$(M_1 M_2) = x_2 - x_1, (28)$$

$$\rho(M_1, M_2) = |x_2 - x_1|. \tag{29}$$

#### Demonstrație.

Din teorema lui Chasles rezultă că

$$(OM_1) + (M_1M_2) = (OM_2) \implies (M_1M_2) = (OM_2) - (OM_1).$$

Utilizând definiția coordonatelor, obținem egalitatea (28). Formula (29) rezultă imediat din formula (28).

Coordonate afine

Peste tot în această secțiune vom considera că toate punctele şi toți vectorii se află într-un plan Π.

### Definiție

Fie O un punct şi  $\mathbf{e}_1$ ,  $\mathbf{e}_2$  – doi vectori liniar independenţi (necoliniari) din planul  $\Pi$ . Tripletul  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$  se numeşte *reper afin* sau *sistem de coordonate afin* în planul  $\Pi$ .

Ataşăm vectorii  $\mathbf{e}_1$  şi  $\mathbf{e}_2$  punctului O, construind punctele  $E_1$  şi  $E_1$  astfel încât  $\overrightarrow{OE_1} = \mathbf{e}_1$  şi  $\overrightarrow{OE_2} = \mathbf{e}_2$ . Segmentele orientate  $\overrightarrow{OE_1}$  şi  $\overrightarrow{OE_2}$  definesc două axe de coordonate, Ox şi Oy. Punctul O se numeşte originea coordonatelor, iar vectorii  $\mathbf{e}_1$  şi  $\mathbf{e}_2$  – vectorii bazei.

#### Coordonate afine

Fie acum  $\mathbf{a}$  un vector oarecare din planul  $\Pi$ .  $\mathbf{a}$  se poate reprezenta în mod unic sub forma

$$\mathbf{a} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2. \tag{30}$$

### Definiție

Coeficienţii x şi y din descompunerea (30) se numesc *componentele* vectorului **a** relativ la sistemul de coordonate  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ .

x şi y sunt, de fapt, lungimile cu semn ale proiecţiilor vectorului  $\mathbf{a}$  pe axele Ox şi Oy, paralel cu axele OY, respectiv Ox. Pentru a scoate în evidenţă faptul că x şi y sunt componentele vectorului  $\mathbf{a}$  vom scrie  $\mathbf{a} = \mathbf{a}(x,y)$  sau, pur şi simplu,  $\mathbf{a}(x,y)$ .

Fie, acum, M un punct oarecare al planului  $\Pi$ , în care s-a fixat un sistem de coordonate afine  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ . Vectorul  $\overrightarrow{OM}$  se numeşte raza vectoare sau vectorul de poziție al punctului M.

Coordonate afine

#### Definiție

Componentele x şi y ale vectorului  $\overrightarrow{OM}$  se numesc *coordonate afine* ale punctului M relativ la reperul  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ . De regulă, x se numeşte *abscisă*, în timp ce y se numeşte *ordonată*.

Un sistem de coordonate afine se mai notează şi cu Oxy, dacă vectorii bazei sunt subînţeleşi. Dacă x şi y sunt coordonatele unui punct M, vom utiliza în mod frecvent notaţia M(x,y).

Coordonate afine

#### **Teorema**

Componentele unei combinații liniare de vectori sunt egale cu aceeași combinație liniară a componentelor vectorilor. Mai precis, dacă

$$\mathbf{a}(X,Y) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{a}_i(X_i,Y_i),$$

atunci

$$X = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i X_i, \quad Y = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j Y_j.$$

#### Coordonate afine

#### Consecința

Dacă  $X(x_1, y_1)$  şi  $B(x_2, y_2)$  sunt două puncte din plan, atunci

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}(x_2 - x_1, y_2 - y_1),$$

adică pentru a obține componentele vectorului definit de segmentul orientat  $\overline{AB}$ , trebuie să scădem din coordonatele extremității sale coordonatele originii.

#### Demonstrație.

Rezultă imediat din teorema precedentă și din relația

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$
.



# Coordonate în plan

Coordonate afine

## Consecința

Pentru ca doi vectori  $\mathbf{a}(x_1, y_1)$  şi  $\mathbf{b}(x_2, y_2)$  să fie coliniari, este necesar şi suficient ca ei să aibă componentele corespunzătoare proporţionale.

Proporţionalitatea componentelor se poate scrie şi

$$\frac{x_2}{x_1}=\frac{y_2}{y_1},$$

cu condiţia ca ambii numitori să fie diferiţi de zero. Menţionăm, pe de altă parte, că se poate utiliza convenţia că de fiecare dată când un numitor este zero, se admite că şi numărătorul care îi corespunde este zero, ceea ce înseamnă că, formal, putem scrie egalitatea precedentă şi când unul dintre numitori se anulează.

# Coordonate în plan

#### Coordonate afine

### Consecința

Coordonatele mijlocului A al unui segment de dreaptă cu capetele în punctele  $A_1(x_1, y_1)$  şi  $A_2(x_2, y_2)$  sunt

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$




Figura:

# Coordonate în plan

#### Coordonate rectangulare

- Presupunem că în planul Π a fost aleasă o unitate de măsură pentru lungime.
- Alegem un punct O şi doi vectori de lungime 1, perpendiculari unul pe celălalt, i şi j.
- Sistemul afin de coordonate (O, i, j) se numeşte sistem de coordonate rectangular sau cartezian. Despre baza {i, j} vom spune că este ortonormată (ceea ce înseamnă că vectorii sunt ortogonali, adică perpendiculari şi "normaţi", adică de lungime 1).
- Toate proprietăţile valabile într-un sistem de coordonate afin oarecare rămân adevărate şi într-un sistem rectangular, dar, de regulă, expresiile care intervin sunt mult mai simple atunci când sunt scrise în coordonate carteziene.

# Coordonate în spațiu

Coordonate afine şi rectangulare

Fie O un punct oarecare al spaţiului şi  $\mathbf{e}_1$ ,  $\mathbf{e}_2$ ,  $\mathbf{e}_3$  – trei vectori liniar independenţi (adică necoplanari).

# Definiție

Cuadrupletul  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  se numeşte *reper afin* sau *sistem de coordonate afine* în spaţiu. Punctul O se numeşte *originea coordonatelor*, iar vectorii  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  se numesc *vectorii bazei*.

## Definiție

Se numesc *componente* ale unui vector **a** relativ la reperul  $(O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  coeficienții x, y, z ai descompunerii:

$$\mathbf{a} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3.$$

# Coordonate în spațiu

Coordonate afine şi rectangulare

### Definiție

Coordonatele unui punct M, relativ la acelaşi reper sunt, prin definiţie, componentele x, y, z ale vectorului său de poziţie,  $\overrightarrow{OM}$ . Coordonata x se numeşte abscisă, coordonata y - ordonată, iar coordonata z - cotă.

- Un sistem de coordonate afin se mai notează cu Oxyz, dacă vectorii bazei sunt subînţeleşi.
- Construim punctele E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub> astfel încât

$$\overrightarrow{OE_1} = \mathbf{e}_1, \overrightarrow{OE_2} = \mathbf{e}_2, \overrightarrow{OE_3} = \mathbf{e}_3.$$
 (31)

• Segmentele orientate  $\overline{OE_1}$ ,  $\overline{OE_2}$  şi  $\overline{OE_3}$  determină cele trei *axe de coordonate*, Ox, Oy şi Oz.

# Coordonate în spaţiu

#### Coordonate afine şi rectangulare

- Cele trei plane determinate de câte două axe de coordonate se numesc plane de coordonate. Aceste plane împart spaţiul în opt zone, care se numesc octanţi de coordonate.
- Ca şi în cazul reperelor plane, distingem sisteme de coordonate drepte şi stângi.
- Considerăm un triplet de vectori necoplanari (e<sub>1</sub>, e<sub>2</sub>, e<sub>3</sub>). Ataşam aceşti vectori unui punct O, adică determinăm punctele E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>, astfel încât să fie verificate relaţiile (31).
- Rotim segmentul orientat  $\overline{OE_1}$ , în planul  $OE_1E_2$ , în jurul lui O, pe cel mai scurt drum, până când el coincide, ca direcţie şi sens, cu segmentul orientat  $\overline{OE_2}$ .

# Coordonate în spațiu

### Coordonate afine şi rectangulare

- Un sistem de coordonate (O, e<sub>1</sub>, e<sub>2</sub>, e<sub>3</sub>) se numeşte drept sau stâng, după cum tripletul (e<sub>1</sub>, e<sub>2</sub>, e<sub>3</sub>) este drept sau stâng.
- Peste tot, în cele ce urmează, sistemele de coordonate vor fi totdeauna drepte, dacă nu se menţionează altfel.

Cel mai simplu dintre sistemele de coordonate afine în spaţiu este sistemul de coordonate rectangular sau cartezian. Presupunem că în spaţiu s-a ales o unitate de măsură pentru lungime. Atunci un sistem de coordonate rectangular sau cartezian în spaţiu este determinat de alegerea unui punct O şi a trei vectori de lungime 1,  $\mathbf{i}$ ,  $\mathbf{j}$ ,  $\mathbf{k}$ , perpendiculari între ei.

# Coordonate în spațiu

Coordonate afine şi rectangulare

Pe componente, avem

#### **Teorema**

Componentele unei combinații liniare de vectori sunt egale cu aceeași combinație liniară a componentelor vectorilor. Mai precis, dacă

$$\mathbf{a}(X,Y,Z) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{a}_i(X_i,Y_i,Z_i),$$

atunci

$$X = \sum_{i=1}^k \lambda_i X_i, \quad Y = \sum_{j=1}^k \lambda_j Y_j, \quad Z = \sum_{j=1}^k \lambda_j Z_j.$$

Definiție și proprietăți fundamentale

### Definiție

Fie  $\mathbf{a}$  şi  $\mathbf{b}$  doi vectori. Se numeşte *produs scalar* al celor doi vectori numărul real, notat  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ , dat de

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cos \varphi, \tag{32}$$

unde  $\varphi$  este unghiul dintre cei doi vectori.

Alegem un punct oarecare O în spaţiu şi construim un segment orientat  $\overline{OA}$  astfel încât

 $\overrightarrow{OA} = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}.$ 

Notăm cu  $\Delta$  axa definită de segmentul orientat  $\overline{OA}$ . Atunci

$$\|\mathbf{b}\|\cos\varphi=\operatorname{pr}_{\Lambda}\mathbf{b}.$$

#### Definiție și proprietăți fundamentale

Prin urmare, definiția devine

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \operatorname{pr}_{\Delta} \mathbf{b}. \tag{33}$$

### Proprietăți

comutativitatea:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}. \tag{34}$$

Această proprietate rezultă direct din definiția produsului scalar;

compatibilitatea cu înmulţirea vectorilor cu scalari:

$$(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), \tag{35}$$

$$\mathbf{a} \cdot (\lambda \mathbf{b}) = \lambda (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), \tag{36}$$

3 distributivitatea față de adunarea vectorilor:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}. \tag{37}$$

Definiție și proprietăți fundamentale




Figura: Distributivitatea produsului scalar

### Definiție și proprietăți fundamentale

Ooi vectori a şi b sunt perpendiculari dacă şi numai dacă produsul lor scalar este egal cu zero:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0. \tag{38}$$

Produsul scalar a unui vector cu el însuşi este egal cu pătratul normei acestui vector:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|^2. \tag{39}$$

#### Exprimarea produsului scalar în coordonate

Alegem, în spaţiu, un sistem de coordonate rectangular, cu originea într-un punct O. Fie  $\{i,j,k\}$  baza ortonormată care generează acest sistem de coordonate. Din proprietăţile produsului scalar obţinem tabla de multiplicare:

Presupunem acum că se dau doi vectori **a** şi **b**, care au următoarele expresii în raport cu baza de coordonate:

$$\mathbf{a} = X\mathbf{i} + Y\mathbf{j} + Z\mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = X'\mathbf{i} + Y'\mathbf{j} + Z'\mathbf{k}.$$

### Exprimarea produsului scalar în coordonate

Utilizând tabla de înmulţire scalară (40) a vectorilor bazei, produsul scalar dintre **a** şi **b** va fi

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (X\mathbf{i} + Y\mathbf{j} + Z\mathbf{k}) \cdot (X'\mathbf{i} + Y'\mathbf{j} + Z'\mathbf{k}) = XX'\mathbf{i}^2 + XY'\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} + XZ'\mathbf{i} \cdot \mathbf{k} + YX'\mathbf{j} \cdot \mathbf{i} + YY'\mathbf{j}^2 + YZ'\mathbf{j} \cdot \mathbf{k} + ZX'\mathbf{k} \cdot \mathbf{i} + ZZ'\mathbf{k}^2 = XX' + YY' + ZZ'.$$

Aşadar, în coordonate, avem:

o produsul scalar este dat de

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = XX' + YY' + ZZ'. \tag{41}$$

condiția de ortogonalitate este

$$XX' + YY' + ZZ' = 0.$$
 (42)

#### Exprimarea produsului scalar în coordonate

• lungimea vectorului a este

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}.$$
 (43)

• Dacă se dau M(x, y, z) şi M'(x', y', z'), distanţa d(M, M') dintre cele două puncte este egală cu lungimea vectorului  $\overrightarrow{MM'}(x'-x, y'-y, z'-z)$ , deci

$$d(M,M') = \sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2}.$$

• Unghiul dintre vectorii  $\mathbf{a}(X,Y,Z)$  şi  $\mathbf{b}(X',Y',Z')$ , este dat de:

$$\cos \varphi = \frac{XX' + YY' + ZZ'}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}\sqrt{{X'}^2 + {Y'}^2 + {Z'}^2}}.$$

Definiție și proprietăți fundamentale

### Definiție

Produsul vectorial dintre vectorul  $\mathbf{a}$  și vectorul  $\mathbf{b}$  este, prin definiție, vectorul, notat prin  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ , determinat prin următoarele condiții:

- dacă vectorii a şi b sunt coliniari, atunci, prin definiţie, produsul lor vectorial a x b este egal cu zero.
- dacă cei doi vectori nu sunt coliniari, adică fac între ei un unghi  $\varphi$ , cu  $0<\varphi<\pi$ , atunci produsul lor vectorial se definește prin următoarele trei condiții:
  - **1** lungimea vectorului  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  este egală cu  $\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \sin \varphi$ ;
  - vectorul a x b este perpendicular pe ambii vectori a şi b;
  - $\bigcirc$  tripletul de vectori  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b})$  este direct.

Definiție și proprietăți fundamentale

# Proprietăți

- ① Dacă vectorii **a** şi **b** nu sunt coliniari, atunci norma vectorului  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  este egală cu aria paralelogramului construit pe segmentele OA şi OB, unde O este un punct arbitrar din spaţiu, iar  $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$  şi  $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ .
- ② Aria triunghiului  $\overrightarrow{OAB}$  este egală cu jumătate din norma produsului vectorial a vectorilor  $\overrightarrow{OA}$  și  $\overrightarrow{OB}$ .
- Produsul vectorial este anticomutativ:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}.\tag{44}$$

Produsul vectorial este compatibil cu înmulţirea cu scalari a vectorilor:

$$(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \lambda (\mathbf{a} \times \mathbf{b}), \tag{45}$$

$$\mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b}) = \lambda (\mathbf{a} \times \mathbf{b}). \tag{46}$$

#### Definiție și proprietăți fundamentale

Produsul vectorial este distributiv faţă de adunarea vectorilor:

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}, \tag{47}$$

$$\mathbf{c} \times (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{c} \times \mathbf{a} + \mathbf{c} \times \mathbf{b}. \tag{48}$$

Proprietățile produsului vectorial descrise mai sus permit formularea unei reguli pentru calculul produsului vectorial a două combinații liniare de vectori liberi: pur și simplu se calculează produsul fiecărui termen din prima combinație cu fiecare termen din a doua combinație și apoi se însumează rezultatele. De exemplu,

$$(\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) \times (2\mathbf{c} - 3\mathbf{d}) = 2\mathbf{a} \times \mathbf{c} - 3\mathbf{a} \times \mathbf{d} + 4\mathbf{b} \times \mathbf{c} - 6\mathbf{b} \times \mathbf{d}.$$

Definiție și proprietăți fundamentale

### Observaţie

Produsul vectorial are o serie de similarități cu produsul scalar al vectorilor. Sunt, totuși, o serie de diferențe care trebuie ţinute minte:

- Produsul vectorial nu este comutativ ordinea factorilor contează.
- Produsul vectorial a doi vectori este un vector, nu un scalar. Ca urmare, de data aceasta are sens să considerăm produse de mai mulţi factori. Totuşi, aşa cum vom vedea ceva mai târziu, produsul vectorial nu este asociativ.

Expresia produsului vectorial în funcție de componentele factorilor

Considerăm un sistem de coordonate ortogonal *Oxyz* şi fie {**i**, **j**, **k**} baza ortonormată de coordonate. Vectorii bazei se înmulţesc vectorial după regulile descrise în următoarea tabelă:

Fie, acum, **a** și **b** doi vectori dați prin componentele lor:

$$\mathbf{a} = X\mathbf{i} + Y\mathbf{j} + Z\mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = X'\mathbf{i} + Y'\mathbf{j} + Z'\mathbf{k}.$$

Atunci

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (YZ' - ZY')\mathbf{i} + (ZX' - XZ')\mathbf{j} + (XY' - YX')\mathbf{k}. \tag{49}$$

### Definiție și proprietăți fundamentale

Ținând cont de regula de dezvoltare a unui determinant de ordinul al treilea după prima linie, formula precedentă se mai poate scrie sub următoarea formă, mult mai ușor de reţinut:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ X & Y & Z \\ X' & Y' & Z' \end{vmatrix}. \tag{50}$$

Din expresia analitică (50) rezultă imediat formule analitice pentru aria paralelogramului și aria triunghiului determinate de cei doi vectori. Astfel, din formula menţionată rezultă imediat că

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}\begin{vmatrix}\boldsymbol{Y} & \boldsymbol{Z} \\ \boldsymbol{Y'} & \boldsymbol{Z'}\end{vmatrix}-\boldsymbol{j}\begin{vmatrix}\boldsymbol{X} & \boldsymbol{Z} \\ \boldsymbol{X'} & \boldsymbol{Z'}\end{vmatrix}+\boldsymbol{k}\begin{vmatrix}\boldsymbol{X} & \boldsymbol{Y} \\ \boldsymbol{X'} & \boldsymbol{Y'}\end{vmatrix},$$

Definiție și proprietăți fundamentale

adică

$$Aria_{par} \equiv \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \sqrt{\begin{vmatrix} Y & Z \\ Y' & Z' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} X & Z \\ X' & Z' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} X & Y \\ X' & Y' \end{vmatrix}^2}.$$
 (51)

Prin urmare, aria triunghiului determinat de cei doi vectori este

$$Aria_{triun} = \frac{1}{2} \sqrt{\begin{vmatrix} Y & Z \\ Y' & Z' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} X & Z \\ X' & Z' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} X & Y \\ X' & Y' \end{vmatrix}^2}.$$
 (52)

Să considerăm acum cazul în care avem trei puncte oarecare din planul xOy:  $A(x_A, y_A, 0)$ ,  $B(x_B, y_B, 0)$ ,  $C(x_C, y_C, 0)$ . Ele determină doi vectori:  $\mathbf{a} = \overrightarrow{AB}$  şi  $\mathbf{b} = \overrightarrow{AC}$ . Este clar că  $\mathbf{a} = \mathbf{a}(x_B - x_A, y_B - y_A, 0)$  şi  $\mathbf{b} = \mathbf{b}(x_C - x_A, y_B - y_A, 0)$ . Prin urmare,

Definiție și proprietăți fundamentale

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_B - x_A & y_B - y_A & 0 \\ x_C - x_A & y_C - y_A & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{k} \begin{vmatrix} x_B - x_A & y_B - y_A \\ x_C - x_A & y_C - y_A \end{vmatrix} = \mathbf{k} \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix},$$

de unde rezultă că

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \pm \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}.$$

Aşadar, aria triunghiului ABC din planul xOy este dată de formula

$$Aria_{ABC} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & v_C & 1 \end{vmatrix}.$$
 (53)

#### Dublul produs vectorial

După cum am putut constata până acum, produsul vectorial a doi vectori este, din nou, un vector, de aceea are sens să înmulţim acest vector cu un al treilea vector. Rezultatul acestei operaţii este ceea ce se numeşte dublu produs vectorial. Menţionăm că produsul vectorial nu este asociativ, de aceea nu se poate renunţa la paranteze aşa cum se face, de exemplu, în cazul produsului numerelor reale sau complexe sau în cazul produsului matricilor. De acest fapt ne putem convinge cu uşurinţă, studiind produsele elementelor bazei canonice a spaţiului tridimensional. Avem, de exemplu:

$$(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i},$$

în timp ce

$$\mathbf{i} \times (\mathbf{j} \times \mathbf{j}) = 0.$$

#### Dublul produs vectorial

Fie, prin urmare,  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  şi  $\mathbf{c}$  trei vectori din spaţiu. După cum am spus mai devreme, dublul produs vectorial al celor trei vectori este, prin definiţie, vectorul ( $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ )  $\times \mathbf{c}$ . Are loc următoarea relaţie:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}. \tag{54}$$

Pe de altă parte,

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})\mathbf{c} - (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}.$$

Comparând vectorii  $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$  şi  $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$  ajungem la concluzia că ei pot fie egali doar dacă

$$-(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})\mathbf{a}+2(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b}-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}=0.$$

Dublul produs vectorial

Astfel, o condiție necesară pentru ca cele două produse vectoriale duble să fie egale este necesar ca cei trei vectori să fie coplanari. Această condiție nu este, însă, și suficientă, întrucât,după cum se vede din egalitatea de mai sus, coeficienții celor trei vectori nu sunt arbitrari. Se poate demonstra cu uşurință, utilizând relația (54) că pentru orice trei vectori **a**, **b** și **c** are loc următoarea identitate (*identitatea lui Jacobi*):

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = 0.$$
 (55)

### Definiție și proprietăți fundamentale

Fie **a**, **b** şi **c** trei vectori. Se numeşte *produs mixt* al celor trei vectori numărul

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) := (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}. \tag{56}$$

Produsul mixt al vectorilor are o interpretare geometrică remarcabilă, exprimată de următoarea teoremă.


#### **Teorema**

Fie **a**, **b** şi **c** trei vectori necoplanari. Îi ataşam unui punct O şi fie A, B, C punctele pentru care

$$\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \ \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \ \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}.$$

Atunci produsul mixt  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$  este egal cu volumul paralelipipedului construit pe segmentele OA, OB, OC, luat cu semnul plus dacă tripletul  $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$  este direct și cu semnul minus dacă tripletul este stâng.

Definiție și proprietăți fundamentale



Definiție și proprietăți fundamentale

## Consecința

Volumul tetraedrului OABC este dat de formula

$$Vol_{OABC} = \pm \frac{1}{6}(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}),$$

unde 
$$\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}, \mathbf{b} = \overrightarrow{OB}, \mathbf{c} = \overrightarrow{OC}.$$

# Consecința

Un sistem de trei vectori liniar independenţi  $\{a, b, c\}$  este drept dacă (a, b, c) > 0 şi stâng dacă (a, b, c) < 0.

# Consecința

Un sistem ortonormat de trei vectori liniar independenţi  $\{a, b, c\}$  este drept dacă (a, b, c) = 1 şi stâng dacă (a, b, c) = -1.

Definiție și proprietăți fundamentale

Produsul mixt al vectorilor ne permite, de asemenea, să stabilim un criteriu de coplanaritate a trei vectori, cuprins în teorema care urmează.

### **Teorema**

Pentru ca trei vectori **a**, **b** şi **c** să fie coplanari este necesar şi suficient ca produsul lor mixt să fie egal cu zero:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = 0. \tag{57}$$

#### Expresia produsului mixt în coordonate

Dacă, relativ la o bază ortonormată, vectorii  ${\bf a}, {\bf b}, {\bf c}$  sunt daţi prin componentele lor:

$$\mathbf{a}(X_1, Y_1, Z_1), \ \mathbf{b}(X_2, Y_2, Z_2), \ \mathbf{c}(X_3, Y_3, Z_3),$$
 (58)

atunci:

$$\begin{aligned} (\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}) &= (\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c} = (Y_1Z_2 - Y_2Z_1)X_3 + (X_2Z_1 - X_1Z_2)Y_3 + \\ &+ (X_1Y_2 - X_2Y_1)Z_3 = X_1Y_2Z_3 + X_2Y_3Z_1 + X_3Y_1Z_3 - X_1Y_3Z_2 - \\ &- X_3Y_2Z_1 - X_2Y_1Z_3. \end{aligned}$$

Este uşor de constatat că această relaţie se poate rescrie cu ajutorul unui determinant de ordinul al treilea:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \\ X_3 & Y_3 & Z_3. \end{vmatrix}$$
 (59)

### Expresia produsului mixt în coordonate

Din proprietățile determinanților se obțin imediat următoarele relații între produsele mixte a trei vectori, luați în diferite ordini:

$$(a,b,c) = (c,a,b) = (b,c,a) = -(b,a,c) = -(c,b,a) = -(a,c,b).$$

- dacă facem o permutare circulară a factorilor într-un produs mixt, valoarea produsului nu se schimbă;
- dacă se schimbă ordinea a doi factori (nu neapărat vecini), semnul produsului se schimbă (dar valoarea absolută nu!).
- dacă doi factori dintr-un produs mixt sunt liniar dependenţi, produsul se anulează.
- Vectorii sunt coplanari dacă îi numai dacă

$$\begin{vmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \\ X_3 & Y_3 & Z_3 \end{vmatrix} = 0.$$
 (60)