Suport/Transcript curs algoritmica grafurilor VII. Rețele de flux

Așa cum se pot modela hărți rutiere folosind grafuri și căuta drumul minim între două puncte, un graf orientat se poate interpreta ca o rețea de flux.

Intuitiv putem să ne imaginăm un material curgând de la o sursă (unde este produs) către o destinație (unde e consumat). Sursa (source) produce material constant și destinația (sink) consumă material la aceeași rată. Fluxul materialului, la un moment dat, este rata cu care se miscă.

Rețelele de flux pot modela multe probleme: curgerea lichidelor, traseul unor componente pe linia de asamblare, curentul într-o rețea electrică, informația într-o rețea de comunicații.

Ne putem gândi la arcele din graf ca la un canal de transport pentru material, fiecare canal are definit o capacitate pentru rata maximă cu care materialul curge pe canal (ex. 20A într-un cablu electric, 350Mbit/s pentru un cablu CAT5E). Vârfurile grafului reprezintă intersecția canalelor de transport, materialul curge prin vârfuri fără să se acumuleze.

Rata cu care materialul intră într-un vârf este egală cu rata cu care iese din vârf, fluxul se conservă. În problema fluxului maxim trebuie determinată rata maximă cu care se poate transporta material de la sursă la destinație fără a încălca diferite constrângeri aplicate capacităților.

7.1 Rețele de flux

O rețea de flux G = (V, E) este un graf orientat în care fiecare arc $(u, v) \in E$ are o capacitate pozitivă c(u, v) > 0.

- Dacă E conține arcul (u,v), E nu trebuie să conțină și arcul (v,u);
- dacă $(u, v) \notin E \Longrightarrow c(u, v) = 0$, nu există bucle;
- se disting 2 vârfuri într-o rețea de flux:
 - -s = sursa (source)
 - -t = destinație (sink)

Se presupune că fiecare vârf se află pe un drum de la s la t $(\forall v \in V, s \leadsto v \leadsto t)$.

Definiție 7.1.1 (Rețea de flux).

Fie G = (V, E) o rețea de flux cu funcția de capacitate c, G e graf orientat. Fie s sursa din rețea și t vârful destinație. Un flux este o funcție $f: V \times V \to \mathbb{R}$ ce satisface restricțiile:

• se respectă capacitatea arcului: $\forall u, v \in V, 0 \le f(u, v) \le c(u, v);$




Figura 1: (a) O rețea de flux G = (V, E) ce modelează problema de transport între fabrică (vârful s) și depozit (vârful t). Ponderea fiecărui arc reprezintă capacitatea de transport pe zi pe ruta respectivă. (b) Un flux în rețeaua de flux de la (a) de valoare |f| = 19. Fiecare arc este etichetat sub forma f(u, v)/c(u, v) (simbolul "/" este folosit doar pentru a separa fluxul de capacitate).

• conservarea fluxului: $\forall u \in V \setminus \{s,t\}, \sum_{v \in V} f(v,u) = \sum_{v \in V} f(u,v)$ (fluxul nu se acumulează sau pierde într-un vârf).

Dacă $(u, v) \notin E \Longrightarrow f(u, v) = 0$. Valoarea pozitivă f(u, v) se numește fluxul de la u la v, valoarea |f| a fluxului f se definește ca

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s, v) - \sum_{v \in V} f(v, s).$$

adică diferențele între valoarea totală a fluxului ce iese minus valoarea totală a fluxului ce intră, notația |.| reprezintă valoarea fluxului și nu modul sau cardinal.

Pentru o retea de flux

$$\sum_{v \in V} f(v, s) = 0$$

nu există arce ce intră în sursa s. În problema fluxului maxim se dă o rețea de flux G cu vârfurile s și t și se cere să se găsească un flux maxim.

Exemplu Se modelează problema de transport din figura 1a. O companie deține o fabrică (sursa s) în Timișoara ce produce mingi de tenis și un depozit (destinația t) în Cluj.

Compania închiriază spațiu pe camioane de la o altă firmă pentru a transporta mingile de tenis. Camioanele călătoresc pe rute prestabilite (arce) între orașe (vârfuri) \rightarrow capacitate limitată de transport. Compania poate expedia maxim c(u,v) mingi pe zi între două orașe. Trebuie să se determine numărul maxim de lăzi ce pot fi transportate pe zi și să se producă doar atât. Nu contează durata transportului, ce contează este ca p lăzi să iasă din fabrică pe zi și p lăzi să ajungă în depozit pe zi. Problema se poate modela cu o rețea de transport (figura 1b), capacitatea arcelor trebuie respectată altfel lăzile s-ar acumula în orașele intermediare.

Arce antiparalele De exemplu, compania de transport oferă posibilitatea închirierii de spațiu pentru 10 lăzi pe ruta $v_1 \leadsto v_2$ (situație prezentată în figura 2).

Rețeaua încalcă constrângerea/presupunerea inițială $(v_1, v_2) \in E \to (v_2, v_1) \notin E$ (figura 2a). Arcele (v_1, v_2) și (v_2, v_1) se numesc arce antiparalele. Dacă se vrea modelarea problemei ca o rețea de flux trebuie să se transforme rețeaua: se alege un arc antiparalel (de ex. (v_1, v_2) și se împarte în două (v_1, v') și (v', v_2) ambele cu aceeași capacitate $c(v_1, v_2) = c(v_1, v') = c(v', v_2)$ (figura 2b).




Figura 2: Conversia unei rețele de flux ce conține arce paralele într-o rețea fără astfel de arce. (a) O rețea de flux G = (V, E) ce conține arcele paralele (v_1, v_2) și (v_2, v_1) . (b) Rețeaua de flux fără arce paralele obținută prin adăugarea vârfului v'.

Rețele cu noduri sursă și destinație multiple De exemplu, compania producătoare de mingi de tenis poate avea mai multe fabrici și depozite:

- un set de m surse $\{s_1, s_2, ..., s_m\}$;
- un set de n destinații $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$.




Figura 3: Rețea de flux cu surse și destinații multiple.

Pentru a rezolva problema se adaugă un vârf sursă, supersursa s, și arcele (s, s_i) cu capacitățile $c(s, s_i) = \infty, \forall i = 1, ..., m$. Se adaugă și un vârf destinație, superdestinație t, și arcele (t_j, t) cu capacitățile $c(t_i, t) = \infty, \forall i = 1, ..., n$. s oferă atât flux cât e necesar pentru fiecare s_i și t consumă atât flux cât primește de la fiecare t_i , situația este ilustrată de figura 3.

7.2 Metoda Ford-Fulkerson

O metodă ce permite rezolvarea problemei de flux maxim, există mai multe implementări și timpi de rulare diferiți. Metoda Ford-Fulkerson depinde de 3 concepte:

- rețea reziduală;
- drum de creștere cale reziduală;
- tăieturi.

Metoda Ford-Fulkerson crește iterativ valoarea fluxului. Pornește cu $f(u,v) = 0, \forall u,v \in V$ și în fiecare pas se crește fluxul prin găsirea unui drum "de creștere" (cale reziduală sau drum rezidual) într-o rețea reziduală G_f asociată lui G. După ce se cunosc arcele unei căi reziduale în G_f , se pot identifica arce în G pentru care se poate schimba fluxul astfel încât să crească valoarea fluxului total. În fiecare pas se poate ca fluxul să și descrească. Acești pași se repetă atât timp cât există drumuri reziduale în rețeaua reziduală.

 $METODA_FORD_FULKERSON(G, s, t)$

- 1: inițializare flux cu 0
- 2: while există o cale reziduală p în graful rezidual G_f do
- 3: crește fluxul f de pe p
- 4: return f

7.3 Rețea reziduală/Graf rezidual

Intuitiv fie o rețea de flux G = (V, E) și fluxul f, rețeaua reziduală G_f e formată din arce a căror capacitate arată cum pot schimba fluxul arcelor din $G \Longrightarrow$ un arc din rețeaua de flux admite un flux suplimentar egal cu capacitatea legăturii minus fluxul de pe arc.

Dacă această valoare este pozitivă se trasează arcul în G_f cu "capacitatea reziduală" $e_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$. Singurele arce din G ce se regăsesc în G_f sunt cele ce admit mai mult flux.

 G_f poate conține și arce ce nu se regăsesc în G. Algoritmul poate ajunge în situația în care trebuie să scadă fluxul unui arc pentru a maximiza fluxul total din rețea. Pentru a reprezenta o posibilă descreștere a fluxului f(u,v) unui arc din G se adaugă un arc (v,u) în G_f cu capacitate reziduală $c_f(v,u) = f(u,v)$.

În rețeaua reziduală se pot trasa arce ce admit flux în direcția opusă lui (u, v) și cel mult anulând fluxul de pe (u, v). Se poate trimite înapoi flux \iff se reduce fluxul de pe un arc (operație necesară).

Formal fie rețeaua de flux G = (V, E) cu s și t. Fie f un flux în G și perechea de vârfuri $u, v \in V$. Definim capacitatea reziduală $c_f(u, v)$:

$$c_f(u,v) = \begin{cases} c(u,v) - f(u,v), & \text{dacă}\ (u,v) \in E, \\ f(v,u), & \text{dacă}(v,u) \in E, \\ 0, & \text{în rest.} \end{cases}$$

Deoarece dacă $(u,v) \in E$ se presupune că $(v,u) \notin E \Longrightarrow$ doar un caz apare pentru fiecare arc.

De exemplu: c(u,v) = 16 și $f(u,v) = 11 \Longrightarrow$ se poate crește f(u,v) cu până la la $c_f(u,v) = 5$ unități până să se încalce constrângerea capacității arcului. De asemenea se vrea ca algoritmul să poată întoarce max 11 unități de flux de la u la $v \Longrightarrow c_f(v,u) = 11$.

Definiție 7.3.1 (Graf rezidual/Rețea reziduală).

fie o rețea de flux G = (V, E) și fluxul f prin G, numim rețea reziduală a lui G (sau graf rezidual al lui G), indusă de f, o rețea de flux $G_f = (V, E_f)$ unde:

$$E_f = \{(u, v) \in V \times V | c_f(u, v) > 0\}.$$

Fiecare arc din rețeaua reziduală, arc rezidual, poate admite un flux pozitiv. O cale reziduală este un drum $s \rightsquigarrow t$ în G_f și $c_f(u,v)$ este capacitatea reziduală. Arcele din E_f sunt cele din E sau inverse

$$|E_f| \le 2|E|.$$




Figura 4: Rețea de flux și graful rezidual.

 G_f e similară cu o rețea de flux, cu capacități date de c_f , G_f nu satisface definiția dată pentru o rețea de flux deoarece poate conține arcele (u, v) și (v, u) (singura diferență dintre G și G_f).

Un flux în rețeaua reziduală G_f dă indicații unde se poate adăuga unități de flux în rețeaua de flux originală G. Figura 4 prezintă o rețea de flux și graful rezidual asociat.

Definiție 7.3.2 (îmbunătățirea fluxului).

Dacă f este un flux în G și f' este un flux în G_f , definim $f \uparrow f'$ îmbunătățirea fluxului f de f' ca o funcție de la $V \times V$ la \mathcal{R} definită de

$$(f \uparrow f')(u,v) = \begin{cases} f(u,v) + f'(u,v) - f'(v,u), & dac \check{a} \ (u,v) \in E \\ 0, & \hat{n} \ rest \end{cases}$$

Intuitiv se urmărește definiția rețelei reziduale:

- se mărește fluxul pe (u, v) cu f'(u, v) dar se scade cu f'(v, u) deoarece fluxul de pe arcul (v, u) în G_f înseamnă descreșterea fluxului în rețeaua originală;
- împingerea fluxului pe arcul invers se mai numește anulare.

De exemplu dacă se trimit 5 lăzi de la $u \to v$, 3 lăzi de la $v \to u$ din perspectiva rezultatului final se trimit doar 2 lăzi de la $u \to v$ și 0 de la $v \to u$.

Lema 7.1.

Fie G = (V, E) o rețea de flux cu s și t și f un flux în G. Fie G_f rețeaua reziduală a lui G indusă de f și fie f' un flux în G_f . Funcția $f \uparrow f'$ este un flux în G cu valoarea $|f \uparrow f'| = |f| + |f'|$.

7.4 Creșterea fluxului pe un drum

Fie o rețea de flux G = (V, E) și un flux f, o cale reziduală (care îmbunătățește) p este un drum de la s la t în graful rezidual G_f . Din definiția grafului rezidual, se poate crește fluxul pe un arc (u, v) de pe un "drum mai bun" p cu max $c_f(u, v)$ fără a încălca constrângerea capacității pe oricare $(u, v) \in E$.

Drumul reprezentat de arcele îngroșate din figura 4b este un drum ce îmbunătățește fluxul, se poate crește fluxul de pe fiecare arc din p până la 4 unități fără a încălca constrângerea capacității deoarece capacitatea minimă $c_f(v_2, v_3) = 4$.

Capacitate reziuduală este valoarea maximă cu care se poate îmbunătăți fluxul pe fiecare arc din p, este dată de:

$$c_f(p) = min\{c_f(u, v) | (u, v) \in p\}.$$

Lema 7.2.

fie G = (V, E) o rețea de flux, fie f un flux în G și p o cale reziduală, $p \in G_f$. Definim funcția $f_p : V \times V \to \mathbb{R}$

$$f_p(u,v) = \begin{cases} c_f(p), & dac\ \ (u,v) \in p \\ 0, & in\ rest \end{cases}$$

Corolar 7.3.

Fie G = (V, E) o rețea de flux și f un flux în G și p în G_f . Fie f_p definit de Lema (7.2) și presupunem că se îmbunătățește f cu f_p , Atunci funcția $f \uparrow f_p$ este un flux în G cu valoarea $|f \uparrow f_p| = |f| + |f_p| > |f|$.

7.5 Tăieturi și fluxuri în rețele

Metoda Ford-Fulkerson îmbunătățește iterativ fluxul până când găsește fluxul maxim. Cum știm că am găsit fluxul maxim? Fluxul e maximal dacă graful rezidual nu conține drum ce poate îmbunătăți fluxul.

O tăietură (S,T) a rețelei de flux G=(V,E) este o partiție a lui V în S și $T=V\setminus S$ astfel încât $s\in S$ și $t\in T$. Dacă f este un flux atunci fluxul net f(S,T) peste tăietura (S,T) este definit de

$$f(S,T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(u,v) - \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(v,u)$$

iar capacitatea tăieturii (S,T) este

$$c(S,T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} c(u,v).$$

Figura 5 prezintă o tăietură în graf.

Lema 7.4.

fie f un flux într-o rețea de flux G și (S,T) o tăietură în G, fluxul prin tăietura (S,T) este fluxul prin rețea f(S,T) = |f|.

Teorema 7.5 (Teorema flux maxim, tăietura minimă).

fie G = (V, E) o rețea de flux. Următoarele afirmații sunt echivalente:

- 1. f este o funcție de flux în G_f astfel încât |f| este flux maxim total în G;
- 2. reţeaua reziduală G_f nu are căi reziduale (drumuri $s \leadsto t$);
- 3. există o tăietură (S,T) a lui G astfel încât |f| = c(S,T).




Figura 5: Tăietură într-o rețea de flux.

7.6 Algoritmul Ford-Fulkerson

Timpul de rulare depinde de calculul căii reziduale, dacă se utilizează algoritmul BFS pentru a determina calea reziduala $p \Longrightarrow$ algoritmul rulează în timp polinomial.

Algoritmul Ford-Fulkerson este (atributul (u, v).f indică fluxul arcului):

```
FORD_FULKERSON(G, s, t)
 1: for (u, v) \in E do
       (u,v).f=0
3: while există o cale reziduală p de la s la t în graful rezidual G_f do
       c_f(p) = \min\{c_f(u, v) | (u, v) \in p\}
 4:
       for fiecare arc (u, v) \in p do
5:
           if (u,v) \in E then
 6:
               (u,v).f = (u,v).f + c_f(p)
 7:
           else
 8:
               (v, u).f = (v, u).f - c_f(p)
9:
10: \mathbf{return} \ f
```

Fiecare iterație a buclei while durează O(V + E') = O(E) dacă folosim DFS sau BFS pentru a determina un drum rezidual. Bucla while se execută de cel mult $|f^*|$ ori, f^* - fluxul maxim în rețea. Complexitatea în timp pentru Ford-Fulkerson este $O(E|f^*|)$ (dacă se folosește DFS pentru a determina un drum rezidual în graful rezidual).

Figura 6 prezintă iterațiile algoritmului Ford-Fulkerson (liniile 3-10).

7.7 Referințe

- 1. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. 2009. Introduction to Algorithms, Third Edition (3rd ed.). The MIT Press.
- 2. Geir Agnarsson and Raymond Greenlaw. 2006. Graph Theory: Modeling, Applications, and Algorithms. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA.
- 3. Mark Newman. 2010. Networks: An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York, NY, USA.
- 4. Cristian A. Giumale. 2004. Introducere în analiza algoritmilor, teorie și aplicație. Polirom.




Figura 6: Paşii urmaţi de algoritmul Ford-Fulkerson. Grafurile din partea stângă reprezintă rețeaua reziduală iar grafurile din partea dreaptă prezintă fluxul obţinut în urma îmbunătăţirilor descoperite în graful rezidual.