### Sistemas Operacionais - Prof. Rafael R. Obelheiro

## Fundamentos de Programação Assembly x86-32

#### Prof. Rafael R. Obelheiro

Este documento foi traduzido e adaptado de (Nayuki, 2016) e (Carbonneaux, 2014), com material adicional escrito por Rafael Obelheiro.

A arquitetura x86 está no coração das CPUs de computadores pessoais e servidores Internet há mais de duas décadas. Conseguir ler e escrever código de baixo nível na linguagem Assembly é uma habilidade poderosa. Isso permite escrever código mais eficiente, usar recursos do processador que não estão disponíveis em C, e fazer engenharia reversa de código compilado.

Mas o início pode ser intimidador. Os manuais da documentação oficial da Intel têm milhares de páginas. 20 anos de evolução contínua sem perder a compatibilidade com versões anteriores levaram a um cenário com princípios de projeto conflitantes de diferentes eras, características obsoletas que ficam ocupando espaço, camadas sobre camadas de chaveamentos de modo, e uma exceção para cada regra.

Neste tutorial, irei ajudá-lo a obter um entendimento sólido da arquitetura x86 a partir de princípios básicos. O foco será mais em *construir um modelo mental claro* do que está acontecendo, em vez de esquadrinhar cada detalhe de forma precisa (o que seria uma leitura longa e tediosa). Se você quiser usar esse conhecimento, você deve usar simultaneamente outro tutorial que mostre como escrever e compilar funções simples, e ter uma lista das instruções da CPU à mão como referência. Meu tutorial irá começar em território familiar e gradativamente aumentar a complexidade em pequenos passos – diferente de outros documentos que tendem a expor a informação toda de uma vez.

Os pré-requisitos para a leitura deste tutorial são saber trabalhar com números binários, experiência moderada com uma linguagem imperativa (C/C++/Java/Python/etc.), e o conceito de ponteiros de memória (C/C++). Você não precisa saber como uma CPU funciona internamente, nem ter conhecimento prévio de linguagem Assembly.

Este tutorial usa a sintaxe da AT&T em vez da sintaxe da Intel para a linguagem Assembly. Os conceitos subjacentes são os mesmos em ambos os casos, mas a notação é um pouco diferente. É possível traduzir mecanicamente de uma sintaxe para a outra, então não é preciso se preocupar muito com isso.

## Sumário

| 1  | Ferramentas e Teste                        | 2  |
|----|--|----|
| 2  | Ambiente Básico de Execução da CPU         | 3  |
| 3  | Instrução de Transferência de Dados        | 4  |
| 4  | Instruções Aritméticas Básicas             | 5  |
| 5  | O Registrador de Flags e Comparações       | 9  |
| 6  | Endereçamento de Memória, Leitura, Escrita | 10 |
| 7  | Desvios, Rótulos e Código de Máquina       | 13 |
| 8  | A Pilha                                    | 18 |
| 9  | <b>Sub-rotinas</b>                         | 19 |
| 10 | Entrada e Saída                            | 23 |
| A  | Respostas dos Exercícios                   | 24 |

## 1 Ferramentas e Teste

Ao ler este tutorial, é útil escrever e testar seus próprios programas em linguagem Assembly. Isso é bem simples de fazer no Linux (mais difícil mas ainda possível no Windows). O código abaixo é um programa Assembly que usa a biblioteca C; o nome da função (linhas 1 e 2) deve sempre ser main, e as duas instruções nas linhas 4 e 5 fazem o equivalente a return 0 em C (a linha 3 é um comentário).

```
1    .globl main
2    main:
3          # return 0;
4          movl $0, %eax
5          ret
```

Para reaproveitar este código como base para seus próprios programas, basta incluir instruções entre as linhas 2 e 3.

Supondo que o programa acima esteja em um arquivo chamado my-asm.s, é possível gerar um executável com o comando

```
gcc -m32 -g -o my-asm my-asm.s
```

A opção -g indica ao GCC para incluir símbolos de depuração, e é fortemente recomendada. O programa pode ser executado com ./my-asm.

Para experimentar com linguagem Assembly, o ideal é trabalhar com um depurador, como o gdb ou uma de suas interfaces gráficas, como o DDD. Essas ferramentas permitem executar o código passo a passo (instrução por instrução), examinar e modificar o conteúdo da memória, e inspecionar os registradores da CPU.

A sugestão é usar o DDD. Algumas dicas:

- definir um *breakpoint* (ponto de parada) no rótulo main (clique na linha que contém main e depois no ícone Break na parte superior da tela);
- abrir uma janela com os registradores (Status → Registers);
- abrir um display para observação da pilha
  - clicar em Data → Memory;
  - ajustar o primeiro campo para 10;
  - escolher decimal no segundo campo;
  - escolher words(4) no terceiro campo;
  - escrever \$esp no quarto campo;
  - clicar em Display
- executar o código passo a passo clicando em Run e depois em Step;
- para examinar uma variável, clique nela com o botão direito e selecione Print ou Display.

Dicas adicionais de como usar gdb/DDD para depuração de código Assembly podem ser encontradas em:

- (Matloff, 2017), Seções 3.9 e 3.10
- https://www.cs.swarthmore.edu/~newhall/cs31/resources/ia32\_gdb.php
- http://dbp-consulting.com/tutorials/debugging/basicAsmDebuggingGDB.html

## 2 Ambiente Básico de Execução da CPU

Uma CPU x86 tem oito registradores de 32 bits de propósito geral. Por razões históricas, os registradores são chamados {eax, ecx, edx, ebx, esp, ebp, esi, edi}. (Em outras arquiteturas eles seriam chamados simplesmente r0, r1, ..., r7.) Cada registrador pode armazenar qualquer valor inteiro de 32 bits. A arquitetura x86 na verdade tem mais de cem registradores, mas só cobriremos registradores específicos quando necessário.

Em uma primeira aproximação, a CPU executa uma lista de instruções sequencialmente, uma a uma, na ordem em que elas aparecem no código fonte (Figura 1). Mais tarde, nós veremos como o código pode ser executado de forma não linear, cobrindo conceitos como estruturas de decisão (if/then), laços, e chamadas de função.

Simplified model of x86 CPU

#### Instruction stream General-purpose registers eax movl \$0, %eax addl %eax, %ebx ecx popl %eax looptop: edx => imul %edx ebx andl \$0xFF, %eax cmpl \$100, %eax esp jb looptop leal 4(%esp), %ebp ebp movl %esi, %edi subl \$8, %edi esi shrl %cl, %ebx movw %bx, -2(%ebp)edi 32 bits

Figura 1: Modelo simplificado de uma CPU x86

Existem na realidade oito registradores de 16 bits e oito registradores de 8 bits que são subpartes dos oito registradores de 32 bits de propósito geral (Figura 2). Isso é uma herança da era das CPUs x86 de 16 bits (como os processadores 8086 e 8088), mas ainda tem algum uso ocasional no modo de 32 bits. Os registradores de 16 bits são chamados {ax, cx, dx, bx, sp, bp, si, di}, e representam os 16 bits menos significativos dos registradores de 32 bits correspondentes {eax, ecx, edx, ..., edi} (o prefixo "e" significa "estendido"). Os registradores de 8 bits são chamados {al, bl, cl, dl, ah, bh, ch, dh}, e representam os 8 bits menos significativos (?1) e os 8 bits mais significativos (?h) dos registradores {ax, cx, dx, bx}. Sempre que o valor de um registrador de 8 ou 16 bits for modificado, os bits superiores do registrador completo de 32 bits permanecem inalterados.




Figura 2: Sub-registradores

#### Alguns exemplos:

• Se eax = 0x12345678, ax = 0x5678, ah = 0x56 e al = 0x78. Em decimal, teríamos: - eax = 305.419.896

```
- ax = 0x5678 = 22.136 (305.419.896 \mod 2^{16} = 22.136)

- ah = 0x56 = 86 (22.136 \div 2^8 = 86)

- al = 0x78 = 120 (22.136 \mod 2^8 = 120)
```

• Se ebx = 0x01020304 e bx recebesse 0x3456, o valor de ebx passaria a ser 0x01023456.

#### 2.1 Exercícios

- 1. Se ecx = 150.000, quais os valores de cx, ch e cl?
- 2. Suponha que edx = 200.000 e o valor de dh é incrementado de 2. Qual o novo valor de edx?
- 3. Suponha que inicialmente eax = 250.000 e ebx = 700.000. Na sequência, o valor de bx é copiado para ax. Quais os valores de eax e ebx depois da cópia?

## 3 Instrução de Transferência de Dados

A principal instrução de transferência de dados no x86 é mov, que pode ser usada para transferir dados de um registrador para outro registrador, de um registrador para a memória (e vice-versa), e para carregar uma constante em um registrador ou posição de memória. (O uso da memória será visto mais adiante na Seção 6.)

A instrução mov fonte, destino copia o valor de fonte para destino. Note que, apesar do que sugere seu nome, a instrução realiza uma cópia (ela não "move" no sentido estrito da palavra), mesmo que o operando fonte não seja uma constante. Um registrador deve ser prefixado com % (%eax), e uma constante com \$ (\$255 em decimal, \$0xff em hexadecimal). Alguns exemplos:

- mov %eax, %ebx copia o valor de eax para ebx;
- mov \$10, %ecx carrega a constante 10 em ecx;
- mov \$0xab, %dl carrega a constante hexa 0xAB (171 em decimal) para dl (isso afeta dx e edx).

### 3.1 Referência

Neste documento, cada seção primeiro discute as instruções de maneira mais informal, e depois é fornecida uma referência mais completa das principais instruções abordadas na seção. Estas seções de referência são mais para uso posterior, e podem ser puladas em uma primeira leitura. Elas não devem ser consideradas uma lista exaustiva de instruções x86, mas apenas um subconjunto útil. Para uma lista completa, veja uma referência do conjunto de instruções da Intel, como (Cloutier, 2019).

A seguinte notação será adotada (endereços de memória serão discutidos na Seção 6):

```
qualquer registrador de 32 bits (%eax, %ebx, %ecx, %edx, %esi, %edi, %esp, %ebp)
reg32
        qualquer registrador de 16 bits (%ax, %bx, %cx, %dx)
reg16
reg8
        qualquer registrador de 8 bits (%ah, %bh, %ch, %dh, %al, %bl, %cl, %dl)
        qualquer registrador (de qualquer tamanho)
reg
        um endereço de memória (p.ex., (%eax), 4+var(,1), (%eax, %ebx,1))
mem
        qualquer constante de 32 bits
con32
con16
        qualquer constante de 16 bits
        qualquer constante de 8 bits
con8
        qualquer constante (de 8, 16 ou 32 bits)
con
```

mov – move

A instrução mov copia o item de dados referenciado pelo primeiro operando (isto é, o conteúdo de um registrador, um conteúdo da memória ou um valor constante) para a posição referenciada pelo segundo operando (isto é, um registrador ou a memória). Movimentações de registrador para registrador são permitidas, mas movimentações da memória para a memória não. Nos casos em que transferências em memória são desejadas, o conteúdo da memória de origem deve ser primeiro carregado em um registrador, e daí transferido para o endereço de destino na memória.

```
Sintaxe
```

#### 3.2 Exercícios

- 4. Suponha que eax = 0x00001000, ebx = 0x20000000, ecx = 0x00000003 e edx = 0x40004000. Determine quais desses 4 registradores são afetados pelas instruções abaixo, e qual valor eles assumem após a instrução ser executada:
  - (a) mov %eax, %ebx(b) mov %dx, %cx
  - (c) mov \$0x12, %ah

# 4 Instruções Aritméticas Básicas

A instruções aritméticas mais básicas do x86 operam em dois registradores de 32 bits. O primeiro operando é usando como fonte, e o segundo operando funciona tanto como fonte quanto como destino. Por exemplo: add %ecx, %eax – usando a notação do C, isso significa: eax = eax + ecx, onde eax e ecx são do tipo uint32\_t. Muitas instruções se encaixam nesse esquema – por exemplo:

- xor %esi, %ebp corresponde a ebp = ebp ^ esi;
- sub %edx, %ebx corresponde a ebx = ebx edx;
- and %esp, %eax corresponde a eax = eax & esp.

Algumas instruções aritméticas têm como argumento apenas um registrador, por exemplo:

- not %eax corresponde a eax = ~eax;
- inc %ecx corresponde a ecx = ecx + 1.

As instruções de deslocamento e rotação de bits usam um registrador de 32 bits para o valor a ser deslocado, e o registrador de 8 bits cl para o número de posições. Por exemplo, shl %cl, %ebx corresponde a ebx = ebx << cl.

Muitas instruções aritméticas admitem um valor imediato como primeiro operando. O valor imediato é fixo (não variável), e codificado diretamente na própria instrução. Valores imediatos são prefixados com \$. Por exemplo:

- mov \$0xFF, %esi corresponde a esi = 0xFF;
- add \$-2, %edi corresponde a edi = edi + (-2);
- shr 3, %edx corresponde a edx = edx >> 3.

## Observação

Este é um bom momento para mencionar um princípio da programação Assembly: nem toda operação desejada pode ser expressada diretamente em uma instrução. Nas linguagens de programação típicas usadas pela maioria das pessoas, muitas construções podem ser compostas e adaptáveis a diferentes situações, e a aritmética pode ser aninhada. Em Assembly, porém, só é possível escrever o que o conjunto de instruções permite. Para ilustrar com alguns exemplos:

- Não é possível somar duas constantes imediatas, embora isso seja permitido em C. Em Assembly seria necessário calcular o valor durante a montagem, ou expressar essa soma como uma sequência de instruções.
- É possível somar dois registradores de 32 bits com uma instrução, mas não se pode somar três registradores é preciso dividir o processo em duas instruções.
- Não é possível somar um registrador de 16 bits com um registrador de 32 bits. Seria necessário usar uma instrução para realizar uma conversão de 16 para 32 bits, e outra para efetuar a soma.
- Ao realizar um deslocamento de bits, o número de posições deve ser um valor imediato fixo ou o registrador c1. Não é possível usar outro registrador. Se o número de posições estiver em outro registrador, ele deve ser copiado antes para c1.

O resumo da ópera é que você não deve tentar adivinhar ou inventar sintaxes que não existem (como addl %eax, %ebx, %ecx), e também que se você não encontrar a instrução desejada na lista das instruções disponíveis, terá que implementá-la manualmente como uma sequência de instruções (e possivelmente alocar alguns registradores temporários para armazenar valores intermediários).

#### 4.1 Referência

#### add - soma de inteiros

A instrução add soma seus dois operandos, armazenando o resultado no segundo operando. Observe que, embora ambos operandos possam ser registradores, no máximo um operando pode ser uma posição de memória.

```
Sintaxe

add <reg>, <reg>
add <reg>, <mem>
add <mem>, <reg>
add <con>, <reg>
add <con>, <mem>

Exemplos

add $10, %eax adiciona 10 a eax
addb $10, (%eax) adiciona 10 ao byte no endereço de memória armazenado em eax
```

#### sub – subtração de inteiros

A instrução sub calcula a diferença entre os operandos (o segundo menos o primeiro), armazenando o resultado no segundo operando. Observe que, assim como em add, embora ambos operandos possam ser registradores, no máximo um operando pode ser uma posição de memória.

```
Sintaxe
sub <reg>, <reg>
sub <reg>, <mem>
sub <mem>, <reg>
sub <con>, <reg>
sub <con>, <mem>
```

```
Exemplos sub %ah, %al AL \leftarrow AL - AH sub $216, %eax eax \leftarrow eax - 216
```

#### inc/dec - incremento/decremento

A instrução inc incrementa o seu operando em 1, e a instrução dec decrementa o seu operando de 1.

```
Sintaxe
inc <reg>
inc <mem>
dec <reg>
dec <mem>

Exemplos
dec %eax decrementa eax
incl var(,1) incrementa o inteiro de 32 bits no endereco var
```

#### imul – multiplicação de inteiros

A instrução imul tem dois formatos básicos: com dois operandos (primeiras duas formas mostradas abaixo) e com três operandos (últimas duas formas abaixo).

O formato de dois operandos multiplica seus dois operandos e armazena o resultado no segundo operando. O operando de resultado (ou seja, o segundo) deve ser um registrador.

O formato de três operandos multiplica o primeiro e o segundo operandos, e armazena o resultado no terceiro operando. Novamente, o operando de resultado deve ser um registrador. Além disso, o primeiro operando deve ser uma constante.

```
Sintaxe
```

```
\begin{array}{lll} & \text{imul } < \text{reg32>, } < \text{reg32>} \\ & \text{imul } < \text{mem>, } < \text{reg32>} \\ & \text{imul } < \text{con>, } < \text{reg32>, } < \text{reg32>} \\ & \text{imul } < \text{con>, } < \text{mem>, } < \text{reg32>>} \\ & & & \text{Exemplos} \\ & \text{imul } (\text{\%ebx}), \text{ \%eax } & \text{multiplica eax pelo valor de 32 bits no endereço ebx e} \\ & & & & \text{armazena o resultado em eax} \\ & \text{imul } \$25, \text{ \%edi, \%esi} & \text{esi} \leftarrow \text{edi} \times 25 \\ \end{array}
```

## idiv – divisão de inteiros

A instrução idiv divide o inteiro de 64 bits formado por edx:eax (isto é, edx contém os 4 bytes mais significativos e eax os 4 bytes menos significativos do dividendo) pelo operando especificado. O quociente é armazenado em eax, e o resto da divisão em edx.

and, or, xor – operações lógicas bit a bit

Essas instruções realizam as operações lógicas bit a bit especificadas (AND, OR, XOR) com os seus operandos, armazenando o resultado no segundo operando.

```
Sintaxe
     and <reg>, <reg>
     and <mem>, <reg>
     and <reg>, <mem>
     and <con>, <reg>
     and <con>, <mem>
     or <reg>, <reg>
     or <mem>, <reg>
     or <reg>, <mem>
     or <con>, <reg>
     or <con>, <mem>
     xor <reg>, <reg>
     xor <mem>, <reg>
     xor <reg>, <mem>
     xor <con>, <reg>
     xor <con>, <mem>
     Exemplos
     and $0x0f, %eax zera todos os bits de eax exceto os 4 últimos
     xor %edx, %edx
                        zera edx
not – NOT lógico bit a bit
     Inverte (nega) todos os bits do operando.
     Sintaxe
     not <reg>
     not <mem>
     Exemplo
     not %eax inverte todos os bits de eax
neg – inverte sinal
     Realiza a negação em complemento a dois (isto é, inverte o sinal) do operando.
     Sintaxe
     neg <reg>
     neg <mem>
     Exemplo
```

shl/shr - deslocamento à esquerda/direita

neg %eax  $eax \leftarrow -eax$ 

Essas instruções deslocam os bits do segundo operando à esquerda ou direita, preenchendo os bits vazios com zeros. O segundo operando pode ser deslocado até 31 posições. O número de bits do deslocamento é especificado pelo primeiro operando, que pode ser uma constante de 8 bits ou o registrador c1. Em ambos os casos, deslocamentos de mais de 31 posições são efetuados módulo 32.

```
Sintaxe
shl <con8>, <reg>
shl <con8>, <mem>
shl %cl, <reg>
shl %cl, <mem>
```

#### 4.2 Exercícios

- 5. Escreva instruções Assembly que realizem as operações abaixo (algumas operações podem exigir mais de uma instrução):
  - (a)  $eax \leftarrow eax + ebx$
  - (b)  $ebx \leftarrow ebx 7$
  - (c)  $eax \leftarrow ecx \times 3$
  - (d)  $ebx \leftarrow eax \times ebx$
  - (e)  $edx \leftarrow eax \times ebx$
  - (f)  $eax \leftarrow ebx + 4 \times ecx$
  - (g)  $eax \leftarrow ebx \div 4$
- 6. Suponha que eax = 10, ebx = 20, ecx = 30, edx = 40, esi = 0x12341234 e edi = 0x00000ffff. Determine o resultado das seguintes instruções (sempre considerando os registradores com os valores acima):
  - (a) add %ebx, %edx
  - (b) sub %eax, %ecx
  - (c) imul \$10, %eax, %ebx
  - (d) imul %edx, %eax
  - (e) idiv %eax
  - (f) and %esi, %edi
  - (g) or %edi, %esi
  - (h) xor \$0xffffffff, %edi
  - (i) not %edi

# 5 O Registrador de Flags e Comparações

Existe um registrador de 32 bits chamado eflags que é implicitamente lido ou escrito em muitas instruções (Figura 3). Em outras palavras, seu valor desempenha um papel na execução de instruções, mas o registrador não é mencionado explicitamente no código Assembly.

Instruções aritméticas como add1 geralmente atualizam eflags com base no resultado obtido. A instruções pode ligar ou desligar *flags* como vai um (CF, *carry flag*), *overflow* (OF), sinal (SF), paridade (PF), zero (ZF), etc. Algumas instruções leem as *flags* – por exemplo, adc1 soma dois números e usa a *flag* de vai um como um terceiro operando: adc %ebx, %eax corresponde a eax = eax + ebx + CF. Algumas instruções alteram um registrador dependendo de uma *flag* – por exemplo, setz %al coloca o registrador de 8 bits al em 0 se ZF estiver desligada, e em 1 se ZF estiver ligada. Algumas instruções afetam diretamente um bit das *flags*, como cld, que desliga a *flag* de direção (DF).

Instruções de comparação afetam eflags sem modificar nenhum registrador de propósito geral. Por exemplo, cmp %eax, %ebx compara o valor dos dois registradores realizando uma subtração em

# 

Figura 3: O registrador eflags

um local temporário e alterando as *flags* de acordo com o resultado, de modo que seja possível saber se eax < ebx ou eax == ebx ou eax > ebx, considerando números com ou sem sinal. De forma parecida, test %eax, %ebx computa eax & ebx em um local temporário e ajusta as *flags* de acordo com o resultado. Na maioria das vezes, a instruções após uma comparação é um desvio condicional (discutido mais tarde).

Até aqui, vimos que algumas *flags* estão relacionadas a operações aritméticas. Outras *flags* dizem respeito ao comportamento da CPU – se interrupções de *hardware* devem ou não ser recebidas, se o modo 8086 virtual está ativo, e outras questões de gerenciamento do sistema que são de interesse do sistema operacional, e não de aplicações. Na maior parte, o registrador eflags pode ser praticamente ignorado. As *flags* de sistema podem ser ignoradas, e as *flags* aritméticas podem ser esquecidas exceto para comparações e operações aritméticas que podem resultar em *overflow*.

## 6 Endereçamento de Memória, Leitura, Escrita

A CPU por si só não é um computador muito útil. Ter apenas 8 registradores de dados limita bastante as computações que podem ser realizadas porque não é possível armazenar muita informação. A memória RAM é usada para estender a CPU com uma grande memória de sistema. Basicamente, a RAM é um enorme vetor de bytes – por exemplo, 128 MiB de RAM são 134.217.728 bytes que podem ser usados para armazenar dados quaisquer (Figura 4).

## RAM as an array of bytes

| Content: | FF          | 00          | 57          | 92          | ВЗ          | 8A          | <br>10          | 46          | DC          |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| Address: | 000 000 000 | 000 000 001 | 000 000 002 | 000 000 003 | 000 000 004 | 000 000 005 | <br>134 217 725 | 134 217 726 | 134 217 727 |

Figura 4: Memória RAM como um vetor de bytes

Quando o dado armazenado é maior do que um byte, ele é representado na notação *little endian*. Por exemplo, se um registrador de 32 bits contiver o valor 0xDEADBEEF e esse registrador for armazenado na memória a partir do endereço 10, então o byte 0xEF vai no endereço 10, 0xBE vai no endereço 11, 0xAD vai no endereço 12 e 0xDE vai no endereço 13 (Figura 5). Quando dados são lidos da memória, a mesma regra é aplicada – os bytes nos endereços mais baixos de memória são carregados nas partes mais baixas de um registrador.

É desnecessário dizer que a CPU tem instruções para ler e escrever da memória. Especificamente, é possível ler ou escrever um ou mais bytes de/em qualquer endereço de memória. A operação mais simples envolvendo a memória é ler ou escrever um único byte:

• mov (%ecx), %al corresponde a al = \*ecx (o byte no endereço de memória ecx é carregado no registrador de 8 bits al);

## Little-endian encoding

Abstract number: 0xDEADBEEF

Memory representation: EF BE AD DE

Byte address: ♂ 式 芯 芯

Figura 5: Ordenação little endian

- mov %bl, (%edx) corresponde a \*edx = bl (o registrador bl é armazenado no byte no endereço de memória edx);
- O código C equivalente considera que al e bl são do tipo uint8\_t, e ecx e edx estão sendo convertidos de uint32\_t para uint8\_t \*.

Muitas operações aritméticas aceitam um operando em memória (nunca dois). Por exemplo:

- add (%ecx), %eax corresponde a eax = eax + (\*ecx) (32 bits são lidos da memória);
- add %ebx, (%edx) corresponde a \*edx = (\*edx) + ebx (32 bits são lidos e escritos na memória).

#### 6.1 Usando Variáveis em Memória

Assim como em linguagens de programação de alto nível, em Assembly podemos ter variáveis globais e locais. Você pode declarar regiões de dados estáticos (análogas a variáveis globais) no Assembly x86 usando diretivas especiais de montagem para esse fim. Declarações de dados devem ser precedidas pela diretiva .data. Após essa diretiva, as diretivas .byte, .short e .long podem ser usadas para declarar posições de dados com 1, 2 e 4 bytes, respectivamente. As posições declaradas podem ser rotuladas com nomes para referência posterior – isso é similar a declarar variáveis por nome, mas obedece a alguma regras de mais baixo nível. Por exemplo, posições declaradas em sequência serão localizadas lado a lado na memória.

Exemplos de declaração:

```
.data
var:
   .byte 64 /* declara um byte, rotulado como 'var', contendo o valor 64 */
   .byte 10 /* declara um byte não rotulado contendo 10. Seu endereço será var+1 */
x:
   .short 42 /* declara um valor de 2 bytes, chamado 'x', contendo 42 */
y:
   .long 30000 /* declara um valor de 4 bytes, chamado 'y', contendo 30000 */
```

Diferente de linguagens de alto nível em que vetores podem ter várias dimensões e são acessados por índices, vetores em Assembly x86 são apenas um número de células contíguas na memória. Um vetor pode ser declarado apenas listando os valores, como no primeiro exemplo abaixo. Vetores de bytes também podem ser declarados como *strings* usando a diretiva .string (neste caso, o byte zero de terminação da *string* é automaticamente incluído pelo montador. A diretiva .zero pode ser usada para preencher uma região de memória com zeros.

Alguns exemplos:

```
s:
    .long 1, 2, 3 /* um vetor de valores de 4 bytes contendo {1, 2, 3}.
barr:
    .zero 10 /* uma sequencia de 10 bytes contendo zero */
str:
    .string "hello" /* uma sequencia de 6 bytes contendo "hello" terminada por zero */
```

Na primeira declaração, o valor 1 ocupa a posição s na memória, o valor 2 a posição s+4, e o valor 3 a posição s+8.

## 6.2 Modos de Endereçamento

Quando se escreve código que contém laços, geralmente um registrador armazena o endereço base de um vetor e outro registrador armazena o índice corrente que está sendo processado. Embora seja possível calcular manualmente o endereço do elemento sendo processado, a arquitetura x86 oferece uma solução mais elegante – existem modos de endereçamento de memória que permitem que certos registradores sejam somados e multiplicados para obter o endereço. Provavelmente é mais fácil dar exemplos do que explicar:

```
• mov (%eax,%ecx), %bh corresponde a bh = *(eax + ecx);
```

```
• mov -10(%eax,%ecx,4), %bh corresponde a bh = *(eax + (ecx * 4) - 10).
```

O formato de um endereço é desloc(base, indice, escala), onde desloc é uma constante inteira (que pode ser positiva, negativa ou zero), base e indice são registradores de 32 bits (com algumas combinações proibidas), e escala pode ser 1, 2, 4 ou 8. Por exemplo, se um vetor armazena inteiros de 64 bits, a escala seria 8 porque cada elemento ocupa 8 bytes.

Os modos de endereçamento de memória são válidos em qualquer lugar que um operando em memória puder ser usado. Assim, se é possível escrever subl %eax, (%eax), é igualmente possível escrever subl %eax, (%eax,%eax,2) se a indexação for necessária. Note também que o endereço sendo calculado é um valor temporário que não é salvo em nenhum registrador. Isso é bom porque se você quisesse calcular o endereço explicitamente, você teria que alocar um registrador para isso, e com 8 registradores de propósito geral a coisa fica um pouco apertada quando você precisa armazenar outras variáveis.

Existe uma instrução especial que usa endereçamento de memória mas que não acessa realmente a memória. A instrução lea (*load effective address*) calcula o endereço final de memória de acordo com o modo de endereçamento, e armazena o resultado em um registrador. Por exemplo, lea 5(%eax,%ebx,8), %ecx corresponde a ecx = eax + ebx\*8 + 5. Note que essa é uma operação aritmética e não envolve um acesso ao endereço de memória calculado.

## 6.3 Sufixos de Operação

Em geral, o tamanho de um item de dados em um determinado endereço de memória pode ser inferido da instrução Assembly na qual ele é referenciado. Por exemplo, em todas as instruções acima, o tamanho das regiões de memória pode ser inferido do tamanho do registrador usado como operando. Quando estávamos carregando um registrador de 32 bits, o montador podia inferir que a região de memória à qual nos referíamos possuía 4 bytes. Quando estávamos armazenando o valor de um registrador de 1 byte na memória, o montador podia inferir que queríamos que o endereço referenciasse um único byte na memória.

Entretanto, em alguns casos o tamanho da região de memória referenciada é ambíguo. Considere a instrução mov \$2, (%ebx). Essa instrução deve escrever o valor 2 no byte com endereço ebx? Talvez ela deva escrever 2 representado como um valor de 32 bits nos 4 bytes que iniciam no endereço ebx. Como ambas as interpretações são possíveis, o montador deve ser informado explicitamente sobre qual delas é a correta. Os sufixos de tamanho b, w e 1 servem para isso, indicando tamanhos de 1, 2 e 4 bytes, respectivamente. Por exemplo:

#### 6.4 Exercícios

- 7. Suponha que eax = 100, ebx = 200, ecx = 300, edx = 400, esi = 500 e edi = 600. Suponha também que o conteúdo dos endereços de memória de 0 a 1999 seja a sequência de valores [1000, 2999], ou seja, mem[addr]=addr+1000 (para  $addr \in [0,1999]$ ). Determine o resultado das seguintes instruções (sempre considerando os registradores com os valores acima):
  - (a) mov (%ebx), %edx(b) add 40(%eax), %ecx(c) mov %eax, -12(%ebx, %esi)(d) mov 4(%eax, %ebx, 8), %edi
- 8. Considere que a seção de dados de um programa Assembly tenha as seguintes definições:

```
.section .data
x: .long 10
y: .long 20
z: .long 30
```

(a) Determine o resultado das seguintes instruções:

```
i. mov x, %esiii. mov $y, %ediiii. mov %edx, ziv. mov %ecx, $x
```

- (b) Escreva instruções Assembly para:
  - i. copiar eax para x;
  - ii. copiar y para ebx;
  - iii. copiar o endereço de z para ecx.

# 7 Desvios, Rótulos e Código de Máquina

Cada instrução em linguagem Assembly pode ser prefixada por zero ou mais rótulos. Esses rótulos são úteis quando precisamos desviar para uma determinada instrução. Exemplos:

```
foo: /* um rótulo */
negl %eax /* possui um rótulo (foo) */
addl %eax, %eax /* zero rótulos */
bar:
baz:
sbbl %eax, %eax /* possui dois rótulos (bar e baz) */
```

A instrução jmp ordena à CPU que a próxima instrução a ser executada será uma instrução rotulada, e não a instrução seguinte. Aqui está um simples laço infinito:

```
top: incl %ecx
jmp top
```

Embora jmp seja incondicional, existem diversas instruções que observam o estado de eflags e desviam para o rótulo se a condição for satisfeita (caso contrário, a execução continua na instrução seguinte). Instruções de desvio condicional incluem: ja (jump if above, desvie se acima), jle (jump if less than or equal to, desvie se menor ou igual), jo (jump if overflow, desvie se overflow), jnz (jump if not zero, desvie se diferente de zero), etc. Ao todo existem 16 instruções, e algumas têm sinônimos – por exemplo, jz (jump if zero, desvie se zero) é o mesmo que je (jump if equal), ja (jump if above) é o mesmo que jnbe (jump if not below or equal). Um exemplo de uso de desvio condicional:

```
jc skip /* se a flag de carry estiver ligada, desvie para skip */
   /* CF está desligada, então execute isto */
   notl %eax
   /* segue implicitamente para a próxima instrução */
skip:
   adcl %eax, %eax
```

Os endereços dos rótulos são fixados no código quando este é compilado mas também é possível desviar para um endereço arbitrário de memória calculado em tempo de execução. Em particular, é possível desviar para o valor de um registrador: jmp %ecx corresponde essencialmente a copiar o valor de ecx para eip, o registrador do ponteiro de instrução.

Agora é o momento perfeito para discutir um conceito sobre instruções e execução que foi omitido na Seção 2. Cada instrução em Assembly é traduzida em 1 a 15 bytes de código de máquina e essas instruções de máquina são combinadas para criar um arquivo executável (Figura 6). A CPU tem um registrador de 32 bits chamado eip (extended instruction pointer), que, durante a execução de um programa, armazena o endereço de memória da instrução sendo executada. Note que existem poucas formas de ler ou escrever em eip, e por isso ele se comporta de forma bem diferente dos 8 registradores de propósito geral principais. Sempre que uma instrução é executada, a CPU sabe quantos bytes de comprimento ela possui, e incrementa eip com essa quantidade para apontar para a próxima instrução.

## Assembly vs. machine code

```
Machine code bytes
                   Assembly language statements
                   foo:
B8 22 11 00 FF
                  movl $0xFF001122, %eax
01 CA
                  addl %ecx, %edx
31 F6
                  xorl %esi, %esi
                  pushl %ebx
8B 5C 24 04
                  movl 4(%esp), %ebx
8D 34 48
                  leal (%eax,%ecx,2), %esi
39 C3
                   cmpl %eax, %ebx
72 EB
                   jnae foo
СЗ
                   retl
Instruction stream
B8 22 11 00 FF 01 CA 31 F6 53 8B 5C 24
04 8D 34 48 39 C3 72 EB C3
```

Figura 6: Código Assembly e linguagem de máquina

Enquanto estamos nesta observação sobre código de máquina, a linguagem Assembly não é efetivamente o nível mais baixo a que um programador pode chegar; o nível mais baixo é código de máquina binário puro. (Funcionários da Intel têm acesso a níveis ainda mais baixos, como microcódigo e depuração de *pipeline* – mas programadores comuns não conseguem chegar lá.) Escrever código de máquina à mão é muito desagradável (na real, o Assembly já é suficientemente desagradável), mas oferece algumas possibilidades menos importantes adicionais. Escrevendo código de máquina, é possível codificar algumas instruções de formas alternativas (por exemplo, uma sequência mais longa de bytes que produz o mesmo efeito quando executada), ou também gerar deliberadamente instruções inválidas para testar o comportamento da CPU (nem todas as CPUs lidam com erros da mesma maneira).

#### 7.1 Referência

jmp – desvio (jump) incondicional

Transfere o fluxo de controle do programa para a instrução no endereço indicado pelo operando.

```
Sintaxe
jmp <rótulo>

Exemplo
jmp begin desvie para a instrução rotulada begin
```

jcondição – desvio condicional

Essas instruções são desvios condicionais com base no estado de um conjunto de códigos de condição armazenados no registrador eflags, que representa a *palavra de estado do programa* (*program status word*, PSW). O conteúdo da PSW inclui informações sobre a última operação aritmética executada. Por exemplo, um bit dessa palavra indica se o último resultado foi zero. Outro indica se o último resultado foi negativo. Com base nesses códigos de condição, vários desvios condicionais podem ser executados. Por exemplo, a instrução jz executa um desvio para o operando especificado se o resultado da última operação aritmética foi zero. Caso contrário, a execução prossegue na instrução seguinte.

Vários dos desvios condicionais recebem nomes que são intuitivos quando se toma por base que a última instrução executada foi uma instrução especial de comparação, cmp (ver abaixo). Por exemplo, desvios condicionais como jle e jne são baseados em uma comparação prévia entre os operandos desejados.

```
Sintaxe
je <rótulo>  Jump if Equal − desvie se igual
jne <rótulo>  Jump if Not Equal − desvie se diferente
jz <rótulo>  Jump if Zero − desvie se o último resultado foi zero
jg <rótulo>  Jump if Greater than − desvie se maior
jge <rótulo>  Jump if Greater than or Equal to − desvie se maior ou igual
jl <rótulo>  Jump if Less Than − desvie se menor
jle <rótulo>  Jump if Less than or Equal to − desvie se menor ou igual
Exemplo
cmp %eax, %ebx
jle done  se eax ≤ ebx, desvie para done, senão siga na próxima instrução
cmp − compare
```

Compara o valor dos dois operandos especificados, ajustando os códigos de condição em eflags de acordo com o resultado. Essa instrução é equivalente a sub, mas o resultado da subtração é descartado e o segundo operando não é afetado.

```
Sintaxe

cmp <reg>, <reg>
cmp <mem>, <reg>
cmp <con>, <mem>
cmp <con>, <reg>
Exemplo

cmpb $10, (%ebx)
je loop

se os 4 bytes no endereço ebx forem iguais a 10, desvie para loop
```

#### 7.2 Implementando Estruturas de Controle do C em Assembly

Esta seção mostra como estruturas de controle do C (if, while, do/while e for) podem ser expressas em Assembly usando desvios condicionais.

#### 7.2.1 if

Código C:

```
if (x == y) {
     <codigo then>
} else {
     <codigo else>
}
<sequencia do codigo>
```

Código Assembly equivalente (assume eax = x e ebx = y):

Se a condição for verdadeira (eax == ebx), ocorre um desvio para cod\_then; caso contrário, a execução prossegue na instrução seguinte, rotulada como cod\_else. Observa-se que a ordem de <codigo then> e <codigo else> fica invertida em relação ao código C.

Algumas variações sao possíveis para inverter a ordem de cod\_then e cod\_else no código (i.e., mantê-los na mesma ordem do código C), como negar logicamente a condição (p.ex., usar jne para desviar para cod\_else em vez de je) ou acrescentar um desvio incondicional quando a condição do then é falsa:

## 7.2.2 while

Código C:

```
while (x < y) {
      <codigo while>
}
<sequencia do codigo>
```

Código Assembly equivalente (assume eax = x e ebx = y):

```
teste_while:
  cmpl %eax, %ebx
  jle fim_while # y <= x equivale a x >= y -- sinaliza fim do laco
```

```
<codigo while>
  jmp teste_while # retorna para proxima iteracao

fim_while:
  <sequencia do codigo>
```

## 7.2.3 do/while

Código C:

```
do {
    <codigo do>
} while (x < y);
<sequencia do codigo>
```

Código Assembly equivalente (assume eax = x e ebx = y):

#### 7.2.4 for

Na linguagem C, o comando for é na verdade uma representação mais compacta de while. Examinaremos aqui o caso de laços simples em que um grupo de comandos é repetido um dado número de vezes, como no código C abaixo:

```
for (i=0; i < x; i++) {
     <codigo for>
}
<sequencia do codigo>
```

Código Assembly equivalente (assume eax = x e ecx = i):

```
movl $0, %ecx # inicializacao

teste_for:
    cmpl %eax, %ecx # se i >= x, termina o laco
    jge fim_for

    <codigo for>
    incl %ecx # incrementa i e volta para o teste
    jmp teste_for

fim_for:
    <sequencia do codigo>
```

Se i for usado apenas como contador (ou seja, seu valor não for usado no interior do laço), podese usar a instrução loop para contar de x até zero:

## 8 A Pilha

Conceitualmente, a pilha é uma região de memória endereçada pelo registrador esp. A arquitetura x86 tem diversas instruções para manipular a pilha. Embora essa funcionalidade possa ser implementada com movl, addl, etc., e com outros registradores que não esp, usar as instruções de pilha é mais idiomático e conciso.

No x86, a pilha cresce para baixo, dos endereços mais altos para os endereços mais baixos na memória. Por exemplo, empilhar um valor de 32 bits usando a instrução push significa primeiro decrementar esp de 4 e depois armazenar o valor a partir do endereço esp. Desempilhar um valor usando a instrução pop realiza a operação inversa – o valor no endereço esp é carregado (podendo ser copiado para um registrador ou descartado), e esp é incrementado em 4. Exemplos:

- push \$51 empilha a constante 51;
- push %eax empilha o conteúdo de eax;
- push var empilha o conteúdo da posição de memória var;
- pop %eax move o valor do topo da pilha para eax;
- pop (%edi) move o valor do topo da pilha para os 4 bytes no endereço edi.

A pilha é importante para chamadas de função. A instrução call é como jmp, exceto que o endereço da próxima instrução a ser executada é empilhado antes do desvio. Assim, é possível retornar executando a instrução ret, que desempilha o endereço e o carrega em eip. Além disso, a convenção de chamada C padrão coloca alguns ou todos os argumentos da função na pilha, como será visto na Seção 9.

Note que a memória da pilha pode ser usada para ler e escrever no registrador eflags, e para ler o registrador eip. Acessar esses dois registradores é um pouco estranho porque eles não podem ser usados em instruções movl ou aritméticas típicas.

#### 8.1 Referência

```
push - empilha
```

A instrução push insere seu operando no topo da pilha do processador na memória. Mais especificamente, push decrementa esp de 4, e a seguir copia seu operando para a posição de memória de 32 bits no endereço (%esp). esp (o ponteiro de pilha) é decrementado por push porque no x86 a pilha cresce para baixo – ou seja, a pilha cresce dos endereços mais altos para os endereços mais baixos.

```
Sintaxe

push <reg32>

push <mem>
push <con32>

Exemplos

push %eax coloca eax na pilha
push var empilha os 4 bytes no endereço var
```

#### pop – desempilha

A instrução pop remove o item de dados de 4 bytes do topo da pilha do processador e o coloca no operando especificado (um registrador ou posição de memória). A instrução primeiro copia os 4 bytes na posição (%esp) para o registrador ou posição de memória especificado, e a seguir incrementa esp de 4.

#### 8.2 Exercícios

9. Escreva um trecho de código que troque os valores dos registradores esi e edi usando apenas a pilha (sem usar mov).

## 9 Sub-rotinas

Quando código C é compilado, ele é traduzido em código Assembly e depois em código de máquina. Uma convenção de chamada define como funções em C recebem argumentos e retornam um valor, usando a pilha e/ou registradores. A convenção de chamada aplica-se a uma função C que invoca outra função C, a código Assembly que invoce uma função C, e a uma função C que invoca uma função Assembly. (Ela não se aplica a código Assembly que invoca um trecho arbitrário de código Assembly; neste caso não há restrições.)

No x86 de 32 bits no Linux, a convenção de chamada é conhecida como convenção de chamada do C, ou *cdecl*<sup>1</sup>. A convenção *cdecl* utiliza a pilha do processador. Ela é baseada nas instruções push, pop, call e ret. Parâmetros de sub-rotinas são passados na pilha. Os registradores são salvos na pilha, e as variáveis locais usadas pelas sub-rotinas são alocadas na pilha. A imensa maioria das linguagens procedurais de alto nível usa convenções de chamada similares.

A convenção de chamada é dividida em dois conjuntos de regras. O primeiro conjunto de regras é usado pelo chamador (*caller*) da sub-rotina, e o segundo conjunto de regras é observado pela própria sub-rotina (*callee*). Deve-se enfatizar que erros na observância dessas regras resultam rapidamente em erros fatais de execução, uma vez que a pilha ficará em um estado inconsistente. Assim, é necessário ter bastante cuidado ao implementar a convenção de chamada em suas próprias sub-rotinas.

Uma boa maneira de visualizar o funcionamento da convenção de chamada é representar o conteúdo da pilha durante a execução de uma sub-rotina. Por exemplo, seja a função C abaixo:

```
int func(int p1, int p2, int p3) {
   int loc1, loc2, loc3;
   loc1 = 2*p1;
   loc2 = -2*p2;
   loc3 = 4*p3;
   return (loc1 + loc2 + loc3);
}
```

A Figura 7 mostra o conteúdo da pilha durante a execução de func(). As células mostradas na pilha são posições de memória de 32 bits, e portanto os seus endereços são espaçados de 4 em 4 bytes. O primeiro parâmetro (p1) fica a 8 bytes de distância do ponteiro de base (ebp). Acima dos parâmetros na pilha (e abaixo do ponteiro de base), a instrução call colocou o endereço de retorno, levando a um deslocamento adicional de 4 bytes do ponteiro de base para o primeiro parâmetro.

<sup>1</sup>https://en.wikipedia.org/wiki/X86\_calling\_conventions#cdecl

Quando a instrução ret for usada para retornar da sub-rotina, ela irá desviar para o endereço de retorno armazenado na pilha.




Figura 7: Pilha durante uma chamada de sub-rotina

Na convenção *cdecl*, o chamador deve:

- 1. Salvar os registradores eax, ecx e edx na pilha, se o seu conteúdo tiver de ser preservado. Esses registradores podem ser modificados livremente pela sub-rotina.
- 2. Empilhar os parâmetros para a sub-rotina, em ordem inversa: o último parâmetro é empilhado primeiro, e o primeiro parâmetro é empilhado por último.
- 3. Chamar a sub-rotina usando call.
- 4. Após o retorno da sub-rotina, recuperar o valor de retorno em eax.
- 5. Remover os parâmetros da pilha, usando pop ou incrementando esp.
- 6. Restaurar eax, ecx e/ou edx se eles foram salvos antes da chamada.

A sub-rotina é responsável por:

1. Empilhar ebp e copiar esp para ebp usando as instruções

```
push $ebp
mov $esp, $ebp
```

Esta ação inicial preserva o ponteiro de base, ebp. O ponteiro de base é usado por convenção como um ponto de referência para encontrar parâmetros e variáveis locais na pilha. Quando uma sub-rotina está sendo executada, o ponteiro de base contém uma cópia do ponteiro de pilha de quando a sub-rotina começou a executar. Parâmetros e variáveis locais sempre estarão localizados em deslocamentos conhecidos do valor do ponteiro de base. O ponteiro de base antigo é empilhado no início da sub-rotina para que possa ser restaurado ao final. Lembre que o chamador não espera que sub-rotina mude o valor do ponteiro de base. O ponteiro de pilha é salvo em ebp para obter o ponto de referência para acessar parâmetros e variáveis locais.

- 2. A seguir, alocar variáveis locais criando espaço para elas na pilha. Lembre-se que a pilha cresce para baixo, então, para criar espaço na pilha, o ponteiro de pilha deve ser decrementado. O valor do decremento depende do número e tamanho das variáveis locais necessárias. Por exemplo, se fossem necessários 3 inteiros (de 4 bytes) locais, o ponteiro de pilha deveria ser decrementado de 12 (subl \$12, %esp) para criar o espaço correspondente. Do mesmo modo que os parâmetros, as variáveis locais ficam a distâncias conhecidas do ponteiro de base.
- 3. A seguir, os registradores ebx, esi e edi deverao ser salvos na pilha, caso eles venham a ser modificados na sub-rotina.

Depois que essas três ações forem realizadas, o corpo da sub-rotina pode iniciar. O encerramento da sub-rotina requer os seguintes passos:

- 4. Colocar o valor de retorno em eax.
- 5. Restaurar os valores antigos dos registradores salvos (ebx, esi, edi) que tenham sido modificados. O conteúdo dos registradores é restaurado desempilhando-os na sequência inversa à que foram empilhados.
- 6. Desalocar variáveis locais. A maneira óbvia de fazer isso é adicionar o valor apropriado ao ponteiro de pilha (já que o espaço foi alocado decrementando esse ponteiro). Na prática, uma forma menos suscetível a erros de desalocar as variáveis é copiar o valor do ponteiro de base para o ponteiro de pilha (mov %ebp, %esp). Isso funciona porque o ponteiro de base sempre contém o valor que o ponteiro de pilha possuía imediatamente antes da alocação das variáveis locais.
- 7. Imediatamente antes de retornar, restaurar o ponteiro de base do chamador desempilhando ebp. Lembre que a primeira coisa que fizemos ao entrar na sub-rotina foi salvar o valor antigo de ebp na pilha.
- 8. Finalmente, retornar ao chamador executando a instrução ret. Essa instrução irá encontrar e remover o endereço de retorno apropriado da pilha.

Observe que as regras do chamado dividem-se em duas metades praticamente espelhadas. A primeira metade das regras é aplicada no início da função, e é comumente chamada de *prólogo* da função. A segunda metade é aplicada ao final da função, sendo chamada de *epílogo* da função.

O código abaixo mostra um exemplo de chamada de x = func(10, 20, 30):

```
# salva registradores
      pushl %eax
      pushl %ecx
3
      pushl %edx
4
      # empilha parametros em ordem inversa
6
      pushl $30
      pushl $20
      pushl $10
10
      # invoca funcao
11
      call func
12
13
      # copia para x o valor de retorno que está em %eax
14
      movl %eax. $x
15
      # remove parametros da pilha
      addl $12, %esp
18
19
       # restaura registradores em ordem inversa
20
      popl %edx
```

```
popl %ecx popl %eax
```

A listagem abaixo, por sua vez, mostra como func() poderia ser implementada:

```
func:
     # prólogo da função
2
     push %ebp
3
     mov %esp, %ebp
      # aloca variáveis locais - 3 var * 4 bytes = 12
     subl $12, %esp
     # não é necesário salvar registradores, função não usa %ebx, %esi nem %edi
10
     # corpo da função
11
     # copia p1 para %eax, multiplica por 2 e armazena em loc1
12
     movl 8(%ebp), %eax
13
     shl $1, %eax
14
     movl \%eax, -4(\%ebp)
15
16
     # copia p2 para %eax, multiplica por 2, inverte o sinal, e
17
      # armazena em loc2
18
     movl 12(%ebp), %eax
19
     shl $1, %eax
20
     neg %eax
21
     movl %eax, -8(%ebp)
22
23
     # copia p3 para %eax, multiplica por 4 e armazena em loc3
24
     movl 16(%ebp), %eax
25
     shl $2, %eax
26
     movl %eax, -12(%ebp)
27
28
     # loc3 já está em %eax, soma loc1 e loc2
29
      addl 8(%ebp), %eax
30
     addl 12(%ebp), %eax
31
     # valor de retorno está em %eax, podemos encerrar a função
33
      # não é necessário restaurar %ebx, %esi, %edi (não foram usados)
34
      # epílogo da função -- libera espaço das variáveis locais e restaura %ebp
35
     mov %ebp, %esp
     pop %ebp
37
38
     ret # retorna
```

## 9.1 Exercícios

10. Considere o trecho de código C abaixo:

```
int f2(char *s, int x) {
  int aux;
  ...
}
```

- (a) Dentro de f2(), quais os endereços (relativos a ebp) dos parâmetros s e x?
- (b) Qual o endereço (relativo a ebp) da variável local aux?
- (c) Quais instruções seriam usadas para fazer aux=x no corpo da função?
- (d) Supondo que str seja uma *string* e num seja um inteiro, ambos na seção .data, quais instruções deveriam ser usadas para invocar f2(str, num)?

## 10 Entrada e Saída

O Assembly x86 não possui instruções para realizar operações de entrada e saída, como ler dados do teclado ou imprimir algo no vídeo. Para realizar essas tarefas, as duas opções viáveis são (i) usar as chamadas de sistema oferecidas pelo SO e (ii) usar alguma biblioteca. Uma boa saída é usar a própria biblioteca C.

O código abaixo mostra como usar as invocações de sub-rotinas introduzidas na Seção 9 para usar printf() e scanf() em um programa Assembly. A principal diferença é que as *strings* de formato são declaradas como variáveis na seção .data.

```
.data
   x:
           .long 0
2
           .string "Entre um numero: "
   pr1:
           .string \d^2=\d^n
   pr2:
   sc:
           .string "%d"
   .text
7
           .global main
8
   main:
10
           # printf(pr1);
11
           pushl $pr1
12
           call printf
13
           addl $4, %esp
14
15
           # scanf(sc, &x);
16
           pushl $x
17
           pushl $sc
18
           call scanf
19
           addl $8, %esp
20
21
           # %eax = x*x;
22
           movl x, %eax
23
24
           imul %eax, %eax
25
           # printf(pr2, x, %eax);
26
           pushl %eax
27
           pushl x
28
           pushl $pr2
29
           call printf
30
           addl $12, %esp
31
32
           # return 0;
33
           movl $0, %eax
34
           ret
```

## Referências

Carbonneaux, Q. (2014). x86 assembly guide. http://flint.cs.yale.edu/cs421/papers/x86-asm/asm.html.

Cloutier, F. (2019). x86 and amd64 instruction reference. https://www.felixcloutier.com/x86/.

Matloff, N. (2017). Below C level: An introduction to computer systems. http://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/50/PLN/CompSystsBook.pdf.

Nayuki (2016). A fundamental introduction to x86 assembly programming. https://www.nayuki.io/page/a-fundamental-introduction-to-x86-assembly-programming.

## A Respostas dos Exercícios

1. 
$$ecx = 150.000 = 0x000249f0$$

$$cx = 0x49f0 = 18.928$$

$$ch = 0x49 = 73$$

$$c1 = 0xf0 = 240$$

2. 
$$edx = 200.000 = 0x00030d40 \Rightarrow dh = 0x0d$$

$$dh + 2 = 0x0f \Rightarrow edx = 0x0030f40 = 200.512$$

3. 
$$eax = 250.000 = 0x0003d090 (ax = 0xd090)$$

$$ebx = 700.000 = 0x000aae60 (bx = 0xae60)$$

após a cópia: eax = 0x0003ae60 = 241.248, ebx permanece inalterado

- 4. (a) ebx = 0x00001000
  - (b) ecx = 0x00004000
  - (c) eax = 0x00001200
- 5. (a) add %ebx, %eax
  - (b) sub \$7, %ebx
  - (c) imul \$3, %ecx, %eax
  - (d) imul %eax, %ebx
  - (e) imul %eax, %ebx
    mov %ebx, %edx

Caso seja necessário preservar o valor de ebx, pode-se usar a pilha (cf. Seção 8):

- push %ebx
- imul %eax, %ebx
- mov %ebx, %edx
- pop %ebx
- (f) imul \$4, %ecx, %eax
  - add %ebx, %eax
- (g) mov %ebx, %eax
  - shr \$4, %eax

6. (a) 
$$edx \leftarrow edx + ebx = 20 + 40 = 60$$

- (b)  $ecx \leftarrow ecx eax = 30 10 = 20$
- (c)  $ebx \leftarrow 10 \times eax = 10 \times 10 = 100$
- (d)  $edx \leftarrow edx \times eax = 40 \times 10 = 400$
- (e)  $edx = 0x28, eax = 0x0a \Rightarrow edx : eax = 0x000000280000000a = 171.798.691.850$  $eax \leftarrow 171.198.691.850 \div 10 = 17.119.869.185$ 
  - $edx \leftarrow 171.198.691.850 \mod 10 = 0$
- (f)  $\operatorname{edi} \leftarrow \operatorname{esi} AND \operatorname{edi} = 0x12341234 \ AND \ 0x0000ffff = 0x00001234$
- (g)  $esi \leftarrow edi \ OR \ esi = 0x0000ffff \ OR \ 0x12341234 = 0x1234ffff$
- (h)  $edi \leftarrow 0xffffffff XOR edi = 0xfffffffff XOR 0x0000ffff = 0xffff0000$
- (i)  $edi \leftarrow NOT \ edi = NOT \ 0x0000ffff = 0xffff0000$
- 7. (a)  $edx \leftarrow mem[ebx] = mem[200] = 1200$ 
  - (b)  $ecx \leftarrow ecx + mem[eax + 40] = 300 + mem[140] = 300 + 1140 = 1440$

```
(c) mem[ebx + esi - 12] \leftarrow eax \Rightarrow mem[200 + 500 - 12] = mem[688] \leftarrow 100
```

(d) 
$$edi \leftarrow mem[eax + 8 \times ebx + 4] = mem[100 + 8 \times 200 + 4] = mem[1704] = 2704$$

- $8. \quad \text{(a) esi} \leftarrow 10$ 
  - (b)  $edi \leftarrow &y$
  - (c)  $z \leftarrow edx$
  - (d) instrução inválida (\$x é uma constante imediata, que não pode ser operando de destino)
- 9. (a) mov %eax, x
  - (b) mov y, %ebx
  - (c) mov \$z, %ecx
- 10. push %esi push %edi pop %esi pop %edi
- 11. (a) s: ebp + 8 x: ebp + 12
  - (b) aux: ebp 4
  - (c) movl 12(%ebp), %eax movl %eax, -4(%ebp)
  - (d) O código seria:

```
# salva registradores
pushl %eax
pushl %ecx
pushl %edx

# empilha parametros em ordem inversa
pushl num
pushl $str

# invoca funcao
call f2
```