

# TEMA-4-INTRODUCCION-A-LOS-SISTEM...



mrg23



**Sistemas Concurrentes y Distribuidos** 



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación Universidad de Granada



Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID










Abre la Cuenta NoCuenta con el código WUOLAH10, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa







# 1. CONCEPTO DE SIST. DE TIEMPO REAL. MEDIDAS DE TIEMPO Y MODELO DE TAREAS

### a. DEFINICIÓN. TIPOS Y EJEMPLOS

Constituyen un tipo de sistema en el que la ejecución del sistema se debe producir dentro de unos plazos de tiempo predefinidos para que funcione con la suficiente garantía.


En un sistema de tiempo real concurrente, además, será necesario que todos los procesos, sobre un procesador o sobre varios, se ejecuten en los plazos de tiempo predefinidos.

Stankovic (1997) da la siguiente definición: Un sistema de tiempo real es aquel sistema cuyo funcionamiento correcto depende no sólo de resultados lógicos producidos por el mismo, sino también del instante de tiempo en el que se producen esos resultados.

Corrección Funcional + Corrección Temporal

El incumplimiento de una restricción temporal lleva a un fallo del sistema Ejemplo: Sistema de Control

- Objetivo: Ejecutar el lazo de control del sistema en instantes de tiempo prefijados.
- Condición de tiempo real: no puede haber retrasos en la ejecución del lazo de control, ya que afecta al rendimiento y provoca pérdida de estabilidad.



#### TIPOS DE SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Habitualmente suele asociarse la denominación de sistemas de tiempo real a los siguientes tipos de sistemas:

- Sistemas en línea: Siempre están disponibles, pero no se garantiza una respuesta en un intervalo de tiempo acotado.
  - o Ejemplos: Cajeros automáticos, sistemas de reservas de vuelo.
- Sistemas interactivos: Suelen ofrecer una respuesta en un tiempo acotado, aunque no importa si ocasionalmente tardan más:
  - o Ejemplos: Reproductor DVD, sistema aire acondicionado, juegos, ...
- Sistemas de respuesta rápida: Los sistemas ofrecen una respuesta en un tiempo acotado y lo más corto posible:
  - Ejemplos: Sistemas anti-incendios, alarmas, etc.

Los sistemas de tiempo real presentan todas estas características:

### Ejemplos:

En la actualidad hay muchos ejemplos de uso de Sistemas de Tiempo Real. Podemos citar algunos de ellos:

- Automoción: sistema de ignición, transmisión, dirección asistida, frenos antibloqueo (ABS), control de la tracción....
- Electrodomésticos: televisores, lavadoras, hornos de microondas, reproductores de vídeo o DVDs, sistemas de seguridad y vigilancia,...
- Aplicaciones aeroespaciales: control de vuelos, controladores de motores, pilotos automáticos,...
- o Equipamiento médico: como sistemas de monitorización de anestesia, monitores ECG,...
- Sistemas de defensa: como sistemas radar de aviones, sistemas de radio, control de misiles,...





respuesta rápida

### b. PROPIEDADES DE UN STR

Al depender la corrección del sistema de las restricciones temporales, los sistemas de tiempo real tienen que cumplir una serie de propiedades:

- → Reactividad.
- → Predecibilidad.
- → Confiabilidad.

### REACTIVIDAD

El sistema tiene que interaccionar con el entorno y responder de la manera esperada a los estímulos externos dentro de un intervalo de tiempo previamente definido.



### PREDECIBILIDAD

Tener un comportamiento predecible implica que la ejecución del sistema tiene que se determinista, y por lo tanto, se debe garantizar su ejecución dentro del plazo de tiempo definido.

- Las respuestas han de producirse dentro de las restricciones temporales impuestas por el entorno (sistema controlado), y que suele ser diferente para cada proceso del sistema.
- Es necesario conocer el comportamiento temporal de los componentes software (SO, middleware, librería, etc) y hardware utilizados, así como del lenguaje de programación.
- Si no se puede tener un conocimiento temporal exacto, hay que definir marcos de tiempo acotados; p.e. conocer el peor tiempo de ejecución de un algoritmo o el tiempo máximo de acceso a un dato de E/S.

### CONFIABILIDAD

La Confiabilidad (Dependability) mide el grado de confianza que se tiene del sistema. Depende de:

- Disponibilidad (avalaibility). Capacidad de proporcionar servicios siempre que se solicita.
- Robustez o tolerancia a fallos (fault tolerant). Capacidad de operar en situaciones excepcionales sin poseer un comportamiento catastrófico.
- Fiabilidad (reliability). Capacidad de ofrecer siempre los mismos resultados bajo las mismas condiciones.
- Seguridad: Capacidad de protegerse ante ataques o fallos accidentales o deliberados (safety), e invulnerabilidad de los datos (security).

### SISTEMAS DE TIEMPO REAL CRÍTICOS


A veces la confiabilidad es crítica, es decir, su no cumplimiento lleva a una pérdida humana o económica. En estos casos:

- El sistema se denomina sistema de tiempo real crítico (safety-critical system).
- Ejemplos:
  - o Sistemas de aviónica.
  - o Sistemas de automoción.

- o Centrales nucleares.
- o etc..

### c. MODELO DE TAREAS

Un sistema de tiempo real se estructura en tareas que acceden a los recursos del sistema:





### TAREAS EN UN STR

Una tarea es un conjunto de acciones que describen el comportamiento del sistema o parte de él en base a la ejecución secuencial de un trozo de código. Equivalente a proceso o hebra.

- La tarea satisface una necesidad funcional concreta.
- La tarea tiene definida unas restricciones temporales a partir de los Atributos Temporales.
- Una tarea activada es una tarea en ejecución o pendiente de ejecutar.
- Decimos que una tarea se activa cuando se hace necesario ejecutarla una vez.
- El instante de activación de una tarea es el instante de tiempo a partir del cual debe ejecutarse (cuando pasa de desactivada a activada).

### RECURSOS EN UN STR. ATRIBUTOS

Los recursos son elementos disponibles para la ejecución de las tareas. Se distinguen dos tipos de recursos:


- Recursos Activos: Procesador, Red, ...
- Recursos Pasivos: Datos, Memoria, Dispositivos de E/S, ...

Asumimos que cada CPU disponible se dedica a ejecutar una o varias tareas, de acuerdo al esquema de planificación en uso.

- Si una CPU ejecuta más de una tarea, el tiempo de la CPU debe repartirse entre varias tareas. Los requisitos de un sistema de tiempo real obligan a asociar un conjunto de atributos temporales a cada tarea de un sistema. Estos atributos son restricciones acerca de cuándo se ejecuta/activa cada tarea y cuánto puede tardar en completarse desde que se activa.


### PLANIFICACIÓN DE TAREAS

La planificación de las tareas es una labor de diseño que determina cómo se le asignan (a lo largo del tiempo) a cada tarea los recursos activos de un sistema (principalmente el procesador o procesadores), de forma que se garantice el cumplimiento de las restricciones dadas por los atributos temporales de la tarea.



### ATRIBUTOS TEMPORALES DE UNA TAREA

- Tiempo de cómputo o de ejecución (C): Tiempo necesario para la ejecución de la tarea.
- Tiempo de respuesta (R): Tiempo que ha necesitado la tarea para completarse totalmente a partir del instante de activación.
- Plazo de respuesta máxima (deadline) (D): Define el máximo tiempo de respuesta posible.
- Periodo (T): Intervalo de tiempo entre dos activaciones sucesivas (en el caso de una tarea periódica).





pago y llévate 10 €.







# Me interesa

### TIPOS DE TAREAS SEGÚN LA RECURRENCIA DE SUS ACTIVACIONES


Aperiódica: se activa en instantes arbitrarios (no tiene T).



Periódica: repetitiva, T es el tiempo exacto entre activaciones.



Esporádica: repetitiva, T es el intervalo mínimo entre activaciones.



### DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN DE TAREAS

El problema de la planificación supone:

- Determinar los procesadores disponibles a los que se puede asociar las tareas.
- Determinar las relaciones de dependencia de las tareas:
- Relaciones de precedencia que hay entre las distintas tareas.
- Determinar los recursos comunes a los que acceden las distintas tareas.
- Determinar el orden de ejecución de la tareas para garantizar las restricciones especificadas.

### ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN DE TAREAS

Para determinar la planificabilidad de un conjunto de tareas se requiere un esquema de planificación que cubra los dos siguientes aspectos:

- Un algoritmo de planificación, que define un criterio (política de planificación) que determina el orden de acceso de las tareas a los distintos procesadores.
- Un método de análisis (test de planificabilidad) que permite predecir el comportamiento temporal del sistema, y determina si la planificabilidad es factible bajo las condiciones o restricciones especificadas.
- Se pueden comprobar si los requisitos temporales están garantizados en todos los casos posibles.
- En general se estudia el peor comportamiento posible, es decir, con el WCET (Worst Case Execution Time).

### CÁLCULO DEL WCET

Suponemos que siempre se conoce el valor WCET (C<sub>w</sub>), que es el máximo valor de C para cualquier ejecución posible de dicha tarea.

Hay dos formas de obtener C<sub>w</sub>:

- Medida directa del tiempo de ejecución (en el peor caso) en la plataforma de ejecución.
  - Se realizan múltiples experimentos, y se hace una estadística.
- Análisis del código, se basa en calcular el peor tiempo:
  - Se descompone el código en un grafo de bloques secuenciales.
  - Se calcula el tiempo de ejecución de cada bloque.
  - Se busca el camino más largo.

En los ejemplos y ejercicios, y mientras no se diga lo contrario, asumimos que siempre se tarda lo mismo (C) en ejecutar una tarea determinada. Por tanto, se cumple C = C<sub>w</sub>.











### RESTRICCIONES TEMPORALES DE UNA TAREA

Para determinar la planificación del sistema necesitamos conocer las restricciones temporales de cada tarea del sistema.

Aquí vemos dos ejemplos:

- C = 2 ms, T = D = 10 ms.

Es una tarea periódica que se activa cada 10 ms, y se ejecuta en un tiempo de 2 ms en el peor de los casos.

C = 10 ms, T = 100 ms; D = 90 ms.

Es una tarea periódica que se activa cada 100 ms, se ejecuta en cada activación un máximo de 10 ms, y desde que se inicia la activación hasta que concluye no pueden pasar más de 90 ms.

### RESTRICCIONES TEMPORALES. FACTOR DE UTILIZACIÓN

Las restricciones temporales para un conjunto de n tareas periódicas se especifican dando una tabla con los valores de  $T_i$ ,  $C_i$  y  $D_i$  para cada una de ellas (con i desde 1 hasta n).

- Lógicamente, la *i-ésima* tarea ocupa un fracción  $C_i/T_i$  del tiempo total de una CPU.
- El factor de utilización U es la suma de esas fracciones para todas las tareas, es decir:

$$U = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i}$$

- En un hardware con *p* procesadores disponibles para ejecutar las tareas, si *U* > *p* entonces el sistema no es planificable: incluso dedicando a ejecutar tareas el 100 % del tiempo de cada uno de los *p* procesadores, alguna tarea no podrá acabar en su período.

## 2. ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN

Tipos de esquemas de planificación. Para un sistema monoprocesador son las siguientes:

- Planificación estática off-line sin prioridades (ejecutivo cíclico).
- Planificación basada en prioridades de tareas
  - Estáticas: prioridades preasignadas, no cambian:
    - RMS (Rate Monotonic Scheduling): prioridad a la tarea con menor período T.
    - o DMS (Deadline Monotonic Scheduling): prioridad a la tarea con menor deadline D.
  - Dinámicas: prioridades cambiantes durante la ejecución:
    - o EDF (Earliest Deadline First): prioridad a la tarea con el deadline más próximo.
    - LLF (Least Laxity First): prioridad a tarea de menor holgura (tiempo hasta deadline menos tiempo de ejecución restante).

### a. PLANIFICACIÓN CÍCLICA: CICLOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO

La planificación se basa en diseñar un programa (ejecutivo cíclico) que implementa un plan de ejecución (plan principal) que garantice los requisitos temporales.

- El programa es un bucle infinito tal, que cada iteración tiene una duración prefijada, siempre igual. El bucle se denomina ciclo principal.
- En cada iteración del bucle principal se ejecuta otro bucle acotado con *k* iteraciones (*k* es constante). Cada iteración dura siempre lo mismo y en ella se ejecutan completamente una o varias tareas. A este bucle interno (acotado) se le denomina ciclo secundario.
- El entrelazado de las tareas en cada iteración del ciclo principal es siempre el mismo. Una iteración número i del ciclo secundario puede tener un entrelazado distinto a otra iteración número j (con *i* y *j* entre 1 y *k*, ambos incluidos).



ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es

# Que te den **10 € para gastar** es una fantasía. ING lo hace realidad.

Abre la **Cuenta NoCuenta** con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

# Quiero el cash

Consulta condiciones aquí







### DURACIONES DEL CICLO PRINCIPAL Y EL SECUNDARIO

Las duraciones de ambos ciclos son valores enteros (se supone que el tiempo se mide en múltiplos enteros de alguna unidad de tiempo)

- La duración del ciclo principal se denomina hiperperiodo y se escribe como TM. El hiperperiodo es el mínimo común múltiplo de los periodos de todas las tareas:

$$T_M = mcm(T_1, T_2, \ldots, T_n)$$

Por tanto, los instantes de inicio de cada iteración del ciclo principal coinciden con los instantes en los cuales todas las tareas se activan de nuevo a la vez.


La duración del ciclo secundario se denomina T<sub>s</sub>. Lógicamente, se debe cumplir T<sub>M</sub> = k T<sub>s</sub>.

### Ejemplo:

Tarea	T	С
A	25	10
В	25	8
С	50	5
D	50	4
Е	100	2

- El ciclo principal dura 100 ms, ya que  $T_M = mcm(25, 25, 50, 50, 100) = 100$
- Se compone de k = 4 ciclos secundarios, con T<sub>S</sub> = 25 ms.

Una posible planificación con  $T_s$  = 25 para este sistema es la que se muestra a continuación (se asume que  $D_i$  =  $T_i$ )



### Implementación del ejemplo:

Cada tarea se ejecuta llamando a un procedimiento homónimo:

El tipo time\_point sirve para variables que guardan instantes de tiempo. La función now devuelve el instante actual. La función sleep\_until deja el proceso bloqueado hasta el instante especificado. Se puede sumar una duración positiva a un instante y obtener otro instante posterior.

### SELECCIÓN DE LA DURACIÓN DEL CICLO SECUNDARIO

Para seleccionar un valor apropiado de TS se deben tener en cuenta estas restricciones y esta sugerencia:

- Restricciones: necesariamente se cumplen estas dos:
  - El valor T<sub>S</sub> tiene que ser un divisor del valor T<sub>M</sub>
  - El valor de T<sub>S</sub> tiene que ser mayor o igual que el tiempo de cómputo (C<sub>i</sub>) de cualquier tarea, es decir, se cumple:

$$máximo(C_1, C_2, ..., C_n) \le T_s$$

(de otra forma una tarea de máxima duración no podría ejecutarse completamente en un ciclo secundario)



pago y llévate 10 €.

Me interesa







Sugerencia: es aconsejable intentar, en principio, que el ciclo secundario sea menor o igual que el mínimo deadline:

 $T_s \le m(nimo(D_1, D_2, \dots, D_n))$ 

### PROPIEDADES DE LA PLANIFICACIÓN CÍCLICA

- No hay concurrencia en la ejecución.
  - Cada ciclo secundario es una secuencia de llamadas a procedimientos.
  - No se necesita un núcleo de ejecución multitarea.
- Los procedimientos pueden compartir datos.
  - o No se necesitan mecanismos de exclusión mutua, como semáforos o monitores.
- No hace falta analizar el comportamiento temporal.
  - El sistema es correcto por construcción.

### PROBLEMAS DE LA PLANIFICACIÓN CÍCLICA

- Dificultad para incorporar tareas con periodos largos.
- Las tareas esporádicas son difíciles de tratar.
  - Se puede utilizar un servidor de consulta.
- El plan de ciclo del proyecto es difícil de construir.
  - Si los periodos son de diferentes órdenes de magnitud el número de ciclos secundarios se hace muy grande.
  - Puede ser necesario partir una tarea en varios procedimientos.
  - Es el caso más general de sistemas en tiempo real críticos.
- Es poco flexible y difícil de mantener.
  - Cada vez que se cambia una tarea hay que rehacer toda la planificación.

### b. PLANIFICACIÓN CON PRIORIDADES

La planificación con prioridades permite solventar los problemas descritos. Cada tarea tiene asociado un valor entero positivo, llamado prioridad de la tarea:

- Es un atributo entero (no negativo) de las tareas, que depende de sus atributos temporales y/o el entrelazamiento entre ellas.
- Por convención se asigna números enteros mayores a tareas más urgentes (más prioritarias).
- La prioridades de cada una de las tareas determinan la selección de la tarea que puede ejecutarse en el (único) procesador cuando este queda libre.
- Las prioridades pueden ser constantes fijadas de antemano (estáticas), o bien pueden cambiar con el tiempo (dinámicas). En este caso, se deben calcular cada vez que hay consultarias.

### PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS (SCHEDULING)

En este tipo de planificaciones debe existir un componente software (llamado planificador (scheduler)) capaz de:

- Asignar el procesador a una tarea activa o ejecutable (a esto se le llama despachar (dispatch) la
- Desasignar la CPU a la tarea en ejecución (desalojar la tarea).
- Una tarea puede estar en varios estados (suspendida, ejecutable, ejecutándose).
- Las tareas ejecutables se despachan para su ejecución en orden de prioridad.















### FUNCIONAMIENTO DEL PLANIFICADOR

El planificador actúa en cada instante de tiempo en el que ocurre alguno de estos dos eventos:

- Una o más de una tarea se activa (pasan al estado ejecutable).
- La tarea en ejecución termina (pasa al estado suspendida).

A continuación, selecciona cualquier tarea A con una prioridad actual  $P_A$  máxima entre todas las tareas ejecutables, después:

- Si la CPU está libre, A pasa al estado ejecutándose
- Si la CPU está ejecutando una tarea B con prioridad actual P<sub>B</sub>:
  - Si  $P_A > P_B$ , la tarea A pasa al estado ejecutándose y B pasa al estado ejecutable (se dice que A desplaza a B)
  - ∘ Si  $P_A \le P_B$ , no hay cambios: A permanece ejecutable y B continúa ejecutándose.

Al inicio, todas las tareas se activan a la vez.

### PLANIFICACIÓN RMS

RMS: Rate Monotonic Scheduling

Es un método de planificación estático on-line con asignación de la mayor prioridad a las tareas más frecuentes (con menor periodo T<sub>i</sub>).

- A cada tarea i se le asigna una prioridad (P<sub>i</sub>) basada en su período (T<sub>i</sub>): cuanto menor sea el periodo (mayor frecuencia), mayor será su prioridad.

$$\forall_{i, j} : T_i < T_i \Rightarrow P_i > P_i$$

- En general, si un sistema es planificable, RMS puede encontrar una planificación sin fallos o no (para averiguarlo hay que usar algún test de planificabilidad o hacer el cronograma).
- RMS encontrará una planificación sin fallos cuando U ≤ 1 y ∀i:
  - (a) D<sub>i</sub> coincide con el correspondiente T<sub>i</sub>, y además
  - (b) T<sub>i</sub> es es múltiplo de cada T<sub>i</sub> menor que T<sub>i</sub>.

### Ejemplo de planificación RMS:

Supongamos que tenemos un conjunto de tres tareas (1, 2 y 3) para las cuales se han fijado las siguientes restricciones temporales:

Tareas	C	D	T
1	10	30	30
2	5	40	40
3	9	50	50

La aplicación del método de planificación RMS indica que:

- la tarea 1 tiene la mayor prioridad,
- la tarea 2 tiene prioridad intermedia
- la tarea 3 tiene la menor prioridad.

### TEST DE PLANIFICABILIDAD

Los tests de planificabilidad permiten determinar si el conjunto de tareas del sistema es planificable según un algoritmo de planificación antes de su ejecución. Existen diversos tipos de tests aplicables según el algoritmo de planificación:

- Tests de planificabilidad suficientes:
  - En caso de éxito en la aplicación del test, el sistema es planificable.
  - En caso contrario, no tenemos información: podría ser planificable o no serlo.
- Tests de planificabilidad exactos (suficientes y necesarios):
  - En caso de éxito en la aplicación del test, el sistema es planificable.
  - En caso contrario, el sistema no es planificable: habrá fallos inevitablemente (no se cumplirá algún deadline).



### TEST DE LIU & LAYLAND

Es un test suficiente, determina la planificabilidad para un sistema de n tareas periódicas independientes con prioridades RMS.

- Se usan dos valores reales, el factor de utilización (U), y el factor de utilización máximo  $(U_0(n))$  (para n tareas). Se definen así:

$$U \equiv \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i}$$
  $U_0(n) \equiv n \left( \sqrt[n]{2} - 1 \right)$ 

- El valor de U0(1) es 1. A partir de ahí decrece al crecer n, hasta el límite (para n infinito), que es ln 2 ≈ 0.693147 ≤ U<sub>0</sub>(n), ∀ n.
- Un sistema pasa el test si el factor de utilización es menor o igual que el máximo posible:  $U \le U_0(n)$

En ese caso el sistema es planificable. En caso contrario, no se puede afirmar nada.

### Ejemplo RMS cumpliendo el Test de Liu & Layland:


Supongamos ahora que tenemos estos datos de entrada:

Tareas	С	D	T	C/T
$ au_1$	4	16	16	0,250
$\tau_2$	5	40	40	0,125
$\tau_3$	32	80	80	0,400

El sistema pasa el Test de Liu & Layland, ya que:

$$U = 0,775 \le 0,779 = U_0(3)$$

El cronograma de este sistema es este:



Supongamos ahora que tenemos estos datos de entrada para un sistema:

Tareas	С	D	T
Tarea 1	10	30	30
Tarea 2	10	40	40
Tarea 3	10	50	50

Podemos calcular U y compararlo con U<sub>0</sub>(3):

$$U = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i} = \frac{10}{30} + \frac{10}{40} + \frac{10}{50} = 0,783333 \nleq 0,779 = U_0(3)$$


### es decir:

- El sistema no pasa el test.
- No podemos decir si es planificable o no lo es.
- Para saberlo, podemos analizar el cronograma.

Para analizar la planificabilidad del sistema con dichas restricciones, hay que hacer el cronograma y verificar que:

- para cada tarea i, se cumple el plazo de respuesta: R < D<sub>i</sub>
- Esto se debe verificar para un hiperperiodo (después se repite).

En el ejemplo, se debería hacer el cronograma completo hasta t = 600 (= mcm{30, 40, 50}), aquí vemos una primera parte (hasta t = 160):





Abre la Cuenta NoCuenta con el código WUOLAH10, haz tu primer pago y llévate 10 €.







### Me interesa













### PLANIFICACIÓN EDF (EARLIEST DEADLINE FIRST)

Es un esquema de planificación con prioridades dinámicas. Se denomina EDF, o bien, primero el más urgente:

Se asigna una prioridad más alta a la tarea que se encuentre más próxima a su plazo de respuesta máxima (deadline).

Características:

- En caso de igualdad se hace una elección no determinista de la siguiente tarea a ejecutar.
- Es un algoritmo de planificación dinámica, dado que la prioridad de cada tarea cambia durante la evolución del sistema.
- Es más óptimo porque no es necesario que las tareas sean periódicas.
- En menos pesimista que RMS.

### TEST DE PLANIFICABILIDAD PARA EDF

El test de planificación de Liu & Layland se puede aplicar también para el caso de planificación EDF.

En este caso, un sistema pasa el test si el factor de utilización es menor o igual a la unidad:

$$U = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i} \leq 1$$

- Esto implica que la planificación EDF puede aplicarse a más sistemas que la planificación RMS (la cota máxima de U es mayor en EDF que en RMS).
- El test ahora es exacto (necesario y suficiente):
  - Si un sistema pasa el test, es planificable con EDF.
  - Si un sistema no pasa el test, no es planificable con EDF.

### Ejemplo de planificación EDF:

Vemos un sistema de ejemplo, y aplicamos el test

Tareas	С	D	T
J1	2	5	5
J2	4	7	7

Pasa el test de Liu & Layland (EDF):

$$U = \frac{2}{5} + \frac{4}{7} = 0.97 \le 1$$

Se verifica que el sistema es planificable con EDF, pero no con RMS:

