



Fundamentos de Organización de Datos

1

Clase 7

Agenda

Hashing

- Definición
- Tipos
- Propiedades

Propiedades



- Función de hash
- Densidad / tamaño nodo
- Tratamiento del overflow

Dispersión

- Estática
- Dinámica

Hashing (Dispersión) → Introducción

Necesitamos un mecanismo de acceso a registros con una lectura solamente

- Secuencia: $N/2$ accesos promedio
- Ordenado: $\log_2 N$
- Árboles: 3 o 4 accesos



Clave Primarias → características

- No se repiten
- El resto de las claves actúan a través de ella
- Cuando se aprenda a modelar, tendrán más características que las hacen especiales

Hashing (Dispersión) → Definición

Técnica para generar una dirección base única para una llave dada. La dispersión se usa cuando se requiere acceso rápido a una llave



Técnica que convierte la llave del registro en un número aleatorio, el que sirve después para determinar donde se almacena el registro.

Técnica de almacenamiento y recuperación que usa una función de hash para mapear registros en dirección de almacenamiento.


Hashing (Dispersion) → definición

- ▶ Archivos secuenciales indizados
 - ▶ Archivo de datos
 - ▶ Archivo con indice primario
 - ▶ Archivos con indices un  o secundarios
- ▶ Archivos directos
 - ▶ UN ACCESO
 - ▶ No puede haber estructuras adicionales
 - ▶ Se organiza EL archivo de datos
 - ▶ Solo puede organizarse por un UNICO criterio
 - ▶ Ese criterio es la clave primaria

Hashing (Dispersión) → Definición

Atributos del hash

- No requiere almacenamiento adicional (índice)
- Facilita inserción y eliminación rápida de registros
- Encuentra registros con muy pocos accesos al disco en promedio



Hashing (Dispersión) → Definción

Costo


- No podemos usar registros de longitud variable
- No puede haber orden físico de datos
- No permite llaves duplicadas

Para determinar la dirección

- La clave se convierte en un número casi aleatorio
- # se convierte en una dirección de memoria
- El registro se guarda en esa dirección
- Si la dirección está ocupada → colisión/overflow(tratamiento especial)

Hashing (Dispersión) → Parámetros

E
F
I
C
I
E
N
C
I
A



Hashing (Dispersión) → Parámetros

1. Función de hash

- Caja negra que a partir de una clave se obtiene la dirección donde debe estar el registro.
- Diferencias con índices
 - Dispersion no hay relación aparente entre llave y dirección
 - Dos llaves distintas pueden transformarse en iguales direcciones (colisiones)

Hashing (Dispersión) → parámetros

Colisión:

- Situación en la que un registro es asignado a una dirección que está utilizada por otro registro

Overflow



- Situación en la que un registro es asignado a una dirección que está utilizada por otro registro y no queda espacio para este nuevo

Soluciones

- Algoritmos de dispersión sin colisiones o que estas colisiones nunca produzcan overflow (perfectos) (imposibles de conseguir)
- Almacenar los registros de alguna otra forma, esparcir

Hashing (Dispersión) → Parámetros

Soluciones para las colisiones

- **Espaciar registros:** buscar métodos que distribuyan los registros de la forma más aleatoria posible 
- **Usar memoria adicional:** distribuir pocos registros en muchas direcciones, baja la densidad de empaquetamiento:
 - Disminuye el colisiones y por ende overflow
 - Desperdicia espacio
- **Colocar más de un registro por dirección:** direcciones con N claves, mejoras notables

Hashing (Dispersión) → Parámetros


Algoritmos simples de dispersión

- Condiciones
 - Repartir registros en forma uniforme
 - Aleatoriedad (las claves son independientes, no influyen una sobre la otra)




Tres pasos

- Representar la llave en forma numérica (en caso que no lo sea)
- Aplicar la función
- Relacionar el número resultante con el espacio disponible




FOD - CLASE 7

uniforme



peor



aceptable

Hashing (Dispersión) → Parámetros

2. Tamaño de las cubetas

- Puede tener más de un registro
- A mayor tamaño
 - Menor overflow
 - Mayor fragmentación
 - Búsqueda más lenta dentro de la cubeta (este concepto realmente afecta al problema?)

Hashing (Dispersión) → Parámetros

3. Densidad de empaquetamiento

- Proporción de espacio del archivo asignado que en realidad almacena registros
- $DE = \frac{\text{número de registros del archivo}}{\text{capacidad total del archivo}}$
- Densidad de empaquetamiento menor
 - Menos overflow
 - Más desperdicio de espacio

Hashing → estimacion del Overflow

- ▶ Es necesario analizar el comportamiento de un archivo directo
- ▶ Cuando encontrar un registro requiere un solo acceso y cuando requiere mas cantidad de accesos
- ▶ Estimar el Overflow
 - ▶ Analizar probabilisticamente si la insercion de un registro genera o no colision
 - ▶ Analizar si la colision genera o no overflow
- ▶ Es necesario
 - ▶ Conocer elementos basicos de probabilidades
 - ▶ Vamos a utilizar la distribucion de Poisson



Hashing (Dispersión) → Parámetros

Estimación del overflow → sabiendo que

- N # de cubetas,
- C capacidad de nodo,
- R # reg. Del archivo
- DE = $\frac{R}{C \times N}$
- Probabilidad que una cubeta reciba I registros
(distribución de Poisson)

$$P(I) = \frac{R!}{I!*(R-I)!} * \left(\frac{1}{N}\right)^I * \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{R-I}$$

Hashing (Dispersión) → Parámetros

Por que? Cuál es la justificación de la fórmula anterior?

- Supongamos que
 - A: no utilizar un cubeta particular
 - B: utilizar una cubeta en particular
- $P(B) = 1/N$ $P(A) = 1 - P(B) = 1 - 1/N$
- Si tenemos dos llaves?
 - $P(BB) = P(B) * P(B) = (1/N)^2$ (porque se puede asegurar esto?)
 - $P(BA) = P(B) * P(A) = (1/N) * (1 - 1/N)$
 - $P(AA) = P(A) * P(A) = (1 - 1/N)^2$

Hashing (Dispersión) → Parámetros



Si la secuencia fuera de tres claves

- $P(BBB) = P(B) * P(B) * P(B) = (1/N)^3$
- $P(BAA) = P(B) * P(A) * P(A) = (1/N) * (1-1/N)^2$
- $P(AAA) = P(A) * P(A) * P(A) = (1- 1/N)^3$
- Cuantas combinaciones? $\rightarrow 8$

Hashing (Dispersión) → Parámetros

- ▶ En general → si fueran R claves
 - ▶ $P(A \dots AB \dots B)$ siendo la suma de A y B igual a R
 - ▶ Que nos interesa → que l registros vayan a un nodo
 - ▶ ESTO QUE SIGNIFICA 
 - ▶ B....B (l veces)
 - ▶ A...A (R-l veces)
 - ▶ $P(B)$ i veces
 - ▶ $P(A)$ R-I Veces
 - ▶ $(1/N)^i * (1-1/N)^{R-i}$

Hashing (Dispersión) → Parámetros



- ▶ Ahora analicemos la siguiente situación
- ▶ $P(B..B\ A..A)$ siendo I la cantidad de B y R-I la cantidad de A
 - ▶ $(1/N)^i * (1-1/N)^{R-i}$
- ▶ $P(B\ A..A\ B..B)$ siendo I la cantidad de B y R-I la cantidad de A
 - ▶ $(1/N)^i * (1-1/N)^{R-i}$
- ▶ $P(A..A\ B..B)$ siendo I la cantidad de B y R-I la cantidad de A
 - ▶ $(1/N)^i * (1-1/N)^{R-i}$
- ▶ Todas las anteriores combinaciones dan la misma probabilidad
 - ▶ Cuantas combinaciones se pueden hacer
 - ▶ R tomadas de a I ($R! / (I! * (R-I)!)$)

Hashing (Dispersión) → Parámetros

$$P(I) = \frac{R!}{I!*(R-I)!} * \left(\frac{1}{N}\right)^I * \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{R-I}$$

En general la secuencia de R llaves, que I caigan en un nodo es la probabilidad

$$(1/N)^I * (1 - 1/N)^{R-I}$$

Cuantas formas de combinar esta probabilidad hay (R tomadas de a I combinaciones)

$$\frac{R!}{I!*(R-I)!}$$

Función de Poisson: (probabilidad que un nodo tenga I elementos) R, N, I con la definición ya vista

$$P(I) = \frac{(R/N)^I * e^{-(R/N)}}{I!}$$

Hashing (Dispersión) → Parámetros

Análisis numéricos de Hashing

- En general si hay n direcciones, entonces el # esperado de direcciones con l registros asignados es $N \cdot P(l)$.
- Las colisiones aumentan con al archivo más “lleno”
- Ej: $N = 10000 \quad R = 10000 \quad DE = 1 \quad 100\%$



$$\begin{array}{l} P(0)=0.3679 \\ P(1)=0.3679 \\ P(2)=0.1839 \\ P(3)=0.0613 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} * & 10000 & 3679 \\ & 3679 & \\ & 1839 & \\ & 613 & \end{array} \quad \text{qué significa?}$$

$$\text{overflow} = 1839 + 2 * 613 = 3065 \quad (\text{alto})$$

Hashing (Dispersión) → Parámetros

Ahora supongamos que el problema es

- $R = 500 \quad N = 1000 \quad DE = 50\%$

$$P(0) = 0.607$$

$$P(1) = 0.303$$

$$\text{saturación} = N * [1 * P(2) + 2 * P(3) + 3 * P(4) + 4 * P(5)] = 107$$

607

303

* 1000

- **Saturación menor**

densidad	overflow
10%	4.8%
50%	21.4%
100%	36.8%

- **los números bajos de overflow (baja densidad) → muchas cubetas libres**

Hashing (Dispersión) → Parámetros

Que pasa si mantenemos la DE pero cambiamos ciertos valores

- EJ:

$$R = 750$$

$$N = 1000$$

$$C = 1$$

$$DE = 75\%$$

$$R/N = 0,75$$

$$R = 750$$

$$N = 500$$

$$C = 2$$

$$DE = 75\%$$

$$R/N = 1,5$$



deben influir en la función de Poisson

saturación

$c = 1 \longrightarrow 222$ cubetas

$c = 2 \longrightarrow 140$ cubetas

- Cual es el tamaño de la cubeta?

Hashing (Dispersión) → Parámetros



DE	1	2	5	10	100
10%	4.8	0.6	0.0	0.0	0.0
20%	9.4	2.2	0.1	0.0	0.0
30%	13.6	4.5	0.4	0.0	0.0
40%	17.6	7.3	1.1	0.1	0.0
50%	21.3	10.4	2.5	0.4	0.0
60%	24.8	13.7	4.5	1.3	0.0
70%	28.1	17.0	7.1	2.9	0.0
75%	29.6	18.7	8.6	4.0	0.0
80%	31.2	20.4	10.3	5.3	0.1
90%	34.1	23.8	13.8	8.9	0.8
100%	36.8	27.1	17.6	12.5	4.0

Hashing (Dispersión) → Parámetros

Tratamiento de Colisiones con Overflow

- Hemos visto que el % de overflow se reduce, pero el problema se mantiene dado que no llegamos a 0%

Algunos métodos

- Saturación progresiva
- Saturación progresiva encadenada
- Doble dispersión
- Área de desborde separado

Hashing (Dispersión) → Parámetros

Saturación progresiva:

- Cuando se completa el nodo, se busca el próximo hasta encontrar uno libre.
- Búsqueda?
- Eliminación, no debe obstaculizar las búsquedas

Hashing (Dispersión) → Parámetros

saturación progresiva encadenada

- similar a saturación progresiva, pero los reg. de saturación se encadenan y “no ocupan” necesariamente posiciones contiguas
- Ejemplo

Hashing (Dispersión) → Parámetros

Dispersión doble:

- saturación tiende a agrupar en zonas contiguas, búsquedas largas cuando la densidad tiende a uno
- Solución almacenar los registros de overflow en zonas no relacionadas.
- esquema con el cual se resuelven overflows aplicando una segunda función a la llave para producir un Nº C, el cual se suma a la dirección original tantas veces como sea necesario hasta encontrar una dirección con espacio.

Hashing (Dispersión) → Parámetros

Encadenamiento en áreas separadas:

- No utiliza nodos de direcciones para los overflow, estos van a nodos especiales
- Ejemplo:
- Se mejora el tratamiento de inserciones o eliminaciones. Empeora el TAP.
- Ubicación del desborde
 - A intervalos regulares entre direcciones asignadas
 - Cilindros de desborde

Hashing (Dispersión)

Hash con espacio de direccionamiento estático

- Necesita un número de direcciones fijas, virtualmente imposible
- Cuando el archivo se llena
 - Saturación excesiva
 - Redispersar, nueva función, muchos cambios

Solución → espacio de direccionamiento dinámico

- Reorganizar tablas sin mover muchos registros
- Técnicas que asumen bloques físicos, pueden utilizarse o liberarse.

Hashing (Dispersión) → espacio dinámico

Varias posibilidades

- Hash virtual
- Hash dinámico
- Hash Extensible

Hash Extensible

- Adapta el resultado de la función de hash de acuerdo al número de registros que tenga el archivo, y de las cubetas necesitadas para su almacenamiento.
- Función: Genera secuencia de bits (normalmente 32)

Hashing (Dispersión) → espacio dinámico

Como trabaja

- Se utilizan solo los bits necesarios de acuerdo a cada instancia del archivo.
- Los bits tomados forman la dirección del nodo que se utilizará
- Si se intenta insertar a una cubeta llena deben reubicarse todos los registros allí contenidos entre el nodo viejo y el nuevo, para ello se toma un bit más.
- La tabla tendrá tantas entradas (direcciones de nodos) como 2^i , siendo i el número de bits actuales para el sistema.

Hashing (Dispersión) → espacio dinámico (ejemplo)

Clave	Secuencia de bits
Alfa 0011 0011
Beta 0110 0101
Gamma 1001 1010
Epsilon 0111 1100
Delta 1100 0001
Tita 0001 0110
Omega 1111 1111
Pi 0000 0000
Tau 0011 1011
Lambda 0100 1000
Sigma 0010 1110

Elección de organización

Archivos

- Acomodar datos para satisfacer rápidamente requerimientos
- Accesos: resumen

Organización	Acc.un reg. CP	Todos reg. CP
Ninguna	Lento	Lento
Secuencial	Lento	Rápido
Index sec.	Buena	Rápida
Hash	Rápido	lento

Elección de organización

Elección de organización

- Captar los requerimientos de usuario
- Que examinar
 - Características del archivo
 - Número de registros, tamaño de registros
 - Requerimientos de usuario
 - Tipos de operaciones, número de accesos a archivos
 - Características del hard
 - Tamaño de sectores, bloques, pistas, cilíndros, etc.
 - Parámetros
 - Tiempo (necesario para desarrollar y mantener el soft, para procesar archivos)
 - Uso promedio (# reg. Usados/ #registros)