实验3.2 Linux进程内存信息统计

实验目的

- 学习如何添加Linux模块
- 学习使用sysfs虚拟文件系统
- 学习和掌握内存管理中的基本知识:遍历vma、页面冷热统计、页表遍历,dump进程的数据段和代码段

实验环境

- OS: Ubuntu 18.04.4 LTS或者Ubuntu 20.04.4
- Linux内核版本: 5.9.0或者5.13.40

注:实验代码中所用的函数在不同的内核版本中的实现略有差别,为此我们提供了两种解决策略。第一种 (**推荐**)是依据内核版本替换所使用的函数,详情见下文。第二种是固定所用的内核版本为5.9.0,固定系统 内核版本方法请参考附录"编译替换内核版本"这一节。

实验时间安排

注:此处为实验发布时的安排计划,请以课程主页和课程群内最新公告为准

- 4.29晚实验课, 讲解实验及检查
- 5.6晚实验课,检查实验
- 5.13晚实验课, 检查实验
- 5.13日及之后,补检查实验

补检查分数照常给分,但会有标记记录此次检查未按时完成,标记会在最后综合分数时作为一种参考。

友情提示

- 本次实验以实验一为基础。一些步骤(如如何启动qemu运行Linux内核)不会在实验说明中详述。如果有不熟悉的步骤,请复习实验一。
- 在本次实验中,如果你写出的代码出现了数组越界,则会出现很多奇怪的错误(如段错误(Segmentation Fault)、输出其他数组的值或一段乱码(注意,烫烫烫是Visual C的特性,Linux下没有烫烫烫)、其他数组的值被改变等)。提问前请先排查是否出现了此类问题。
- 如果同学们遇到了问题,请先查询在线文档。在线文档地址: https://docs.qq.com/sheet/DR1dZTnFRTURHc051
- 建议同学们在拿到代码之后先尝试直接编译,如果遇到问题再尝试替换内核版本。

警告

本实验的一部分操作可能会对Linux系统产生一些可逆的破坏性。若内核模块的代码不正确,可能会导致:

现象	解决方案
内核模块无法卸载。	重启linux。
内核模块卸载后再重新插入模块时,命令一直卡住。	重启linux。
死循环导致Linux死机,或内核日志过长,或内存爆满。	重启linux。
虚拟机报错:客户机已禁用CPU。请关闭或重置虚拟机。	重启虚拟机。
Linux磁盘爆满,重启后卡 在/dev/sda1:clean,/files,/blocks进不去图形界面。	按ctrl+alt+F3进入文本模式,删除一些无用 内容以清理磁盘。
Ubuntu报错:"检测到系统程序出现问题",但关闭提示窗口 后系统仍能正常运行。	删除系统内核错误报告。

大部分情况均可通过表中所述解决方案解决。但考虑到重启系统、修复故障可能会花费一定时间,**建议使用快照保存系统状态**。但请注意,恢复快照前请保证自己已写的代码已被备份。

第一部分 内核模块介绍

1.1 什么是Linux内核模块

课程中我们学习到内核按照种类来划分主要分为**宏内核**、微**内核**和**混合内核**,具体定义和解释参考课程 PPT。Linux 内核模块作为 Linux 内核的扩展手段,可以在运行时动态加载和卸载。

Linux是宏内核结构,所有内容都集成在一起,效率很高,但可扩展性和可维护性较差,而模块化机制可弥补这一缺陷。所谓的模块化,就是各个部分以模块的形式进行组织,可以根据需要对指定的模块进行编译,然后安装到内核中即可。该种方式的优势是不需要预先将无用功能都编译进内核,尤其是各种驱动(通常来说,不同型号的硬件,对应的驱动不同)。如果为了顾全所有的硬件,而把所有的驱动都编译进内核,内核的体积会变得非常庞大,同时,在需要添加新硬件或者升级设备驱动时,必须重新构建内核。

可加载内核模块(Loadable Kernel Module, LKM)可以根据需要在系统运行时动态加载模块,扩充内核的功能,也可以在不需要时卸载模块。这样,对于模块的维护以及系统的使用就更加简单方便。用户可根据需要在Linux内核源码树之外开发并编译新的模块,进而修改内核功能,不必重新全部编译整个内核,只需要编译相应模块即可。同时,模块目标代码一旦被加载重定位到内核,其作用域和静态链接的代码完全等价。目前内核模块存在两种加载方式:

• 静态加载:在内核启动过程中加载,例如: KSM模块

• 动态加载:在内核运行的过程中随时加载。例如:各种驱动代码。

1.2 内核模块的组成

基本结构:

头文件 -> 初始化函数 -> 清除函数 -> 引导内核的模块入口 -> 引导内核的模块出口 -> 模块许可证 -> 编译安装

1.2.1 需要引用的基础头文件

注:因为内核编程和用户层编程所用的库函数不一样,故头文件也不同。

- 内核头文件的位置: /usr/src/linux-5.9/include/ 。引用方法是 #include linux/xxx.h> 。
- 用户层头文件的位置: /usr/include/ 。引用方法是 #include <xxx.h> 。

编写内核代码所用到的头文件包含在内核代码树的 include/ 及其子目录中。 module.h, kernel.h, init.h, 这三个头文件全部包含在 /include/linux/ 中。这三个头文件以预处理指令的形式写在模块源代码的首部:

```
// 必备头函数
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
```

在编译模块源文件之前,由预处理程序对预处理指令进行预处理,然后由这些头文件的内容和其他部分一起组成一个完整的,可以用来编译的最后的源程序,然后由编译程序对该源程序正式进行编译,才得到目标程序。内核模块代码编译后得到目标文件后缀为.ko。

头文件 module.h 包含了对模块的结构定义以及模块的版本控制,可装载模块需要的大量符号和函数定义。 头文件 init.h 包含了两个非常重要的宏 __init 和 __exit 。

• 宏 __init 用于将一些函数标记为"初始化"函数。内核可以将此作为一个提示,即该函数仅在初始化阶段使用,并在初始化阶段之后释放使用的内存资源。**模块被装载之后**,模块装载器就会将初始化函数扔掉,这样可将该函数占用的资源释放出来。其使用方法详见2.2.2.

• 宏 __exit 的用法和 __init 一样,它的作用是标记该段代码仅用于模块卸载(编译器将把该函数放在特殊的 ELF段中)。即被标记为 __exit 的函数只能在模块被卸载时调用。其使用方法详见2.2.3.

头文件 kernel.h 包含了内核常用的API, 如, printk() 就在 kernel.h 中声明。

1.2.2 初始化函数

初始化函数的定义如下:

```
static int __init name_function(void)
{
    /* 模块要实现的功能 */
    return 0;
}
module_init(name_function);
```

模块功能函数是在模块被装入内核后调用的,也就是在模块的代码被装入内核内存后,才调用模块功能函数。

注意: __init 标记只是一个可选项,并不是写所有模块代码都要加 __init 。但是在测试我们自己写的模块时,最好加上 __init 。因为我们在写一个模块功能函数的时候,可能这个函数里面有定义的变量,当调用这个函数的时候,就要为变量分配内存空间,但注意,此时分配给变量的内存,是在内核空间分配的,也就是说分配的是内核内存。所以说如果只是想要测试一下模块的功能,并不需要让模块常驻内核内存,那就应该在执行完函数后,将当初分配给变量的内存释放。为了达到这个效果,只需要把这个函数标记为 __init 属性。

1.2.3 清除函数

清除函数的定义如下:

```
static void __exit name_function(void)
{
    /* 这里是清除代码*/
}
module_exit(name_function);
```

__exit 标记该段代码仅用于模块卸载,被标记为 __exit 的函数只能在模块被卸载或者系统关闭时调用。如果一个模块未定义清除函数,则内核不允许卸载该模块。

1.2.4 初始化入口点

源码定义如下:

```
/**
 * module_init() - driver initialization entry point
 * @x: function to be run at kernel boot time or module insertion
 *
 * module_init() will either be called during do_initcalls (if
 * builtin) or at module insertion time (if a module). There can only
 * be one per module.
 */
#define module_init(x) __initcall(x);
```

module_init()是驱动程序初始化入口点。每一个普通的c程序都有一个 main 函数作为入口。而在内核中,则是 module_init()来负责。在内核引导时运行的函数,或者在 do_initcalls 期间调用 module_init(),或者在模块插入时(如果是模块)调用 module_init()。每个模块只能有一个。

1.2.5 初始化出口点

源码定义如下:

```
/**
 * module_exit() - driver exit entry point
 * @x: function to be run when driver is removed
 *
 * module_exit() will wrap the driver clean-up code
 * with cleanup_module() when used with rmmod when
 * the driver is a module. If the driver is statically
 * compiled into the kernel, module_exit() has no effect.
 * There can only be one per module.
 */
 # define module_exit(x) __exitcall(x);
```

module_exit()是驱动程序出口点。当驱动程序被删除时运行的函数。当驱动程序是一个模块时,module_exit()将使用 cleanup_module()包装驱动程序清理代码。如果驱动程序被静态编译到内核中,则module_exit()没有作用。每个模块只能有一个。

1.2.6 许可证

编写内核模块,需要添加模块许可证。如果没有添加模块许可证,会收到内核被污染的警告:

module license unspecified taints kernel

内核被污染可能会导致驱动程序的一些系统调用无法使用。

```
// 该模块的LICENSE

MODULE_LICENSE("GPL");

// 该模块的作者

MODULE_AUTHOR("OS2022");

// 该模块的说明

MODULE_DESCRIPTION("test");
```

若添加模块许可证之后仍然报错,可能是因为编译时系统时间早于模块.c文件的修改时间。

1.2.7 参数

有时在安装模块的时候需要传递一些信息给模块,可以使用以下方式传递:

```
// 需要加上该头文件
#include 
#include #include #include #include 
#include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #inclu
```

使用的方式为,在安装模块的指定对应的参数及其值即可,如 sudo insmod xxx.ko name=xxx

1.2.8 如何使用内核未导出的变量

参考: 如何使用Linux内核中没有被导出的变量或函数?

建议使用第三种方法,不需要重新编译内核,在后面的实验中,很多函数不能直接使用,如:

page_referenced , follow_page 等。这里以 follow_page 函数为例:

```
// 声明在 /include/linux/mm.h
struct page *follow_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
unsigned int foll_flags);
```

使用方法:

```
// 全局为follow_page定义别名
typedef typeof(follow_page)* my_follow_page;

// 需要使用函数的地方
my_follow_page mfollow_page;

// 在命令行中使用 sudo cat /proc/kallsyms | grep follow_page
// 使用该方法获取follow_page的内核地址
// ffffffffa34739a0, 内核重启地址可能发生变化
mfollow_page = (my_follow_page)0xffffffffa34739a0;
```

若输出的地址为0,是因为系统对内核地址做了保护。解决方案请参考链接1和链接2。

警告:每次重启系统之后,都要重新获取函数的内核地址,并在源码中修改地址,再重新编译。若不这么做,会产生段错误(Segmentation Fault),这会导致模块无法卸载,需要重启系统。

注意:在不同的内核版本中不一定可以查询到follow_page函数的地址,有的版本只提供了follow_page_mask的地址(如Linux 4.9.263)。follow_page_mask是follow_page的具体实现,参数与follow_page略有差别,在实验代码中我们也提供了相关的调用方法。同学们在遇到无法找到follow_page函数的地址时,可以尝试使用follow_page_mask函数。

1.3 编译、加载内核模块

在本部分中,我们将向各位演示加载一个模块的全部流程。作为示例,我们使用附件提供的 hello_world.c 。 该模块的功能是接收一个名为 loop 的参数,然后向内核日志中打印 loop 次"hello world!"。

1.3.1 基本知识

1. Linux内核日志

使用 printk 打印出的Linux内核日志存放在 /var/log/ 中。 使用 dmesg 打印日志,使用 sudo dmesg -C 清空日志。

提示:

- 1. 每条内核日志的左侧记录有日志的打印时间。
- 2. 内核日志是行缓冲的。若打印的输出末尾没有\n, 有可能打印不出来。参考链接
- 3. 若执行 dmesg 之后系统卡死,可能是因为写出死循环,导致内核日志过长,输出时内存爆满,建议重启。

2. 模块相关指令

insmod [模块文件][参数名称=参数值]	加载模块
lsmod	显示已加载的模块
modinfo 模块名	查看模块信息
rmmod 模块名	卸载模块

参考资料:

- 内核日志及printk结构分析
- dmesg命令

1.3.2 编辑模块代码、编译模块

操作流程:

- 1. 创建一个名为mymod的目录,并进入该目录。
- 2. 编写模块代码与Makefile。作为示例,这里使用我们提供的 helloworld.c 和 Makefile 。
- 3. 使用 make 编译(参考Lab1的2.3.17)。编译出的模块二进制文件名默认扩展名为 .ko 。在示例中,文件名是 helloworld.ko 。

注:

- 1. linux内核模块签名
- 2. 本次实验不涉及自己编写Makefile,可以直接使用助教提供的Makefile编译自己写的模块。Makefile中各指令的含义详见Makefile文件内的注释。当需要修改要编译的模块时,只需要修改obj-m后面的值。如,若要编译 test.c ,可将其改为 obj-m += test.o ,得到的模块二进制文件为 test.ko 。
- 3. 若不使用我们给的Makefile而直接用 gcc helloworld.c , 会报诸如"无法读取modules.order"的错。

1.3.3 加载模块

使用指令 sudo insmod 模块二进制文件名 参数=值 加载模块。在示例中,若想打印"hello world!"三次,加载指令应当为 sudo insmod helloworld.ko loop=3 。

提示:

- 1. 若 insmod 时报错"loading out-of-tree module taints kernel"的warning,可以忽略。
- 2. 若 insmod 时报错"insmod:ERROR:could not insert module xxx.ko.File existed",说明该模块已被加载了,请先卸载模块再加载模块。若无法卸载模块,请重启Linux。目前助教尚未获知除重启外方便地强制卸载模块的方法。
- 3. 若模块加载后死机,可能是因为写出了死循环,建议重启。

1.3.4 检查模块是否正常工作

- 1. 使用 lsmod | grep helloworld 检查模块 helloworld 是否挂载。
- 2. 使用 sudo dmesg 查看内核日志,检查"hello world!"是否在内核日志中被打印了三次。

若 1smod 时报错kmod_module_get_holders:could not open.....: no such file or directory ,建议在家目录下创建一个与(不含 .c 扩展名的)源码文件名相同的文件夹,将源码文件移动到该处目录下编译运行。

1.3.5 卸载模块

使用指令 sudo rmmod helloworld 卸载模块。

注意: 模块和终端不是绑定的,关掉一个终端不会卸载模块。如果卸载模块时卡死,即使你关掉终端,这个模块还是没有卸载成功。

第二部分 本实验涉及的其他内核功能

本部分所涉及内容已在代码框架中实现,各位无需更改。若不感兴趣,可以不了解其实现,只了解如何向sysfs内读写数据即可。

2.1 内核线程kthread

使用下列函数 (宏) 需要引入 #include <kthread.h>。

2.1.1 创建并运行内核线程

kthread_run(threadfn, data, namefmt, ...)

- 参数 threadfn: 线程要执行的函数。其类型为 int (*threadfn)(void *data),即:该函数接受一个 void
 - * 指针作为接受的参数,返回值为 int;
- 参数 data: 线程函数接受的参数, 其类型为 void *;
- 参数 namefmt : 线程名。
- 返回值:线程对应的 task_struct 指针。

2.1.2 停止内核线程

int kthread_stop(struct task_struct *k);

- 参数 k: 内核线程的 task_struct 结构体。
- 返回值:内核函数的结束状态。

该函数会设置一个标志位,内核线程可以通过调用 kthread_should_stop() 函数查看自己是否应当停止

2.1.3 延时

将内核线程挂起等待,涉及等待队列、wait_event 系列函数。可以参考:等待队列 在我们提供的代码中,为了将内核线程停止一段时间(类似于sleep),使用了 schedule_timeout_interruptible 函数。其用法参见:内核线程。

2.1.4 系统中与时间相关的变量(宏)

变量 (宏) 名	含义
HZ	Linux内核每隔固定周期都会发生时钟中断, HZ 代表系统在1s中发生时钟中断的次数。
TICK_NSEC , TICK_NSEC	HZ 的倒数,表示两次时钟中断的时间间隔(单位分别为纳秒、微秒)
jiffies	记录自系统启动以来发生的时钟中断总数。因为一秒内时钟中断的次数等于HZ ,所以 jiffies 一秒内增加的值就是 HZ 。

Linux还提供了 msecs_to_jiffies 等函数实现不同时间单位的转换。使用上述变量和函数需要 #includelinux/jiffies.h>。

2.2 sysfs文件系统

2.2.1 基本介绍

- sysfs 是 Linux 内核中一种基于内存的虚拟文件系统,用于向用户空间导出内核对象并且能对其进行读写。
- 一个sysfs的设计原则是:一个属性文件只做一件事情, sysfs 属性文件一般只有一个值, 直接读取或者写入。
- sysfs被映射在 /sys/ 目录下。

2.2.2 使用sysfs

下面假定我们要在 /sys/kernel/mm/ 下创建一个名为 ktest 的属性集合,该属性集下有 pid 和 func 两个属性。这样,我们可以通过读取或修改 /sys/kernel/mm/ktest/pid 、 /sys/kernel/mm/ktest/func 两个文件来控制模块。

፟ 提示: 使用下列函数需要 #include <linux/sysfs.h> 和 #include <kobject.h> 。

1. 设置属性的读方法(show)。每一个属性文件都要设置。当我们cat 这个属性文件时,会自动调用此方法。

参数 kobj 和 attr 表示挂载点(后面会提到)和属性列表, buf 表示映射到sysfs的内存地址。向这个内存地址内写入字符串,就能从sysfs内读出相同的字符串。下面的示例代码表示将一个全局变量 pid 打印到 buf 内:

2. 设置属性的写方法(store)。每一个属性文件都要设置。当我们echo值到这个节点时,调用此方法。

3. 创建属性。每一个属性都要执行相同操作。在提供的代码里,我们使用了一个 KPAP_ATTR 宏简化此步骤。

```
static struct kobj_attribute pid_attr = __ATTR(_name, 0644, pid_show, pid_store)
```

4. 设置属性集

```
// 创建属性集内的属性列表。
static struct attribute* ktest_attrs[] = {
    &pid_attr.attr,
    &func_attr.attr,
    NULL,
};

// 设置属性集名称及其中的属性。
static struct attribute_group ktest_attr_group = {
    .attrs = ktest_attrs,
    .name = "ktest",
};
```

5. 创建属性集

6. 删除属性集

2.2.3 sysfs文件系统简单示例

我们提供了 sysfs_test.c 作为示例文件,该示例通过sysfs文件系统控制模块输入,主要控制指标包括:模块是否开启、模块启动函数、模块扫描周期数及模块扫描时间间隔。

下面给出了示例代码的操作与输出示例:

在这一节的代码中,每行开头为\$的,是输入的shell命令,剩下的行是shell的输出结果。

```
# 清空缓存
$ sudo dmesq -C
# 编译并加载模块
$ sudo make
$ sudo insmod sysfs_test.ko
# 查看模块是否加载成功
$ lsmod | grep sysfs_test
# 结果
                           16384 0
sysfs_test
# 查看sysfs文件是否创建成功
$ 11 /sys/kernel/mm/sysfs_test/
#结果
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 0 4月 29 14:10 ./
                      0 4月 29 14:10 ../
drwxr-xr-x 8 root root
-rw-r--r-- 1 root root 4096 4月 29 14:10 cycle
-rw-r--r-- 1 root root 4096 4月 29 14:10 func
-rw-r--r-- 1 root root 4096 4月 29 14:10 run
-rw-r--r-- 1 root root 4096 4月 29 14:10 sleep_millisec
# 测试
# 开启print_hello
$ sudo sh -c "echo 1 > /sys/kernel/mm/sysfs_test/func"
$ sudo sh -c "echo 4 > /sys/kernel/mm/sysfs_test/cycle"
$ sudo sh -c "echo 1 > /sys/kernel/mm/sysfs_test/run"
#查看结果
$ dmesq
[52801.318328] hello world!
[52801.318342] hello world!
[52801.318343] hello world!
[52801.318344] hello world!
# 停止
$ sudo sh -c "echo 0 > /sys/kernel/mm/sysfs_test/run"
```

```
# 卸载模块并查看sysfs是否正常卸载
$ sudo rmmod sysfs_test
$ 11 /sys/kernel/mm/

#结果
total 0
drwxr-xr-x 7 root root 0 May 3 05:52 ./
drwxr-xr-x 14 root root 0 May 3 05:52 ../
drwxr-xr-x 4 root root 0 May 3 05:52 ../
drwxr-xr-x 2 root root 0 May 3 05:52 ksm/
drwxr-xr-x 2 root root 0 May 3 06:51 page_idle/
drwxr-xr-x 2 root root 0 May 3 06:51 swap/
```

drwxr-xr-x 3 root root 0 May 3 06:51 transparent_hugepage/

第三部分 内存管理

这一节中,我们给出一些内存管理中所必须的知识,帮助大家了解Linux系统内存管理子模块。主要涉及内存的基本管理单位页面(这里主要涉及4K大小的页面,暂时不考虑大页),进程虚拟空间的管理单位vma,系统如何判断页面非活跃以及页表的软件层次遍历。

前期准备工作(关闭透明大页):

```
sudo sh -c "echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled"
sudo sh -c "echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag"
```

3.1 程序内存空间总述


在Linux系统中,用户的内存空间可以分为以下几个层次:

- 段;
- VMA;
- 页。


其中,如课程PPT(ch7_part1.pdf, P6)所述,用户的内存空间被划分为多个段,包括堆栈、数据段、代码段等。 然而这种分段方式存在一些问题:

- 为节省内存空间,动态链接库采用的是延迟加载机制,即程序在运行的过程中在被调用的时候才会被加载。
 如果进程的内存空间简单地按段分配,那么无法实现更细粒度的内存管理;
- 当程序要将数据写入文件时,若直接写入磁盘,开销将会很大,需要在内存进行缓冲以加快读写速度。

为此,如下图所述,Linux将整个用户地址空间分为若干个VMA,每一个段可能对应多个VMA。有的VMA与文件相关联,有的与文件无关。



一个VMA内有多个页表,如下图所示。



3.2 内存描述符

每个进程的 task_struct 内记录有一个内存描述符成员 struct mm_struct *mm , 记录该进程的全部内存信息。结构体 mm_struct 在 include/linux/mm.h 中定义。下面是该结构体的一些重要成员:

```
struct mm_struct {
    // 省略部分域展示
    /* 该进程的VMA链表 */
    struct vm_area_struct *mmap;
    /* 该进程的VMA红黑树根节点 */
    struct rb_node vm_rb;
    /* 代码段和数据段的起始地址和结束地址 */
    unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
    /* 堆的起始、结束地址; 用户态栈的起始地址 */
    unsigned long start_brk, brk, start_stack;
    /* 进程在应用程序启动时传递参数字符串的起始、结束地址; 环境变量的起始、结束地址 */
    unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
}
```

3.3 VMA

用户进程的虚拟地址空间包含了若干区域,这些区域的分布方式是特定于体系结构的,不过所有的方式都包含下列成分:

- 可执行文件的二进制代码,也就是程序的代码段;
- 存储全局变量的数据段;
- 用于保存局部变量和实现函数调用的栈;
- 环境变量和命令行参数;
- 程序使用的动态库的代码;
- 用于映射文件内容的区域。

由此可以看到进程的虚拟内存空间会被分成若干不同的区域,每个区域都有其相关的属性和用途,一个合法地址总是落在某个区域当中的,这些区域也不会重叠。在linux内核中,这样的区域被称之为虚拟内存区域(virtual memory areas),简称vma。一个vma就是一块连续的线性地址空间的抽象,它拥有自身的权限(可读,可写,可执行等等),每一个虚拟内存区域都由一个相关的 struct vm_area_struct 结构来描述:

```
/*anno_vma_node和annon_vma用于管理源自匿名映射的共享页*/
struct list_head anon_vma_node; /* Serialized by anon_vma->lock */
struct anon_vma *anon_vma; /* Serialized by page_table_lock */

/* Information about our backing store: */
struct file * vm_file; /* 映射的文件,没有则为NULL */
};
```

进程的若干个vma区域都得按一定的形式组织在一起,这些vma都包含在进程的内存描述符(mm_struct)中,它们主要以两种方式进行组织,一种是链表的方式(按虚拟地址大小的顺序)链接,对应于mm_struct中的mmap链表头,一种是红黑树方式,对应于mm_struct中的mm_rb根节点,和内核其他地方一样,链表用于遍历,红黑树用于查找。

3.4 页、页框

在Linux中,进程中的(逻辑)内存块被称为页(Page),物理内存中的内存块被称为页框(Frame)。 一般来说,页与页框的大小相等。Linux 通常把 RAM 按每 4KB划分为一个页框。

利用页框机制有助于灵活分配内存地址,因为分配时不必要求必须有大块的连续内存,系统可以离散寻找空闲 页凑出所需要的内存供进程使用。为了能够在保存连续页的同时,又能满足对启动内存需求的分配, 页框在分配上 使用了**伙伴系统**。

在内核中,每一个物理页框对应一个**页描述符**(struct page),所有的页描述符存放在一个mem_map(定义在mm/memory.c)线性数组之中。每一个页框的页框号(physical address >> PAGE_SHIFT)是页描述符在mem_map 数组的位置(下标)。

页框号就是内存地址除以4K的值。 PAGE_SHIFT 定义在 arch/所用架构/asm/page_types.h 中, x86架构下其值为12。

在Linux内核中可以使用 follow_page 函数通过虚拟地址获取页描述符:

注意:

- 1. follow_page 函数未被内核导出,其使用方法请参考1.2.8。 (我们提供的脚本已经帮你干了这件事)
- 2. 在Linux 4.20版本(不含)之前, follow_page 函数无法使用,需要使用 follow_page_mask 函数。其使用方法请参考 https://elixir.bootlin.com/linux/v4.19.240/source/include/linux/mm.h#L2587,即: 定义一个无用的 int 型变量作为其最后一个参数。

页描述符定义在 include/linux/mm.h 中。下面是它的一些重要成员:

```
// 仅列出部分内容
struct page {
    /**
        * 一组标志,
        * - 也对页框所在的管理区进行编号
        * - 描述页框的状态: 如 页被锁定, IO错误, 被访问, 被修改位于活动页, 位于slab 等。
        */
        page_flags_t flags;
```

```
/**
   * 页框的引用计数。
   * - 小于0表示没有人使用。
   * - 大于0表示使用人数目
   */
  atomic_t _count;
 /**
   * 页框中的页表项数目(没有则为-1)
       -1: 表示没有页表项引用该页框。
        0:
             表明页是非共享的。
             表示页是共享的。
       >0:
   */
  atomic_t _mapcount;
   * 可用于正在使用页的内核成分(如在缓冲页的情况下,它是一个缓冲器头指针。)
   * 如果页是空闲的,则该字段由伙伴系统使用。
   * 当用于伙伴系统时,如果该页是一个2<sup>k</sup>的空闲页块的第一个页,那么它的值就是k.
   * 这样,伙伴系统可以查找相邻的伙伴,以确定是否可以将空闲块合并成2^(k+1)大小的空闲块。
   */
  unsigned long private;
   * 当页被插入页高速缓存时使用或者当页属于匿名页时使用)。
        如果mapping字段为空,则该页属于交换高速缓存(swap cache)。
        如果mapping字段不为空,且最低位为1,表示该页为匿名页。同时该字段中存放的是指向anon_vma描述符的指
针。
        如果mapping字段不为空,且最低位为0,表示该页为映射页。同时该字段指向对应文件的address_space对象。
   */
  struct address_space *mapping;
   * 作为不同的含义被几种内核成分使用。
   * - 在页磁盘映象或匿名区中表示存放在页框中的数据的位置。不是页内偏移量,而是该页面相对于文件起始位置,以页面
为大小的偏移量
   * - 或者它存放在一个换出页标志符。表示所有者的地址空间中以页大小为单位的偏移量,也就是磁盘映像中页中数据的位
置 page->index是区域内的页索引或是页的线性地址除以PAGE_SIZE
   */
  pgoff_t index;
 struct list_head lru; // 包含页的最近最少使用的双向链表的指针, 用于伙伴系统。
#if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
 /**
   * 如果进行了内存映射,就是内核虚拟地址。对存在高端内存的系统来说有意义。
   */
  void *virtual;
#endif /* WANT_PAGE_VIRTUAL */
}
```

3.5 页框管理

页框管理是Linux系统的基本功能,主要负责维护RAM资源,完成系统对RAM资源请求的分配。

页面回收算法: Linux 中的页面回收是基于 LRU (least recently used,即最近最少使用)算法的。LRU 算法基于这样一个事实,过去一段时间内频繁使用的页面,在不久的将来很可能会被再次访问到。反过来说,已经很久没有访问过的页面在未来较短的时间内也不会被频繁访问到。因此,在物理内存不够用的情况下,这样的页面成为被换出的最佳候选者。

LRU 算法的基本原理很简单,为每个物理页面绑定一个计数器,用以标识该页面的访问频度。操作系统内核进行页面回收的时候就可以根据页面的计数器的值来确定要回收哪些页面。然而,在硬件上提供这种支持的体系结构很少,Linux 操作系统没有办法依靠这样一种页计数器去跟踪每个页面的访问情况,所以,Linux 在页表项中增加了一个 Accessed 位,当页面被访问到的时候,该位就会被硬件自动置位。该位被置位表示该页面还很年轻,不能被换出去。此后,在系统的运行过程中,该页面的年龄会被操作系统更改。在 Linux 中,相关的操作主要是基于两个LRU 链表以及两个标识页面状态的标志符。

在 Linux 中,操作系统对 LRU 的实现主要是基于一对双向链表:active 链表和 inactive 链表,这两个链表是 Linux 操作系统进行页面回收所依赖的关键数据结构,每个内存区域都存在一对这样的链表。顾名思义,那些经常被访问的处于活跃状态的页面会被放在 active 链表上,而那些虽然可能关联到一个或者多个进程,但是并不经常使用的页面则会被放到 inactive 链表上。页面会在这两个双向链表中移动,操作系统会根据页面的活跃程度来判断应该把页面放到哪个链表上。页面可能会从 active 链表上被转移到 inactive 链表上,也可能从 inactive 链表上被转移到 active 链表上,但是,这种转移并不是每次页面访问都会发生,页面的这种转移发生的间隔有可能比较长。那些最近最少使用的页面会被逐个放到 inactive 链表的尾部。进行页面回收的时候,Linux 操作系统会从 inactive 链表的尾部开始进行回收。简单说,就是针对匿名页和文件页都拆分成一个活跃,一个不活跃的链表。Linux 引入了两个页面标志符 PG_active 和 PG_referenced 用于标识页面的活跃程度,从而决定如何在两个链表之间移动页面。PG_active 用于表示页面当前是否是活跃的,如果该位被置位,则表示该页面是活跃的。

PG_referenced 用于表示页面最近是否被访问过,每次页面被访问,该位都会被置位。Linux 必须同时使用这两个标志符来判断页面的活跃程度,假如只是用一个标志符,在页面被访问时,置位该标志符,之后该页面一直处于活跃状态,如果操作系统不清除该标志位,那么即使之后很长一段时间内该页面都没有或很少被访问过,该页面也还是处于活跃状态。为了能够有效清除该标志位,需要有定时器的支持以便于在超时时间之后该标志位可以自动被清除。然而,很多 Linux 支持的体系结构并不能提供这样的硬件支持,所以 Linux 中使用两个标志符来判断页面的活跃程度。

Linux 中实现在 LRU 链表之间移动页面的关键函数如下所示:

- mark_page_accessed(): 当一个页面被访问时,该函数会被调用以修改 PG_active 和 PG_referenced。
- page_referenced(): 当操作系统进行页面回收时,每扫描到一个页面,就会调用该函数设置页面的
 PG_referenced 位。如果一个页面的 PG_referenced 位被置位,但是在一定时间内该页面没有被再次访问,那么该页面的 PG_referenced 位会被清除。
- activate_page(): 该函数将页面放到 active 链表上去。
- shrink_active_list(): 该函数将页面移动到 inactive 链表上去。

建议阅读资料: Linux物理内存分配


3.6 页表

用来将虚拟地址映射到物理地址的数据结构称为页表。实现两个地址空间的关联最容易的方式是使用数组:对虚拟地址空间中的每一页,都分配一个数组项,指向与之关联的页帧。但这会引发一个问题,例如,IA-32体系结构使用4KB大小的页,在虚拟地址空间为4GB的前提下,页表项数达100万项。在64位体系结构下这个问题情况会变得更加糟糕。而每个进程都需要自身的页表,这会导致系统中大量的所有内存都用来保存页表。为减少页表的大小并容许忽略不需要的区域,计算机体系结构的涉及会将虚拟地址分成多个部分. 同时虚拟地址空间的大部分们区域都没有使用,因而页没有关联到页帧,那么就可以使用功能相同但内存用量少的多的模型: **多级页表**。

Linux中的分页: 为了同时支持适用于32位和64位的系统, Linux采用了通用的分页模型。Linux在2.6.10版本中采用了三级分页模型,从2.6.11开始采用了四级分页模型。目前的内核的内存管理总是指定使用四级页表,而不管底层处理器是否如此。

单元	描述
页全局目录	Page Global Directory
页上级目录	Page Upper Directory
页中间目录	Page Middle Directory
页表	Page Table
页内偏移	Page Offset

下面几张图形象地展示了页表的结构:



```
/*描述各级页表中的页表项*/
typedef struct { pteval_t pte; } pte_t;
typedef struct { pmdval_t pmd; } pmd_t;
typedef struct { pudval_t pud; } pud_t;
typedef struct { pgdval_t pgd; } pgd_t;
/* 将页表项类型转换成无符号类型 */
#define pte_val(x) ((x).pte)
\#define pmd_val(x) ((x).pmd)
#define pud_val(x) ((x).pud)
\#define pgd_val(x) ((x).pgd)
/* 将无符号类型转换成页表项类型 */
#define \_pte(x) ((pte\_t) { (x) } )
#define _{pmd}(x) ((pmd_t) { (x) } )
#define _{-}pud(x)
                  ((pud_t) { (x) } )
#define \_pgd(x) ((pgd_t) { (x) }
/* 获取页表项的索引值 */
#define pgd_index(addr)
                         (((addr) >> PGDIR_SHIFT) & (PTRS_PER_PGD - 1))
                          (((addr) >> PUD_SHIFT) & (PTRS_PER_PUD - 1))
#define pud_index(addr)
#define pmd_index(addr) (((addr) >> PMD_SHIFT) & (PTRS_PER_PMD - 1))
#define pte_index(addr)
                         (((addr) >> PAGE_SHIFT) & (PTRS_PER_PTE - 1))
/* 获取页表中entry的偏移值 */
#define pgd_offset(mm, addr)
                               (pgd_offset_raw((mm)->pgd, (addr)))
#define pgd_offset_k(addr) pgd_offset(&init_mm, addr)
#define pud_offset_phys(dir, addr) (pgd_page_paddr(*(dir)) + pud_index(addr) * sizeof(pud_t))
#define pud_offset(dir, addr)
                                 ((pud_t *)__va(pud_offset_phys((dir), (addr))))
\#define \ pmd\_offset\_phys(dir, \ addr) \quad (pud\_page\_paddr(*(dir)) \ + \ pmd\_index(addr) \ * \ sizeof(pmd\_t))
#define pmd_offset(dir, addr) ((pmd_t *)__va(pmd_offset_phys((dir), (addr))))
#define pte_offset_phys(dir,addr) (pmd_page_paddr(READ_ONCE(*(dir))) + pte_index(addr) *
sizeof(pte_t))
#define pte_offset_kernel(dir,addr) ((pte_t *)__va(pte_offset_phys((dir), (addr))))
```

参考文献:

- Linux虚拟内存三级页表
- linux内核四级分页理解
- Linux中的页表实现

Linux不同于其他的操作系统,它把计算机分成独立层(体系结构无关)/依赖层(体系结构相关)两个层次。对于页面的映射和管理也是如此。页表管理分为两个部分,第一个部分依赖于体系结构,第二个部分是体系结构无关的。 所有数据结构几乎都定义在特定体系结构的文件中。这些数据结构的定义可以在头文件 arch/对应体

系/include/asm/page.h 和 arch/对应体系/include/asm/pgtable.h 中找到。但是,虽然AMD64和IA-32已经统一为一个体系结构,但是在处理页表方面仍然有很多的区别,所以相关的定义分为两个不同的文件

arch/x86/include/asm/page_32.h 和 arch/x86/include/asm/page_64.h , 类似的也有 pgtable_xx.h 。

其他相关内容参考:

- 1. 深入理解计算机系统-之-内存寻址(五)-页式存储管理,详细讲解了传统的页式存储管理机制;
- 2. 深入理解计算机系统-之-内存寻址(六)-linux中的分页机制,详细的讲解了Linux内核分页机制的实现机制。

第四部分 实验流程及要求

实验的第二部分分为以下几个部分:

- 统计进程VMA数目
- 页面冷热统计
- 页表遍历
- 进程信息获取

本次实验需要使用sysfs文件系统实现自动化模块ktest,主要是指通过sysfs完成模块参数的输入和输出。要求:

文件	功能
/sys/kernel/mm/ktest/func	选择功能
/sys/kernel/mm/ktest/sleep_millisecs	扫描时间间隔
/sys/kernel/mm/ktest/run	是否开启模块功能
/sys/kernel/mm/ktest/pid	选择哪个进程
/sys/kernel/mm/ktest/vma	对应进程的vma总数

注:

- 1. 提示: 你们需要完成我们提供的 ktest.c 中的代码填空。
- 2. 为了简化代码,本次实验均在系统仅存在小页的环境下完成,需关闭系统透明大页设置。(参考本文档第三部分的开头内容)
- 3. 在测试时,下文的"测试程序"特指使用我们已经提供了的 workload.cc 编译运行产生的进程。

4.0 运行测试程序

我们提供了workload.cc程序,同学们可以编译并运行(./run.sh)该应用程序,然后通过完成4.1~4.5来监控该进程的相关信息。Lab3.1和Lab3.2的workload**不一致**,后者直接使用了 malloc 。

注:编译 workload.cc 的指令为: g++ -std=c++11 workload.cc -o [exe file name] -lpthread

4.1 func = 1: 每隔5s统计测试程序的vma数量

- 1. 需要的文件
- 控制: /sys/kernel/mm/ktest/func: 选择功能
- 控制: /sys/kernel/mm/ktest/pid: 选择进程
- 输出: /sys/kernel/mm/ktest/vma: 对应进程的VMA数量,预期在39左右。
- 2. 任务提示
- 使用 pid_to_task 函数, 通过pid获取 task_struct 描述符 (我们已经实现了);
- 遍历vma需要使用到 mm_struct 描述符中的 mmap 成员;

4.2 func = 2: 每隔5s统计测试程序的页面冷热信息

- 1. 需要的文件
- 控制: /sys/kernel/mm/ktest/func: 选择功能

- 输出:输出页面冷热信息到文件中,方便进行图形绘制工作。输出要求:输出页面的十进制物理地址,且输出之间用","(英文逗号)连接,每扫描一次所有页面执行一次换行,以便直接使用我们提供的画图脚本进行画图。
- 2. 任务提示
- 流程:遍历vma,再遍历vma中的虚拟地址(间隔: PAGE_SIZE -- 4K),使用 follow_page 函数通过虚拟地址 获取页面结构体 struct page,然后通过 page_referenced 函数判断页面最近是否被引用过。内核态进行文件读写可以参考这里。
- 3. 按照如下命令来安装画图脚本所用的库:

```
sudo apt install python3
sudo apt install python3-pip
python3 -m pip install matplotlib
```

4.3 func = 3: 遍历测试程序的页表, 并打印所有页面物理号

- 1. 需要的文件
- 控制:/sys/kernel/mm/ktest/func:选择功能;输出:输出到文件中,虚拟地址和物理页号对应。
- 注: 这里需要遍历多级页表得到物理地址,不可以使用page_to_pfn(struct page)函数直接得到一个page对应的物理地址,但是可以使用page_to_pfn来检查自己得到的结果是否正确。
- 2. 任务提示
- 流程:遍历vma,再遍历vma中的虚拟地址(间隔: PAGE_SIZE -- 4K),通过虚拟地址进行解析,得到对应的物理页号(详见3.6)。只需打印最后一级页表。

4.4 func = 4: dump测试程序的数据段

- 1. 需要的文件
- 控制: /sys/kernel/mm/ktest/func: 选择功能;
- 输出: 输出到文件中。
- 2. 任务提示
- 流程: 首先根据 pid 获取对应的 mm_struct , 获得里面的 start_data 和 end_data 地址, 之后将对应的数据通过 kernel_write 写入到文件中即可
- mm_struct 中的成员变量已在3.2讲解。

4.5 func = 5: dump测试程序的代码段

- 1. 需要的文件
- 控制: /sys/kernel/mm/ktest/func: 选择功能;
- 输出: 输出到文件中。
- 2. 任务提示
- 流程: 首先根据 pid 获取对应的 mm_struct ,获得里面的 start_code 和 end_code 地址,之后将对应的数据通过 kernel_write 写入到文件中即可。

4.6 任务评分规则

满分6分,包括:

- 1. 第一任务(func=1)完成,得1分。
- 2. 第二任务(func=2)完成, 得1分。
- 3. 第三任务(func=3)完成,得1分。
- 4. 第四任务(func=4)完成, 得1分。
- 5. 第五任务(func = 5)完成, 得1分。
- 6. 代码讲解,得1分。

注:实验检查时会要求先确认运行结果,再简单解释一下如何实现。

参考文献:

- 1. linux进程地址空间--vma的基本操作
- 2. Linux内存管理篇之页框管理

4.7 自动化运行实验脚本

为了方便学生开展实验,我们提供了自动化运行代码的脚本。其工作过程如下:

- 1. 禁用大页。
- 2. 更新代码中涉及 follow_page 和 page_referenced 地址的相应行,这样即使上述两个函数的地址发生了变化,也能及时的进行地址修改从而避免出错。
- 3. 加载编写的内核模块。
- 4. 编译workload.cc。
- 5. 运行workload。
- 6. 运行编写的内核模块。
- 7. 等待workload运行结束。
- 8. 画图或者保持生成的数据段/代码段等结果。

自动化运行实验脚本代码保存在压缩包内 run_expr.sh。

4.8 实验材料的目录结构

- lab2.zip
 - 。 trace目录:测试程序
 - · helloworld目录:一个简易的打印helloworld的模块代码。
 - 。 sysfs目录: 2.2.3描述的一个简易的sysfs模块代码。
 - run_expr.sh: 4.7描述的自动化运行脚本。
 - 。 ktest.c: 本实验的代码框架。
 - o draw.py: 4.2的画图脚本。
 - active_page_log.txt: 画图脚本的参考标准输入。你们需要能够跑出自己的active_page_log.txt。受采样时间的影响,自己跑出log的可以和示例不一致,但画出的图应该与示例接近。直接运行 python3 draw.py 就可以读取log并输出图像。
 - Makefile。

附1 实验第一部分选做

在实验第一部分中,我们实现了一个64位内存分配器,并且对其内存使用效率进行了测试与分析。我们会发现在调用过free后,内存的使用率会降到一个很低的水平,这是因为虽然用户调用free还给了内存分配器,但是内存分配器并没有还给内核,依然处于占用状态。在实际的分配器中,对**空闲内存的回收**是提高内存使用率、在必要时将空闲内存归还给内核的有效手段。因此,我们给出一个相关的选做题目如下:

实现分配器的内存回收机制,具体要求:

- 该回收机制必须支持按页回收分配器中空闲内存
 - 。 回收可以发生在任何空闲页上(而非仅堆尾的空闲页),因此用 sbrk() 构造的连续地址空间堆无法满足该要求。你需要将 sbrk() 获取内存的方式改为使用 mmap(),然后使用 munmap() 以4KB页为单位对齐回收(参考第一部分文档中1.1节);
 - 。 回收的粒度是4KB页,也即只有地址按4KB对齐的整块页全部空闲时,你才可以将这块页归还给操作系统。也可以简单理解为, mmap() 返回地址开始,每4KB是一个页,然后以页为单位去判断是否可以回收。
- 该回收机制必须支持异步回收:
 - 。 最终需要呈现出一个内存回收调用接口(比如一个名为 garbage_collection() 的函数),这个接口会去 扫描空闲链表,查找可回收页并通过适当的系统调用函数进行回收。之后修改负责分配器初始化的 mm_init() 函数,在其中额外启动一个内存回收守护线程,该线程每隔固定时间调用一次上述内存回收 接口;
 - 。 该内存回收守护线程在异步执行回收任务的过程中,可能与 mm_malloc() 或 mm_free() 产生竞争。你需要通过实现页粒度的锁管理,确保分配器的申请/释放功能,与内存回收功能可以在保证一定效率的前提下并发执行(你不能对整个空闲链表全局加锁,因为这样产生的效果与同步回收几乎没有区别)
- 该回收机制需要额外测试:
 - 。 修改原先内存使用率的统计方法,以确保实现回收机制后,仍能统计到正确的内存使用率;
 - 。 定量分析出加入回收机制后内存使用率的提升;
 - 。 展示内存分配器在时间性能上的变化 (给出测试结果即可) 。

实现上述全部功能和要求,并在实验检查时,向助教流畅讲述代码逻辑及展示测试效果,**可以得到额外的1'加分**。本选做题目较为开放,因此无具体评分细则,由助教在检查时酌情判断。

附2编译替换内核版本

若本机的Linux版本不能满足实验需要,可以考虑更改Linux内核版本(**这在本次实验中并不是必须的**)。下面是修改内核版本的流程:

注意,在替换内核版本之前,请做好文件备份。虚拟机可以通过生成系统快照的方式进行快捷备份。

附2.1 为什么要替换内核版本

• 为什么要替换内核版本?

模块在编译时会从你的系统中寻找linux头文件,而不同版本的内核头文件不一定相同。模块在运行时会从你的系统中寻找依赖库,而不同版本的内核依赖库也不一定相同。所以,在一个版本下编译运行成功的模块不一定能在其他版本下正常运行。所以,为了方便检查,我们将本次实验的内核版本设置为 5.9。当然,你也可以在其他内核下进行实验,不过不保证助教给的代码可以在其他内核上正常运行。

那为什么不用之前已经配置好的qemu环境?
 这是因为需要在本地环境编译打包进_install目录下,操作会很麻烦。所以建议本地操作。

附2.2 查看本系统内核版本

\$ uname -r
5.4.0-42-generic

附2.3 编译本实验所用内核版本

该部分过程已经在实验一中讲解,此处只是简单列出操作,编译环境安装步骤在此省略。

- 1. 进入 /usr/src 目录 (建议内核代码放在此处)
- 2. 使用 wget 下载实验所需特定内核代码。内核代码地址链接: https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.9.tar.xz

校内镜像链接: https://mirrors.ustc.edu.cn/kernel.org/linux/kernel/v5.x/linux-5.9.tar.xz

- 3. 使用 tar 指令解压。解压 .xz 文件的参数为 -Jxvf 。
- 4. 安装依赖库:使用包管理器安装 flex 和 bison 两个包。
- 5. 进入源代码根目录 (cd /usr/src/linux-5.9)
- 6. 编译配置选择

如果直接 sudo make menuconfig 不修改内核编译配置,直接save,然后exit(具体配置含义见附录),会导致编译时间过长(兼容各种环境),且生成的的内核代码占用磁盘空间将近20G。为避免此情况的发生,可以将原始内核配置移动到需编译内核源码目录下,操作如下:

```
sudo cp /boot/config-`uname -r` /usr/src/linux-5.9/.config
sudo make clean
sudo make oldconfig // 出现提示一直Enter就可以了
sudo make localmodconfig // 出现提示一直Enter就可以了
```

- 7. 编译内核: sudo make -j \$((`nproc`-1))
- 8. 安装内核模块: sudo make modules_install
- 9. 安装内核: sudo make install

执行完成后,可以检查一下 /boot 目录下是否生成了以下文件:

- config-5.9.0
- initrd.img-5.9.0
- System.map-5.9.0
- vmlinuz-5.9.0

若没有生成以上文件,请检查 make 操作后输出的相关信息并重新编译。

附2.4 配置 GRUB 引导文件

1. 修改默认的 grub 配置文件

sudo vim /etc/default/grub

2. 找到对应的两行配置文件并且修改为如下内容:

GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=3

3. 更新内核目录项

sudo update-grub

4. 重启系统后选择 Advanced options for Ubuntu ,并且选择 5.9 内核启动,系统启动成功后,请使用 uname - r 命令检查一下是否成功切换到 5.9 内核。