

## Objets et états : un simulateur de circuits


Nous allons aujourd'hui implémenter un simulateur de circuits logiques à l'aide d'objets Scala mutables et de fonctions d'ordre supérieur. Un circuit est un ensemble de portes logique de base et (noté &), ou (noté |) et non (noté !), reliés par des fils.



À tout instant, chaque fil a un état : soit 0 soit 1. Une porte logique fixe l'état de son fil de sortie en fonction du(des) état(s) de son(ses) entrée(s). Par exemple, un *demi-sommateur*, dont les entrées sont notées a et b, et dont les sorties "somme" s et "retenue" c valent respectivement s=(a+b) mod 2 et c=(a+b)/2, est réalisé par le circuit suivant :



Un sommateur entier est réalisé à l'aide de deux demi-sommateurs et une porte ou :



Notre simulateur prendra la forme d'un mini-langage embarqué dans Scala (un *Domain Specific Language*, ou *DSL*), permettant de définir des circuits; le changement d'état d'un fil déclenchera automatiquement le changement d'état de tous les fils qui lui sont connecté, et éventuellement l'affichage d'un message. Par exemple, on pourra simuler le comportement d'une porte NAND  $t = \frac{1}{x}$ 

```
val x, y, z, t = new Wire; // x,y entrées, z fil intermédiaire, t sortie
                          //z = x & y
and (x, y, z)
                          // t = !z
not(z, t)
probe("nand output", t)
                        // afficher les changements de valeurs de t
                          // affectation de x
x.sig = true
y.sig = true
                          // affectation de y
Il affichera:
                          // résultat de l'affectation de x
nand output = true
nand output = false
                         // résultat de l'affectation de y
```

## 1 Simulateur instantané

- 1. Définir une classe Wire dont chaque objet représente un fil, et ayant deux champs mutables privés :
  - un boolean signalValue qui représente l'état du fil, de valeur par défaut false
  - une liste actions: List[Action] d'actions à effectuer quand le fil change d'état. Action est le type des fonctions sans arguments retournant Unit (donc évaluées pour leurs effets de bord). Vous définirez ce type "maison":

```
type Action = () => Unit
```

- 2. Définir des getter et setter personnalisés sig pour signalValue tels que si la valeur de signalValue change, on évalue toutes les actions.
- 3. Définir une méthode def >>(a: Action) qui ajoute a dans les actions, et l'évalue une première fois. Tester dans l'interprète :

```
val w = new Wire
w >> (() => println("w devient "+w.sig))
w.sig = true
w.sig = false
```

- 4. Définir une classe *abstraite* (vous verrez plus tard pourquoi) CircuitSimulation contenant les méthodes qui enregistrent dans les fils les actions correspondant aux portes logiques :
  - def not(input: Wire, output: Wire): Unit: si le fil input change d'état, alors on change l'état de output en conséquence;
  - def and(in1: Wire, in2: Wire, output: Wire): Unit:siil ou i2 changent
    d'état, on change output en conséquence;
  - def or(in1: Wire, in2: Wire, output: Wire): Unit (idem)
  - def probe(s: String, w: Wire): Unit: quand w change d'état, on affiche sa valeur précédé de la chaîne s.
- 5. Définir un objet singleton MySimulation qui étend CircuitSimulation; tester votre code sur l'exemple de la porte NAND en première page.
- 6. Définir class ComplexCircuitSimulation extends CircuitSimulation contenant:
  - def halfAdder(a: Wire, b: Wire, s: Wire, c: Wire) implémentant le demisommateur, et
  - def adder(a: Wire, b: Wire, cin: Wire, sum: Wire, cout: Wire) implémentant le sommateur entier (voir page 1).

Tester dans l'interprète que ces simulations répondent bien comme les circuits correspondant.

## 2 Simulateur avec délai

À chaque changement d'état d'un fil, notre code ci-dessus propage instantanément le changement aux fils connexes. En pratique, la propagation de l'information dans les portes logiques prend un certain temps (des nano-secondes), qui dépend de la conception de la porte en question. L'efficacité d'un circuit dépend donc de ces délais, et notre simulateur pourrait utilement afficher le temps courant (le nombre de nano-secondes écoulées depuis le début de la simulation) à chaque changement de valeur d'un fil. Modifions nos classes Wire et CircuitSimulation en conséquence.

- 1. Définir une classe abstraite Simulation qui implémente un ordonnanceur de tâche. Elle contiendra au moins les champs et méthodes :
  - private var time = 0:le temps courant;

- private var agenda: List[(Int, Action)] = List(): la liste des paires (t, a) d'actions a qui restent à effectuer, avec leur horodatage t (valeur de time à laquelle elle devra s'exécuter). L'agenda doit rester trié par horodatage croissant.
- def afterDelay(delay: Int, a: Action): Unit:insère l'action a dans l'agenda avec l'horodatage time + delay.
- def run(): Unit: affiche time, puis exécute chaque action de l'agenda tant qu'il est non-vide.
- 2. Modifier CircuitSimulation de sorte qu'elle hérite de Simulation. Y ajouter trois champs entiers abstraits notDelay, andDelay et orDelay et modifier les méthodes not, and et or de façon à ce qu'elles n'effectuent leur action qu'après les délais correspondants. Modifier probe pour afficher le temps courant.
- 3. Dans l'objet MySimulation, définir notDelay=1, andDelay=3 et orDelay=5. Dans la routine pricipale, rajouter des appels à run() après chaque affectation de fil.
- 4. Tester le demi-sommateur et observer l'effet des délais sur l'exécution.