Organización y gestión de la memoria

Diego Feroldi*
Erica Vidal
Arquitectura del Computador
Departamento de Ciencias de la Computación
FCEIA-UNR



^{*}Actualizado 26/11/2024 (D. Feroldi, feroldi@fceia.unr.edu.ar)

Índice

1.	Introducción	1			
2.	Memoria virtual	1			
3.	Segmentación	3			
4.	Paginación	6			
5.	Tamaño de página	6			
6.	La tabla de paginación	7			
7.	La TLB	10			
8.	Protección de memoria	11			
9.	Políticas de reemplazo	11			
10.	Tablas de páginas multinivel	12			
11.	1.Caso de estudio: Intel Core i7				
Α.	Unidades de memoria	16			

Nota general

Este apunte no es para nada una referencia completa del tema **Organización y gestión de memoria** sino que debe ser utilizado como material complementario a lo visto en las clases teóricas.

1. Introducción

Las primeras computadoras contaban con muy poca memoria física. Uno de los primeros sistemas de tiempo compartido trabajaba en una computadora PDP-1 con un tamaño de memoria principal de hasta 144 KB para almacenar el sistema operativo y los programas de usuario. Si un programa necesitaba más espacio de memoria había que usar memoria secundaria, pero era el programador el que debía dividir el programa en varios fragmentos que entraran en memoria. Luego, para ejecutar su programa, debía hacer que se lea el primer fragmento, se ejecutara un tiempo y al terminar se cargara el siguiente fragmento y así sucesivamente sin ayuda del sistema. En 1961 se propuso un método para realizar automáticamente la gestión entre la memoria principal y secundaria. Este método que ahora se conoce como **memoria virtual** se usó por primera vez en los años 70 en varias computadoras.

Observación

- La memoria principal, también llamada memoria primaria, es una memoria utilizada para almacenar programas mientras se ejecutan. Típicamente consiste en DRAM en las computadoras actuales.
- La memoria secundaria es una memoria no volátil utilizada para almacenar programas y datos con mayor capacidad que la memoria principal. Normalmente se utilizan discos magnéticos pero hay otros ejemplos tales como discos de estado sólido, cintas magnéticas, CDs, DVDs, memorias USB, etc.

2. Memoria virtual

Para administrar la memoria de manera más eficiente y con menos errores, los sistemas modernos proporcionan una abstracción de la memoria principal conocida como **memoria virtual**. La memoria virtual es un mecanismo eficiente que proporciona a cada proceso un espacio de direcciones grande, uniforme y privado. La memoria virtual proporciona tres capacidades importantes:

- 1. Utiliza la memoria principal de manera eficiente manteniendo solo las áreas activas en la memoria principal y transfiriendo datos entre el disco y la memoria según sea necesario.
- 2. Simplifica la gestión de la memoria al proporcionar a cada proceso un espacio de direcciones uniforme.
- 3. Protege el espacio de direcciones.

En base a lo anterior, la memoria virtual se puede definir como una técnica que utiliza la memoria principal como un "buffer" de almacenamiento para el almacenamiento secundario. La idea consiste en separar los conceptos de **espacio de direcciones** y **posiciones de memoria**.

Ejemplo

Consideremos una computadora de los años 60 con una memoria de 4 KB y palabras de 16 bits. Un programa para esta computadora puede direccionar 65536 (2¹⁶) palabras de memoria. Eso es porque existen 65536 direcciones de 16 bits, cada una de las cuales corresponde a una palabra de memoria diferente.

Entonces, el espacio de direcciones (virtual) de esta computadora corresponde con el conjunto de números $0, 1, 2, \ldots, 65535$, porque ese es el conjunto posible de direcciones virtuales. Por otro lado, tenemos las direcciones de memoria física cuya cantidad depende de la memoria física de la máquina. Si tenemos 4 KB de memoria RAM podemos almacenar 2048 palabras de 16 bits, con direcciones de memoria físicas de la 0 a la 2047.

Observación

El número de palabras direccionables virtualmente depende únicamente del número de bits que tiene una dirección y es independiente de la cantidad de memoria física que tiene la máquina

Antes de que existiera el concepto de memoria virtual no era necesario distinguir entre el espacio de direcciones y las direcciones de memoria, porque había una correspondencia uno a uno entre ellos. La idea de separar el espacio de direcciones y las direcciones de memoria es la siguiente. En cualquier momento se puede acceder a una posición de memoria, pero no es necesario utilizar directamente la dirección de memoria física. Se podría utilizar una dirección de memoria virtual que tenga una correspondencia con una dirección de memoria física. En otras palabras, se puede definir un "mapeo" del espacio de direcciones virtuales a las direcciones de memoria reales (físicas).

Observaciones

- La motivación principal para utilizar memoria virtual es permitir el uso compartido eficiente y seguro de la memoria entre varios programas.
- La segunda motivación es permitir que un solo programa de usuario exceda el tamaño de la memoria primaria. Estas cuestiones se irán profundizando a lo largo de este apunte.

En la Fig. 1 se ve un esquema de un mapeo en que las direcciones lógica (o virtuales) 4096 a 8191 se hacen corresponder con las direcciones 0 a 4095 de la memoria principal. Todas las implementaciones de memoria virtual, con excepción de los emuladores, requieren soporte en hardware. Esto se hace comúnmente mediante la unidad de administración de memoria (MMU, Memory Management Unit) construida actualmente dentro de la CPU.

Observación

Una dirección lógica es una dirección de memoria tal como la ve una aplicación. En la instrucción movq 0x404028, %rax hay una dirección lógica: 0x404028. Un programador tiene la ilusión de que él es el único usuario de la memoria. Cualquiera que sea la celda de memoria a la que se dirija, nunca ve datos o instrucciones de otros programas que se ejecutan con el suyo en paralelo. Sin embargo, la memoria física contiene varios programas a la vez. De hecho,




Figura 1: Esquema básico de memoria virtual.

otro programa podría ejecutar la misma instrucción pero no accedería a las mismas celdas en memoria. Esto es debido al mecanismo de memoria virtual que iremos viendo a continuación. En este contexto, dirección virtual es sinónimo de dirección lógica.

3. Segmentación

Un método para implementar memoria virtual es el denominado **segmentación**, el cual se basa en proporcionar muchos espacios de direcciones totalmente independientes, llamados **segmentos**. Los segmentos son una forma de organizar y administrar el espacio de direcciones de la memoria virtual. Representan divisiones lógicas dentro de ese espacio de direcciones y cada segmento puede tener sus propios permisos, tamaño y características. Así, los segmentos se definen como bloques de datos de diferentes longitudes que residen en la memoria secundaria. Un segmento completo puede copiarse temporalmente en una región disponible de la memoria principal. Cada segmento consiste en una sucesión lineal de direcciones, de la 0 a alguna dirección máxima y por lo tanto la longitud de cada segmento puede ser cualquiera desde 0 hasta el máximo permitido. Diferentes segmentos pueden tener diferentes longitudes, y generalmente así es. Además, la longitud de los segmentos podría cambiar durante la ejecución. Por ejemplo, la longitud de un segmento de pila podría incrementarse cada vez que algo se mete en la pila y reducirse cada vez que algo se "desapila".

Observación

En segmentación ocurre un fenómeno denominado **fragmentación externa**, el cual ocurre cuando hay suficiente espacio de memoria total para satisfacer una solicitud, pero los espacios disponibles no son contiguos. Es decir, el almacenamiento queda fragmentado en una gran cantidad de pequeños "huecos". Este problema de fragmentación puede ser grave. Una técnica para superar la fragmentación externa es la **compactación**: de vez en cuando, el sistema operativo mueve los procesos para que sean contiguos y para que toda la memoria libre esté junta en un bloque.

Los siguientes esquemas ilustran este concepto:

			1				
Comments 4		Segmento 4 (7 kB)		Libre (3 kB)		Libre (3 kB)	
Segmento 4 (7 kB)				Segmento 5 (4 kB)		Segmento 5 (4 kB)	Libre (10 kB)
Comments 2		Comments 2		Segmento 3 (8 kB)		Libre (4 kB)	
Segmento 3 (8 kB)		Segmento 3 (8 kB)				Segmento 6 (4kB)	Segmento 5 (4 kB)
Segmento 2 (5 kB)		Segmento 2 (5 kB)		Segmento 2 (5 kB)		Segmento 2 (5 kB)	Segmento 6 (4kB)
			<u> </u>				Segmento 2
		Libre (3 kB)		Libre (3 kB)		Libre (3 kB)	(5 kB)
Segmento 1 (8 kB)		Segmento 7 (5 kB)		Segmento 7 (5 kB)		Segmento 7 (5 kB)	Segmento 7 (5 kB)
Segmento 0 (4 kB)		Segmento 0 (4 kB)		Segmento 0 (4 kB)		Segmento 0 (4 kB)	Segmento 0 (4 kB)
а		b		С		d	е

Supongamos que inicialmente hay cinco segmentos. Consideremos ahora qué ocurre si el segmento 1 es eliminado y en su lugar se coloca el segmento 7, que ocupa menos espacio. Esto genera la configuración de memoria representada en el esquema **b**. En esta configuración, entre el segmento 7 y el segmento 2 aparece un área desocupada, es decir, un hueco.

A continuación, el segmento 4 es reemplazado por el segmento 5, como se muestra en el esquema $\bf e$. Posteriormente, el segmento 3 es sustituido por el segmento 6, generando la configuración que se observa en el esquema $\bf d$.

Consideremos qué ocurriría si quisiéramos agregar un segmento de 8 kB en el esquema **d**. Aunque el espacio total disponible en los huecos es de 10 kB, suficiente en términos absolutos, este espacio está fragmentado en pequeños bloques inútiles, lo que impide cargar directamente el segmento. Por lo tanto, sería necesario eliminar primero algún otro segmento.

Para evitar la fragmentación externa, una posible solución es desplazar los segmentos que están después de cada hueco hacia posiciones más cercanas a la dirección de memoria 0, eliminando así los huecos y dejando un único espacio grande al final. Como alternativa, se puede optar por esperar hasta que la fragmentación externa sea significativa (por ejemplo, cuando un porcentaje considerable de la memoria total esté desperdiciado en huecos) antes de realizar una compactación.

El esquema **e** ilustra cómo se vería la memoria del esquema **d** tras una compactación. El objetivo de esta operación es consolidar los pequeños huecos en un único bloque grande, permitiendo acomodar uno o más segmentos. Sin embargo, la compactación tiene la desventaja evidente de consumir tiempo para llevarse a cabo. Por lo general, no es práctico compactar cada vez que se genera un hueco, ya que el tiempo invertido sería excesivo.

En segmentación una dirección lógica se considera que está formada por dos partes: un número de segmento, que se asocia a una dirección física, y un desplazamiento de segmento. Una consecuencia de que los segmentos sean de tamaño desigual es que no existe una relación simple entre las direcciones lógicas y las direcciones físicas. Un esquema de segmentación simple





Figura 2: Esquema de segmentación (ID es el identificador del segmento).

hace uso de una tabla de segmentos para cada proceso¹ e información sobre los bloques libres de memoria principal. Cada entrada de la tabla de segmentos tiene que dar la dirección inicial en la memoria principal del segmento correspondiente. La entrada también debe proporcionar la longitud del segmento, para garantizar que no se utilicen direcciones no válidas. Cuando un proceso ingresa al estado "En ejecución", la dirección de su tabla de segmentos se carga en un registro especial utilizado por el hardware de administración de memoria².

La Fig. 2 muestra de manera esquemática cómo funciona segmentación. En este ejemplo vemos 5 segmentos, su correspondiente tabla de segmentos y cómo se ubican estos segmento en la memoria física en base a la información de la tabla.



¹Un proceso, en informática, puede entenderse informalmente como una instancia de un programa en ejecución. Este tema se verá en detalle en Sistemas Operativos II.

²Este mecanismo depende de la arquitectura.

Debemos realizar los siguientes pasos para la traducción de la dirección:

- Extraer el número de segmento como los n bits más a la izquierda de la dirección lógica.
- Utilizar el número de segmento como índice en la tabla de segmentos del proceso para encontrar la dirección física inicial del segmento. En este ejemplo hay 4 segmentos.
- Comparar el desplazamiento, expresado en los m bits más a la derecha, con la longitud del segmento. Si el desplazamiento es mayor o igual que la longitud, la dirección no es válida.
- Finalmente, la dirección física deseada es la suma de la dirección física inicial del segmento más el desplazamiento.

En nuestro ejemplo tenemos la dirección lógica 0x12f0, que de acuerdo a lo anterior corresponde al segmento número 1 y desplazamiento 0x2f0. Supongamos que este segmento reside en la memoria principal y comienza en la dirección física 0x2020. Entonces, la dirección física es 0x2020 + 0x2f0 = 0x2310.

4. Paginación

En el método de paginación, el espacio de direcciones virtuales se divide en **páginas** (conjuntos de bytes) de tamaño uniforme. El tamaño de la página siempre es una potencia de 2. El espacio de direcciones físico se divide en fragmentos de la misma manera y cada uno es del mismo tamaño de una página. Los fragmentos de la RAM en la que entra una página se llama **marco de página física**. En la memoria virtual, la dirección se divide en un **número de página virtual** y en un **desplazamiento de página**. La cantidad de bits del campo de la dirección correspondiente al desplazamiento de la página determina el **tamaño de la página**. En la Fig. 3 vemos un esquema de cómo se compone la dirección virtual para un caso con direcciones virtuales de 32 bits y tamaño de página de 4 KB (4096 bytes = 2^{12} bytes).




Figura 3: Esquema de dirección virtual utilizando paginación.

El procesador genera una dirección virtual, la cual se convierte mediante una combinación de hardware y software en una dirección física, la cual a su vez puede ser utilizada para acceder a la memoria principal. La Fig. 4 muestra la memoria direccionada de forma virtual con páginas asignadas a la memoria principal. Este proceso se denomina conversión de direcciones o traducción de direcciones.

5. Tamaño de página

El tamaño de la página es un parámetro que, en muchos casos, puede ser seleccionado por el sistema operativo entre varios tamaños compatibles con la arquitectura. Determinar el tamaño de página óptimo implica equilibrar diversos factores en competencia, lo que significa que no existe una solución única que sea ideal en todos los casos.




Figura 4: Conversión de direcciones.

Por un lado, es común que un proceso no utilice completamente todas las páginas asignadas. En promedio, la mitad de la última página de un proceso quedará vacía, y ese espacio adicional se considera desperdiciado. Este tipo de desperdicio se conoce como **fragmentación interna**³. Si hay n procesos y el tamaño de la página es de p bytes, se estima que se desperdiciarán $n \times \frac{p}{2}$ bytes en promedio debido a la fragmentación interna. Esto sugiere que un tamaño de página más pequeño podría ser beneficioso.

Sin embargo, páginas más pequeñas implican que los programas requerirán un mayor número de páginas, lo que a su vez conduce a una tabla de páginas más grande. Este tema se abordará en detalle en la Sección 6.

6. La tabla de paginación

El procesador utiliza una tabla de páginas para traducir direcciones virtuales en direcciones físicas. Esta tabla de páginas (o tabla de paginación) contiene una entrada para cada página virtual, la cual incluye al menos el número de página física y un bit de validez (V).

Observación

El bit de validez (o bit de presente/ausente) es un indicador que forma parte de la tabla de páginas y señala si una página específica está cargada en la memoria física o no. Su propósito principal es permitir que el sistema operativo distinga entre accesos válidos (a páginas en memoria) e inválidos (a páginas que no están en memoria).

• V = 1 (válido): La página está presente en la memoria principal (o memoria física) y puede ser accedida directamente.

 $^{^3}$ Se denomina fragmentación interna porque ocurre dentro de la página.

■ V = 0 (inválido): La página no está en memoria física. En este caso, el sistema operativo genera un fallo de página (page fault) y se encarga de cargar la página desde el almacenamiento secundario (como un disco duro o SSD) a la memoria física.

Es importante notar que, al iniciar la computadora, la memoria principal contiene datos nulos o indeterminados. Por lo tanto, el bit de validez se encuentra en 0 para todas las entradas, lo que indica que su contenido es irrelevante. Cuando se carga una página en la memoria, el bit de validez se actualiza a 1, señalando que la página correspondiente está ahora presente en la memoria principal.

Debido a su gran tamaño, la tabla de páginas se almacena en la memoria física. Supongamos que está organizada como un arreglo contiguo, como se muestra en la Fig. 5. La tabla de páginas está indexada por el número de página virtual (VPN). Por ejemplo, la entrada 3 indica que la página virtual 3 está asignada a la página física 0x7ffe. En contraste, la entrada 4 no es válida (V=0), lo que significa que la página virtual 4 no se encuentra en la memoria principal, sino en la memoria secundaria.

Para realizar una operación de memoria, el procesador primero debe traducir la dirección virtual en una dirección física y luego acceder a los datos en dicha dirección física. El procesador lee la entrada correspondiente en la tabla de páginas, que está almacenada en la memoria física, para obtener el número de página física. Si la entrada es válida, combina este número de página física con el desplazamiento dentro de la página para generar la dirección física. Finalmente, lee o escribe los datos en esta dirección física. Debido a que la tabla de páginas se almacena en la memoria física, cada operación de carga o almacenamiento requiere dos accesos a la memoria física.


Número de página virtual		Dirección de página física
0x7ffff	0	
0x7fffe	0	
0x7fffd	0	
0x7fffc	0	
0x7fffb	1	0x0001
0x7fffa	0	
		i
0x0004	0	
0x0003	1	0x7ffe
0x0002	0	
0x0001	0	
0x0000	1	0x0000

Figura 5: Tabla de páginas.

Ejemplo

Supongamos que tenemos direcciones virtuales de 32 bits y páginas de 4 KB = 4096 bytes = 2^{12} bytes, por lo tanto la cantidad de bits para el desplazamiento dentro de la página es igual a 12. Además, supongamos que tenemos una memoria física de 1 GB = 2^{30} bytes. Por lo tanto,

la cantidad de bits para especificar el número de marco de página es 30 - 12; eso es 2¹⁸ páginas físicas. La memoria virtual para cada proceso cubre 4 GB (direcciones de memoria de 32 bits). Para especificar el número de página virtual la cantidad de bits es 32 - 12 = 20, porque 12 es la cantidad de bits para el desplazamiento. El siguiente esquema ilustra este ejemplo:



Luego, la conversión (o traducción) entre el número de página lógica (o virtual) y el número de página física se realiza utilizando la **tabla de paginación** (o **tabla de páginas**). Supongamos la siguiente tabla de paginación (en realidad, solo mostramos un fragmento por cuestión de espacio):

	V	Número de página físico
OxffffO	0	0x3aa00
Oxffff1	1	0x31800
0xffff2	0	0x320a0
0xffff3	0	0x3021f
0xfffff4	0	0x31c09
0xffff5	1	0x36020
0xffff6	0	0x32056
0xffff7	1	0x3ff00
0xffff8	1	0x3ff0c
Oxffff9	0	0x3fe00

Veamos ahora cómo hacer una traducción de direcciones. Es decir, dada una dirección virtual determinar a cuál dirección física corresponde. Supongamos que partimos de la dirección virtual 0xffff5a06. Si tenemos páginas de 4 kB, los 12 bits menos significativos corresponden al offset. En este caso, 0xa06. Luego, los restantes bits determinan el número de página virtual. En este caso, 0xffff5. Con este número de página virtual podemos entrar a la tabla de páginas (o tabla de paginación) anterior y obtener el número de página física. En este caso, 0x36020. Finalmente, la dirección física se obtiene concatenando el número de página física y el offset (o desplazamiento). Por lo tanto, la dirección física es 0x36020a06.

Observación

Como se ve en el ejemplo anterior, el número de bits para especificar una dirección física puede diferir del número de bits para especificar una dirección virtual. Por el contrario, el número de bits para especificar el desplazamiento de la dirección virtual y física es el mismo.

Observación

¿Por qué el tamaño de página es potencia de 2? Recordando que la paginación se implementa dividiendo una dirección en un número de página y un número de desplazamiento, y debido a que cada posición de bit representa una potencia de 2, da como resultado un tamaño de página que es una potencia de 2.

Por lo tanto, la traducción de direcciones (o conversión de direcciones) es un proceso por el cual una dirección virtual se convierte en una dirección que se utiliza para acceder a la memoria principal. Sin embargo, también es posible que una página virtual se encuentre ausente de la memoria principal y no se le haya asignado una dirección física, por lo que se encuentra en el disco. Se denomina **fallo de página** al suceso que ocurre cuando se quiere acceder a una página que no se encuentra en la memoria principal. El sistema operativo maneja la falla seleccionando una página "víctima", intercambiando la página víctima si está sucia, intercambiando la página nueva y actualizando la tabla de páginas. Este mecanismo se denomina **swapping**.

Estas capacidades son proporcionadas por una combinación de software del sistema operativo, hardware de traducción de direcciones en la MMU (unidad de administración de memoria) y una estructura de datos almacenada en la memoria física conocida como **tabla de páginas** que asigna páginas virtuales a páginas físicas. El hardware de traducción de direcciones lee la tabla de páginas cada vez que convierte una dirección virtual en una dirección física. El sistema operativo es responsable de mantener el contenido de la tabla de páginas y transferir páginas de un lado a otro entre el disco y la DRAM.

7. La TLB

Dado que cada operación de carga o almacenamiento implica dos accesos a la memoria física, esto podría tener un impacto severo en el rendimiento. Afortunadamente, los accesos a la tabla de páginas suelen tener una alta localidad temporal. La localidad temporal y espacial de los accesos a los datos implica que es probable que muchas operaciones de memoria hagan referencia a una página que ya fue traducida recientemente. Por lo tanto, si la Unidad de Manejo de Memoria (MMU) recuerda la última entrada de la tabla de páginas que consultó, es posible que pueda reutilizar esta traducción sin necesidad de volver a acceder a la tabla de páginas.

En general, el procesador almacena las últimas entradas de la tabla de páginas en una pequeña tabla llamada **Translation Lookaside Buffer (TLB)**, que está ubicada dentro de la memoria caché. El procesador primero intenta encontrar la traducción en la TLB antes de tener que acceder a la tabla de páginas en la memoria física. En la práctica, la gran mayoría de los accesos se realizan utilizando la TLB, lo que evita las costosas lecturas de la tabla de páginas desde la memoria física.

La TLB se organiza como una memoria caché totalmente asociativa y generalmente contiene entre 16 y 512 entradas. Cada entrada de la TLB incluye un número de página virtual, su correspondiente número de página física y algunas banderas de estado. Se accede a la TLB utilizando el número de página virtual. Si la TLB tiene un "acierto", devuelve el número de página física correspondiente; de lo contrario, el procesador debe leer la tabla de páginas en la memoria física. La TLB está diseñada para ser lo suficientemente pequeña como para permitir su acceso en menos de un ciclo de reloj. A pesar de su tamaño compacto, las TLB suelen tener una tasa de aciertos superior al 99 %. Gracias a la TLB, se reduce el número de accesos a la memoria necesarios para la mayoría de las instrucciones de carga o almacenamiento de dos a uno (e incluso más en sistemas con paginación multinivel).

Ejemplo

Continuando con el ejemplo anterior, supongamos ahora que además de la tabla de páginas tenemos una TLB con solo 4 entradas como se muestra a continuación:

V Número de página virtual Número de página físico

0	0xefff0	Ox0aa00
1	0xffff5	0x36020
1	0x0fff4	0x4800a
0	0xafff3	0x7a001

Supongamos que queremos traducir la dirección virtual 0xffff5a06 como en el ejemplo anterior. La TLB recibe el número de página virtual de la dirección entrante, 0xffff5, y lo compara con el número de página virtual de cada entrada. La entrada 1 coincide y es válida, por lo que la traducción se puede realizar y no es necesario acceder a memoria. La dirección física traducida es el número de página física de la entrada coincidente, 0x36020, concatenado con el desplazamiento de página de la dirección virtual. Como siempre, el desplazamiento de página no requiere traducción. Al contrario, la solicitud de la dirección virtual 0xffff8 no se encuentra en la TLB. Por lo tanto, la solicitud se envía a la tabla de páginas para su traducción y además luego se carga la traducción en la TLB.

8. Protección de memoria

Hasta ahora, nos hemos centrado en el uso de la memoria virtual para proporcionar una memoria grande, rápida y económica. Una razón igualmente importante para usar la memoria virtual es brindar protección entre programas que se ejecutan simultáneamente. Las computadoras modernas normalmente ejecutan varios programas o procesos al mismo tiempo. Todos los programas están simultáneamente presentes en la memoria física. En un sistema informático bien diseñado, los programas deben estar protegidos entre sí para que ningún programa pueda interferir en otro programa. Específicamente, ningún programa debería poder acceder a la memoria de otro programa sin permiso. Esto se llama **protección de la memoria**.

Los sistemas de memoria virtual brindan protección a la memoria al otorgar a cada programa su propio espacio de direcciones virtuales. Cada programa puede usar tanta memoria como quiera en ese espacio de direcciones virtuales, pero puede que solo una parte del espacio de direcciones virtuales esté en la memoria física en un momento dado. Cada programa puede utilizar todo su espacio de direcciones virtuales sin tener que preocuparse por la ubicación física de otros programas. Sin embargo, un programa puede acceder solo a aquellas páginas físicas que están asignadas en su tabla de páginas. De esta forma, un programa no puede acceder accidental o maliciosamente a las páginas físicas de otro programa, porque no están mapeadas en su tabla de páginas. En algunos casos, varios programas acceden a instrucciones o datos comunes. El sistema operativo agrega bits de control a cada entrada de la tabla de páginas para determinar qué programas, si los hay, pueden escribir en las páginas físicas compartidas.

9. Políticas de reemplazo

Los sistemas de memoria virtual utilizan una política de escritura diferida (*write-back*) y un algoritmo de reemplazo aproximado de las páginas menos recientemente usadas (*Least Recently Used*, LRU). Una política de escritura directa (*write-through*), donde cada escritura en la memoria física inicia una escritura en el disco duro, sería poco práctica. Las instrucciones de

almacenamiento operarían a la velocidad del disco duro en lugar de la velocidad del procesador (milisegundos en lugar de nanosegundos). Bajo la política de escritura diferida, la página física se escribe en el disco duro solo cuando es desalojada de la memoria física. Este proceso, que implica escribir la página física en el disco duro y recargarla con una página virtual diferente, se denomina paginación. En este contexto, el disco duro se conoce a veces como área de intercambio (swap space).

Cuando ocurre un fallo de página (page fault), el procesador expulsa una de las páginas físicas menos recientemente usadas y la reemplaza con la página virtual que falta. Para respaldar estas políticas de reemplazo, cada entrada en la tabla de páginas contiene dos bits adicionales de estado: un bit de modificación (dirty bit, D) y un bit de uso (use bit, U).

El dirty bit es igual a 1 si alguna instrucción de almacenamiento ha modificado la página física desde que se leyó del disco duro. Cuando una página física se expulsa, debe escribirse en el disco duro únicamente si su dirty bit es 1; de lo contrario, el disco duro ya contiene una copia exacta de la página.

El $use\ bit$ es igual a 1 si la página física ha sido accedida recientemente. Al igual que en un sistema de caché, un reemplazo exacto de LRU sería excesivamente complicado. En su lugar, el sistema operativo aproxima el reemplazo LRU restableciendo periódicamente todos los $use\ bits$ en la tabla de páginas. Cuando se accede a una página, su $use\ bit$ se establece en 1. En caso de una falta de página, el sistema operativo busca una página con U=0 para expulsarla de la memoria física. Por lo tanto, no necesariamente se reemplaza la página menos recientemente usada, sino una de las páginas menos recientemente usadas.

10. Tablas de páginas multinivel

Las tablas de páginas pueden ocupar una gran cantidad de memoria física. Por ejemplo, la tabla de páginas para una memoria virtual de 32 bits con páginas de 4 KB necesitaría 2^{32} bytes/ 2^{12} bytes = 2^{20} entradas. Si cada entrada tiene 4 bytes, la tabla de páginas ocupa $2^{20} \times 2^2$ bytes = 2^{22} bytes = 4 MB.

Para conservar la memoria física, las tablas de páginas se pueden dividir en múltiples niveles. Hoy en día, las estructuras de tablas de páginas más complejas comprenden cuatro niveles⁴. La tabla de páginas de primer nivel siempre se mantiene en la memoria física e indica dónde se almacenan las pequeñas tablas de páginas de segundo nivel en la memoria virtual. En un sistema con tabla de niveles, cada una de las tablas de páginas de segundo nivel contiene las traducciones de un rango de páginas virtuales. Si un rango particular de traducciones no se usa activamente, la tabla de páginas de segundo nivel correspondiente se puede paginar en el disco duro para que no se desperdicie memoria física.

En una tabla de páginas de dos niveles, el número de página virtual se divide en dos partes: el **número de tabla de páginas** y el **desplazamiento de tabla de páginas**, como se muestra en la Fig. 6. El número de tabla de páginas indexa la tabla de páginas de primer nivel, que debe residir en la memoria física. La entrada de la tabla de páginas de primer nivel proporciona la dirección base de la tabla de páginas de segundo nivel o indica que debe obtenerse del disco duro cuando V=0. El desplazamiento de la tabla de páginas indexa la tabla de páginas de segundo nivel. Los 12 bits restantes de la dirección virtual son el desplazamiento de página, suponiendo un tamaño de página de 4 KB (2^{12} bytes).

El número de página virtual de 19 bits en la Fig. 6 se divide en 9 y 10 bits, para indicar el número de la tabla de páginas y el desplazamiento de la tabla de páginas, respectivamente. Así, la tabla de páginas de primer nivel tiene 2^9 =512 entradas. Cada una de estas 512 entradas

⁴Existen procesadores con 5 niveles que hacen uso de una extensión (*Intel 5-level paging*).

Dirección virtual Número de tabla de Desplazamiento de tabla Desplazamiento página de página de página 10 bits 9 bits Número de página física Direcciones de 210 = 1024 entradas tablas de página $2^9 = 512 \text{ entradas}$ entradas $2^{10} = 1024$ Tabla de páginas de primer nivel Desplazamiento Número de página física de página Dirección física Tablas de páginas de segundo nivel

Figura 6: Ejemplo de paginación con tabla de páginas de dos niveles.


apunta a una tabla de segundo nivel. A su vez, cada una de las tablas de segundo nivel tiene $2^{10} = 1024$ entradas.

Observación

Si cada entrada de la tabla de páginas de primer y segundo nivel ocupa 32 bits (4 bytes) y el proceso solo requiere dos tablas de páginas de segundo nivel en la memoria física, la tabla de páginas jerárquica utiliza únicamente $(512 \times 4 \text{ bytes}) + 2 \times (1024 \times 4 \text{ bytes}) = 10 \text{ KB}$ de memoria física. Por lo tanto, la tabla de páginas de dos niveles consume solo una fracción de la memoria física necesaria para almacenar una tabla de páginas completa (4 MB), como se observó en el caso de una tabla de páginas de un solo nivel. Esto representa una clara ventaja en procesos pequeños que no requieren un gran número de páginas. Sin embargo, la desventaja de la tabla de páginas de dos niveles radica en que introduce un acceso adicional a la memoria durante la traducción si ocurre un fallo en la TLB.

Ejemplo

La siguiente figura muestra los posibles contenidos de una tabla de páginas de dos niveles como la mostrada en la Fig. 6. Se muestra el contenido de una sola tabla de páginas de segundo nivel. Usando esta tabla de páginas de dos niveles, se describe cómo se realiza un acceso a la dirección virtual 0x003FEFB0.



Como ya hemos visto, solamente el número de página virtual requiere traducción. Los nueve bits más significativos de la dirección virtual, 0x0, dan el número de la tabla de páginas. Es decir, el índice de la tabla de páginas de primer nivel. La tabla de páginas de primer nivel en la entrada 0x0 indica que la tabla de páginas de segundo nivel reside en la memoria (V=1) y su dirección física es 0x2375000. Los siguientes diez bits de la dirección virtual, 0x3FE, son el desplazamiento de la tabla de páginas, lo que proporciona el índice en la tabla de páginas de segundo nivel. La entrada 0 está en la parte inferior de la tabla de páginas de segundo nivel y la entrada 0x3FF está en la parte superior. La entrada 0x3FE en la tabla de páginas de segundo nivel indica que la página virtual reside en la memoria física (V=1) y que el número de página física es 0x23F1. El número de página física se concatena con el desplazamiento de página para formar la dirección física, la cual resulta 0x23F1FB0.

11. Caso de estudio: Intel Core i7

Un caso de estudio real interesante para estudiar los mecanismos de memoria virtual es el procesador Intel Core i7 ejecutando Linux. Aunque la arquitectura x86-64 permite espacios completos de direcciones físicas y virtuales de 64 bits, las implementaciones actuales de Intel Core i7 (y las del futuro previsible) admiten un espacio de direcciones virtuales de 48 bits (256 TB) y un espacio de direcciones físicas de 52 bits (4 PB), junto con un modo de compatibilidad que admite espacios de direcciones físicas y virtuales de 32 bits (4 GB).

La Fig. 7 muestra los aspectos más destacados del sistema de memoria del procesador Intel Core i7. El chip incluye cuatro núcleos⁵, una gran caché L3 compartida por todos los núcleos y un controlador de memoria DDR3, entre otros módulos. Cada núcleo contiene una jerarquía de

⁵Intel Core i7 es una familia de procesadores con diferentes modelos. El modelo mostrado en la Fig. 7 tiene 4 núcleos pero hay modelos con mayor cantidad de núcleos.

Processor package Core ×4 Instruction MMU Registers (addr translation) fetch L1 d-cache L1 i-cache L1 d-TLB L1 i-TLB 32 KB, 8-way 32 KB, 8-way 64 entries, 4-way 128 entries, 4-way L2 unified cache L2 unified TLB 256 KB, 8-way 512 entries, 4-way To other cores QuickPath interconnect To I/O bridge L3 unified cache DDR3 memory controller 8 MB, 16-way (shared by all cores) (shared by all cores) Main memory

Figura 7: Sistema de memoria del procesador Intel Core i7 (fuente: [1]).

TLB y una jerarquía de cachés de datos e instrucciones. La TLB de cada núcleo es asociativa de 4 vías. L1 y L2 son asociativas de 8 vías, y L3 es asociativa de 16 vías. El tamaño de la página se puede configurar en el momento del inicio como 4 KB o 4 MB. Linux usa páginas de 4 KB.

El procesador Intel Core i7 utiliza una jerarquía de tablas de páginas de cuatro niveles. Cada proceso tiene su propia jerarquía de tablas de páginas privadas. Cuando se ejecuta un proceso de Linux, las tablas de páginas asociadas con las páginas asignadas residen todas en la memoria, aunque el procesador Intel Core i7 permite que estas tablas de páginas se intercambien y se desconecten. El registro de control CR3 contiene la dirección física del comienzo de la tabla de páginas de nivel 1 (L1). El valor de CR3 es parte de cada contexto de proceso y se restaura durante cada cambio de contexto⁶. Las direcciones virtuales son de 48 bits: 36 bits para el número de página virtual (9 bits para cada nivel) y 12 bits para el offset, mientras las direcciones físicas son de 52 bits (40 bits para el número de página física y 12 bits para el offset). El procedimiento de traducción de direcciones para el Intel Core i7 se puede ver en la Fig. 8.

El número de dirección virtual de 36 bits se divide en cuatro fragmentos de 9 bits, cada uno de los cuales se utiliza como un desplazamiento en una tabla de páginas. El registro CR3 contiene la dirección física de la tabla de páginas de primer nivel (L1 PT). El primer fragmento del número de la dirección virtual (VPN 1) proporciona un desplazamiento a una entrada de primer nivel (L1 PTE), que contiene la dirección base de la tabla de páginas de nivel 2 (L2 PT). El segundo fragmento (VPN 2) proporciona un desplazamiento a L2 PTE, y así sucesivamente.

El proceso descripto es lento, dado que involucra varios accesos a memoria. Sin embargo, gracias a la TLB se suele acceder a memoria en páginas ya traducidas y memorizadas. Por lo tanto, solamente se debe agregar el desplazamiento al número de página ya traducida, lo cual es muy rápido. Como ya se mencionó, la TLB es una memoria caché asociativa que rápidamente

⁶Este tema excede el alcance de esta asignatura y se verá en detalle en sistema Operativos II.




Figura 8: Esquema de traducción de direcciones virtuales del Intel Core I7 con tabla de páginas multinivel.

nos proporciona la información guardada.

A. Unidades de memoria

Un byte (B) se define como un conjunto de 8 bits. A su vez, hay múltiplos de esta cantidad utilizando diferentes prefijos como se muestra en la siguiente tabla:

Prefijo	Unidad	Símbolo	Cantidad
Kilo	Kilobyte	KB	$1 \text{ KB} = 2^{10} \text{ bytes} = 1024 \text{ bytes} \approx 10^3 \text{ bytes}$
Mega	Megabyte	MB	$1 \text{ MB} = 2^{20} \text{ bytes} = 1024 \text{ Kilobytes} \approx 10^6 \text{ bytes}$
Giga	Gigabyte	GB	$1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ bytes} = 1024 \text{ Megabytes} \approx 10^9 \text{ bytes}$
Tera	Terabyte	ТВ	$1 \text{ TB} = 2^{40} \text{ bytes} = 1024 \text{ Gigabytes} \approx 10^{12} \text{ bytes}$
Peta	Petabyte	PB	$1 \text{ PB} = 2^{50} \text{ bytes} = 1024 \text{ Terabytes} \approx 10^{15} \text{ bytes}$

Referencias

- [1] Randal E Bryant, O'Hallaron David Richard, and O'Hallaron David Richard. Computer systems: a programmer's perspective. Pearson Education Limited, third edition, 2015.
- [2] Ulrich Drepper. What every programmer should know about memory. Red Hat, Inc, 11(2007):2007, 2007.
- [3] David Money Harris and Sarah L. Harris. Digital Design and Computer Architecture, Second Edition. Morgan Kaufmann, 2012.
- [4] John L Hennessy and David A Patterson. Computer architecture: a quantitative approach. Elsevier, 2011.
- [5] David A Patterson, John L Hennessy, and Peter J Ashenden. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface. Elsevier Science Limited, fifth edition edition, 2014.
- [6] William Stallings and Goutam Kumar Paul. Operating systems: internals and design principles, volume 9. Pearson New York, 2012.

- [7] Andrew S Tanenbaum. Organización de computadoras: un enfoque estructurado. Pearson educación, 2000.
- [8] Gunnar Wolf, Esteban Ruiz, Federico Bergero, and Erwin Meza. Fundamentos de sistemas operativos. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas: Facultad de Ingeniería, 2015.
- [9] Igor Zhirkov. Low-Level Programming: C, Assembly, and Program Execution on Intel 64 Architecture. Apress, 2017.