

# REDES DE COMPUTADORES

# Grado en Ingeniería Informática Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE

## Curso académico 2023/2024


# Práctica 3. Protocolos de Transporte TCP y UDP

## **CONTENIDOS**

- 1. OBJETIVOS
- 2. PROTOCOLOS DE TRANSPORTE EN TCP/IP
- 3. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE LA VELOCIDAD DE TRANMISIÓN
- 4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS
- 5. CUESTIONES A REALIZAR
- 6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

## 1. Objetivos básicos

- Conocer los protocolos de transporte de la arquitectura TCP/IP: TCP y UDP. Estudiar sus principales características y utilidades.
- Conocer el funcionamiento del recurso proporcionado por la capa de transporte a la aplicación: los sockets, así como el proceso de conexión-datos-desconexión de TCP.
- Evaluar experimentalmente la velocidad de transmisión en una red Ethernet.



Topología del laboratorio de prácticas

# 2. Protocolos de transporte en TCP/IP

Los protocolos de transporte de la arquitectura TCP/IP son el TCP (Protocolo de Control de la Transmisión - *Transmision Control Protocol*) y UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario - *User Datagram Protocol*). Es decir, TCP/IP ofrece dos opciones de protocolo de transporte al nivel superior, el de aplicación. Ambos protocolos trabajan de forma muy diferente, y están orientados a distintos usos. No hay que pensar que TCP es mejor que UDP en general o viceversa. Así, existen aplicaciones que utilizan TCP y otras que usan UDP (ver figura siguiente).




Figura 1. Conjunto de protocolos en la arquitectura de red TCP/IP.

Como características principales, TCP es un protocolo orientado a conexión que ofrece un servicio muy fiable aunque implica bastante tráfico adicional en la red. En cambio UDP no está orientado a conexión y ofrece un servicio poco fiable, aunque rápido y con poca carga adicional en la red.

Los paquetes que emplean los protocolos TCP y UDP (también conocidos como segmentos) se encapsulan dentro del campo de datos de paquetes IP de la siguiente forma:




Figura 2. Encapsulación de paquetes de la capa de transporte en datagramas IP.

#### 2.1 Puertos y sockets

A la vez que IP trabaja con direcciones de máquina para identificar los interfaces de red origen y destino de un paquete, a nivel de transporte TCP y UDP emplean valores de 16 bits conocidos como puertos, que son unos identificadores de buffers en las máquinas origen y destino respectivamente. Estos buffers son el interfaz entre la capa de aplicación y la de red, de forma que cada aplicación o proceso de la capa de aplicación tiene asignado un buffer a través del cual intercambia información con la capa de transporte. Posteriormente la capa de transporte envía esta información en bloques de tamaño adecuado a la capa de red. De esta manera una misma máquina puede tener varios procesos independientes que emitan o reciban paquetes a nivel de transporte, como ilustra el ejemplo siguiente.




Figura 3. Multiplexación de conexiones en la capa de transporte de TCP/IP.

Al conjunto formado por una dirección IP y el puerto del proceso origen, más la IP y el puerto del proceso en el destino empleando un cierto protocolo de transporte (TCP o UDP) se le denomina *socket*. Los *sockets* permiten la transmisión bidireccional de datos en modo full-duplex. Así lo ilustra el siguiente ejemplo.




Figura 4. Intercambio de información entre aplicaciones empleando la capa de transporte de TCP/IP

Con el uso de *sockets* se diferencian dos tipos de procesos: servidores y clientes. Los primeros son los que ofrecen algún tipo de servicio a otros procesos, llamados clientes. Es el proceso cliente el que solicita establecer una conexión (*socket*) con un servidor. Un servidor normalmente puede atender a varios clientes simultáneamente. Un cliente emplea un número de puerto generalmente en el rango desde 1024 hasta 5000, y dentro de una misma máquina el valor del puerto cliente se va incrementando conforme se establecen nuevas conexiones. En cambio, para los procesos servidores se han definido unos puertos concretos de forma que sean conocidos de antemano por los clientes para poder establecer las conexiones. Ejemplos de números de puertos reservados a servidores son:

- Servidor Eco (devuelve una copia de la información que se le envía al servidor): puerto UDP 7.
- Servidor Fecha y hora (devuelve la hora y fecha del sistema): puerto UDP 13.
- Servidor FTP (protocolo de transferencia de ficheros): puerto TCP 21.
- Servidor Telnet (protocolo de terminal remoto): puerto TCP 23.
- Servidor SMTP (protocolo simple de trasferencia de correo): puerto TCP 25.
- Servidor Web: puerto TCP 80.
- Servidor POP3 (protocolo de oficina de correos para acceso a un buzón de correos): puerto TCP 110.
- Servidor IMAP (protocolo de acceso de mensajes de Internet, un protocolo alternativo a POP3 para acceso a un buzón de correo): puerto TCP 143.

Mientras que las direcciones IP se incorporan en la cabecera de un datagrama IP, los números de puerto se especifican dentro de las cabeceras de los paquetes TCP o UDP.

#### 2.2 Protocolo TCP

Las características principales de este protocolo son:

- Trabaja con un flujo de bytes. El nivel de aplicación entrega o recibe desde el de transporte bytes individuales. TCP agrupa esos bytes en paquetes de tamaño adecuado para mejorar el rendimiento y evitar a la vez la fragmentación a nivel IP.
- Transmisión orientada a conexión. Se requiere una secuencia de conexión previa al envío - recepción de datos entre cliente y servidor, y una desconexión final.
- Fiable. Emplea control del flujo mediante ventana deslizante de envío continuo y asentimientos positivos o ACKs para confirmar las tramas válidas recibidas. La ventana deslizante se aplica a los bytes: se numeran y confirman bytes y no paquetes.
- Flujo de bytes ordenado. Aunque IP trabaja con datagramas, un receptor TCP ordena los paquetes que recibe para entregar los bytes al nivel superior en orden.

Un paquete TCP tiene el siguiente formato, donde destaca la complejidad de la cabecera:




Figura 5. Formato de la cabecera del protocolo TCP.

La utilidad de los diferentes campos de la cabecera es la siguiente:

- Puerto fuente y puerto destino. Valores de 16 bits correspondientes a los identificadores de los puertos de nivel de transporte.
- Número de secuencia. Número de secuencia de numeración del primer byte del campo de datos del paquete.

- Número de ACK. Número de la siguiente secuencia de numeración de los bytes del campo de datos que se espera recibir en un próximo paquete.
- **Lon** (4 bits). Número de palabras de 32 bits (4 bytes) que forman la cabecera TCP. Como mínimo son 5 palabras ó 20 bytes cuando no existe el campo de opciones.
- **Flags**. Campo con bits con significado propio, del cual se usan sólo 6. Los más importantes de estos 6 se describen a continuación:

**ACK**. Cuando toma el valor 1 indica que el número de ACK es válido y debe interpretarse, es decir, el paquete tiene información de asentimiento.

**PSH** (*Push*). Cuando toma el valor 1 indica que la capa de transporte debe pasar los datos a la capa de aplicación sin esperar a recibir más datos.

**RST** *R*eset). Indica un rechazo de la conexión. Se usa cuando ha habido un problema en la secuencia de bytes, cuando falla un intento de iniciar conexión o para rechazar paquetes no válidos.

SYN (Synchronice). Se utiliza para solicitar establecimiento de una conexión.

FIN (Finish). Se utiliza para solicitar la liberación de una conexión.

- Ventana. Sirve para informar sobre el número de bytes que el emisor del paquete es capaz de recibir en su buffer de recepción. Si vale 0 indica que no puede recibir datos (aunque sí puede interpretar los paquetes con flags ACK, RST, FIN...).
- SVT. Suma de verificación, aplicada a la cabecera y datos TCP, además de a algún campo de la cabecera IP.
- Puntero urgente. Desplazamiento en bytes desde el inicio del campo de datos del paquete TCP que contiene información urgente y se ha de enviar directamente a la capa de aplicación.
- Opciones. Permite campos adicionales.

Seguidamente se muestra un ejemplo de secuencia de conexión y desconexión de TCP. Hay que destacar que la desconexión se puede efectuar en un solo sentido aunque normalmente se efectúa en ambos.




Figura 6. Secuencia de intercambio de paquetes en una conexión TCP.

En el establecimiento de conexión se realiza la gestión de ciertos parámetros de la comunicación empleando el campo de opciones de la cabecera TCP. Uno de estos parámetros es la cantidad máxima de datos en cada paquete TCP o MSS (*Maximun segment size* o tamaño máximo de segmento). Ya se estudió en la práctica 2 de la asignatura que la fragmentación de información del nivel superior en varios datagramas provoca congestión en los routers que deben realizar la función de encaminamiento, ya que estos necesitarán encaminar más paquetes.

TCP intenta gestionar una comunicación fiable y fluida, por lo que negocia entre los dos extremos de la comunicación qué tamaño máximo de datos se van a intercambiar en los paquetes TCP. Este valor depende del valor de MTU que exista en cada extremo de la comunicación.




Figura 7. MSS de una conexión TCP.

Del diagrama anterior puede comprobarse cómo cada extremo de la comunicación puede calcular su valor de MSS que puede emplear para que no se produzca fragmentación.

MSS = MTU - 20 bytes (longitud cabecera TCP) - 20 bytes (longitud cabecera IP).

Este valor de MSS es informado por cada extremo de la comunicación durante el establecimiento de la conexión introduciéndolo en el campo opciones de la cabecera TCP de los paquetes SYN. Una vez establecida la conexión, se empleará el menor de los valores de MSS intercambiados, para evitar que la capa IP tenga que fragmentar la información.

Sin embargo, es posible que intercambiar el valor de MSS entre los dos extremos de la comunicación no sea suficiente para evitar que los datagramas IP necesiten ser fragmentados en su camino al destino. Para evitar este problema se introdujo la **norma RFC 1191**, cuyo objetivo es evitar que los datagramas IP que contienen paquetes de una conexión TCP sean fragmentados en la red.

Cuando dos equipos remotos establecen una conexión TCP, determinan como valor de MSS a emplear el menor de los de las dos estaciones. Sin embargo, es posible que entre las dos estaciones exista una red intermedia donde el valor de MSS sea menor, por lo que los paquetes TCP serán fragmentados por IP y se producirá un descenso en la fluidez de la conexión. Para ello, la norma RFC 1191 establece que los dos extremos de la comunicación intercambien paquetes TCP en los que la cabecera IP esté activo el bit don't fragment y que sean capaces de interpretar paquetes ICMP fragmentation needed and the bit don't fragment was set. De esta forma, cuando una estación envía un paquete TCP que tiene que ser fragmentado al atravesar una red intermedia, el router que tiene que realizar la fragmentación no puede hacerlo debido al bit don't fragment activo y envía al origen del paquete TCP un mensaje ICMP destination unreachable. Este mensaje ICMP es el de código fragmentation needed and the bit don't fragment was set. En la cabecera ICMP de este mensaje se indica cuál es el valor del MTU de la red que necesita fragmentar el paquete TCP, indicándolo en el campo Next Hop MTU. Con este valor de MTU intermedio, la estación origen determina el nuevo valor de MSS de la conexión y reenvía el paquete TCP que no llegó al destino, introduciendo en el mismo una cantidad de datos menor o igual al MSS.

Con este procedimiento se consigue ajustar de forma dinámica la cantidad de datos introducida en cada paquete TCP para evitar que los paquetes tengan que ser fragmentados y afecten al rendimiento de la comunicación. Para que la norma RFC 1191 sea implementada se precisa que los equipos remotos activen el bit *don't fragment* en la cabecera IP de los paquetes TCP enviados y que interpreten los mensajes ICMP *fragmentation needed and the bit don't fragment was set*, además de que los routers intermedios entre los dos extremos sean capaces de enviar este mensaje ICMP.

### Control del flujo con TCP

El control del flujo en TCP se fundamenta en un protocolo de ventana deslizante. En TCP el elemento emisor de datos dispone de una serie de secuencias que identifican la cantidad de bytes transmitidos y el elemento receptor confirma (ACK) qué secuencias de datos espera recibir.


La ventana deslizante permite transmitir información por parte del emisor sin que lleguen confirmaciones (ACK) por parte del receptor, hasta un valor máximo de bytes (**ventana del emisor TCP**). Por otro lado, el receptor puede recibir una cantidad máxima de datos por parte del emisor sin enviar ACK (**ventana del receptor**).

El envío de ACKs por parte del receptor TCP es variable y depende del retardo en la red de comunicaciones, congestión del receptor, etc. **En general, el receptor TCP enviará un paquete ACK por cada paquete de datos recibido**, aunque en ciertas condiciones el receptor podrá enviar un ACK confirmando varios bloques de datos recibidos.

Los valores de números de secuencia y ACK de los paquetes TCP permiten coordinar la cantidad de información intercambiada entre un emisor y un receptor. Los números de secuencia de los paquetes transmitidos por el emisor se incrementan en la cantidad de datos que transporta el paquete (los paquetes TCP de control SYN, RST o FIN se consideran de tamaño 1 byte).

El valor de la secuencia ACK asociada a un paquete de datos se corresponde con el valor de secuencia de los datos + cantidad de datos del paquete.

El siguiente ejemplo ilustra los valores de secuencia y ACK de paquetes TCP en el intercambio de 2000 bytes de datos en una red con MSS de 1000 bytes.



En este esquema, si el receptor TCP recibe errores en un paquete no envía el ACK correspondiente. En el emisor TCP se usa un tiempo máximo de espera de ACK para cada paquete de datos transmitido, transcurrido el cual sin recibir ACK se reenvía de nuevo el paquete.

Un receptor TCP puede recibir paquetes de datos con secuencias no esperadas pero no enviará el ACK correspondiente. Estos datos se almacenan en la ventana del receptor siempre que tenga espacio disponible. Cuando se recibe la secuencia esperada, se vacía la información consecutiva que se haya almacenado en la ventana del receptor.

#### 2.3 Protocolo UDP

Las características principales de este protocolo son:

- Sin conexión. No emplea ninguna sincronización origen destino.
- Trabaja con paquetes o datagramas enteros, no con bytes individuales como TCP. Una aplicación que emplea el protocolo UDP intercambia información en forma de bloques de bytes, de forma que por cada bloque de bytes enviado de la capa de aplicación a la capa de transporte, se envía un paquete UDP.
- No es fiable. No emplea control del flujo ni ordena los paquetes.
- Su gran ventaja es que provoca poca carga adicional en la red, ya que es sencillo y emplea cabeceras muy simples.
- Un paquete UDP puede ser fragmentando por el protocolo IP para ser enviado en varios paquetes IP si resulta necesario.
- Un paquete UDP admite utilizar como dirección IP de destino la dirección de *broadcast* de la red IP ya que no emplea conexiones.

El formato de un paquete UDP es el siguiente:



Figura 8 Formato de la cabecera del protocolo UDP.

Los campos de la cabecera tienen las siguientes funciones:

- Puerto fuente y puerto destino. Valores de 16 bits correspondientes a los puertos de nivel de transporte.
- **Longitud**. Número total de bytes en el paquete UDP original (incluye cabecera y datos), antes de ser fragmentado en paquetes IP.
- **SVT**. Suma de verificación, aplicada a la cabecera y datos UDP, además de a algún campo de la cabecera IP.

Algunas aplicaciones de UDP son:

- Transmisión de datos en LANs fiables: Protocolo TFTP, que es una variante del protocolo FTP que emplea como protocolo de transporte UDP.
- Operaciones de sondeo. Transmisión de paquetes de datos pequeños o esporádicos para informar del estado de los equipos de la red, como es el caso del protocolo SNMP, protocolo simple de gestión de red.

 Operaciones consulta/respuesta breve. Intercambio de información con poco volumen de datos, como es el caso del protocolo DNS de asociación de nombre de dominio con direcciones IP.

# 3. Evaluación experimental de la velocidad de transmisión.

La velocidad de transmisión (Vt) que proporciona un medio físico para la transmisión de secuencias de bits es un valor que no se podrá obtener experimentalmente de manera precisa.

En primer lugar, para determinar la velocidad de transmisión de información en un medio físico, necesitamos una herramienta de medida de tiempo que permita establecer en qué instante de tiempo se inició la transmisión de una secuencia de bits y en que instante finalizó. Conocido este tiempo (Ttransmisión) y la cantidad de bits transmitidos (Bits), la Vt será:

### Vt = Bits / Ttransmisión (bps)

Un monitor de red, como Wireshark nos permite conocer en qué instante de tiempo se produce el inicio de la transmisión de un paquete, pero no cuándo finaliza la transmisión del último bit. De igual forma, si Wireshark visualiza un paquete recibido, el tiempo indicado para ese paquete es el instante en que se recibió el paquete completamente, por lo que no se sabe cuándo se recibió el primer bit del mismo.

La herramienta ping puede resultar de utilidad para conocer los tiempos de transmisión de un paquete. Si se ejecuta el comando:

#### ping -n 1 -l 1472 172.20.43.226


El monitor de red Wireshark nos mostrará una información del tipo:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
	21 1.149902	172.20.43.228	172.20.43.226	ICMP	1514	Echo (ping) request
4	22 1.150390	172.20.43.226	172.20.43.228	ICMP	1514	Echo (ping) reply

Figura 11. Captura de la ejecución del comando ping.

En esta captura, la información que se conoce es que se han intercambiado dos mensajes ICMP Echo Request y Echo Reply del mismo tamaño. Estos mensajes se intercambian en una red Ethernet entre las direcciones IP 172.20.43.228 y 172.20.43.226.

Podemos conocer el tamaño de los paquetes Ethernet transmitidos en el medio físico, pues tendrán la siguiente estructura:



Donde B = 8 (Preámbulo) + 14 (Ethernet) + 20 (IP) + 8 (ICMP) + 1472 (DATOS) + 4 (CRC32) = 1526 bytes.

Conocer qué tiempo ha durado la transmisión de cada paquete es algo que sólo se puede obtener con un valor importante de incertidumbre. El monitor de red nos indica el instante de tiempo en que se transmitió el primer bit del mensaje ICMP Echo Request (1.149902 segundos) y el instante en que se recibió el último bit del mensaje ICMP Echo Reply (1.150390). Con esta información, podríamos considerar que la diferencia entre estos dos

tiempos (1.150390-1.149902 = 0.000488 segundos) es el tiempo de transmisión de los dos paquetes Ethernet. Dado que tienen el mismo tamaño ambos, el tiempo de transmisión de un paquete Ethernet será:

Ttransmisión = 0.000488/2 = 0.000244 segundos

Este valor de Ttransmisión es una aproximación que supera el valor real. Hay que tener en cuenta que el tiempo entre el envío del mensaje ICMP Echo Request y la recepción del ICMP Echo Reply también incluye el tiempo de procesamiento en la máquina que recibe el mensaje ICMP Echo Request y envía la respuesta ICMP Echo Reply. Así, el Ttransmisión real será inferior al valor de 0.000244 segundos.

Considerando el tiempo anterior, para determinar la velocidad de transmisión en la red Ethernet hay que determinar el tamaño en **bits** del paquete Ethernet.

Bits = 1526 bytes \* 8 bits/byte = 12208 bits

Por tanto, la velocidad de transmisión en la red Ethernet será:

Vt = 12208 bits / 0.000244 segundos = 50.032 Mbps

Siendo este valor inferior al valor real (100 Mbps) pero sí del mismo orden de magnitud, pues no es posible conocer de manera más precisa el tiempo de transmisión del paquete.

### 4. Herramientas utilizadas

• Rexec. Rexec es el nombre de un servicio presente en sistemas operativos UNIX, sistemas que implementan en su diseño la arquitectura TCP/IP. Su objetivo es permitir la ejecución de comandos UNIX desde equipos remotos clientes. Para ello, el servidor que atiende las peticiones de ejecución emplea el puerto 512 del protocolo TCP. Los clientes que desean ejecutar un comando Unix de forma remota establecerán una conexión TCP a este número de puerto y enviarán como datos el comando a ejecutar con un formato determinado. El servidor contesta enviando a través del socket el resultado que la ejecución del comando produce en la salida estándar.

Para las prácticas se dispondrá de un programa que actúa como cliente del servicio rexec (rexec.exe). La aplicación solicita la dirección IP del servidor rexec donde se desea ejecutar el comando, un nombre de usuario y contraseña en el servidor y el comando a ejecutar. El botón '**Ejecutar**' enviará el comando al servidor y nos mostrará el resultado en el panel inferior de la aplicación. En una sesión de rexec el cliente envía una cadena de datos con el nombre de usuario, contraseña y comando a ejecutar. Si el usuario tiene permiso de ejecución del comando solicitado, el servidor ejecuta la orden y el resultado de la salida estándar es enviado como datos al cliente. Este funcionamiento nos servirá para estudiar una conexión TCP.




Figura 12. Aplicación Rexec.exe.

En una máquina con sistema operativo UNIX existe el comando **rsh** para ejecutar comandos en equipos remotos. La sintaxis de empleo básica de este comando es:

#### rsh <IP SERVIDOR> <COMANDO A EJECUTAR>

• Udp. Esta aplicación permite enviar y recibir paquetes UDP. Para ello se indica en el panel inferior el texto que se incorpora en el paquete UDP a enviar, el número de puerto en el servidor donde se enviarán los paquetes (RemotePort) y la dirección IP del destinatario del paquete (RemoteHost). Pulsando el botón 'Envía UDP' se enviará al destinatario el paquete UDP. Dependiendo de a qué número de puerto se envíen los datos, el destinatario podrá contestar con cierta información. Si es así, esta información de respuesta se visualiza en el panel inferior.





Figura 13. Aplicación Udp.exe.

## 5. Cuestiones a realizar

# **5.1 PROTOCOLO TCP**

Nota sobre el monitor de red: Para interpretar correctamente la información del protocolo TCP en el monitor de red, es necesario cambiar las opciones de visualización de Wireshark. Para ello, en el menú 'Edit' -> 'Preferences', buscar en la sección 'Protocols' el protocolo TCP. DESACTIVAR la opción 'Show TCP summary in protocol tree' y 'Allow subdissector to reassemble TCP streams'.



- **5.1.1** Utiliza el programa **Rexec** para ejecutar comandos UNIX (Is -a, pwd, who, etc.) en la máquina Linux 2 172.20.43.232. Utiliza el usuario "**pcxx**" y password "**pcxx**" (xx es el número del PC empleado por el alumno: 00, 01, 02, etc.) para ello.
  - Con el monitor de red, analiza y estudia la secuencia de paquetes TCP que se desencadenan. Comprueba que las secuencias de conexión y desconexión TCP que aparecen son las comentadas en el apartado 2.2 del documento de la práctica. Determina cuál es el valor de MSS que se negocia en los paquetes TCP SYN.
  - Comprueba también los valores de puertos utilizados (número asignado de puerto cliente y número de puerto utilizado por el servidor), como varían los números de secuencia de byte y de ACK, y los flags activados en las cabeceras TCP.
  - Analiza los valores de las ventanas de receptor anunciadas. ¿Son iguales en el cliente y en el servidor? ¿Cuál es más grande y por qué piensas que son diferentes?
- **5.1.2** Utiliza el programa **Rexec** para ejecutar el comando 'cat /etc/services' en la máquina Linux 2 172.20.43.232.
  - La información recibida es de varios miles de bytes y se enviará en paquetes TCP de gran tamaño. ¿ Fragmenta el protocolo IP estos paquetes TCP grandes ? ¿ Por qué no ?

#### 5.1.3 Norma RFC 1191

Descarga de los materiales de la práctica 3 en MoodleUA el archivo 'rfc1191.txt' en el escritorio de tu PC (C:\Users\EPS\Desktop).

En una ventana de comandos en línea (**con permisos de administrador**) y dentro del directorio C:\Users\EPS\Desktop emplea el programa ftp para enviar el fichero rfc1191.txt al servidor Linux 3 172.20.41.243. Previamente, inicia el monitor de red para capturar toda la secuencia de paquetes intercambiados con el PC del alumno.


Para realizar la transferencia del archivo se empleará la siguiente secuencia de comandos:

C:\Users\EPS\Desktop> route delete 0.0.0.0 C:\ Users\EPS\Desktop> ipconfig /release C:\ Users\EPS\Desktop> ipconfig /renew C:\ Users\EPS\Desktop> C:\pracredes

C:\ Users\EPS\Desktop> ftp 172.20.41.243

Conectado a 172.20.41.243. 220 bftpd 4.2 at 172.20.41.243 ready. 503 USER expected. Usuario (172.20.41.243:(none)): pc01 331 Password please. Contraseña: (pc01) 230 User logged in. ftp> rename rfc1191.txt old.txt ftp> File exists, ready for destination name 250 OK ftp> put rfc1191.txt 200 PORT 172.20.43.X:xxxx OK. 150 BINARY data connection established 226 File transmission successful. ftp: 48730 bytes enviados en 24.28 segundos 2.01 KB/s ftp> quit

- Determina con el monitor de red qué valor de MSS se ha negociado en la conexión TCP.
- ¿ Aparecen paquetes ICMP fragmentation needed and the bit don't fragment was set ? ¿ Quién envía el mensaje ICMP de error ?
- ¿ Como afecta este mensaje ICMP al tamaño de los paquetes TCP intercambiados entre tu PC y el equipo Linux 3 (172.20.41.243) ?
- ¿ Reenvía tu PC algún paquete TCP al equipo Linux 3?
- ¿ Fragmenta IP algún paquete TCP?
- NOTA 1: Windows 10 reenvía los paquetes TCP que han sufrido el error ICMP Fragmentación Necesaria reduciendo el valor de MSS paulatinamente. Así, por cada paquete TCP que sufre el error, se realizan dos intentos de reenvío con valores de MSS diferentes (uno superior al MSS de la red intermedia, y el otro con el MSS de la red intermedia y que tendrá éxito).
- NOTA 2: Para poder conocer a qué paquete TCP hace referencia el mensaje de error ICMP Fragmentación Necesaria es necesario visualizar el valor de secuencia de los paquetes TCP reales (por defecto Wireshark muestra los valores de secuencia TCP RELATIVOS al primer valor de secuencia de la conexión). Para habilitar la opción de visualizar los valores de secuencia TCP reales hay que DESACTIVAR la opción "Valores de secuencia relativos" en las opciones del protocolo TCP en Wireshark.



**5.1.4** Intentar acceder al servidor Web de la máquina 172.20.43.232 empleando un navegador web (Firefox, Intenet Explorer, etc.) con la dirección <a href="http://172.20.43.232/">http://172.20.43.232/</a>. Determinar qué secuencia de paquetes se intercambian en la conexión TCP y por qué.

#### **5.2 PROTOCOLO UDP**

- **5.2.1** Utiliza el programa **Udp** para realizar un envío de datos al puerto 7 (eco) del equipo Linux 2 (172.20.43.232). Para ello basta especificar la dirección IP y el puerto del servidor, colocar algún texto en el panel inferior de la aplicación y pulsar el botón "Envía UDP".
  - Con el monitor de red analizar la secuencia de paquetes UDP que se desencadenan cuando se envía como datos un texto de menos de 100 caracteres.
  - Comparar los valores de los campos de tamaño de las cabeceras IP y UDP.
- **5.2.2** Realizar el mismo procedimiento que en el apartado anterior pero enviando un texto mucho más grande (sobre 2000 bytes) al puerto UDP 7. Para ello puede copiarse parte de algún fichero de texto en el panel inferior de la aplicación **Udp** 
  - ¿Se produce fragmentación IP de los paquetes UDP ?.
  - Analiza el valor del campo longitud de la cabecera UDP y del campo longitud total de la cabecera IP en los paquetes enviados y recibidos.
- **5.2.3** Realizar un nuevo envío de un texto corto al puerto UDP 7, pero dirigido a la dirección de broadcast de la red local.
  - ¿ Qué estaciones contestan a este envío ?
- **5.2.4** Intenta enviar un texto al puerto 80 de la máquina Linux 2 (172.20.43.232) empleando el programa **Udp**. Determina la secuencia de paquetes que se intercambian entre tu equipo y el equipo 172.20.43.232.

#### **5.3 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN**

Determina de forma experimental la velocidad de transmisión en la red Ethernet del aula L24 mediante el envío de tramas de un tamaño determinado con la aplicación **ping**. Para ello emplea el comando:

## ping -n 1 -l 1472 direccion\_IP\_PC\_AulaL24

Donde dirección\_IP\_PC\_AulaL24 es la dirección IP de algún PC del aula del laboratorio. La red Ethernet del aula L24 emplea Ethernet 100BaseTX (no así los routers del laboratorio que emplean Ethernet 10BaseT).

## 6. Documentación complementaria

- RFC 793. Transmision Control protocol (TCP).
- RFC 768. User Datagram Protocol (UDP).
- RFC 896. Congestion Control in IP/TCP Internetworks.
- RFC 1700. Internet Assigned Numbers.
- RFC 1191. Path MTU discovery.