## Esercizio 1:

mostrare il contenuto di tutti i registri interstadio (RA, RB, RZ, RM, PC\_Temp, RY) e del registro PC per ognuno dei 5 stadi di prelievo ed esecuzione di un'istruzione. Usare l'architettura RISC vista a lezione. Assumere che l'indirizzo puntato da PC inizialmente sia 0xC36B0

1. Subtract R2, R3, #10 (R3 contiene il valore 20)

2. And R2, R2, R3 (R2 contiene 0xB430A e R3 contiene 0x200)

3. Load R2, 1000(R3) (R3 contiene 3000 e la locazione di memoria da leggere contiene il valore 5)

4. Call\_Register R2 (R2 contiene 0x1000)

\_\_\_\_\_

1

	RA	RB	RZ	RM	PC_Temp	RY	PC
Stadio 1	*	*	*	*	0xC36B0	*	0xC36B0
Stadio 2	*	*	*	*	0xC36B0	*	0xC36B4
Stadio 3	20	*	*	*	0xC36B4	*	0xC36B4
Stadio 4	20	*	10	*	0xC36B4	*	0xC36B4
Stadio 5	20	*	10	*	0xC36B4	10	0xC36B4

2

	RA	RB	RZ	RM	PC_Temp	RY	PC
Stadio 1	*	*	*	*	0xC36B0	*	0xC36B0
Stadio 2	*	*	*	*	0xC36B0	*	0xC36B4
Stadio 3	0xB430A	0x200	*	*	0xC36B4	*	0xC36B4
Stadio 4	0xB430A	0x200	0x200	0x200	0xC36B4	*	0xC36B4
Stadio 5	0xB430A	0x200	0x200	0x200	0xC36B4	0x200	0xC36B4

3

	RA	RB	RZ	RM	PC_Temp	RY	PC
Stadio 1	*	*	*	*	0xC36B0	*	0xC36B0
Stadio 2	*	*	*	*	0xC36B0	*	0xC36B4
Stadio 3	3000	*	*	*	0xC36B4	*	0xC36B4
Stadio 4	3000	*	4000	*	0xC36B4	*	0xC36B4
Stadio 5	3000	*	4000	*	0xC36B4	5	0xC36B4

	RA	RB	RZ	RM	PC_Temp	RY	PC
Stadio 1	*	*	*	*	0xC36B0	*	0xC36B0
Stadio 2	*	*	*	*	0xC36B0	*	0xC36B4
Stadio 3	0x1000	*	*	*	0xC36B4	*	0xC36B4
Stadio 4	0x1000	*	*	*	0xC36B4	*	0x1000
Stadio 5	0x1000	*	*	*	0x1000	0xC36B4	0x1000

## Esercizio 2:


Stilare la sequenza di passi necessari per prelevare ed eseguire in un architettura CISC a 3 BUS le seguenti istruzioni:


- 1. Move -(R2), R3
- 2. Or R2, 200(R3) (Assumere che il valore immediato sia contenuto nella parola di memoria successiva a quella dell'istruzione)
- 3. Move R2, (R3)+


- 1 Move -(R2), R3
  - 1. Indirizzo di memoria  $\leftarrow$  [PC], Leggi memoria, Attesa MFC, IR  $\leftarrow$  Dati di memoria, PC  $\leftarrow$  [PC] + 4
  - 2. Decodifica istruzione
  - 3.  $R2 \leftarrow [R2] 4$
  - 4. Indirizzo di memoria ← [R2], Dati ← [R3], Scrivi memoria, Attesa MFC
- 2 Or R2, 200(R3)
  - 1. Indirizzo di memoria  $\leftarrow$  [PC], Leggi memoria, Attesa MFC, IR  $\leftarrow$  Dati di memoria, PC  $\leftarrow$  [PC] + 4
  - 2. Decodifica istruzione
  - 3. Indirizzo di memoria ← [PC], Leggi memoria, Attesa MFC, Temp1 ← Dati di memoria, PC ← [PC] + 4
  - 4. Temp1  $\leftarrow$  [R3] + [Temp1]
  - 5. Indirizzo di memoria ← [Temp1], Leggi memoria, Attesa MFC, Temp1 ← Dati di memoria
  - 6. R2 ← [R2] OR [Temp1]
- 3 Move R2, (R3)+
  - 1. Indirizzo di memoria ← [PC], Leggi memoria, Attesa MFC, IR ← Dati di memoria, PC ← [PC] + 4
  - 2. Decodifica istruzione
  - 3. Indirizzo di memoria ← [R3], Leggi memoria, Attesa MFC, R2 ← Dati di memoria
  - 4.  $R3 \leftarrow [R3] + 4$

## Esercizio 3:

Derivare le espressioni logiche per generare i segnali C\_selettore, MA\_selettore, Y\_selettore, PC\_selettore e INC\_selettore. Definire le variabili logiche utilizzate (ad esempio se si usasse una variabile chiamata BRANCH che vale 1 se viene eseguita un'istruzione di salto e 0 altrimenti).







## Definiamo le variabili:

- 3Reg: che vale 1 per tutte le istruzioni con 3 registri come operandi
- Call: che vale 1 per le istruzioni di chiamata a sottoprogramma
- SottoProg: che vale 1 per le istruzioni di chiamata tramite registro e rientro da sottoprogramma

I due bit di selezione C\_selettore<sub>1</sub> e C\_selettore<sub>0</sub> devono essere fissati a 01 per le istruzioni a tre registri, 10 per le istruzioni di chiamata a sottoprogramma, e negli altri casi 00. Questo porta a:

$$C_selettore_0 = 3Reg$$

MA\_selettore = 0 seleziona il registro Z come sorgente dell'indirizzo di memoria, ma soltanto durante il passo 4 (T4). Seleziona il PC in altri momenti.

$$MA_selettore = \neg(T4)$$

Y\_selettore deve essere pari a 01 per le istruzioni Load, 10 per le istruzioni di chiamata a sottoprogramma, e 0 altrimenti.

$$Y_selettore_0 = Load$$
  $Y_selettore_1 = Call$ 

MuxPC seleziona RA al passo 3 (T3) delle istruzioni di chiamata (tramite registro) e rientro da sottoprogramma, negli altri casi seleziona l'uscita del sommatore. MuxINC seleziona il valore immediato al passo 3, per il suo uso in istruzioni di salto.

PC\_selettore = 
$$\neg$$
(T3 · SottoProg)  
INC selettore = T3