
Page Tables

必读资料:

- Lec04 Page tables (Frans)
- Lecture Notes Xiao Fan's Personal Page (fanxiao.tech)

1. Paging Hardware

xv6 运行于 sv39 RISC-V ,即在 64 位地址中只有最下面的39位被使用作为虚拟地址,其中底 12 位是页内偏移,高 27 位是页表索引,即 4096 字节 (212212) 作为一个 page ,一个进程的虚拟内存可以有 227227 个 page ,对应到页表中就是 227227 个 page table entry (PTE)。每个 PTE 有一个 44 位 的 physical page number (PPN) 用来映射到物理地址上和 10 位 flag ,总共需要 54 位 ,也就是一个 PTE 需要 8 字节存储。即每个物理地址的高 44 位是页表中存储的PPN,低 12 位是页内偏移,一个 物理地址总共由 56 位构成。



在实际中,页表并不是作为一个包含了 227227 个 PTE 的大列表存储在物理内存中的,而是采用了三级树状的形式进行存储,这样可以让页表分散存储。每个页表就是一页。第一级页表是一个 4096 字节的页,包含了 512 个 PTE (因为每个 PTE 需要 8 字节),每个 PTE 存储了下级页表的页物理地址,第二级列表由 512 个页构成,第三级列表由 512*512 个页构成。因为每个进程虚拟地址的高 27 位用来确定 PTE ,对应到 3 级页表就是最高的 9 位确定一级页表 PTE 的位置,中间 9 位确定二级页表 PTE 的位置,最低 9 位确定三级页表 PTE 的位置。如下图所示。第一级根页表的物理页地址存储在 satp 寄存器中,每个 CPU 拥有自己独立的 satp





Figure 3.2: RISC-V address translation details.

PTE flag 可以告诉硬件这些相应的虚拟地址怎样被使用,比如 PTE_V 表明这个 PTE 是否存在,PTE_R、 PTE_W、 PTE_X 控制这个页是否允许被读取、写入和执行, PTE_U 控制 user mode 是否有权访问这个页,如果 PTE_U=0,则只有 supervisor mode 有权访问这个页。

2. Kernel address space

每个进程有一个页表,用于描述进程的用户地址空间,还有一个内核地址空间(所有进程共享这一个描述内核地址空间的页表)。为了让内核使用物理内存和硬件资源,内核需要按照一定的规则排布内核地址空间,以能够确定哪个虚拟地址对应自己需要的硬件资源地址。用户地址空间不需要也不能够知道这个规则,因为用户空间不允许直接访问这些硬件资源

QEMU 会模拟一个从 0x80000000 开始的 RAM, 一直到 0x86400000。 QEMU 会将设备接口以控制寄存器的形式暴露给内核,这些控制寄存器在 0x80000000 以下。 kernel 对这些设备接口控制寄存器的访问是直接和这些设备而不是 RAM 进行交互的



左边和右边分别是 kernel virtual address 和 physical address 的映射关系。在虚拟地址和物理地址中,kernel 都位于 KERNBASE=0x80000000 的位置,这叫做直接映射。

用户空间的地址分配在 free memory 中

有一些不是直接映射的内核虚拟地址:

- trampoline page (和 user pagetable 在同一个虚拟地址,以便在 user space 和 kernel space 之间跳转时切换进程仍然能够使用相同的映射,真实的物理地址位于 kernel text 中的 trampoline.s)
- kernel stack page:每个进程有一个自己的内核栈 kstack,每个 kstack 下面有一个没有被映射的 guard page, guard page 的作用是防止 kstack 溢出影响其他 kstack。当进程运行在内核态时使用内核栈,运行在用户态时使用用户栈

注意: 还有一个内核线程, 这个线程只运行在内核态

3. Code: creating an address space

xv6 中和页表相关的代码在 kernel/vm.c 中。最主要的结构体是 pagetable_t ,这是一个指向页表的指针。 kvm 开头的函数都是和 kernel virtual address 相关的, uvm 开头的函数都是和 user virtual address 相关的,其他的函数可以用于这两者

几个比较重要的函数:

- walk:给定一个虚拟地址和一个页表,返回一个 PTE 指针
- mappages: 给定一个页表、一个虚拟地址和物理地址, 创建一个 PTE 以实现相应的映射
- kvminit: 用于创建 kernel 的页表, 使用 kvmmap 来设置映射
- kvminithart: 将 kernel 的页表的物理地址写入 CPU 的寄存器 satp 中,然后 CPU 就可以用 这个 kernel 页表来翻译地址了
- procinit (kernel/proc.c): 为每一个进程分配(kalloc) kstack。 KSTACK 会为每个进程生成一个虚拟地址 (同时也预留了 guard pages), kvmmap 将这些虚拟地址对应的 PTE 映射到物理地址中,然后调用 kvminithart 来重新把 kernel 页表加载到 satp 中去。

每个RISC-V **CPU** 会把 PTE 缓存到 Translation Look-aside Buffer (TLB) 中,当 xv6 更改了页表时,必须通知 CPU 来取消掉当前的 TLB,取消当前 TLB 的函数是 sfence.vma(),在 kvminithart 中被调用

4. Physical memory allocation for kernel

xv6 对 kernel space 和 PHYSTOP 之间的物理空间在运行时进行分配,分配以页 (4096 bytes) 为单位。分配和释放是通过对空闲页链表进行追踪完成的,分配空间就是将一个页从链表中移除,释放空间就是将一页增加到链表中

kernel 的物理空间的分配函数在 kernel/kalloc.c 中,每个页在链表中的元素是 struct run,每个 run 存储在空闲页本身中。这个空闲页的链表 freelist 由 spin lock 保护,包装在 struct kmem 中。

- kinit(): 对分配函数进行初始化,将 kernel 结尾到 PHYSTOP 之间的所有空闲空间都添加到 kmem 链表中,这是通过调用 freerange(end, PHYSTOP) 实现的
- freerange(): 对这个范围内所有页都调用一次 kfree 来将这个范围内的页添加到 freelist 链表中

5. User space memory

每个进程有自己的用户空间下的虚拟地址,这些虚拟地址由每个进程自己的页表维护,用户空间下的虚拟地址从 0 到 MAXVA (1^38)

当进程向 xv6 索要更多用户内存时, xv6 先用 kalloc 来分配物理页, 然后向这个进程的页表增加指向这个新的物理页的 PTE, 同时设置这些 PTE 的 flag




Figure 3.4: A process's user address space, with its initial stack.

图 3.4 是一个进程在刚刚被 exec 调用时的用户空间下的内存地址, stack 只有一页, 包含了 exec 调用的命令的参数从而使 main(argc, argv) 可以被执行。 stack 下方是一个 guard page 来检测 stack 溢出, 一旦溢出将会产生一个 page fault exception

sbrk 是一个可以让进程增加或者缩小用户空间内存的 system call。 sbrk 调用了 growproc (kernel/proc.c)来改变 p->sz 从而改变 heap 中的 program break, growproc 调用了 uvmalloc 和 uvmdealloc,前者调用了 kalloc 来分配物理内存并且通过 mappages 向用户页表添加 PTE,后者调用了 kfree 来释放物理内存

6. Code: exec

exec 是一个 system call, 为以 ELF 格式定义的文件系统中的可执行文件创建用户空间。

exec 先检查头文件中是否有 ELF_MAGIC 来判断这个文件是否是一个 ELF 格式定义的二进制文件,用 proc_pagetable 来为当前进程创建一个还没有映射的页表,然后用 uvmalloc 来为每个 ELF segment 分配物理空间并在页表中建立映射,然后用 loadseg 来把 ELF segment 加载到物理空间当中。注意 uvmalloc 分配的物理内存空间可以比文件本身要大。

接下来 exec 分配 user stack,它仅仅分配一页给 stack,通过 copyout 将传入参数的 string 放在 stack 的顶端,在 ustack 的下方分配一个 guard page

如果 exec 检测到错误,将跳转到 bad 标签,释放新创建的 pagetable 并返回 -1。 exec 必须确定新的执行能够成功才会释放进程旧的页表 (proc_freepagetable(oldpagetable, oldsz)), 否则如果 system call 不成功,就无法向旧的页表返回 -1

7. Real world

xv6 将 kernel 加载到 0x8000000 这一RAM物理地址中,但是实际上很多 RAM 的物理地址都是随机的,并不一定存在 0x8000000 这个地址

实际的处理器并不一定以 4096 bytes 为一页, 而可能使用各种不同大小的页


8. Lab1: Print a page table

8.1 虚拟地址结构


在 xv6 中物理地址的范围是 $0 \sim 2^56 - 1$,也就是说在 64 位的操作系统上只需要使用 56 位就足够对 xv6 进行寻址了,对于一个 64 位的物理地址来说,其组成分为



Page Directory 虚表的结构为



xv6 中采用的是三级页表的形式,对于一个 64 位的虚拟地址来说,只使用了低 39 位



8.2 虚拟地址寻址物理地址

- 假如现在有一个虚拟地址 va ,我们就可以拿到 page addr2 (9 bits),而 9 bits 的寻址范围正好是 0 ~ 511,可以把 Page Directory 虚表看作成一个 **数组**,那么 page addr2 就可以看作为数组的 **下标**,根据 page addr2 就可以在 Page Directory 对应的值 pte (一个 8 bytes 的数)
- 而 pte 只有低 54 位是有用的信息,低 10 位是 flags 标志,可以通过 flags & PTE_V 判断该 pte 是否是有效的;中间的 44 位其实是一个地址,表示的是下一个 Page Directory 虚表的地址 (下一个虚表也可以看作是一个数组,而这个地址可以看作是数组的起始地址)

- 之后我们在拿到 page addr1 的地址重复上面的过程,可以拿到第三层的虚表,然后再根据 page addr0 我们能拿到最后的 pte,这个 pte 的低 10 位和之前是同样的概念,而中间的 44 位就是上面物理地址的 PPN 部分,之后再加上虚拟地址的 offset 我们就能拿到一个完整的物理地址
- 以上就是根据虚拟地址找到对应物理地址的过程,这部分的代码在 kernel/vm.c walk()中

```
#define PX(level, va) ((((uint64) (va)) >> (12+(9*(level)))) & 0x1FF)
#define PTE2PA(pte) (((pte) >> 10) << 12)
#define PA2PTE(pa) ((((uint64)pa) >> 12) << 10)
pte_t *
walk(pagetable_t pagetable, uint64 va, int alloc)
 if(va >= MAXVA)
   panic("walk");
 for(int level = 2; level > 0; level--) {
   // 通过 PX(level, va) 可以得到 level 2 / level 1 / level 0 的值
   // 而 level 2 其实就是 虚表(page directory) 的索引
   pte_t *pte = &pagetable[PX(level, va)]; // pte 就是 page addr level 指向的
那块地址
   if(*pte & PTE_V) { // 如果是有效的
     pagetable = (pagetable_t)PTE2PA(*pte); // 拿到对应的 page table 的地址 (下
一张虚表的地址)
   } else {
     if(!alloc || (pagetable = (pde_t*)kalloc()) == 0)
       return 0;
     memset(pagetable, 0, PGSIZE);
     *pte = PA2PTE(pagetable) | PTE_V;
   }
 return &pagetable[PX(0, va)]; // 返回最后一层的 pte, 之后需要再调用 PTE2PA 将
pte 转换为 physical addr
}
```

8.3 代码实现

• 首先在 kernel/exec.c 末尾处添加

```
proc_freepagetable(oldpagetable, oldsz);
+ if(p->pid==1) vmprint(p->pagetable);
return argc;
```

• 之后在 kernel/vm.c 中添加

```
+ void
+ dfs_vmprint(pagetable_t pagetable, int deep)
+ {
+ for(int i = 0; i < 512; i++) {
+ pte_t pte = pagetable[i];
+ if((pte & PTE_V) && (pte & (PTE_R | PTE_W | PTE_X)) == 0) {
+ uint64 child = PTE2PA(pte);</pre>
```

```
for(int k = 0; k < deep; k++) {
          printf("..");
         if(k != deep - 1) printf(" ");
        }
        printf("%d: pte %p pa %p\n", i, pte, child);
        dfs_vmprint((pagetable_t)child, deep + 1);
     } else if(pte & PTE_V) {
        uint64 child = PTE2PA(pte);
        printf("......%d: pte %p pa %p\n", i, pte, child);
    }
+ }
+ void
+ vmprint(pagetable_t pagetable)
   printf("page table %p\n", pagetable);
  dfs_vmprint(pagetable, 1);
+ }
```

8.4 实验结果


```
hart 2 starting
hart 1 starting
+ page table 0x0000000021fd7c01 pa 0x0000000087f5f000
+ ..0: pte 0x0000000021fd7801 pa 0x0000000087f5e000
+ ... .0: pte 0x0000000021fd801f pa 0x0000000087f60000
+ ... .0: pte 0x0000000021fd740f pa 0x0000000087f5d000
+ ... .1: pte 0x0000000021fd740f pa 0x0000000087f5d000
+ ... .2: pte 0x0000000021fd701f pa 0x0000000087f5c000
+ ... .255: pte 0x0000000021fd8801 pa 0x0000000087f62000
+ ... .511: pte 0x0000000021fd8401 pa 0x0000000087f61000
+ ... .510: pte 0x0000000021fd8401 pa 0x0000000087fb6000
+ ... .511: pte 0x0000000021fd8401 pa 0x0000000087fb6000
+ ... .511: pte 0x0000000021fd8007 pa 0x0000000087fb6000
+ ... .511: pte 0x00000000021fd8007 pa 0x0000000080007000
init: starting sh
```

9. Lab2: A kernel page table per process

xv6 有一个内核页表,每当它在内核中执行时就会使用该页表。 内核页表是到物理地址的直接映射,这样内核虚拟地址 x 就映射到物理地址 x。 xv6 还为每个进程的用户地址空间提供一个单独的页表 (struct proc 中 pagetable 字段),仅包含该进程的用户内存的映射,从虚拟地址零开始。 由于内核页表不包含这些映射,因此用户地址在内核中无效。 因此,当内核需要使用系统调用中传递的用户指针(例如传递给 write()的缓冲区指针)时,内核必须首先将指针转换为物理地址。 本节和下一节的目标是允许内核直接取消引用用户指针。

要理解这里的"为什么无效"就需要查看一下 内核页表的映射 和 用户进程页表的映射

9.1 内核页表



内核页表的映射在 kernel/vm.c 的 kvminit() 方法中,而映射的地方和上图相同

```
pagetable_t kernel_pagetable;  // 内核页表

voidkvminit() {
    kernel_pagetable = (pagetable_t)kalloc();
    memset(kernel_pagetable, 0, PGSIZE);

    // uart registers
    kvmmap(UARTO, UARTO, PGSIZE, PTE_R | PTE_W);

    // virtio mmio disk interface
    kvmmap(VIRTIOO, VIRTIOO, PGSIZE, PTE_R | PTE_W);

    // CLINT
    kvmmap(CLINT, CLINT, 0x10000, PTE_R | PTE_W);

    // PLIC
    kvmmap(PLIC, PLIC, 0x400000, PTE_R | PTE_W);

    // map kernel text executable and read-only.
```

```
kvmmap(KERNBASE, KERNBASE, (uint64)etext - KERNBASE, PTE_R | PTE_X);

// map kernel data and the physical RAM we'll make use of.
kvmmap((uint64)etext, (uint64)etext, PHYSTOP - (uint64)etext, PTE_R | PTE_W);

// map the trampoline for trap entry/exit to
// the highest virtual address in the kernel.
kvmmap(TRAMPOLINE, (uint64)trampoline, PGSIZE, PTE_R | PTE_X);
}
```

可以发现在内核表页中映射了很多字段,同时内核页表和用户进程页表相同的一点是都映射了 TRAMPOLINE,映射的是同一虚拟地址

除此之外,内核页表还映射了 kernel stack, 在 kernel/proc.c 的 procinit() 方法中

```
void procinit(void) {
...
for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++) {
    initlock(&p->lock, "proc");

    // Allocate a page for the process's kernel stack.
    // Map it high in memory, followed by an invalid guard page.
    char *pa = kalloc();
    if(pa == 0)
        panic("kalloc");
    uint64 va = KSTACK((int) (p - proc));
    kvmmap(va, (uint64)pa, PGSIZE, PTE_R | PTE_W);
    p->kstack = va;
}
kvminithart(); // 设置 satp 寄存器指向 内核页表
}
```

这里是为每个线程都映射了一个 kernel stack ,当线程陷入内核态后会使用 **内核页表** 和 kernel stack **内核栈**

9.2 用户进程页表




Figure 3.4: A process's user address space, with its initial stack.

用户进程页表的映射在 kernel/proc.c 的 proc_pagetable() 方法中

```
// Create a user page table for a given process, with no user memory, but with
trampoline pages.
pagetable_t proc_pagetable(struct proc *p) {
  pagetable_t pagetable;
  // An empty page table.
  pagetable = uvmcreate();
  // map the trampoline code (for system call return) at the highest user
virtual address.
  // only the supervisor uses it, on the way to/from user space, so not PTE_U.
  if(mappages(pagetable, TRAMPOLINE, PGSIZE, (uint64)trampoline, PTE_R | PTE_X)
< 0) {
  }
  // map the trapframe just below TRAMPOLINE, for trampoline.S.
  if(mappages(pagetable, TRAPFRAME, PGSIZE, (uint64)(p->trapframe), PTE_R |
PTE_W) < 0) {
  }
  return pagetable;
}
```

9.3 进程内核页表

xv6 有一个内核页表,每当它在内核中执行时就会使用该页表。 内核页表是到物理地址的直接映射,这样内核虚拟地址 x 就映射到物理地址 x。 xv6 还为每个进程的用户地址空间提供一个单独的页表 (struct proc 中 pagetable 字段),仅包含该进程的用户内存的映射,从虚拟地址零开始。 由于内核页表不包含这些映射,因此用户地址在内核中无效。 因此,当内核需要使用系统调用中传递的用户指针(例如传递给 write()的缓冲区指针)时,内核必须首先将指针转换为物理地址。 本节和下一节的目标是允许内核直接取消引用用户指针。

通过查看 内核页表 和 用户进程页表 的结构后,就可以很容易理解上面的话要表达的意思:

• 用户进程页表 记录了进程在 用户态 时的相关信息,当进程从用户态切换到内核态时,会重新设置 satp 寄存器指向 内核页表。此时我们是拿不到进程在用户态的相关的信息的

这就是问题所在,所以为了在内核态拿到用户态的信息,就需要在 struct proc 结构体中再添加一个字段 kernelpgt 用于表示每个进程的内核态页表(**也就是当进程陷入到内核态时会使用** kernelpgt **而不是之前的内核页表**)

所以我们的任务就是使用 kernelpgt 去替代之前的 **内核页表**,所以 kernelpgt 就需要有 **内核页表** 之前映射的地方;之前只有一个内核页表,并且内核页表中映射了所有进程的 kernel stack,但现在每个进程都有属于自己的 kernelpgt,所以只需要把每个进程的 kernel stack 在属于该进程的 kernelpgt 上映射就可以了

9.4 代码实现

在 kernel/defs.h 添加函数声明

在 kernel/proc.h 中给 struct proc 添加 kernelpgt 字段

```
pagetable_t pagetable;  // User page table
+ pagetable_t kernelpgt;  // process's kernel page table
```

删除 procinit 中的部分代码。按上面我们说的,我们需要给每个进程的 kernetlpgt 映射对应的 kernel stack ,所以就不用在 **内核页表** 上映射了

```
- char *pa = kalloc();
- if(pa == 0)
- panic("kalloc");
- uint64 va = KSTACK((int) (p - proc));
- kvmmap(va, (uint64)pa, PGSIZE, PTE_R | PTE_W);
- p->kstack = va;
```

在 allocproc 中为每个进程创建 kernelpgt , 并映射 kernel stack

```
return 0;
}
```

```
+ p->kernelpgt = pkvminit();
+ if(p->kernelpgt == 0) {
+ freeproc(p);
+ release(&p->lock);
+ return 0;
+ }
+ char *pa = kalloc();
+ if(pa == 0)
+ panic("kalloc");
+ uint64 va = KSTACK((int)(p - proc));
+ uvmmap(p->kernelpgt, va, (uint64)pa, PGSIZE, PTE_R | PTE_W);
+ p->kstack = va;
```

在 freeproc 中释放 kernelpgt 和 kernel stack

```
p->trapframe = 0;

+ if(p->kstack) {
+ pte_t *pte = walk(p->kernelpgt, p->kstack, 0);
+ if(pte == 0)
+ panic("freeproc: walk");
+ kfree((void *)PTE2PA(*pte));
+ }
+ p->kstack = 0;

if(p->pagetable)
   proc_freepagetable(p->pagetable, p->sz);

+ if(p->kernelpgt)
+ pkvmfree(p->kernelpgt);
```

在 kernel/proc.c 末尾实现 pkvmfree

```
+ void
+ pkvmfree(pagetable_t pagetable)
+ {
   for(int i = 0; i < 512; i++) {
     pte_t pte = pagetable[i];
     if(pte & PTE_V) {
+
       pagetable[i] = 0;
      if((pte & (PTE_R | PTE_W | PTE_X)) == 0) {
         uint64 child = PTE2PA(pte);
         pkvmfree((pagetable_t)child);
       }
     }
+
   kfree((void *)pagetable);
+ }
```

在 scheduler 中进行修改,在调用 sched 方法切换进程前将 satp 寄存器设置为进程的 kernelpgt ,从 sched 返回到下一次调用 sched 之前是没有任何进程在运行的,在这个空档的时间 内我们需要将 stap 寄存器设置为 **内核页表**

```
+ w_satp(MAKE_SATP(p->kernelpgt));
+ sfence_vma();

swtch(&c->context, &p->context);
+ kvminithart();
```

在 kernel/vm.c 中实现 pkvminit 对 kernelpgt 的初始化, 仿照 kvminit 即可

```
#include "fs.h"
+ #include "spinlock.h"
+ #include "proc.h"
+ pagetable_t
+ pkvminit()
+ {
    pagetable_t kernelpgt = (pagetable_t)kalloc();
    if(kernelpgt == 0)
     return 0;
+
   memset(kernelpgt, 0, PGSIZE);
+
   // uart registers
+
   uvmmap(kernelpgt, UARTO, UARTO, PGSIZE, PTE_R | PTE_W);
    // virtio mmio disk interface
    uvmmap(kernelpgt, VIRTIOO, VIRTIOO, PGSIZE, PTE_R | PTE_W);
+
   // CLINT
   uvmmap(kernelpgt, CLINT, CLINT, 0x10000, PTE_R | PTE_W);
   // PLIC
   uvmmap(kernelpgt, PLIC, PLIC, 0x400000, PTE_R | PTE_W);
    // map kernel text executable and read-only.
   uvmmap(kernelpgt, KERNBASE, KERNBASE, (uint64)etext-KERNBASE, PTE_R |
PTE_X);
    // map kernel data and the physical RAM we'll make use of.
   uvmmap(kernelpgt, (uint64)etext, (uint64)etext, PHYSTOP-(uint64)etext, PTE_R
| PTE_W);
   // map the trampoline for trap entry/exit to
   // the highest virtual address in the kernel.
   uvmmap(kernelpgt, TRAMPOLINE, (uint64)trampoline, PGSIZE, PTE_R | PTE_X);
   return kernelpgt;
+
+ }
```

```
+ void
+ uvmmap(pagetable_t pagetable, uint64 va, uint64 pa, uint64 sz, int perm)
+ {
+ if(mappages(pagetable, va, sz, pa, perm) != 0)
+ panic("uvmmap");
+ }
```

修改 kvmpa , kvmpa 将虚拟地址翻译为物理地址,现在我们使用 kernelpgt 替代内核页表了,此处也要进行更改

```
uint64
kvmpa(uint64 va)
{
    uint64 off = va % PGSIZE;
    pte_t *pte;
    uint64 pa;

+ struct proc *p = myproc();
+
+ pte = walk(p->kernelpgt, va, 0);
    if(pte == 0)
        panic("kvmpa");
    if((*pte & PTE_V) == 0)
        panic("kvmpa");
    pa = PTE2PA(*pte);
    return pa+off;
}
```

10. Lab3: Simplify copyin/copyinstr

10.1 实验要求

将每个进程的 suer page table 复制到进程的 kernel page table (kernelpgt) 上,从而让每个进程在 copyin (此时进程处于内核态) 的时候不需要再利用 process user page table (用户态页表)来翻译传入的参数指针 (这里指的是虚拟地址),而可以直接通过 process kernel page table 访问虚拟地址对于的物理内存

这里重点解释一下:

- copyin 是处于内核态才会调用的,而 process user page table 是用户态的页表,内核态想要访问用户态的信息就需要先拿到 **虚拟地址** 和 process user page table,然后通过 process user page table 翻译虚拟地址才能访问到实际的物理内存。在这个过程中 process user page table 是必不可少的
- 现在要做的就是摆脱对 process user page table 的依赖,我们要做的就是当 process user page table 发生改变的时候,及时的把 process user page table 复制到 kernel page table (kernelpgt) 中,由于进程陷入内核态时页表是 kernelpgt,这样我们就可以直接用 **虚拟地址** 访问 kernelpgt 来拿到用户态的信息了

10.2 代码实现

先写一个将 process user page table 复制到 kernelpgt 的函数 u2kvmcopy, 注意在复制的过程中需要先清除原先 PTE 中的 PTE_U 标志位, 否则 kernel 无法访问

在 kernel/vm.c 末尾添加

```
+ // copy the user page table to kernel page table
+ void
+ u2kvmcopy(pagetable_t pagetable, pagetable_t kernelpgt, uint64 oldsz, uint64
newsz)
+ {
    pte_t *from, *to;
   uint64 va, pa;
   uint flags;
   if(newsz < oldsz)</pre>
    return ;
   oldsz = PGROUNDUP(oldsz);
   for(va = oldsz; va < newsz; va += PGSIZE) {</pre>
      if((from = walk(pagetable, va, 0)) == 0)
        panic("u2kvmcopy: walk failed");
      if((to = walk(kernelpgt, va, 1)) == 0)
        panic("u2kvmcopy: walk failed");
      pa = PTE2PA(*from);
      flags = (PTE_FLAGS(*from)) & (~PTE_U);
      *to = PA2PTE(pa) | flags;
   }
+ }
```

在 kernel/defs.h 中添加相关函数声明

修改 copyin 和 copyinstr

```
int
copyin(pagetable_t pagetable, char *dst, uint64 srcva, uint64 len)
{
    return copyin_new(pagetable, dst, srcva, len);
}

int
copyinstr(pagetable_t pagetable, char *dst, uint64 srcva, uint64 max)
{
    return copyinstr_new(pagetable, dst, srcva, max);
}
```

之后要在 process user page table 改变的每个地方都要调用 u2kvmcopy 使得 kernel page table (kernelpgt) 跟上变化。这些地方出现在 fork()、 exec() 和 sbrk() 需要调用的 growproc()。注意要防止 user process 过大导致 virtual address 超过 PLIC

修改 fork()

```
np->cwd = idup(p->cwd);
+ u2kvmcopy(np->pagetable, np->kernelpgt, 0, np->sz);
safestrcpy(np->name, p->name, sizeof(p->name));
```

修改 exec()

```
uint64 sz1;
if((sz1 = uvmalloc(pagetable, sz, ph.vaddr + ph.memsz)) == 0)
    goto bad;
+ if(sz1 >= PLIC)
+    goto bad;
sz = sz1;
```

```
stackbase = sp - PGSIZE;

+ u2kvmcopy(pagetable, p->kernelpt, 0, sz);

// Push argument strings, prepare rest of stack in ustack.
for(argc = 0; argv[argc]; argc++) {
```

修改 growproc()

```
if(n > 0){
   if((sz = uvmalloc(p->pagetable, sz, sz + n)) == 0) {
     return -1;
   }
+ u2kvmcopy(p->pagetable, p->kernelpgt, sz - n, sz);
} else if(n < 0){</pre>
```

在 userinit 中复制 process kernel page (kernelpgt)

```
uvminit(p->pagetable, initcode, sizeof(initcode));
p->sz = PGSIZE;
+ u2kvmcopy(p->pagetable, p->kernelpgt, 0, p->sz);
// prepare for the very first "return" from kernel to user.
```