
反向传播法

利用反向传播技术计算各个变量得到梯度

- 1. 先画出损失函数的计算图
- 2. 从后往前计算出每一个节点输出关于输入的梯度(本地梯度)
- 3. 利用链式法则即可计算出。
- 当一个节点连接多个节点时,梯度在这个节点进行累加

可以画类似这样的图:



Example circuit for a 2D neuron with a sigmoid activation function. The inputs are [x0,x1] and the (learnable) weights of the neuron are [w0,w1,w2]. As we will see later, the neuron computes a dot product with the input and then its activation is softly squashed by the sigmoid function to be in range from 0 to 1.

具有 Sigmoid 激活函数的二维神经元示例电路。输入为 [x0,x1],神经元的(可学习)权重为 [w0,w1,w2]。正如我们稍后将看到的,神经元计算与输入的点积,然后其激活被 Sigmoid 函数软压缩到 0 到 1 的范围内。

反向传播代码:

```
w = [2,-3,-3] # assume some random weights and data
x = [-1, -2]

# forward pass
dot = w[0]*x[0] + w[1]*x[1] + w[2]
f = 1.0 / (1 + math.exp(-dot)) # sigmoid function

# backward pass through the neuron (backpropagation)
ddot = (1 - f) * f # gradient on dot variable, using the sigmoid gradient derivation
dx = [w[0] * ddot, w[1] * ddot] # backprop into x
dw = [x[0] * ddot, x[1] * ddot, 1.0 * ddot] # backprop into w
# we're done! we have the gradients on the inputs to the circuit
```

• 这里可以体现预处理的重要性!

向量化操作的梯度

```
# forward pass
W = np.random.randn(5, 10)
X = np.random.randn(10, 3)
D = W.dot(X)

# now suppose we had the gradient on D from above in the circuit
dD = np.random.randn(*D.shape) # same shape as D
dW = dD.dot(X.T) #.T gives the transpose of the matrix
dX = W.T.dot(dD)
```

- tip:使用维度分析!请注意,您无需记住 dW 和 dX 的表达式,因为它们很容易根据维度重新推导。例如,我们知道权重 dW 上的梯度在计算后必须与 W 的大小相同,并且它必须依赖于 X 和 dD 的矩阵乘法(就像 X,W 都是单个数字而不是矩阵的情况一样)。总是只有一种方法可以实现维度匹配。例如, X 的大小是 [10 x 3], dD 的大小是 [5 x 3],所以如果我们想要 dW 并且 W 的形状是 [5 x 10],那么实现这一点的唯一方法是使用 dD.dot(X.T),如上所示。
- tip:使用小型、明确的示例。有些人可能一开始会觉得很难推导某些向量化表达式的梯度更新。我们的建议是明确写出一个最小的向量化示例,在纸上推导梯度,然后将模式推广到其高效的向量化形式。