



Equações Governantes Aplicadas a Atmosfera



Review



- 1 Equações de Navier Stokes
- 1.1 A equação da temperatura potencial
- 1.2 Advection of Pollution
- 1.2.1 Advecção linear pura.
- 1.2.2 Advecção / difusão com fontes e sumidouros.
- 1.3 A Equação do Momentum.
- 1.3.1 Coriolis. .
- 1.3.2 A Força do Gradiente de Pressão.
- 1.3.3 Aceleração Gravitacional: Uma simulação de rompimento de barragem
- 1.3.4 Difusão.
- 1.3.5 As Equações Completas de Navier Stokes.







Modelagem Numérica da Atmosfera e Oceano

As previsões (do tempo e clima) prevêem os ventos, temperatura e pressão através das

Equações de Navier-Stokes:









A derivada Lagrangiana

Momentum

Continuidade

Energia

Equação de estado, Lei dos gases ideais

Hidrostática

$$\frac{D\Psi}{Dt} = \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \Psi$$

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -2\mathbf{\Omega} \times \mathbf{u} - \frac{\nabla p}{\rho} + \mathbf{g} + \mu_u \left(\nabla^2 \mathbf{u} + \frac{1}{3} \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) \right)$$

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

$$\frac{D\theta}{Dt} = Q + \mu_{\theta} \nabla^2 \theta$$

$$p = \rho RT$$





u Wind vector

g Gravity vector (downwards)

t Time

 θ Potential temperature, T (p0/p)k

 Ω Rotation rate of planet

k heat capacity ratio 1.4

 ρ Density of air

Q Source of heat

p Atmospheric pressure

 μ_{u},μ_{θ} Diffusion coefficients

Aprenderemos como resolver numericamente as versões simplificadas.


Você não precisa memorizar as equações, mas deve ser capaz de descrever o significado e comportamento dos termos





A Equação de Temperatura Potencial

First Law of Thermodynamics






$$\theta = T \left(\frac{1000}{P} \right)^{\frac{R_d}{C_p}}$$






A Equação de Temperatura Potencial







 θ será criado e destruído pela fonte de calor, Q,








Advecção da Poluição

Advecção Linear Pura Advecção de concentração ϕ sem difusão ou fontes ou sumidouros:

$$\frac{D\phi}{Dt} = \frac{\partial\phi}{\partial t} + \vec{u} \cdot \vec{\nabla}\phi = 0$$

Mudanças de ϕ são produzidas pelo componente do vento na mesma direção dos gradientes de ϕ


A fim de entender por que o termo $\vec{u} \cdot \vec{\nabla} \phi$ leva a mudanças em ϕ , considere uma região de atmosfera poluída onde o poluente tem os contornos de concentração mostrados :








Exercício: Desenhe na figura o direções dos gradientes de ϕ e portanto, marque com +, - ou 0 locais onde $\vec{u} \cdot \vec{\nabla} \phi$ é positivo, negativo e zero.








Advecção / difusão com fontes e sumidouros







A equação de momentum








Coriolis

Oscilações inerciais governadas por parte da equação de momento:

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -2\vec{\Omega}x\vec{u}$$

Uma bóia flutuante posta em um local com ventos fortes ventos de oeste no Mar Báltico em julho de 1969.

Assim que o vento diminui, a parte superior do oceano a bóia segue círculos de inércia







A Força de Gradiente de Pressão

Se a <u>força do gradiente de pressão é o único termo grande na equação de momento</u>, então, junto com a equação de continuidade e a lei dos gases perfeitos, obtém-se as equações para ondas acústicas:

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \frac{1}{\rho_0} \vec{\nabla} P = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{P}{RT} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial t} \frac{P}{T} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \rho R \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$

$$P = \rho RT$$

$$\rho = \frac{P}{RT}$$

$$R = 287,058 J/kgK$$

$$R = 287,058 N * m/kgK$$

$$R = 287,058 \; \frac{m}{s^2 * K}$$








A Força de Gradiente de Pressão

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \rho_0 c^2 \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$









Difusão


A difusão de uma quantidade ϕ com coeficiente de difusão μ_{ϕ} em uma dimensão espacial arbitraria



$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \mu_{\phi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$



Quadro resumo das propriedades das derivadas



Fonte: Interpretação gráfica das derivadas primeira e segunda

A segunda derivada de ϕ é alta nos vales e baixa nos picos de ϕ .


Portanto, a difusão tende a remover picos e os vales e tornar um perfil mais suave:









Esquemas Numéricos também podem gerar ruídos







$$f' = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$





PROGRAM Main IMPLICIT NONE

CONTAINS

SUBROUTINE Init ED SUBROUTINE Init

SUBROUTINE run END SUBROUTINE run

SUBROUTINE finalize
END SUBROUTINE finalize

END PROGRAM Main

Module Main IMPLICIT NONE

INTEGER :: xdim

REAL, ALLOCATABLE :: f(:)

REAL :: dx

CONTAINS

SUBROUTINE InitClass

INTEGER :: x xdim=10

Dx = 1.0/REAL(xdim)

allocate(F(0:xdim)); F(0:xdim) =0.0

DO x=3, 7 F(x) = 1.0 END DO

ED SUBROUTINE InitClass

SUBROUTINE run

F(x) = F(x) + Uo* (F(x+1) - F(x-1))/(2DX)

END SUBROUTINE run

SUBROUTINE finalize

DEALOCATE(F)

END SUBROUTINE finalize

END Module Main





Questões de discussão:

CPEC

- Quais equações têm coeficiente de difusão?
- O que causa a difusão?
- A difusão é um termo grande nas equações do movimento atmosférico?





Lista de Exercicio-01

$$\frac{Du}{Dt} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} = 0$$

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$\frac{D\ln\theta}{Dt} = 0$$

$$\theta = T \left(\frac{P_s}{P}\right)^{\frac{R}{c_p}}$$

$$\gamma = \left[\frac{c_p}{c_v}\right]$$

A partir das equações ao lado esquerdo encontre a velocidade de propagação da onda de som.

OBS(é essencial que faça passo a passo, não elimine as operações matemáticas)

$$c = \bar{u} \pm \sqrt{[\gamma R \bar{T}]}$$