Модуль 1 «Математические модели геометрических объектов» Лекция 4 «В-сплайны и В-сплайновые поверхности. NURBS-кривые»

к.ф.-м.н., доц. каф. ФН-11, Захаров Андрей Алексеевич, ауд.: 930а(УЛК) моб.: 8-910-461-70-04,

email: azaharov@bmstu.ru




МГТУ им. Н.Э. Баумана


5 апреля 2023 г.

Введение

Данная категория сплайнов является наиболее используемой, и функции В-сплайнов широко применяются в системах автоматизированного проектирования и многих пакетах графического программирования. Подобно сплайнам Безье, В-сплайны генерируются путём аппроксимации набора контрольных точек. В то же время, В-сплайны обладают двумя преимуществами по сравнению со сплайнами Безье: во-первых, степень полинома В-сплайна можно задать независимо от числа контрольных точек (с определенными ограничениями); во-вторых, В-сплайны допускают локальный контроль над формой кривой. Платой за это является большая сложность В-сплайнов по сравнению со сплайнами Безье.

В кривой Безье глобальное влияние каждой опорной точки \mathbf{p}_i на всю кривую происходит из-за того, что каждая из функций B_i^n не равна нулю на всем интервале (0;1). Если бы вместо функций Бернштейна выступали функции с локальными носителями, существенно меньшими, чем область определения параметра кривой t, то удалось бы локализовать влияние отдельной точки на всю кривую.





Поэтому поставим задачу следующим образом. Пусть даны контрольные точки $\mathbf{p}_0,\ldots,\mathbf{p}_n$. Определим кривую $\mathbf{r}(t)$ по формуле

$$\mathbf{r}(t) = \sum_{i=0}^{n} N_i(t)\mathbf{p}_i, \qquad t_{\min} \leqslant t \leqslant t_{\max}, \tag{1}$$

где $N_i(t)$ — набор кусочно-полиномиальных функций, таких, что

- 1. $N_i(t) = 0$ при $t \notin [a_i, b_i] \subset [t_{\min}, t_{\max}];$
- 2. $N_i(t)$ линейно независимы и образуют базис.
- 3. $\sum\limits_{i=0}^{n}N_{i}(t)=1$ для каждого $t\in [t_{\mathsf{min}},t_{\mathsf{max}}].$

Последнее условие вводится для того, чтобы в случае совпадения всех контрольных точек кривая превращалась бы в ту же точку.

Решение поставленной задачи даётся В-кривыми (сокр. от базисные — basis). В-кривые обобщают кривые Безье.

Общее выражение для расчёта координат точек В-сплайна:


$$\mathbf{r}(t) = \sum_{i=0}^{n} N_i^k(t) \mathbf{p}_i, \qquad t_{\min} \leqslant t \leqslant t_{\max}, \quad 0 \leqslant k \leqslant n.$$

В 1972 г. Кокс (Cox) и де Бур (de Boor) предложили использовать функции N_i^k , определяемые рекурсивно:

$$N_i^{0}(t) = \left\{ egin{array}{ll} 1, & ext{ec.nu} \ t_i \leqslant t < t_{i+1}, & 0 \leqslant i < n+k+1 \ 0, & ext{в противном случаe} \end{array}
ight.$$


$$N_i^k(t) = \frac{t - t_i}{t_{i+k} - t_i} N_i^{k-1}(t) + \frac{t_{i+k+1} - t}{t_{i+k+1} - t_{i+1}} N_{i+1}^{k-1}(t).$$
(2)

Функции N_i^k называют базисными функциями. Каждая точка t_i называется узлом (knot). Узлы определяют области, внутри которых функции сопряжения имеют ненулевые значения. Полный набор используемых узлов $\{t_0,\ldots,t_{n+k+1}\}$ называется вектором узлов (knot vector). Значения узлов можно выбирать любыми при условии, что $t_i \leqslant t_{i+1}$. В частности, расстояния между соседними узлами могут быть равны нулю, тогда говорят о кратности узлов.



Свойства базисных функций


Свойство локальности: каждая базисная функция $N_i^k=$ 0, если $t\notin [t_i,t_{i+k+1}).$



 N_1^3 — комбинация значений функций N_1^0 , N_2^0 , N_3^0 и N_4^0 . Таким образом, функции N_1^3 отличны от нуля только для значений $t\in[t_1,t_5)$.

Свойства базисных функций

В любом заданном промежутке $[t_i,t_{i+1})$ могут быть отличны от нуля только k+1 функций: N_{i-k}^k,\ldots,N_i^k .



На интервале $[t_3,t_4)$ единственной функцией, отличной от нуля, является функция N_3^0 . Следовательно, единственные кубические функции, отличные от нуля на $[t_3,t_4)$ — это функции N_0^3,\ldots,N_3^3 .

Алгоритм вычисления базисных функций В-сплайна

В силу последнего свойства, при вычислении базисных функций N^k в точке t, важно уметь находить индекс i в векторе узлов, при котором выполняется соотношение $t_i\leqslant t\leqslant t_{i+1}.$

Отдельно стоит рассмотреть случай вычисления значения i при максимально возможном значении параметра $t=t_{n+1}$. В этом случае, параметр i следует принять равным n, т.е. расширить область $t\in[t_n,t_{n+1}]$ в которой функция $N_n^0=1$.

В общем случае для вычисления значения i можно использовать алгоритмы линейного или бинарного поиска.

Алгоритм вычисления базисных функций В-сплайна


```
Листинг алгоритма бинарного поиска индекса i:
/// \param [in] n,k,t,knot_vector
/// \return i
findSpan(n,k,t,knot_vector)
{
    if (t == knot_vector[n + 1])
        return n; /* Special case */
    /* Do binary search */
    low = k; high = n + 1;
    mid = (low + high) / 2;
    while ((t < knot_vector[mid]) || (t >= knot_vector[mid + 1])) {
        if (t < knot_vector[mid])</pre>
            high = mid;
        else
            low = mid:
        mid = (low + high) / 2;
    }
    return mid;
```

Алгоритм вычисления базисных функций В-сплайна

```
Приведем листинг алгоритма для вычисления ненулевых базисных
функций N_{i-k}^k, \ldots, N_i^k:
/// \param [in] i,t,k,knot_vector
/// \param [out] N (массив базисных функций, нумерация с нуля!)
basisFunc(i,t,k,knot_vector,N)
{
    N[0] = 1.0:
    for (j = 1; j \le k; j++) {
        left[j] = t - knot_vector[i + 1 - j];
        right[j] = knot_vector[i + j] - t;
        saved = 0.0:
        for (r = 0; r < j; r++) {
            temp = N[r]/(right[r+1]+left[j-r]);
            N[r] = saved + right[r+1]*temp;
            saved = left[j-r]*temp;
        N[j] = saved;
```

Свойства В-сплайнов

- lacktriangle Полиномиальная кривая имеет степень k и непрерывность C^{k-1} .
- ightharpoonup Диапазон параметра t делится на n+k+1 подынтервалов n+k+2 значениями, заданными в векторе узлов.
- Если значения узлов обозначить $\{t_0,t_1,\dots,t_{n+k+1}\}$, получающийся В-сплайн определяется только в промежутке $[t_k,t_{n+1})$, т.к. только в этом промежутке $\sum\limits_{i=0}^n N_i^k(t)=1.$
- lacktriangle Каждый участок сплайна определяется k+1 контрольными точками.
- ightharpoonup Локальная коррекция: любая контрольная точка \mathbf{p}_i может влиять на форму кривой $\mathbf{r}(t)$ только на интервале $[t_i,t_{i+k+1})$.
- ▶ При движении вдоль кривой, функции $N_i^k(t)$ действуют подобно переключателям. Когда t проходит мимо узла t_{i+k+1} в векторе узлов, функция N_i^k (и, соответственно, точка \mathbf{p}_i) выключаются, поскольку становится равной нулю, и включаются следующие.
- Чем меньше степень кривой, тем ближе она подходит к контрольным точкам. Кривые высоких порядков более гладкие.



Свойства В-сплайнов





Рис.: Локальная коррекция В-сплайна.

Помимо локального контроля В-сплайны позволяют варьировать число контрольных точек, используемых в разработке кривой, без изменения степени полинома.

Свойства В-сплайнов

- Кривые на базе В-сплайнов аффинно инвариантны. Для преобразования В-сплайн кривой мы просто преобразуем каждую контрольную точку и генерируем новую кривую.
- В-сплайн кривая является выпуклой комбинацией своих контрольных точек и поэтому лежит внутри их выпуклой оболочки. Возможно более сильное утверждение: при любом значении $t \in [t_k, t_{n+1}]$ только k+1 функций В-сплайна «активны» (то есть отличны от нуля). В этом случае кривая должна лежать внутри выпуклой оболочки не более k+1 последовательных активных контрольных точек.
- ightharpoonup В-сплайн кривые обеспечивают линейную точность: если k+1 последовательных контрольных точек коллинеарны, то их выпуклая оболочка будет прямой линией, и кривая будет захвачена внутрь её.
- В-сплайн кривые уменьшают колебания: В-сплайн кривая не пересекает никакую линию чаще, чем её контрольный полигон.



Выпуклые оболочки для квадратичной В-сплайн кривой

Дифференцирование В-сплайна

Аналогично случаю вычисления производной от кривой Безье, производная В-сплайна записывается через уравнение В-сплайна, порядок которого на единицу меньше исходного. Если параметр t лежит между узловыми значениями t_l и t_{l+1} , то производная от В-сплайна имеет следующий вид:

$$\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \sum_{i=l-k+1}^{l} N_i^{k-1}(t)\mathbf{p}_i^1,\tag{3}$$

где

$$\mathbf{p}_{i}^{1} = k \frac{\mathbf{p}_{i} - \mathbf{p}_{i-1}}{t_{i+k} - t_{i}}.$$
 (4)

Правая часть уравнения (3) имеет форму уравнения В-сплайна, поэтому можно предполагать, что производные более высоких порядков могут быть получены рекурсивным применением формулы (3). Так, производная порядка m от В-сплайна имеет вид:

$$\frac{d^m \mathbf{r}(t)}{dt^m} = \sum_{i=l-k+m}^l N_i^{k-m}(t) \mathbf{p}_i^m, \tag{5}$$

где

$$\mathbf{p}_{i}^{m} = (k - m + 1) \frac{\mathbf{p}_{i}^{m-1} - \mathbf{p}_{i-1}^{m-1}}{t_{i+k+1-m} - t_{i}}.$$
(6)

Равномерные периодические В-сплайны

Разные методы задания узловых значений позволяют получить разные функции сопряжения и, соответственно, разные кривые. Если расстояние между значениями в узлах постоянно, получающаяся в результате кривая называется равномерным В-сплайном. Например, можно задать следующий равномерный вектор узлов:

$$\{-1.5; -1.0; -0.5; 0.0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0\}.$$

Часто значения узлов нормируются в диапазон от 0 до 1:

$$\{0.0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0\}.$$

Во многих приложениях удобно задать равномерные значения узлов с шагом 1 и начальным значением 0:

$${0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}.$$

Равномерные В-сплайны имеют *периодические* стыковочные функции. Следовательно, для заданных значений n и k все стыковочные функции имеют одинаковую форму. Каждая последующая стыковочная функция является просто смещённой версией предыдущей:

$$N_i^k(t) = N_{i+1}^k(t + \Delta t) = N_{i+2}^k(t + 2\Delta t), \tag{7}$$

Пример. Равномерные квадратичные В-сплайны




Рис.: Периодические стыковочные функции равномерного В-сплайна

Проиллюстрируем стыковочные функции В-сплайнов для равномерного целого вектора узлов при k+1=n=3. Вектор узлов должен содержать n+k+2=7 значений узлов: $\{0;1;2;3;4;5;6\}$. Каждая из четырёх стыковочных функций захватывает k+1=3 подынтервалов. Используя рекуррентные формулы (2), получаем первую стыковочную функцию $N_0^2(t)$. Следующая функция N_1^2 получается с использованием соотношения (7) при подстановке t-1 вместо t в N_0^2 и смещения начального положения t на 1 в сторону увеличения. Подобным образом, оставшиеся две периодические функции получаются последовательным смещением N_1^2 вправо. Первая контрольная точка умножается на стыковочную функцию N_0^2 . Следовательно, изменение положения первой контрольной точки влияет только на форму кривой до t=3. Аналогично последняя контрольная точка влияет на форму сплайновой кривой в интервале, где определена N_3^2 .

Пример. Равномерные квадратичные В-сплайны

Поскольку диапазон получающейся полиномиальной кривой принадлежит промежутку от $t_k=2$ до $t_{n+1}=4$, начальную и конечную позицию кривой можно определить, вычислив стыковочные функции в этих точках:

$${f r}(2) = 0.5({f p}_0 + {f p}_1), \qquad {f r}(4) = 0.5({f p}_2 + {f p}_3).$$

Т.о., кривая начинается посередине между первыми двумя контрольными точками и заканчивается посередине между двумя последними. Вычисляя производные стыковочных функций, получаем:

$$r'(2) = p_1 - p_0, r'(4) = p_3 - p_2.$$

Параметрическая касательная кривой в начале параллельна линии, соединяющий первые две контрольные точки, а параметрическая касательная в конце кривой параллельна линии, соединяющей последние две контрольные точки.



Рис.: Квадратный периодический В-сплайн, построенный по четырём контрольным точкам на плоскости xy. Кривая проходит через середины ребер контрольного полигона

Равномерные периодические В-сплайны

В предыдущем примере было отмечено, что квадратичная кривая начинается между первыми двумя и заканчивается между двумя последними контрольными точками. Полученный результат справедлив для квадратичных периодических В-сплайнов, подобранных по любому числу различных контрольных точек. Вообще, для полиномов высокого порядка начальная и конечная точки являются взвешенным средним \boldsymbol{k} контрольных точек. Кроме того, как это было для кривых Безье, сплайновую кривую можно поместить ближе к любой контрольной точке, введя эту точку несколько раз. При задании кратности k выпуклые оболочки, окружающие эту точку состоят из ребер контрольного полигона, поэтому кривая «захватывается» этим ребром на протяжении одного диапазона полиномов. Аналогичного действия можно добиться, увеличивая кратность значения в векторе узлов. Однако это приводит к уменьшению непрерывности на 1 при каждом повторе узлового значения.

Удвоение контрольной точки



Открытые равномерные В-сплайны

Данный класс В-сплайнов является промежуточным между равномерными и неравномерными В-сплайнами. Иногда он считается частным случаем равномерного В-сплайна, а иногда он относится к неравномерным В-сплайнам. Для открытых равномерных В-сплайнов, или просто открытых В-сплайнов, расстояние между узлами равномерно, за исключением концов, где значения узлов повторяются k+1 раз. Примеры открытых равномерных целочисленных вектора узлов:

$$\{0,0,1,2,3,3\}$$
 для $k=1$ и $n=3,$ $\{0,0,0,0,1,2,2,2,2\}$ для $k=3$ и $n=4.$

Данные векторы можно нормировать в единичный интервал от 0 до 1:

$$\{0,0,0.33,0.67,1,1\}$$
 для $k=1$ и $n=3,$ $\{0,0,0,0.5,1,1,1,1,1\}$ для $k=3$ и $n=4.$

Для любых значений параметров k и n открытый равномерный вектор узлов с целыми значениями можно сгенерировать, используя формулы

$$t_i = \left\{egin{array}{ll} 0 & ext{для } 0\leqslant i\leqslant k, \ i-k & ext{для } k+1\leqslant i\leqslant n, \ n-k+1 & ext{для } n< i\leqslant n+k+1. \end{array}
ight.$$

При этом первым k+1 узлам присваивается значение 0, а последние k+1 узлов имеют значение n-k+1.

Открытые равномерные В-сплайны

Открытые равномерные В-сплайны обладают характеристиками, весьма подобными характеристикам сплайнов Безье. При n=k открытые В-сплайны совпадают со сплайнами Безье, и все значения узлов равны 0 или 1. Это означает, что

$$N_i^k(t) = B_i^n(t),$$

где $i=0,\ldots,n.$

Например, при кубическом открытом B-сплайне (k=3) и четырёх контрольных точках вектор узлов равен:

$$\{0,0,0,0,1,1,1,1\}.$$

Полиномиальная кривая для открытого В-сплайна соединяет первую и последнюю контрольную точку. Кроме того, параметрическая касательная кривой в первой контрольной точке параллельна прямой линии, сформированной первыми двумя контрольными точками, а параметрическая касательная в последней контрольной точке параллельна линии, определённой двумя последними контрольными точками. Таким образом, геометрические условия для согласования участков кривой не отличаются от условий для кривых Безье.

Неравномерные В-сплайны

Для данного класса сплайнов вектор узлов может принимать любые значения из любых интервалов. Для неравномерных В-сплайнов можно выбирать несколько одинаковых внутренних значений узлов и неравномерное размещение значений узлов. Например, внутренние значения могут быть пропорциональны длинам ребер между вершинами многоугольника:

$$t_i=\left\{egin{array}{ll} \displaystyle\left(rac{i-k}{n-k+1}
ight)c_{i-k+1}+\sum\limits_{j=1}^{i-k}c_j \ \displaystyle\sum\limits_{j=1}^nc_j \ n-k+1 \end{array}
ight) (n-k+1) & ext{для } 0\leqslant i\leqslant k, \ \left(rac{i-k}{n-k+1}
ight)c_{i-k+1}+\sum\limits_{j=1}^{i-k}c_j \ ext{для } n< i\leqslant n+k+1, \end{array}
ight.$$

где $c_i = |\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}|$.

Неравномерные В-сплайны предлагают повышенную гибкость в управлении формой кривой. Неравномерные интервалы в векторе позволяют получать различные формы стыковочных функций в различных интервалах, что может использоваться для воспроизведения определённых особенностей аппроксимации. В любой момент работы с неравномерным В-сплайном в состав кривой можно ввести дополнительный узел и изменить её форму при помощи дополнительных контрольных точек.

Объединение кривых Безье в один В-сплайн

Рассмотрим проблему объединения двух или более кривых Безье в один В-сплайн. Пусть имеется две кривые Безье второй степени $\mathbf{r}_0(t)$ и $\mathbf{r}_1(t)$, определённые с помощью контрольных точек \mathbf{p}_0 , \mathbf{p}_1 , \mathbf{p}_2 и \mathbf{p}_0' , \mathbf{p}_1' , \mathbf{p}_2' . Требуется объединить эти кривые в одну кривую $\mathbf{r}(t)$, которая состоит из $\mathbf{r}_0(t)$, за которой следует $\mathbf{r}_1(t)$. То есть $\mathbf{r}(t)=\mathbf{r}_0(t)$ для $0\leqslant t\leqslant 1$ и $\mathbf{r}(t)=\mathbf{r}_1(t)$ для $1\leqslant t\leqslant 2$. Это можно сделать с помощью квадратичного В-сплайна $\mathbf{r}(t)$ с узловым вектором $\{0,0,0,1,1,1,2,2,2\}$ и с шестью контрольными точками \mathbf{p}_0 , \mathbf{p}_1 , \mathbf{p}_2 , \mathbf{p}_0' , \mathbf{p}_1' , \mathbf{p}_2' . Обычно две кривые Безье образуют единую непрерывную кривую, то есть $\mathbf{p}_2=\mathbf{p}_0'$. В в этом случае $\mathbf{r}(t)$ совпадает с В-сплайном, у которого вектор узлов равен $\{0,0,0,1,1,2,2,2\}$ и который строится по пяти контрольным точкам \mathbf{p}_0 , \mathbf{p}_1 , \mathbf{p}_2' , \mathbf{p}_1' , \mathbf{p}_2' .

Это правило можно обобщить. Если есть три кривые Безье второй степени, которые образуют одну непрерывную кривую, то они эквивалентны квадратичному В-сплайну с вектором узлов $\{0,0,0,1,1,2,2,3,3,3\}$. Аналогичным образом можно построить В-сплайн по любому числу квадратичных кривых Безье, непрерывно стыкующихся между собой.

В-сплайновые поверхности

Формулировка В-сплайновой поверхности подобна формулировке поверхностных сплайнов Безье. Векторную функцию В-сплайновой поверхности можно получить, используя декартово произведение стыковочных В-сплайновых функций вида

$$\mathbf{r}(u,v) = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} \mathbf{p}_{ij} N_i^k(u) N_j^l(v),$$
 (8)

где \mathbf{p}_{ij} задают положения (n+1) на (m+1) контрольных точек. Поверхность можно построить по выбранным значениям степеней полиномов k и l. Для каждого параметра u и v также выбираются значения векторов узлов, которые определяют диапазон параметров стыковочных функций. В-сплайновые поверхности имеют почти все те же свойства, что и составляющие их В-сплайны.





На рисунке показан другой вид, откуда становится ясно, что данная поверхность не является поверхностью врашения.

Дифференцирование В-сплайновой поверхности

Достаточно часто возникает необходимость вычисления производных В-сплайновой поверхности:

$$\frac{\partial \mathbf{r}(u,v)}{\partial u}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}(u,v)}{\partial v}.$$

Продифференцируем выражение (8) по u и v:

$$\frac{\partial \mathbf{r}(u,v)}{\partial u} = \sum_{j=0}^{m} \frac{d}{du} \left(\sum_{i=0}^{n} \mathbf{p}_{i,j} N_i^k(u) \right) N_j^l(v),$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}(t,v)}{\partial \tau} = \sum_{i=0}^{n} \frac{d}{dv} \left(\sum_{i=0}^{m} \mathbf{p}_{i,j} N_j^l(v) \right) N_i^k(u),$$

Производную В-сплайна можно вычислить по формуле (3).

Рациональные В-сплайны

Аналогично случаю рациональных кривых Безье, контрольные точки рационального В-сплайна указываются с использованием однородных координат. Функции сопряжения применяются именно к этим однородным координатам. Координаты точки рационального В-сплайна в однородном пространстве получаются по формулам:

$$x \cdot h = \sum_{i=0}^{n} N_i^k(t) \left(h_i \cdot x_i \right); \tag{9}$$

$$y \cdot h = \sum_{i=0}^{n} N_i^k(t) \left(h_i \cdot y_i \right); \tag{10}$$

$$z \cdot h = \sum_{i=0}^{n} N_i^k(t) \left(h_i \cdot z_i \right); \tag{11}$$

$$h = \sum_{i=0}^{n} N_i^k(t) h_i.$$
 (12)

Уравнение рационального В-сплайна

Координаты точки в трёхмерном пространстве $x,\ y$ и z получаются делением $xh,\ yh$ и zh на h, поэтому уравнение рационального В-сплайна в векторном виде может быть записано следующим образом (поделим (9), (10) и (11) на (12)):

$$\mathbf{r}(t) = \frac{\sum_{i=0}^{n} h_i \mathbf{p}_i N_i^k(t)}{\sum_{i=0}^{n} h_i N_i^k(t)} = \sum_{i=0}^{n} \mathbf{p}_i R_i^k(t),$$
(13)

где

$$R_{i}^{k}(t) = \frac{h_{i}N_{i}^{k}(t)}{\sum_{j=0}^{n}h_{j}N_{j}^{k}(t)}$$

— базисные функции рационального В-сплайна.

Если всем весовым коэффициентам будут присвоены одинаковые ненулевые значения (например, 1), получим стандартный В-сплайн, поскольку в таком случае $R_i^k(t) \equiv N_i^k(t)$ для всех i.


Свойства рациональных В-сплайнов

Рациональные В-сплайны и их базисы это обобщение нерациональных В-сплайнов и базисов. При $h_i \geqslant 0$ для всех i они наследуют почти все аналитические и геометрические свойства последних. В частности:

- каждая функция рационального базиса положительна или равна нулю для всех значений параметра, т.е. $R_i^k \geqslant 0$;
- $igsim \sum_{i=0}^n R_i^k(t) \equiv 1$ для $t \in [t_k, t_{n+1}];$
- при k > 0 каждая функция $R_i^k(t)$ имеет ровно один максимум;
- ightharpoonup рациональный B-сплайн степени k имеет непрерывность C^{k-1} ;
- максимальная степень рационального В-сплайна равна количеству контрольных точек минус 1;
- рациональный В-сплайн обладает свойством уменьшения вариации;
- ightharpoonup если $t \in [t_i, t_{i+1})$, то $\mathbf{r}(t)$ находится в пределах выпуклой оболочки, составленной из контрольных точек $\mathbf{p}_{i-k},\ldots,\mathbf{p}_i$;
- lacktriangle свойство локальности $R_i^k(t) = 0$ для $t \notin [t_i, t_{i+k+1})$. Если $t \in [t_i, t_{i+1})$ только функции $R_{i-k}^{k}, \dots, R_{i}^{k}$ являются ненулевыми;
- аффинная и перспективная инвариантность: применяемое к кривой преобразование можно свести к преобразованию только ее контрольных точек;
- свойство уменьшения вариации: прямая или плоскость пересекают сплайн не большее количество раз чем контрольный полигон сплайна.



Представление единичной окружности



С помощью рациональных квадратичных В-сплайнов можно сразу целиком построить окружность или какое-либо другое коническое сечение. Т.е. с их помощью можно сшить отдельные дуги, представляемые с помощью рациональных сплайнов Безье. Это возможно сделать множеством способов, например, задав в вершинах и на серединах сторон девять контрольных точек, причём начальная и конечная вершины должны совпадать в одной из середин. Узловой вектор можно задать в следующем виде: $\left\{0,0,0,\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{4},\frac{3}{4},1,1,1\right\}$. Вес контрольной точки $h_i=1$, если i — чётное и $h_i=\frac{\sqrt{2}}{2}$, если i — нечётное.

Неравномерные рациональные В-сплайны

Обычно в пакетах графической разработки для построения рациональных В-сплайнов используются неравномерные представления вектора узлов. Данные сплайны называются «NURBS» (Nonuniform Rational B-splines — неравномерные рациональные В-сплайны). NURBS с 1983 г. являются стандартом IGES. IGES — это стандарт обмена проектной информацией между системами автоматизированного проектирования, а также между ними и системами автоматизированного производства. Рациональные В-сплайны реализованы аппаратно в некоторых графических рабочих станциях.

NURBS-поверхности

Распространим понятие NURBS-кривых на NURBS-поверхности, для чего используем декартово произведение:

$$\mathbf{r}(u,v) = \frac{\sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} h_{ij} \mathbf{p}_{ij} N_i^k(u) N_j^l(v)}{\sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} h_{ij} N_i^k(u) N_j^l(v)},$$
(14)

где \mathbf{p}_{ij} — векторы задающих точек с компонентами x_{ij}, y_{ij} и z_{ij} , а h_{ij} — однородные координаты задающих точек.




Рис.: Биквадратичная NURBS поверхность, $h_{11}=h_{12}=h_{21}=h_{22}=10$, остальные веса равны 1. Узловой вектор: $\{0,0,0,1/3,2/3,1,1,1\}$


NURBS-поверхности

Благодаря общности и гибкости NURBS-поверхности стали пользоваться популярностью. Поскольку В-сплайны являются частным случаем NURBS-поверхностей (при $h_{i,j}=1$), можно использовать единый алгоритм для создания обширного семейства поверхностей. NURBS поверхности обладают большинством свойств, присущих В-сплайновым поверхностям и NURBS-кривым. NURBS поверхности позволяют точно описывать квадратичные поверхности, такие как цилиндр, конус, сфера, параболоид и гиперболоид. Поэтому дизайнеру вместо инструментария, состоящего из большого числа различных алгоритмов для создания поверхностей, потребуется всего один метод.


Построение поверхностей вращения

Пусть задана рациональная NURBS-кривая $\mathbf{r}(v) = \sum\limits_{j=0}^m R_j^l(v)\mathbf{p}_j$ с вектором узлов $\{v_0,\ldots,v_{n+l+1}\}$. Пусть эта кривая, называемая образующей, вращается вокруг некоторой оси. Рассмотрим случай, когда кривая $\mathbf{r}(v)$ лежит в плоскости xz и поворачивается на угол 360° вокруг оси z. Построим поверхность вращения $\mathbf{r}(u,v)$ со следующими свойствами:

- при фиксированном $u=\bar{u},\ {\bf r}(\bar{u},v)$ является кривой ${\bf r}(v)$, повернутой на некоторый угол вокруг оси z.
- ▶ при фиксированном $v=\bar{v}$, $\mathbf{r}(u,\bar{v})$ является окружностью в плоскости xy с центром на оси z.



Построение поверхностей вращения



Воспользуемся представлением окружности с помощью NURBS-кривой, задав в вершинах и на серединах сторон девять контрольных точек с узловым вектором: $\left\{0,0,0,\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{4},\frac{3}{4},1,1,1\right\}$. Вес контрольной точки $h_i=1$, если i — чётное и $h_i=\frac{\sqrt{2}}{2}$, если i — нечётное.

| ロ ト 4 個 ト 4 重 ト 4 重 ト 9 Q O

Тогда искомая поверхность будет иметь следующий вид:

$$\mathbf{r}(u,v) = \frac{\sum_{i=0}^{8} \sum_{j=0}^{m} h_{ij} \mathbf{p}_{ij} N_i^2(u) N_j^l(v)}{\sum_{i=0}^{8} \sum_{j=0}^{m} h_{ij} N_i^2(u) N_j^l(v)}.$$
 (15)

Контрольные точки и веса определяются следующим образом: для i=0: $\mathbf{p}_{ij}=\mathbf{p}_{0j}=\mathbf{p}_{j}$.

Поскольку $\mathbf{r}(u,\bar{v})$ является окружностью в плоскости xy, все точки \mathbf{p}_{ij} при фиксированном j и $0\leqslant i\leqslant 8$ должны образовывать квадрат, лежащий в плоскости xy с центром на оси z, ширина которого определяется положением контрольной точки \mathbf{p}_j . Веса точек получаются с помощью произведений весов образующей кривой h_j и весов окружности h_i , т.е.: $h_{0,j}=h_j,\ h_{1,j}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)h_j,\ h_{2,j}=h_j,\ h_{3,j}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)h_j,\dots,\ h_{8,j}=h_j.$

По параметру u вектор узлов равен $\left\{0,0,0,\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{4},\frac{3}{4},1,1,1\right\}$, а по параметру $v-\{v_0,\dots,v_{n+l+1}\}$.