Dérivée d'un vecteur unitaire par rapport au temps

Vecteur unitaire

Définition : on appelle vecteur unitaire, un vecteur de norme 1.

Coordonnées polaires

En coordonnées polaire, un point M est donné par deux coordonnées (ρ,θ) ρ est un réel supérieur ou égal à 0 et θ un angle, par exemple dans $]-\pi;\pi]$ Elles vérifient les relations :

$$x = \rho.cos(\theta)$$
 et $y = \rho.sin(\theta)$

On note alors $\overrightarrow{u}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{pmatrix}$

Cette relation est souvent notée dans un repère : $\overrightarrow{u}(\theta) = \cos(\theta) \overrightarrow{i} + \sin(\theta) \overrightarrow{j}$

Aussi le vecteur
$$\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho \cos(\theta) \\ \rho \sin(\theta) \end{pmatrix} = \rho \overrightarrow{u}(\theta)$$

À retenir:

$$\overrightarrow{OM} = \rho \overrightarrow{u}(\theta)$$

En mécanique et en physique, cette formule est souvent notée :

$$\overrightarrow{OM} = \rho \overrightarrow{u}$$

Mais \overrightarrow{u} dépend toujours de θ .

 \overrightarrow{u} est bien un vecteur unitaire car ses coordonnées vérifient $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$.

Dépendance au temps

On considère un point $M(t) = \rho(t) \overrightarrow{u}(t)$ dont la position de M varie (de façon dérivable) avec le temps, et nous allons exprimer ces dérivées.

Soit $\overrightarrow{u}(t)$ un vecteur unitaire.

On a donc $\overrightarrow{u}(t) = \cos(\theta(t))\overrightarrow{i} + \sin(\theta(t))\overrightarrow{j}$

Les notations devenant pénibles, on simplifie un peu :

$$\overrightarrow{u}(t) = \cos(\theta) \overrightarrow{i} + \sin(\theta) \overrightarrow{j}$$


Rien n'a changé mais on n'ecrit plus (t) partout.

On pose, $\overrightarrow{n} = -\sin(\theta)\overrightarrow{i} + \cos(\theta)\overrightarrow{j}$

On a alors:

- \overrightarrow{n} est un vecteur unitaire (mêmes raisons que pour \overrightarrow{u}),
- \overrightarrow{u} et \overrightarrow{n} sont orthogonaux car leur produit scalaire est nul,
- la base $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{n})$ est orthonormée et directe,

Pourquoi le noter \overrightarrow{n} plutôt que \overrightarrow{v} ? Parce que \overrightarrow{n} est le vecteur \overrightarrow{normal} à \overrightarrow{u} Cela donne la figure ci-dessous.



L'objectif est d'exprimer la dérivée de ces vecteurs par rapport au temps.

Dérivée d'une composée

En mathématique, on note généralement : (exp(u))' = u'exp(u)Avec les notations de Newton, cela s'écrit : $\frac{d \exp(u)}{dt} = \frac{du}{dt} \exp(u)$ L'intérêt des notations de Newton réside en la formule suivante :

Dérivée d'une composée : Si $u = u(\theta(t))$, alors :

$$\frac{du}{dt} = \frac{du}{d\theta} \times \frac{d\theta}{dt}$$

Pour calculer cette dérivée, il faut exprimer les dérivées de u par rapport à θ et de θ par rapport à t

Retour aux vecteurs

Donc

$$\frac{d\overrightarrow{u}(\theta(t))}{dt} = \frac{d}{d\theta}\overrightarrow{u} \times \frac{d\theta}{dt}$$

$$\overrightarrow{u}(t) = \cos(\theta) \overrightarrow{i} + \sin(\theta) \overrightarrow{j}$$

$$\frac{d\overrightarrow{u}(\theta(t))}{dt} = \frac{d}{d\theta} \overrightarrow{u} \times \frac{d\theta}{dt} \qquad \text{puis} \qquad \frac{d\overrightarrow{u}}{dt} = \frac{d\cos\theta}{d\theta} \overrightarrow{i} + \frac{d\sin\theta}{d\theta} \overrightarrow{j}$$

Dans cette dernière formule, on a projeté \overrightarrow{u} sur la base $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$

Avec les dérivées : $\cos' = -\sin \, \text{et } \sin' = \cos \, \text{il vient}$:

$$\frac{d\overrightarrow{u}}{d\theta} = \overrightarrow{n}$$

C'est une formule fondamentale qu'il faut apprendre par coeur. Elle se résume ainsi:


Dériver le vecteur \overrightarrow{u} c'est obtenir le vecteur \overrightarrow{n} qui est tourné de $\pi/2$ dans le sens positif

Appliquons la, à nouveau, au vecteur \overrightarrow{n} : $\frac{d\overrightarrow{n}}{d\theta} = -\overrightarrow{u}$. On trouve ensuite: $\frac{d(-\overrightarrow{u})}{d\theta} = -\overrightarrow{n}$ et $\frac{d(-\overrightarrow{n})}{d\theta} = \overrightarrow{u}$

Application des formules de Taylor

On peut appliquer les développements limités, à l'ordre 1 ($\sin(x) = x + x\varepsilon(x)$ avec $\lim_{x\to 0} \varepsilon(x) = 0$) et on obtient :

$$\overrightarrow{u}(\theta + d\theta) = \overrightarrow{u}(\theta) + \overrightarrow{n}(\theta)d\theta$$



Cas plus général, tenant compte de la norme :

Pour l'instant on n'avait pas considéré le facteur ρ qui dépend aussi du temps. Dérivons $\rho(t)\overline{u(\theta(t))}$: $\frac{d\rho \overrightarrow{u}(\theta)}{dt} = \frac{d\rho}{dt} \overrightarrow{u} + \rho \frac{d\overrightarrow{u}}{dt} = \frac{d\rho}{dt} \overrightarrow{u} + \rho \frac{d\theta(t)}{dt} \frac{d\overrightarrow{u}}{d\theta} = \rho' \overrightarrow{u} + \rho \theta' \overrightarrow{n}$

$$\frac{d(\rho \overrightarrow{u}(\theta))}{dt} = \rho' \overrightarrow{u} + \rho \theta' \overrightarrow{n}$$