NSI 1ère - Données

Le binaire et les opérations booléennes

qkzk

Les nombres en en informatique

Différentes bases

Dans la vie courante on utilise la base 10.

En informatique on rencontre d'autres manières de représenter les nombres :

- binaire
- complément à 2
- octal
- hexadécimal etc.
- nombres à virgules flottantes

Système de représentation par position

Qu'on utilise la base 10, 2, 8, 16 ou autre, on emploie toujours $la\ num\'eration$ par position.

La position des chiffres définit la valeur associée à ce chiffre.

numération par position

Exemple: En base 10, on a dix chiffres.

$$345 = 3 \times 100 + 4 \times 10 + 5 = 3 \times 10^{2} + 4 \times 10^{1} + 5 \times 10^{0}$$

En binaire, on a deux chiffres. Chaque chiffre est un bit (=binary digit).

$$0b1101 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 13$$

Du binaire au décimal.

Pour convertir un entier donné en binaire vers les décimal on le décompose.

Ensuite on effectue la somme. Cela va beaucoup plus vite en lisant de droite à gauche.

$$0b10011 = 1 + 2 + 0 + 0 + 16 = 19.$$

Autre notation $0b10011_2 = 19_{10}$

Du décimal au binaire.

Deux algorithmes majeurs.

- Facile à programmer: les divisions successives.
- Facile de tête : soustraire des puissances de 2.

Les puissances successives de 2 :

Exposant n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2^n	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384

Décimal au binaire avec les puissances de 2.

Écrire 57 en base 2 (=donner sa représentation binaire).

- 32 < 57 < 64. Donc on fait $57 = 32 + 25 = 2^5 + 25$. On a un chiffre 1 à la position 6.
- 16 < 25 < 32. Donc on fait $25 = 16 + 9 = 2^4 + 9$. On a un chiffre 1 à la position 5.
- 8 < 9 < 16. Donc on fait $9 = 8 + 1 = 2^3 + 1$. On a un chiffre 1 à la position 4.
- $1 = 2^0$. On peut s'arrêter (dès qu'on atteint une puissance de 2). On a un chiffre 1 à la position 1.

$$57 = 0b111001$$

Autre exemple :

La représentation décimale de 0b101010 est

$$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

= 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 + \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 42




Du décimal au binaire avec les divisions successives

Algorithme des divisions successives

Donner la représentation binaire de 167.

- 1. On divise par 2 jusqu'à ce que le quotient soit ${\bf 0}$
- 2. On lit les bits en montant de droite à gauche : 167 = 0b10100111



Changements de bases

Exercice

- Donnez les valeurs entières représentées par $0b0100,\,0b10101,\,0b101,\,0b0101$ et 0b00101.
- Comparez les valeurs entières représentées par 0b11 et 0b100, 0b111 et 0b1000.

Exercice

Quelle est la représentation binaire de 14 et 78 ?

Exercice

De manière générale, quelle méthode employer pour trouver la représentation binaire d'une valeur entière ?

Binaire en Python

Python dérivant du langage C, les nombres en binaire sont notés Obxxxx

Python converti naturellement un entier d'une base b vers le décimal avec int(nombre, b)

La conversion vers le binaire se fait avec bin et renvoie une chaîne de caractères.

```
>>> a = '0b11'
>>> int(a, 2)
3
>>> b = 10
>>> bin(b)
'0b1010'
```

Les nombres en mémoire

ATTENTION En mémoire, ce sont des entiers. POINT BARRE.

Ils sont encodés en binaire de toute manière.

Ainsi, pour réaliser l'opération 4+5 Python converti d'abord en binaire, additionne puis converti en décimal pour afficher 9.

Taille d'un nombre en binaire

Le **nombre de bit** d'un entier nous indique l'espace mémoire *minimal* qu'il faudra pour le stocker.

123 = 0b1111011 il faut au moins 7 bits pour stocker ce nombre.

En pratique, les machines utilisent des bloc de taille 1 octet, ce nombre entre dans un octet.

Taille et opérations

Si x occupe \mathbf{n} bits et y occupe \mathbf{p} bits alors :

- SOMME: x + y occupe au plus max(n, p) + 1 bits,
- **PRODUIT** : $x \times y$ occupe au plus n + p bits.

Nombre	x	y	x + y	$x \times y$
Nombre de bits	n	p	$\leq max(n,p) + 1$	$\leq n+p$

Calcul booléen

Booléen?

Le terme booléen vient du nom du mathématicien britannique George Boole. Il est le créateur de la logique moderne qui s'appuie sur l'algèbre qui porte désormais son nom : l'algèbre de Boole.

Un booléen est une donnée dont la valeur ne peut prendre que deux états, soit

l'état *vrai* soit à l'état *faux*. On utilise également le bit pour représenter des booléens : ainsi un 0 représente la valeur *faux* et un 1 représente la valeur *vrai*.

Un booléen en informatique

En python les booléens sont True et False.

Toute comparaison produit un booléen.

Par exemple, l'instruction 1==2 s'évalue à False :

```
>>> 1 == 2
False
```

Bien que le résultat soit faux, cette instruction est VALIDE.

Fonction qui retourne une booléen

On peut tout à fait retourner un booléen.

```
def est_majeur(age):
    return age >= 18

Et quand on l'exécute:
>>> est_majeur(22)
True
```

Affecter un booléen à une variable

```
>>> x = 9
>>> # imaginez ici 50 lignes de code
>>> comparaison = x == 3
>>> comparaison
False
```

Opérateurs booléens

On définit sur ces valeurs booléennes trois opérations :

- la négation (le NON logique)
- la conjonction (le ET logique)
- la disjonction (le OU logique)

Le NON logique

Le NON logique d'un booléen a se définit par :

a	NON	a
0	1	
1	0	

NON a vaut VRAI si et seulement si a vaut FAUX.

Le ET logique

Le ET logique entre deux booléens a et b se définit par : a ET b vaut VRAI si et seulement si a vaut VRAI et b vaut VRAI.

a	b	a ET b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Le OU logique

Le OU logique entre deux booléens a et b se définit par : a OU b vaut VRAI si et seulement si a vaut VRAI ou b vaut VRAI.

a	b	a OU b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Équivalences

Il est possible de définir l'opérateur OU logique à partir du NON logique et du ET logique.

En effet, si a et b sont des booléens alors a OU b = NON $((NON \ a)$ ET $(NON \ b))$. On peut utiliser les tables de vérités pour démontrer cette égalité.

Preuve

On construit une table dans lesquelles les colonnes représentent les différentes sousexpressions dont nous avons besoin. Les contenus des colonnes sont construits en appliquant aux colonnes connues les tables de vérité connues définies ci-dessus.

Dans notre cas en plus de a, b, parmi les expressions utiles à notre calcul on trouve NON a, NON b. Une fois la table remplie pour ces deux expressions on peut déterminer celle de l'expression (NON a) ET (NON b):

si on définit
$$x$$
=NON a et y = NON b , alors (NON a) ET (NON b)= x ET y .

Table intermédiaire

a	b	NON a	NON b	(NON a) ET (NON b)
		X	У	хЕТу

a	b	NON a	NON b	(NON a) ET (NON b)
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	0

On complète alors la table avec les expressions : NON ((NON a) ET (NON b)) et (a OU b)

Table finale

a	b	(NON a) ET (NON b)	(NON a) ET (NON b)	a OU b
		(x ET y) = z	NON z	
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1

L'égalité des contenus des deux dernières colonnes démontre l'équivalence des deux expressions.

a ET b

Exercice

- 1. Trouvez une expression équivalente à a ET b construite uniquement à partir des opérateurs NON et OU.
- 2. Démontrez que votre proposition est correcte à l'aide des tables de vérité.

Lois de Morgan

Exercice

- 1. Démontrez les règles de distributivité suivantes :
 - 1. a ET (b OU c) = (a ET b) OU (a ET c)
 - 2. a OU (b ET c) = (a OU b) ET (a OU c)
- 2. Démontrez les lois de Morgan :
 - 1. NON (a OU b) = (NON a) ET (NON b)
 - 2. NON (a ET b) = (NON a) OU (NON b)

OU exclusif

a	b	a XOR b
0	0	0
0	1	1
1	0	1

a	b	a XOR b
1	1	0

On rencontre également défini l'opérateur OU-exclusif, également appelé XOR (pour "eXclusive OR").

Exercice

```
Démontrez l'équivalence : a \ {\rm XOR} \ b = (a \ {\rm ET} \ ({\rm NON} \ b))) \ {\rm OU} \ (({\rm NON} \ a) \ {\rm ET} \ b)
```

Opérateurs bits à bits en Python

```
x << y  # x décalé de y bits à gauche (vu plus tard)
x >> y  # x décalé de y bits à droite (vu plus tard)
x & y  # ET bit à bit (ampersand)
x | y  # OU bit à bit (tuyau)
~x  # NON bit à bit (tilde)
x ^ y  # XOR bit à bit (accent circonflexe)
```

Par exemple, pour le XOR bit à bit

```
0 ^ 0 = 0

0 ^ 1 = 1

1 ^ 0 = 1

1 ^ 1 = 0

60 = 0b111100

30 = 0b011110

60 ^ 30 = 0b100010

0b100010 = 34

>>> 60 ^ 30

34

>>> bin(60 ^ 30)
```

Et bit à bit

Exercice

- 1. Calculez la représentation binaire de 29.
- 2. Calculez la représentation binaire de 15.
- 3. Démontrer que le ET bit à bit entre 29 et 15 vaut 13.

Les masques de sous-réseau

Très largement inspiré de cet article de Wikipedia.

Les adresses IP de version 4, IPv4, sont codés sur 32 bits.

En notation décimale : 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points.

En fait, ce sont 4 octets généralement notés en décimal.

Par exemple : 192.168.100.2.

Elles sont ont composées de deux parties : le *sous-réseau* et l'hôte. Ils utilisent la même représentation.

On utilise des masques constitués (sous leur forme binaire) d'une suite de 1 suivis d'une suite de 0, il y a donc 32 masques réseau possibles.

Exemple de masque

Un exemple possible est le masque 255.255.255.0.

Pour obtenir l'adresse du sous-réseau on applique l'opérateur ET entre les notations binaires de l'adresse IP et du masque de sous-réseau.

L'adresse de l'hôte à l'intérieur du sous-réseau est quant à elle obtenue en appliquant l'opérateur ET entre l'adresse IPv4 et la négation (NON) du masque.

Exercice

- 1. Calculez le code binaire correspondant à l'adresse 192.168.100.2
- 2. Calculez le code binaire correspondant au masque 255.255.25.0.
- 3. Vérifier que l'adresse binaire du sous-réseau est 192.168.100.0
- 4. Vérifier que l'adresse de l'hôte est 0.0.0.2

Conclusion : si le masque n'est constitué que de 255 et de 0 c'est facile.

Vers l'électronique et le calcul

Représentation graphique

A chaque porte est associée une représentation graphique. Voici pour les portes ${\rm ET}$ et ${\rm XOR}$:

porte ET




Figure 1: porte ET

• Porte XOR




Figure 2: porte XOR

Portes logiques

Les opérations logiques évoquées ci-dessus sont mises en oeuvre en électronique sous forme de **portes logiques**.

Les circuits électroniques calculent des fonctions logiques de l'algèbre de Boole.

Pour chacun des opérateurs logiques évoquées ci-dessus (et d'autres) il existe donc des portes logiques appelés $porte\ ET$, $porte\ NON$, etc. Les valeurs vrai et faux sont représentées par deux niveaux de tension, haut et bas.

Demi additionneur

Un circuit de type porte ET dispose donc de deux entrées et une sortie.

La valeur du niveau de tension en sortie est obtenue avec la table de vérité du ET.

Les portes peuvent être connectées entre elles pour réaliser des circuits logiques et on peut ainsi réaliser des calculs.

Circuit du demi additionneur




Figure 3: demi-additionneur

Il est appelé demi-additionneur car il réalise l'addition de 2 bits ($\bf A$ et $\bf B$), le résultats de cette somme est représentée par $\bf S$ et la retenue éventuelle par $\bf R$.

Étude du demi-additionneur

Exercice

Vérifiez, avec une table de vérité, que S et R correspondent bien aux valeurs de la somme et de la retenue sur 1 bit de A et B.

Un exemple plus élaboré, le circuit 7400

Circuit intégré 7400 contenant 4 portes NON-ET (NAND). Les deux autres broches servent à l'alimentation 0V / 5V.




Figure 4: circuit intégré 7400

Combinaisons plus complexes

A partir de ce circuit on peut en construire d'autres plus complexes permettant d'additionner des nombres de plusieurs bits. Voir sur cette page par exemple.

Et on combine... jusqu'au micro-processeur qui réalise les calculs au sein d'un ordinateur. Il "suffit" de trouver la bonne organisation.

 ${\rm C'est}$ un peu comme les Lego en somme. . . Vous pourrez trouver ici quelques compléments.

Nombres en binaires de plusieurs chiffres

Comment ajouter rapidement deux nombres en binaire?

```
5 + 4 = 9 donc 0b101 + 0b100 = 0b1001
```

On part du dernier bit (de poids faible) et on compte les retenues.

Il suffit donc de deux portes logiques pour réaliser une addition sur un bit : le calcul du bit se fait par un XOR et la retenue par un AND.

Il serait intéressant, pour limiter le nombre de composants de pouvoir décaler les bits. Ainsi, en décalant à droite et en conservant les retenues, on aurait toujours affaire au bit de poids faible.

Opérateurs en taille quelconque

On applique, bit par bit nos opérateurs usuels :

NOT bit à bit

```
Chaque bit est inversé.
Sur 4 bits, NOT 7 = 8
NOT 0111
= 1000
```

ET bit à bit

```
Sur 4 bits, 5 AND 3 = 1:
0101
AND 0011
= 0001
```

OU bit à bit

```
Sur 4 bits, 5 OR 3 = 7:
0101
0R 0011
= 0111
```

XOR bit à bit

```
Sur 4 bits, 5 XOR 3 = 6:
0101
XOR 0011
= 0110
```

Décalage de bits

En décimal, un décalage à gauche est une multiplication par 10, un décalage à droite, une division par 10 (entière)

En binaire:

- décalage à gauche : multiplication par 2
 décalage à droite : division par 2 (entière)
- On supprime un bit d'un côté et on le remplace par un zéro.




Figure 5: Décalage à gauche

Décalages à gauche et à droite Python

```
>>> # 1 * 2**5 = 32
>>> 1 << 5
32
>>> # 128 / 2**4 = 8
>>> 128 >> 4
```