#### 1 Понятие субстанциальной и локальной производных.

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\vec{v} \nabla)$$
 - субстанциальная

 $\frac{\partial}{\partial t}$  - локальная

#### 2 Уравнение неразрывности для сжимаемой и несжимаемой жидкости.

$$rac{d
ho}{dt}+
ho\operatorname{div}(ec{v})=0,$$
  $rac{d
ho}{dt}=0$  - для несжимаемой  $(\operatorname{div}(ec{v})=0)$ 

## 3 Уравнение Эйлера в векторной форме и в проекциях на оси в декартовой системе координат.

Уравнение Эйлера описывает движение идеальной жидкости

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{v}}{dt} &= -\frac{\nabla p}{\rho} + \vec{f} \\ \frac{\partial v_i}{\partial t} &+ \sum_{k=1}^{3} v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + f_i \end{aligned}$$

#### 4 Закон сохранения энергии идеальной жидкости. Поток энергии.

$$\int\limits_V \left[ \frac{\partial}{\partial t} (\frac{\rho v^2}{2} + \rho \varepsilon) + {\rm div} (\frac{\rho v^2}{2} + W) \vec{v} \right] dV = 0,$$
где

$$W=
ho arepsilon +p=\int rac{dp}{
ho}$$
 - энтальпия,  $arepsilon$  - плотность энергии на единицу массы

или в дифференциальной форме

$$\frac{\partial E}{\partial t} + div\vec{N} = 0$$
, где

$$E = \frac{\rho v^2}{2} + \rho \varepsilon - плотность энергии$$

$$ec{N} = \left[rac{
ho v^2}{2} + 
ho arepsilon + p
ight] ec{v}$$
 - вектор плотности потока энергии

# 5 Закон сохранения импульса идеальной жидкости. Тензор плотности потока импульса и его представление в декартовой системе координат.

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{V} \rho \vec{v} dV = -\oint_{S} \left[ p\vec{n} + \rho \vec{v} (\vec{v} \vec{n}) \right] d\sigma = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) = -\sum_{k=1}^{3} \frac{\partial \Pi_{ik}}{\partial x_k} + f_i$$

 $\Pi_{ik} = p\delta_{ik} + \rho v_i v_k$  - тензор ППИ

## 6 Уравнение гидростатики.

$$\operatorname{grad} p = \rho \vec{f}, \quad p = p(\rho)$$

## 7 Частота Брента-Вяйсяля.

$$N = \sqrt{\frac{g}{\rho}} \frac{d\rho}{dz}$$

Если  $N^2 < 0$ , то неустойчивость жидкости (тело всплывает или тонет). Если  $N^2 > 0$ , то жидкость устойчива (тело не двигается).

## 8 Теорема Бернулли для потенциальных и не потенциальных, стационарных и нестационарных течений.

$$\frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} - gz = const$$
 - стационарное безвихревое ( $const$  во всём объёме)

$$\frac{v^2}{2} + W - gz = const$$
 - стационарное вихревое  $(const$  на линии тока)

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} - gz = const$$
 - нестационарное безвихревое

#### 9 Теорема Томсона

Циркуляция скорости $(\Gamma)$  вдоль замкнутого контура, перемещающегося в идеальной жидкости, остается постоянной.

$$\Gamma = \oint_{L} \vec{v} d\vec{r} = const$$

# 10 Потенциальные течения идеальной несжимаемой жидкости. Основные уравнения, граничные условия.

$$\Delta \varphi = 0, \quad \vec{v} = \operatorname{grad}(\varphi)$$

Граничное условие не протекания:

Нормальная компонента скорости на границе с телом равна нулю.

$$\vec{v}\vec{n}|_s = \frac{\partial \varphi}{\partial n} = \vec{v_0}\vec{n}$$

Граничное условие на бесконечности:

используют значение потенциала на бесконечности.

#### 11 Парадокс Д'Аламбера-Эйлера.

**Ф1.** При обтекании тела с гладкой поверхностью идеальной несжимаемой жидкостью сила лобового сопротивления, действующая на тело со стороны потока, равна нулю.

Ф2. Для тела, движущегося равномерно в идеальной несжимаемой жидкости постоянной плотности без границ, сила сопротивления равна нулю.

$$\vec{F} = -\oint p_s \vec{n} dS = 0$$

# 12 Понятие присоединенной массы. Присоединенная масса сферы и единицы длины бесконечного кругового цилиндра.

Присоединенная масса - это масса, которая добавляется к массе тела, движущегося неравномерно в жидкой среде для учета воздействия среды на это тело.  $(M=F_{\rm comp}/a)$ 

$$M_{\text{сферы}} = \frac{2}{3} \rho \pi R^3$$
 (равна половине массы вытесненной жидкости)

 $M_{\text{цилиндра}} = \rho(\pi R^2 * 1)$  (равна массе вытесненной жидкости)

#### 13 Функция тока и ее свойства.

Для плоского потенциального течения несжимаемой идеальной жидкости:

$$\psi = \psi(x, y, t); \quad v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}; \quad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = -v_y dx + v_x dy$$

На линии тока  $\psi = const.$  Линии тока ортогональны линиям уровня  $((\nabla \psi, \nabla \varphi) = 0)$ . Функция тока - является гармонической функцией, удовлетворяющей уравнению Лапласа  $\Delta \psi = 0$ .

#### 14 Комплексный потенциал.

 $F(z) = \phi + i \Psi$  (действительная часть - потенциал, мнимая – функция тока)

Любую аналитическую функцию комплексного переменного можно поставить в соответствие с неким плоским потенциальным течением идеальной несжимаемой жидкости.

#### 15 Линии тока и эквипотенциальные линии.

Линия тока - это линия, касательные к которой в данный момент времени и в каждой точке совпадают с вектором скорости  $\vec{v}$ 

 $\Psi = const$  - линии тока (постоянная функция тока)

 $\varphi = const$  - эквипотенциальные линии (постоянный потенциал)

#### 16 Формула Жуковского.

$$F_y = -\int p n_y dl = \rho \Gamma v_0$$

Сила пропорциональна плотности, скорости и параметру, характеризующему вихрь.

#### 17 Точечные вихри и их взаимодействия.

Устремляем сечение нашей вихревой трубки к нулю, а частоту к бесконечности - получаем точечный вихрь. Скорость точечного i-ого вихря равна скорости жидкости в данной точке, создаваемой всеми остальными вихрями.

$$\frac{d\vec{r_i}}{dt} = \sum_{k \neq i} \vec{v_k}(\vec{r_i})$$

# 18 Поверхностные гравитационные волны (длинные, короткие, гравитационно-капиллярные) и их основные свойства (траектории движения частиц, дисперсионные уравнения, фазовые и групповые скорости).

Траектории описываются уравнением эллипса:

$$\frac{\xi^{2}}{a_{\xi}^{2}} + \frac{\eta^{2}}{a_{\eta}^{2}} = 1, \quad a_{\xi} = \frac{a \operatorname{sh} k(z+H)}{\operatorname{sh} kH}, \quad a_{\eta} = \frac{a \operatorname{ch} k(z+H)}{\operatorname{sh} kH}$$

 $\xi$  и  $\eta$  - смещения частицы по вертикали и горизонтали соответственно

$$\xi = \frac{a}{\sinh kH} \sinh k(z+H) \cos (kx - \omega t)$$

$$\eta = -\frac{a}{\sinh kH} \cosh k(z+H) \sin (kx - \omega t)$$

Дисперсионное уравнение: 
$$\omega^2 = gk \operatorname{th} kH = gk \frac{e^{kH} - e^{-kH}}{e^{kH} + e^{-kH}} = gk \frac{\operatorname{sh} kH}{\operatorname{ch} x}$$

В случае волн на мелкой воде

$$\omega^2 = gk^2H, \omega = \pm k\sqrt{gH}, v_{\Phi} = \frac{\omega}{k}, v_{\rm rp} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}$$

В случае волн на глубокой воде:

$$\omega = \pm \sqrt{gk}, v_{\Phi} = \sqrt{\frac{g}{k}}, v_{\rm rp} = \frac{g}{2\sqrt{gk}} = \frac{1}{2}v_{\rm f}$$
 В случае гравитационно-капиллярных волн:

$$\omega^2 = (gk + \gamma k^3) \operatorname{th} kH, \gamma = \frac{\alpha}{g}$$

$$v_{\rm th}^2 = \omega^2 k^2 = gk + \gamma k$$

$$k_* = \sqrt{gk}$$
 - минимум  $v_{\Phi}$ 

$$v_{\rm rp} = \frac{d\omega}{dk} \quad \Rightarrow \quad v_{\rm rp} = \frac{v_{\rm \Phi}}{2} \frac{k_*^2 + 3k^2}{k_*^2 + k^2}$$

Если  $k \gg k_*$ , это капиллярные волны. Если  $H \ll k \ll k_*$ , то это гравитационные короткие волны (дно ещё не чувствуется). Если же  $k \ll H$ , то это длинные гравитационные волны.

#### 19 Уравнение Навье-Стокса для несжимаемой вязкой жидкости в векторной форме и в проекциях на оси в декартовой системе координат.

Запись через кинематическую вязкость  $\nu = \eta/\rho$ :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\nabla)\vec{v} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu\Delta\vec{v}$$

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^{3} v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_k^2}$$

# 20 Тензор вязких напряжений, физический смысл, представление в декартовой системе коорди-

Общий вид тензора вязких напряжения (при относительном смещении слоёв жидкости, зависимость  $\sim \eta$  линейна, жидкость будем считать изотропной):

$$\sigma_{ik} = a \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_k} + \frac{\partial v_k}{\partial x_i} \right) + c \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_k} - \frac{\partial v_k}{\partial x_i} \right) + b \sum_{i} \frac{\partial v_l}{\partial x_i} \delta_i$$

 $\sigma_{ik} = a \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_k} + \frac{\partial v_k}{\partial x_i} \right) + c \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_k} - \frac{\partial v_k}{\partial x_i} \right) + b \sum \frac{\partial v_l}{\partial x_l} \delta_{ik}$  Переобозначим константы  $a = \eta, b = \xi$ . Тогда тензор вязких напряжений перепишется как

$$\sigma_{ik} = \eta \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_k} + \frac{\partial v_k}{\partial x_i} \right) + \xi \sum_l \frac{\partial v_l}{\partial x_l} \delta_{ik}$$

Тензор вязких напряжений - это тензор, используемый для моделирования части напряжения в точке внутри некоторого материала, которая может быть отнесена к скорости деформации, т.е. скорости, с которой материал деформируется вокруг этой точки.

#### 21 Граничные условия для несжимаемой вязкой жидкости на поверхности твердого тела и свободной поверхности.

В случае вязкой жидкости скорость жидкости на границе с телом равна скорости тела:

При рассмотрении гидродинамики слоя жидкости на верхней границе:

$$f_i = \sigma_{ik} n_k = \eta \frac{\partial v_x}{\partial u} = 0$$

## 22 Формула Пуазейля для расхода жидкости.

$$Q=2\pi\int\limits_{0}^{R}v(r)rdr=\frac{\pi}{8\eta}\left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)R^{4}$$

#### 23 Скин-слой.

Поскольку среда вязкая, возмущения передаются наверх, но затухают на характерном масштабе толщины скин-слоя

$$\delta = \sqrt{\frac{2\nu}{\omega}}$$

#### 24 Числа Рейнольдса, Фруда, Струхаля и их физический смысл.

$$Re = \frac{v_0 l}{\nu} = \frac{2v_0 R}{\nu} = \frac{V_{\rm cp} H}{\nu}$$

$$u = \frac{\eta}{\rho}^{\phantom{0}}$$
 - кинематический коэффициент вязкости

Число Рейнольдса показывает относительное влияние нелинейных эффектов. Если Re мало, то можно пренебречь в уравнении движения вязкой жидкости всем, кроме давления.

$$Fr = \frac{v_0^2}{gl}$$

Число Фруда описывает отношение кинетической энергии жидкости к потенциальной (энергии гравитационных сил)

$$Sh = \frac{v_0 T}{l}$$

Число Струхаля характеризует стационарность. Если Sh >> 1 можно пренебречь нестационар-

#### 25 Формула Стокса.

Сила сопротивления, действующая на маленькое тело, движущееся в жидкости.

$$F = 6\pi\eta \bar{R}v_0, Re \ll 1$$
$$F = 6\pi\eta Rv_0 \left(1 + \frac{3}{16}Re\right)$$

#### 26 Зависимость ширины пограничного слоя от параметров.

Пограничный слой - слой, где скорость меняется от нуля до скорости, соответствующей скорости обтекания тела идеальной жидкостью.

Во-первых, чем больше вязкость, тем толще пограничный слой. Кроме того, чем дальше по x. тем слой толще. И, наконец, чем больше скорость, тем больше пограничный слой должен быть прижат к пластине.

#### 27 Уравнения линейной акустики. Волновое уравнение.

Уравнение Эйлера, уравнение непрерывности и последнее уравнение - состояния:

$$\frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} = -\frac{\nabla p'}{\rho_0}, \quad \frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 c^2 \operatorname{div} \vec{v} = 0, \quad p' = c^2 \rho'$$

Здесь 
$$p=p_0+p', \quad v=v_0+v', \quad \rho=\rho_0+\rho'$$
  $p_0>>p', \quad v_0>>v', \quad \rho_0>>\rho'$ 

$$|p_0| >> p', \quad v_0 >> v', \quad \rho_0 >> \rho'$$

Величины с индексом 0 равновесная среда, штрихами обозначены добавки, возникающие при

$$M=\frac{v}{c}=\frac{p'}{p_0}=\frac{\rho'}{\rho_0}$$
 - число Маха,  $M<<1$ 

Волновое уравнение: 
$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - c^2 \Delta \varphi = 0$$

## 28 Монохроматические волны, уравнение Гельмгольца

Уравнение Гельмгольца: 
$$\Delta \Phi_0 + k_0^2 \Phi_0 = 0$$
,  $k_0 = \frac{\omega}{a}$ 

Простейшее решение - плоские волны: 
$$\Phi_0 = e^{i(\vec{k}, \vec{r})}$$

В случае  $\vec{k} = \vec{k}_1 + i\vec{k}_2$  (неоднородная плоская волна):

 $\Phi_0 = e^{i(\vec{k}_1, \vec{r})} e^{-(\vec{k}_2, \vec{r})}$ . Всякую волну можно представить в виде суперпозиции плоских монохроматических волн с различными волновыми векторами и частотами.

#### 29 Закон сохранения энергии (звуковой волны)

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{J} = 0$$

 $ec{J} = 
ho ec{v}$  - вектор Умова-Пойнтинга - интенсивность звуковой волны, сила звука

$$E = 
ho rac{v^2}{2} + rac{p^2}{2
ho_0 c^2}$$
 - полная энергия звуковой волны.