#### 1 Понятие субстанциальной и локальной производных.

$$\dfrac{d}{dt}=\dfrac{\partial}{\partial t}+(\vec{v}\nabla)$$
 - субстанциальная  $\dfrac{\partial}{\partial t}$  - локальная

#### 2 Уравнение неразрывности для сжимаемой и несжимаемой жидкости.

$$rac{d
ho}{dt}+
ho\operatorname{div}(ec{v})=0, \ rac{d
ho}{dt}=0$$
 - для несжимаемой  $(\operatorname{div}(ec{v})=0)$ 

#### 3 Уравнение Эйлера в векторной форме и в проекциях на оси в декартовой системе координат. Уравнение Эйлера описывает движение идеальной жидкости

$$\begin{split} \frac{d\vec{v}}{dt} &= -\frac{\nabla p}{\rho} + \vec{f} \\ \frac{\partial v_i}{\partial t} &+ \sum_{k=1}^3 v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + f_i \end{split}$$

#### 4 Закон сохранения энергии идеальной жидкости. Поток энергии.

$$\int\limits_V \left[ \frac{\partial}{\partial t} (\frac{\rho v^2}{2} + \rho \varepsilon) + \operatorname{div}(\frac{\rho v^2}{2} + W) \vec{v} \right] dV = 0, \, \text{где}$$

 $W=\rho\varepsilon+p$  - энтальпия,  $\varepsilon$  - плотность энергии на единицу массы или в дифференциальной форме

$$\frac{\partial E}{\partial t} + div \vec{N} = 0$$
, где

$$E = \frac{\rho v^2}{2} + \rho \varepsilon$$
 - плотность энергии

$$ec{N} = \left[rac{
ho v^2}{2} + 
ho arepsilon + p
ight] ec{v}$$
 - вектор плотности потока энергии

## 5 Закон сохранения импульса идеальной жидкости. Тензор плотности потока импульса и его представление в декартовой системе координат.

$$\frac{\partial}{\partial t}\int\limits_{V}\rho\vec{v}dV=-\oint\limits_{S}\left[p\vec{n}+\rho\vec{v}(\vec{v}\vec{n})\right]d\sigma$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) = -\sum_{k=1}^{3} \frac{\partial \Pi_{ik}}{\partial x_k} + \rho f_i$$

 $\Pi_{ik} = p\delta_{ik} + \rho v_i v_k$  - тензор ППИ

#### 6 Уравнение гидростатики.

$$\operatorname{grad} p = \rho \vec{f}, \ p = p(\rho)$$

### 7 Частота Брента-Вяйсяля.

$$N = \sqrt{\frac{g}{\rho}} \frac{d\rho}{dz}$$

Если  $N^2 < 0$ , то неустойчивость жидкости (тело всплывает или тонет). Если  $N^2 > 0$ , то жидкость устойчива (тело не двигается).

## 8 Теорема Бернулли для потенциальных и не потенциальных, стационарных и нестационарных течений.

$$\frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} - gz = const$$
 - стационарное безвихревое ( $const$  во всём объёме)

$$\frac{v^2}{2} + W - gz = const$$
 - стационарное вихревое ( $const$  на линии тока)

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} - gz = const$$
 - нестационарное безвихревое

#### 9 Теорема Томсона.

Циркуляция скорости $(\Gamma)$  вдоль замкнутого контура, перемещающегося в идеальной жидкости, остается постоянной.

$$\Gamma = \oint \vec{v} d\vec{r} = const$$

## 10 Потенциальные течения идеальной несжимаемой жидкости. Основные уравнения, граничные условия.

$$\Delta \varphi = 0, \ \vec{v} = \operatorname{grad}(\phi)$$

Граничное условие не протекания:

Нормальная компонента скорости на границе с телом равна нулю.

$$\vec{v}\vec{n}|_s = \frac{\partial \varphi}{\partial n} = \vec{v_0}\vec{n}$$

Граничное условие на бесконечности:

используют значение потенциала на бесконечности.

#### 11 Парадокс Д'Аламбера-Эйлера.

**Ф1.** При обтекании тела с гладкой поверхностью идеальной несжимаемой жидкостью сила лобового сопротивления, действующая на тело со стороны потока, равна нулю.

Ф2. Для тела, движущегося равномерно в идеальной несжимаемой жидкости постоянной плотности без границ, сила сопротивления равна нулю.

$$\vec{F} = -\oint_{s} p_{s} \vec{n} dS = 0$$

## 12 Понятие присоединенной массы. Присоединенная масса сферы и единицы длины бесконечного кругового цилиндра.

Присоединенная масса - это масса, которая добавляется к массе тела, движущегося неравномерно в жидкой среде для учета воздействия среды на это тело.  $(M=F_{\rm conp}/a)$ 

$$M_{
m cферы} = rac{2}{3} 
ho \pi R^3$$
 (равна половине массы вытесненной жидкости)

 $M_{\text{цилиндра}} = \rho(\pi R^2 * 1)$  (равна массе вытесненной жидкости)

#### 13 Функция тока и ее свойства.

Для плоского потенциального течения несжимаемой идеальной жидкости:

$$\psi = \psi(x, y, t); v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}; v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = -v_y dx + v_x dy$$

На линии тока  $\psi = const.$  Линии тока ортогональны линиям уровня  $((\nabla \psi, \nabla \varphi) = 0)$ . Функция тока - является гармонической функцией, удовлетворяющей уравнению Лапласа  $\Delta \psi = 0$ .

#### 14 Комплексный потенциал.

 $F(z) = \phi + i\Psi$  (действительная часть - потенциал, мнимая – функция тока)

Любую аналитическую функцию комплексного переменного можно поставить в соответствие с неким плоским потенциальным течением идеальной несжимаемой жидкости.

#### 15 Линии тока и эквипотенциальные линии.

**Линия тока** - это линия, касательные к которой в данный момент времени и в каждой точке совпадают с вектором скорости  $\vec{v}$ 

 $\Psi = const$  - линии тока (постоянная функция тока)

 $\varphi=const$  - эквипотенциальные линии (постоянный потенциал)

#### 16 Формула Жуковского.

$$F_y = -\int p n_y dl = \rho \Gamma v_0$$

Сила пропорциональна плотности, скорости и параметру, характеризующему вихрь.

#### 17 Точечные вихри и их взаимодействия.

Устремляем сечение нашей вихревой трубки к нулю, а частоту к бесконечности - получаем точечный вихрь. Скорость точечного i-ого вихря равна скорости жидкости в данной точке, создаваемой всеми остальными вихрями.

$$\frac{d\vec{r_i}}{dt} = \sum_{k \neq i} \vec{v_k}(\vec{r_i})$$

# 18 Поверхностные гравитационные волны (длинные, короткие, гравитационно-капиллярные) и их основные свойства (траектории движения частиц, дисперсионные уравнения, фазовые и групповые скорости).

Траектории описываются уравнением эллипса:

$$\frac{\xi^{\frac{1}{2}}}{a_{\xi}^{2}} + \frac{\eta^{2}}{a_{\eta}^{2}} = 1, \quad a_{\xi} = \frac{a \operatorname{ch} k(z+H)}{\operatorname{sh} kH}, \quad a_{\eta} = \frac{a \operatorname{sh} k(z+H)}{\operatorname{sh} kH}$$

 $\xi$  и  $\eta$  - смещения частицы по вертикали и горизонтали соответственно

$$\xi = -\frac{a}{\frac{\sinh kH}{\sinh kH}} \cosh k(z+H) \sin (kx - \omega t)$$

$$\eta = \frac{a}{\frac{\sinh kH}{\sinh kH}} \sinh k(z+H) \cos (kx - \omega t)$$

Дисперсионное уравнение: 
$$\omega^2 = gk \operatorname{th} kH = gk \frac{e^{kH} - e^{-kH}}{e^{kH} + e^{-kH}} = gk \frac{\sinh kH}{\cosh x}$$

В случае волн на мелкой воде:

$$\omega^2 = gk^2H$$
,  $\omega = \pm k\sqrt{gH}$ ,  $v_{\Phi} = \frac{\omega}{k}$ ,  $v_{\text{rp}} = \frac{d\omega}{dk}$ 

В случае волн на глубокой воде:

$$\omega = \pm \sqrt{gk}, v_{\Phi} = \sqrt{\frac{g}{k}}, \qquad v_{\text{PP}} = \frac{g}{2\sqrt{gk}} = \frac{1}{2}v_{\text{f}}$$

В случае гравитационно-капиллярных волн:

$$\omega^2 = (gk + \gamma k^3) \operatorname{th} kH, \gamma = \frac{\alpha}{\rho}$$

$$v_{\rm th}^2 = \omega^2 k^2 = gk + \gamma k$$

$$k_* = \sqrt{gk}$$
 - минимум  $v_{\Phi}$ 

$$v_{\rm rp} = \frac{d\omega}{dk}$$
  $\Rightarrow$   $v_{\rm rp} = \frac{v_{\rm \Phi}}{2} \frac{k_*^2 + 3k^2}{k_*^2 + k^2}$ 

Если  $k\gg k_*$ , это капиллярные волны. Если  $H\ll k\ll k_*$ , то это гравитационные короткие волны (дно ещё не чувствуется). Если же  $k \ll H$ , то это длинные гравитационные волны.

#### 19 Уравнение Навье-Стокса для несжимаемой вязкой жидкости в векторной форме и в проекциях на оси в декартовой системе координат.

Запись через кинематическую вязкость  $\nu = \eta/\rho$ :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\nabla)\vec{v} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu\Delta\vec{v}$$

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^3 v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \sum_{k=1}^3 \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_k^2}$$

## 20 Тензор вязких напряжений, физический смысл, представление в декартовой системе коорди-

Общий вид тензора вязких напряжения (при относительном смещении слоёв жидкости, зависимость  $\sim \eta$  линейна, жидкость будем считать изотропной):

$$\sigma_{ik} = a \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_k} + \frac{\partial v_k}{\partial x_i} \right) + c \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_k} - \frac{\partial v_k}{\partial x_i} \right) + b \sum_{i} \frac{\partial v_l}{\partial x_i} \delta_{ik}$$

Переобозначим константы  $a = \eta$ ,  $b = \xi$ . Тогда тензор вязких напряжений перепишется как

$$\sigma_{ik} = \eta \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_k} + \frac{\partial v_k}{\partial x_i} \right) + \xi \sum_{l} \frac{\partial v_l}{\partial x_l} \delta_{ik}$$

Тензор вязких напряжений - это тензор, используемый для моделирования части напряжения в точке внутри некоторого материала, которая может быть отнесена к скорости деформации, т.е. скорости, с которой материал деформируется вокруг этой точки.

#### 21 Граничные условия для несжимаемой вязкой жидкости на поверхности твердого тела и свободной поверхности.

В случае вязкой жидкости скорость жидкости на границе с телом равна скорости тела:

При рассмотрении гидродинамики слоя жидкости на верхней границе:

$$f_i = \sigma_{ik} n_k = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y} = 0$$

## 22 Формула Пуазейля для расхода жидкости.

$$Q = 2\pi \int_{0}^{R} v(r)rdr = \frac{\pi}{8\eta} \left(\frac{\partial p}{\partial z}\right) R^{4}$$

Поскольку среда вязкая, возмущения передаются наверх, но затухают на характерном масштабе толщины скин-слоя

$$\delta = \sqrt{\frac{2\nu}{\omega}}$$

#### Числа Рейнольдса, Фруда, Струхаля и их физический смысл.

$$Re=rac{v_0l}{
u}=rac{2v_0R}{
u}=rac{V_{
m cp}H}{
u}$$
 $u=rac{\eta}{
ho}$  - кинематический коэффициент вязкости

Число Рейнольдса показывает относительное влияние нелинейных эффектов. Если Re мало, то можно пренебречь в уравнении движения вязкой жидкости всем, кроме давления.

$$Fr = \frac{v_0^2}{gl}$$

Число Фруда описывает отношение кинетической энергии жидкости к потенциальной (энергии гравитационных сил)

$$Sh = \frac{v_0 T}{I}$$

Число Струхаля характеризует стационарность. Если Sh >> 1 можно пренебречь нестационар-

#### 25 Формула Стокса.

Сила сопротивления, действующая на маленькое тело, движущееся в жидкости.

$$F = 6\pi \eta \bar{R} v_0, \ Re << 1$$

$$F = 6\pi \eta R v_0 \left( 1 + \frac{3}{16} Re \right)$$

#### 26 Зависимость ширины пограничного слоя от параметров.

Пограничный слой - слой, где скорость меняется от нуля до скорости, соответствующей скорости обтекания тела идеальной жидкостью.

Во-первых, чем больше вязкость, тем толще пограничный слой. Кроме того, чем дальше по x, тем слой толще. И, наконец, чем больше скорость, тем больше пограничный слой должен быть прижат к пластине.

#### 27 Уравнения линейной акустики. Волновое уравнение.

Уравнение Эйлера, уравнение непрерывности и последнее уравнение - состояния:

$$\frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} = -\frac{\nabla p'}{\rho_0}, \frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 c^2 \operatorname{div} \vec{v} = 0, \ p' = c^2 \rho'$$

Здесь 
$$p = p_0 + p'$$
,  $v = v_0 + v'$ ,  $\rho = \rho_0 + \rho'$ 

$$p_0 >> p', v_0 >> v', \rho_0 >> \rho'$$

Величины с индексом 0 равновесная среда, штрихами обозначены добавки, возникающие при распространении звука.

$$M=rac{v}{c}=rac{p'}{p_0}=rac{
ho'}{
ho_0}$$
 - число Маха,  $M<<1$ 

Волновое уравнение: 
$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - c^2 \Delta \varphi = 0$$

#### 28 Монохроматические волны, уравнение Гельмгольца

Уравнение Гельмгольца:  $\Delta \Phi_0 + k_0^2 \Phi_0 = 0$ ,  $k_0 = \frac{\omega}{2}$ 

Простейшее решение - плоские волны:  $\Phi_0 = e^{i(\vec{k}, \vec{r})}$ 

В случае  $\vec{k} = \vec{k}_1 + i\vec{k}_2$  (неоднородная плоская волна):

 $\Phi_0 = e^{i(\vec{k}_1, \vec{r})} e^{-(\vec{k}_2, \vec{r})}$ . Всякую волну можно представить в виде суперпозиции плоских монохроматических волн с различными волновыми векторами и частотами.

#### 29 Закон сохранения энергии (звуковой волны)

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{J} = 0$$

 $ec{J} = 
ho ec{v}$  - вектор Умова-Пойнтинга - интенсивность звуковой волны, сила звука.

E - полная энергия звуковой волны.