#### Базовые понятия

Фазовое пространство — совокупность всех начальных точек X или всех возможных состояний системы. Фазовая траектория — кривая в фазовом пространстве, составленная из точек, представляющих состояние динамической системы в последовательные моменты времени в течение всего времени эволюции.

Эволюция системы соответствует движению изображающей точки у фазовой плоскости вдоль траектории  $\Gamma = \bigcup_t G^t X_0$ . Для динамической системы с непрерывным временем траектории— непрерывные кривые для динамической системы с дискретным временем, траектория— дискретные, подмножество фазовой плоскости.

Динамическая система с непрерывным временем задается системой дифференциальных уравнений  $\dot{x} = F(x)$ . Она позволяет найти состояние в любой момент времени по начальному состоянию. Если правая часть явно от времени не зависит, то динамическая система - автономная, иначе не автономная.

Динамическая система с дискретным временем: x(n+1) = F(x(n)).

### 1 Определение динамической системы

Рассмотрим систему, состояние которой определяется вектором  $x(t) \in R^n$ . Предположим, что эволюция системы определяется одно-параметрическим семейством операторов  $G^t$ ,  $t \in R$  или  $t \in Z$ , таких, что состояние системы в момент t:  $x(t,x_0 = G^tx_0)$  где  $x_0$  — начальное состояние (начальная точка). Предположим также, что эволюционные операторы удовлетворяют двум следующим свойствам, отражающим детерминистический характер описываемых процессов.

Первое свойство:  $G^0$  – тождественный оператор, т.е.  $x(0,x_0) = x_0$ , для любых  $x_0$ . Это свойство означает, что состояние системы не может изменяться самопроизвольно.

Второе свойство эволюционных операторов имеет вид:  $x(t_1 + t_2, x_0) = x(t_1, x(t_2, x_0)) = x(t_2, x(t_1, x_0))$  Согласно ему, система приходит в одно и то же финальное состояние независимо от того, достигается ли оно за один временной интервал  $t_1 + t_2$ , или за несколько последовательных интервалов  $t_1$  и  $t_2$ , суммарно равных  $t_1 + t_2$ .

Совокупность всех начальных точек или всех возможных состояний системы называется фазовым пространством, а пара  $(X, G^t)$ , где семейство эволюционных операторов удовлетворяют условиям выше — динамической системой  $(\Pi C)$ .

Иначе говоря, динамическая система — объект или процесс, для которого однозначно определено понятие состояния, как совокупности некоторых величин в данный момент времени и задан закон эволюции начального состояния с течением времени. По этому закону можно прогнозировать будущее состояние динамической системы.

# 2 Условия грубости динамических систем на плоскости

Так как динамические системы изменяются вместе со входящими в них параметрами, но при малости изменений качественные черты поведения сохраняются, вводится свойства грубости. Грубость — устойчивость структуры разбиения фазовой плоскости динамических систем на траектории по отношению к малым изменениям динамической системы. Для плоскости: пусть есть система:

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x,y) \\ \dot{y} = Q(x,y) \end{cases}$$
 где  $P$  и  $Q$  - гладкие функции, система диссипативна.

Система — грубая, если существует число  $\delta > 0$ , что все динамические системы вида:

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) + p(x, y) \\ \vdots \\ \vdots \\ \end{cases}$$

$$\dot{y} = Q(x, y) + q(x, y)$$

в которых аналитические функции удовлетворяют условию

$$|p(x,y)| + |q(x,y)| + \left|\frac{\partial p}{\partial x}\right| + \left|\frac{\partial q}{\partial x}\right| + \left|\frac{\partial p}{\partial y}\right| + \left|\frac{\partial q}{\partial y}\right| < \delta$$

имеют такую же структуру разбиения на положительные полутраектории, что и начальная система.


Переход от одной грубой ДС к другой происходит через негрубую ДС.

ДС на прямой грубая (структурно устойчива), если для всех состояний равновесия  $\lambda_i(\mu) \neq 0$ .


# 3 Бифуркация состояний равновесия динамических систем на прямой

Значение параметра, при котором ДС является негрубой, называется бифуркационным. Пусть есть динамическая система на прямой общего вида  $\dot{x}=F(x,\mu)$ . F(x) - взаимооднозначная, обеспечивающая выполнение теорем существования и единственности решений. Тогда состояния равновесия будут определяться как  $F(x,\mu)=0$ 


\* Двукратное равновесие:  $\dot{x} = \mu \pm x^2$ 



\* Транскритическая бифуркация:  $\dot{x} = \mu x \pm x^2$ 



\* Трехкратное равновесие:  $\dot{x} = \mu x \pm x^3$ 



# 4 Метод линеаризации определения устойчивости состояний равновесия

Рассматриваем систему n-ого порядка:  $\dot{x} = F(x), x \in \mathbb{R}^n, F(x)$  - гладкая вектор-функция. Пусть система имеет состояние равновесия  $x = x^*$ 

Введем малое возмущение  $\xi(t)=x(t)-x^*$ , тогда система примет вид  $\dot{\xi}=F(x^*+\xi)$ . Разложим правую часть в ряд Тейлора:  $\dot{\xi}=A\xi+\ldots$ , где A -  $n\times n$  - матрица Якоби с элементами  $a_{ik}=\frac{\partial F_i}{\partial x_i}|_{x=x^*}$ , и отбросим все нелинейные по  $\xi$  слагаемые. Этим мы линеаризовали систему.

Решения ищем в виде  $\xi=Ce^{\lambda t},\,C$  - матрица-столбец. Подставив это решение в линеаризованное уравнение мы перейдем к системе линейных однородных уравнений, которая имеет нетривиальное решение, если  $det(A-\lambda E)=0$ . Это уравнение эквивалентно  $a_0\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_n=0$  - характеристическому уравнению. Его корни - характерестические показатели состояния равновесия  $x=x^*$ 

- 1. Все корни имеют отрицательные вещественные части  $(Re\lambda_i < 0)$  состояние равновесия системы асимптотически устойчиво
- **2.** Среди корней есть хотя бы один корень с Re>0 состояние равновесия неустойчиво по Ляпунову
- 3. Среди корней нет значений с Re>0, но есть корень с Re=0 состояние равновесия может быть как устойчивым, так и неустойчивым

### 5 Линейный осциллятор. Основные свойства

Осциллятор - простейшая динамическая система с двумерным фазовым портретом Уравнение ЛО:  $\ddot{x}+2\delta\dot{x}+\omega_0^2x=0, \quad 2\delta=\frac{R}{L}, \quad \omega_0^2=\frac{1}{LC}$ 

 $\delta$  - потери,  $\omega_0$  - частота собственных колебаний

#### 1. Без потери энергии

$$\begin{cases} \dot{x} = y\\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases} \qquad \lambda_{1,2} = \pm i\omega_0$$

Состояние равновесия в начале координат - центр

### Свойства:

\* Гармонические колебания происходят с частотой  $\omega_0$ , амплитудой  $A=\sqrt{x_0^2+\frac{y_0^2}{\omega_0^2}}$  и фазой

 $tg\varphi=rac{\omega_0x_0}{\omega_0^2}\;(x_0\;\mathrm{u}\;y_0$  - значения в момент T)

\* Колебания изохронны - не зависят от начальных условий

\* Энергия системы сохраняется

# 2. С потерями энергии ( $\delta \neq 0$ )

$$\begin{cases} \dot{x}=y\\ \dot{y}=-2\delta y-\omega_0^2 x \end{cases} \qquad \lambda^2+2\delta\lambda+\omega_0^2=0 \text{ - характерестическое ур-е}$$

\* Затухающий процесс  $(\delta > 0, \delta^2 < \omega_0^2)$ :

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}, \quad \lambda_{1,2} = -\delta \pm i\omega_0$$

Состояние равновесия - устойчивый фокус, затухающие колебания с изоклиной - экспонентой

\* Затухающий апериодический процесс  $(\delta > 0, \delta^2 > \omega_0^2)$ :

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$
, состояние равновесия - устойчивый узел

 $\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2},$  состояние равновесия - устойчивый узел \* Отрицательное затухание ( $\delta < 0$ ): энергия растет во времени, состояние равновесия - неустойчивый фокус при  $\delta^2 < \omega_0^2$  или неустойчивый узел при  $\delta^2 \geqslant \omega_0^2$ 

### 6 Резонанс в линейном осцилляторе


Резонанс — неограниченное возрастание амплитуды вынужденных колебаний, когда частота внешней силы близка к собственной частоте, линейного осциллятора. Вынужденные колебания это колебания, возникающие в результате действия на систему внешнего (силового) воздействия. Характерной особенностью вынужденных колебаний является то, что их свойства зависят не только от параметров системы, но и от параметров внешней силы.

$$\begin{cases} \dot{x}=y \\ \dot{y}=-2\delta y-\omega_0^2 x+F_0 cos(\omega t) \end{cases}$$
 - ЛО, на который действует гармоническая сила

# 1. Консервативный случай (без потери энергии)


W - не диссипирует.  $a=\frac{F_0}{|\omega_0^2-\omega^2|}$  - амплитуда вынужденных колебаний переменной x(t).

При резонансе измерение переменных во времени - непереодическое:  $x(t) = t \frac{F_0}{2\omega_0} sin(\omega_0 t)$ 



# 2. Диссипативный случай (с потерями энергии)

$$a_{max} \to \omega_{max} < \omega_0, \quad \omega_{max} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}, \quad a_{max} = \frac{F_0}{2\delta\sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}}, \quad \delta \uparrow a_{max} \downarrow$$




## Характеристики резонансных свойств


Добротность - 
$$Q = \frac{\pi}{d} = \frac{\omega_0}{2\delta}$$

Логарифмический коэффициент затухания -  $d=\delta T=\frac{2\pi\delta}{\omega}$ 

### 7 Определение предельного цикла. Характеристики

Предельный цикл — замкнутая изолированная фазовая траектория. Замкнутая фазовая траектория называется изолированный, если существует достаточно малая кольцеобразная окрестность этой траектории, внутри которой нет других замкнутых траекторий. Предельному циклу соответствует периодический процесс.





Предельные циклы: устойчивый (a); неустойчивый  $(\delta)$ .

Характеристики:

st Мультипликатор: S < 1 - ПЦ устойчивый, S > 1 - ПЦ неустойчивый. Всегда S > 0

\* Характеристический показатель:  $\lambda < 0$  - ПЦ устойчивый,  $\lambda > 0$  - ПЦ неустойчивый.  $\lambda$  можем получить в уравнении при линеаризации системы

Связь характеристик:  $\lambda = \frac{1}{T_0} ln(S)$ 

# 8 Автоколебания и автоколебательная система. Мягкий и жесткий режимы возбуждения

Автоколебательная система — диссипативная система, совершающая незатухающие колебания при отсутствии колебательного воздействия извне. В этих системах возникает баланс между действиями диссипативных потерь и внутренних механизмов, компенсирующих потери. Автоколебания — незатухающие колебания в нелинейной диссипативной системе, форма и свойства которых в определенных пределах не зависят от начальных условий и определяется параметрами самой системы.


# 1. Мягкий режим

 $\gamma < 0$  - автоколебаний нет,  $\gamma = 0$  - суперкритическая бифуркация Андронова-Хопфа ( $\lambda_i < 0$ ).  $\gamma > 0$  - неустойчивое состояние равновесия + появление одного устойчивого предельного цикла на фазовой плоскости.  $\gamma \uparrow A \uparrow$ 

Состояние равновесия  $\gamma = 0$  - безопасная граница устойчивости, то есть при ее нарушении система переходят в качественно новое состояние, но не покидает при  $0 < \gamma \ll 1$  окрестности предыдущего состояния.

### 2. Жесткий режим

 $\lambda < 0$  - состояние равновесия локально устойчиво,  $\lambda = 0$  - состояние равновесия теряет устойчивость  $\rightarrow$  автоколебания возникают скачком (жестко),  $\lambda \uparrow A \uparrow$ , затем квазистатически  $\lambda \downarrow A \uparrow$  при  $\lambda > 0$ , а потом совсем исчезают скачком. Рождение и исчезновение АК происходит при разных  $\lambda$ - наблюдается гестерезис.  $\lambda = 0$  - опасная граница устойчивости состояния равновесия, так как поведение системы менятеся резко



### Свойства автоколебательных систем

- \* Источник энергии для компенсации диссипации постоянен и находится внутри самой системы
- \* Система содержит колебательную подсистему и активный нелинейный элемент
- \* В изолированной колебательной системе происходят затухающие колебательные процессы, а активный элемент может усиливать колебания и их нелинейно ограничивать
- \* Между колебательной подсистемой активным элементом существует обратная связь, регулирующая поступление энергии от источника
- \* Автоколебания в определенных пределах не зависят от начальных условиях и определяются
- \* Математическим образом периодических автоколебаний является предельной цикл

#### 9 Бифуркационные сценарии рождения периодических движений динамических систем на плоскости

Значение параметра		$\mu$ <0	$\mu = 0$	$\mu > 0$
Бифуркация		Фазовые портреты		
Ι	Андронова-Хопфа	(a)		
	Двукратный предельный цикл (седло-узловая циклов)	<b>O</b>		
II	Петля сепаратрис седла (седловая гомоклиническая бифуркация)	<b>X</b> )		
	Петля сепаратрис седло-узла (седло-узловая гомоклиническая бифуркация)			

# 10 Дисперсия, ее физическая природа и проявления

Дисперсия — зависимость фазовой скорости волны от ее частоты. Связь между частотой и волновым числом гармонической волны определяется пространственными и временными масштабами среды и называется дисперсионным соотношением.


$$\omega^2 = \omega_0^2 + \frac{4\gamma}{m} sin^2(\frac{ka}{A})$$
 $a$  - расстояние между маятниками  $\gamma$  - жесткость пружины  $k$  - действительное волновое число 
$$x = \frac{1}{n}$$
 $n-1$ 
 $n+1$ 
 $n+1$ 
 $\omega$ 

У каждой компоненты волнового пакета (суперпозиции двух и большего числа волн с различными частотами) будет своя  $V_{\Phi}$ , возникает его деформация. Наличием собственных масштабов объясняется эффект частичного непропускания волны

Область прозрачности:  $k \in Re$  - распространение без искажения гармонической волны Область непрозрачности:  $k \in Im$  - нераспространение.

### 11 Простые волны. Основные свойства и условия существования

 $U_t + C(U)U_x = 0$ — нелинейное уравнение простой волны. C(U)— дифференцируемая функция (скорость от состояния среды). Характеристики— линии, вдоль которых переменная U(x,t) будет оставаться постоянной и равной по значению для каждого соответствующего значения x.



Градиентная катастрофа наблюдается в нелинейных средах. При наличии в среде дисперсии и диссипации градиентная катастрофа наблюдаться не будет.

На переднем фронте если  $\frac{dC}{dU} > 0$  (холмик справа), и на заднем, если  $\frac{dC}{dU} < 0$ 

#### 12 Параметрические системы. Основные свойства

 $\Pi$ араметрически системы — системы, где внешнее воздействие находится внутри системы и может изменять ее параметры.

**Резонансные.** Период изменения параметров находится в целочисленном соотношении с периодом собственных колебаний. В такт с изменением энергии, соответствующей собственным колебаниям, вносится энергия, вызванная работой внешнего воздействия. При определенных условиях может привести к эффекту раскачки колебаний за счет накапливающейся в системе энергии. Пример - маятник с переменной длиной нити

**Нерезонансные.** Параметры изменяются очень быстро или очень медленно в сравнении с характерными временными масштабами изменения переменных системы.

### Свойства.


- 1. Параметрическая система, находящаяся в начальный момент в состоянии равновесия, останется в этом состоянии при t>0 (дергая за нитку, маятник нельзя раскачать)
- 2. Состояния равновесия параметрической системы могут быть как устойчивы, так и неустойчивы
- 3. Если параметры системы таковы, что она неустойчива и система выведена из состояния равновесия, то в ней возникают колебания, амплитуда которых  $\uparrow exp$ . Процесс возрастания размаха

в колебаний при периодическом нарастании колебаний — параметрический резонанс.

### 13 Релаксационные колебания


Введем однозначную непрерывную функцию  $Q(x^0,y)$ . Если уравнение  $\mu\dot{y}=Q(x^0,y), x^0=const$  для некоторых значений  $x^0$  имеет несколько состоянии равновесия, при этом для части из них выполнено  $Q_y'(x^0,y^0)>0$ , а для остальных  $Q_y'(x^0,y^0)<0$ , то есть одни состояния равновесия устойчивы, а другие нет — линия Q(x,y)=0 распадается на устойчивые и неустойчивые компоненты по отношению к быстрым движениям.

Пусть в точке  $x=x^*$  имеет место бифуркация двукратного равновесия.  $(x^*,y^*)$  - точки стыковки медленных и быстрых фазовых траекторий, в них происходят срыв с одной из устойчивых компонент медленного движения и релаксация к другой устойчивой компоненте. Далее процесс может повторяться — происходят периодические релаксационные колебания.



### 14 Локальные бифуркации состояний равновесия трехмерных систем


1. 
$$\lambda_{1,2,3} - \text{Re}, \ \lambda_1 = 0, \ \lambda_{2,3} < 0$$



 $\mu < 0$   $O_1$  - устойчивый узел  $O_2$  - селло

 $\mu = 0$  O - седло-узел с устойчивой узловой областью и неустойчивой седло-узловой


2. 
$$\lambda_{1,2,3} - \text{Re}, \ \lambda_1 = 0, \ \lambda_{2,3} > 0$$



 $O_1$  - седло  $O_2$  - неустойчивый узел


О - седло-узел

3.  $\lambda_{1,2,3} - \text{Re}, \ \lambda_1 = 0, \ \lambda_2 > 0, \ \lambda_3 < 0$ 



4.  $\lambda_{1=0}, \ \lambda_{2,3} = \alpha(\mu) \pm i\beta(\mu)$ 






 $\mu < 0$   $O_1$  - устойчивый фокус  $O_2$  - седло-фокус

 $\mu=0$  при  $\mu>0$  **?точка?** исчезает






 $\mu < 0$   $O_1$  - седло-фокус  $O_2$  - устойчивый фокус

 $\mu = 0$  при  $\mu > 0$  равновесие исчезает

5. Бифуркация Андронова Хопфа  $L(\mu) < 0$  - суперкритическая бифуркация



 $\mu=0$ 

 $\mu>0$   $L^S$  - устойчивый предельный цикл

O - устойчивый фокус (устойчивый может быть) (устойчивый может быть)

6. Субкритическая бифуркация  $L(\mu)>0$  - первая Ляпуновская величина

