Procesamiento de Imágenes

Restauración de Imágenes

Gonzalo Sad gonzalosad@gmail.com





Restauración de Imágenes



INGENIERÍA

Restauración

Proceso por el cual se intenta reconstruir o recuperar una imagen que ha sido degradada, usando conocimiento a **priori** del proceso de degradación. Las técnicas de restauración se basan en modelos del proceso de degradación y en la aplicación del proceso inverso para recuperar la imagen original.

Modelo del Proceso de Degradación/Restauración


$$g(x,y) = H \left[f(x,y) \right] + \eta(x,y)$$
 | Imagen | Función de | Imagen | Ruido Aditivo | Degradación | Original |



Restauración de Imágenes



INGENIERÍA



Objetivo

Dada la imagen degradada g(x,y), algún conocimiento de la función de degradación H, y algún conocimiento del ruido aditivo, el objetivo de la restauración es **obtener una estima** de la imagen original, que sea lo más parecida posible a la misma.



Restauración de Imágenes



INGENIERÍA

Si H es un proceso lineal y espacialmente invariante, entonces:

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y)$$

donde h(x,y) es la representación espacial de la función de degradación H. La representación equivalente en el dominio frecuencial resulta entonces:

$$G(u,v) = H(u,v)F(u,v) + N(u,v)$$

 $H(u,v) \longrightarrow Optical Transfer Function (OTF)$

 $h(x,y) \longrightarrow Point Spread Function (PSF)$





Consideraremos principalmente modelos de ruido en el dominio espacial y modelos de ruido en el dominio frecuencial.

En general, consideraremos que el ruido es independiente de las coordenadas espaciales de la imagen.



INGENIERÍA

Name	PDF	Mean and Variance	CDF
Uniform	$p_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{if } a \le z \le b\\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	$m = \frac{a+b}{2}, \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$	$F_z(z) = \begin{cases} 0 & z < a \\ \frac{z-a}{b-a} & a \le z \le b \\ 1 & z > b \end{cases}$
Gaussian	$p_z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}b} e^{-(z-a)^2/2b^2} -\infty < z < \infty$	$m = a, \sigma^2 = b^2$	$F_z(z) = \int_{-\infty}^z p_z(v) dv$
Salt & Pepper	$p_z(z) = \begin{cases} P_a & \text{for } z = a \\ P_b & \text{for } z = b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ $b > a$	$m = aP_a + bP_b$ $\sigma^2 = (a - m)^2 P_a + (b - m)^2 P_b$	$F_z(z) = \begin{cases} 0 & \text{for } z < a \\ P_a & \text{for } a \le z < b \\ P_a + P_b & \text{for } b \le z \end{cases}$
Lognormal	$p_z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}bz} e^{-[\ln(z) - a]^2/2b^2}$ $z > 0$	$m = e^{a+(b^2/2)}, \sigma^2 = [e^{b^2} - 1]e^{2a+b^2}$	$F_z(z) = \int_0^z p_z(v) \ dv$
Rayleigh	$p_z(z) = \begin{cases} \frac{2}{b}(z - a)e^{-(z - a)^2/b} & z \ge a \\ 0 & z < a \end{cases}$	$m = a + \sqrt{\pi b/4}, \sigma^2 = \frac{b(4-\pi)}{4}$	$F_z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-(z-a)^2/b} & z \ge a \\ 0 & z < a \end{cases}$
Exponential	$p_z(z) = \begin{cases} ae^{-az} & z \ge 0\\ 0 & z < 0 \end{cases}$	$m = \frac{1}{a}, \sigma^2 = \frac{1}{a^2}$	$F_z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-az} & z \ge 0\\ 0 & z < 0 \end{cases}$
Erlang	$p_z(z) = \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az}$ $z \ge 0$	$m = \frac{b}{a}, \sigma^2 = \frac{b}{a^2}$	$F_z(z) = \left[1 - e^{-az} \sum_{n=0}^{b-1} \frac{(az)^n}{n!}\right]$ $z \ge 0$







- INGENIERÍA
- Ruido Gaussiano: Sensores de imagen actuando con bajos niveles de iluminación.
- Ruido Salt & Pepper: Fallas en dispositivos de conmutación.
- Ruido Lognormal: El tamaño de partículas de plata en emulsiones fotográficas tiene una distribución lognormal.
- Ruido Rayleigh: aparece en range imaging.
- Ruido Exponencial y Erlang: es de utilidad para describir el ruido en imágenes laser.







INGENIERÍA










2.5



a b

FIGURE 5.2





INGENIERÍA

Ruido Periódico: Aparece en imágenes debido a interferencia eléctrica o electromecánica durante la adquisición. Es dependiente de las coordenadas en la imagen, y típicamente se recurre a filtrado en el dominio frecuencial para su atenuación.

Lo modelamos como:


$$r(x, y) = A \sin \left[\frac{2\pi u_0(x + B_x)}{M} + \frac{2\pi v_0(y + B_y)}{N} \right]$$

Donde A es la amplitud, u_0 , v_0 son las frecuencias respecto a los ejes x e y, respectivamente, y B_x , B_y son desplazamientos de fase respecto al origen.





INGENIERÍA







INGENIERÍA

Ruido periódico: los parámetros pueden estimarse analizando el espectro de Fourier de la imagen. Aparecen como impulsos de frecuencia que incluso pueden detectarse a simple vista.

Ruido Espacial: queda completamente caracterizado por la PDF, que puede aproximarse por el histograma de la imagen. Para describir la forma del histograma suelen usarse los **momentos centrados** (respecto a la media), definidos como:

$$\mu_n = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - m)^n p(z_i)$$





INGENIERÍA

donde n es el orden del momento, L es el número de valores de intensidad posible, $p(z_i)$ es una estima de la probabilidad de ocurrencia del valor de intensidad z_i (dada por histograma normalizado), y m es el valor medio definido como:

$$m = \sum_{i=0}^{L-1} z_i p(z_i)$$

Como el histograma está normalizado, la suma de sus componentes es 1, por lo que resulta μ_0 =1 y μ_1 =0, y el momento de segundo orden es la varianza:

$$\mu_2 = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - m)^2 p(z_i)$$





INGENIERÍA

Frecuentemente, los parámetros del ruido deben estimarse a partir de la imagen ruidosa, o de un conjunto de imágenes.


Para ello, debe seleccionarse una región de la imagen con un fondo lo más constante en intensidad posible, de manera que la variabilidad en los valores de intensidad pueda atribuirse principalmente al ruido.


Esta región suele llamarse Región de Interés (ROI: Region of Interest).






INGENIERÍA







a b c d

FIGURE 5.4

- (a) Noisy image.
- (b) ROI generated interactively.
- (c) Histogram of ROI.
- (d) Histogram of Gaussian data.



Restauración en presencia sólo de ruido



INGENIERÍA

En este caso el modelo de degradación resulta:

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

y el método de reducción de ruido adecuado es filtrado espacial.

Filter Name	Equation	
Arithmetic mean	$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s,t)$	
Geometric mean	$\hat{f}(x,y) = \left[\prod_{(s,t) \in S_{xy}} g(s,t)\right]^{\frac{1}{mn}}$	
Harmonic mean	$\hat{f}(x,y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} \frac{1}{g(s,t)}}$	
Contraharmonic mean	$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^{Q}}$	
Median	$\hat{f}(x, y) = \underset{(s,t) \in S_{xy}}{\text{median}} \{g(s, t)\}$	
Max	$\hat{f}(x,y) = \max_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s,t)\}$	
Min	$\hat{f}(x,y) = \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s,t)\}$	
Midpoint	$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{2} \left[\max_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} + \min_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} \right]$	
Alpha-trimmed mean	$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn - d} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g_r(s,t)$	

TABLE 5.2 Spatial filters. The variables *m* and *n* denote respectively the number of rows and columns of the filter neighborhhood.



Restauración en presencia sólo de ruido




INGENIERÍA

Ruido pepper:

Una buena estrategia para el filtrado del ruido pepper es el uso de un filtro contra-armónico con un valor positivo de Q. Otra alternativa es un filtro max.

Ruido salt:

Similarmente, el ruido salt puede filtrarse usando un filtro contraarmónico, con un valor negativo de Q. Otra alternativa es un filtro min.



e f

FIGURE 5.5

(a) Image corrupted by pepper noise with probability 0.1. (b) Image corrupted by salt noise with the same probability. (c) Result of filtering (a) with a 3×3 contraharmonic filter of order Q = 1.5. (d) Result of filtering (b) with O = -1.5. (e) Result of filtering (a) with a 3×3 max filter. (f) Result of filtering (b) with a 3×3 min filter.





INGENIERÍA

La manera más simple de restaurar una imagen degradada sería formar una estima de su espectro de la forma:

$$\hat{F}(u,v) = \frac{G(u,v)}{H(u,v)} = \frac{H(u,v)F(u,v) + N(u,v)}{H(u,v)}$$

$$= F(u,v) + \frac{N(u,v)}{H(u,v)}$$

y luego obtener la imagen restaurada mediante la transformada inversa de Fourier. Desafortunadamente, aunque se conozca la función de degradación H(u,v), el ruido es desconocido.





INGENIERÍA

Filtro de Wiener

La idea del Filtro de Wiener es buscar una estima de la imagen original f:, que minimice el error estadístico:

$$e^2 = E\left\{ \left(f - \hat{f} \right)^2 \right\}$$

La solución en el dominio frecuencial viene dada por:

$$\hat{F}(u,v) = \left[\frac{1}{H(u,v)} \frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2 + S_{\eta}(u,v) / S_f(u,v)} \right] G(u,v)$$



INGENIERÍA

$$H(u,v)$$
 función de degradación

$$S_n(u,v) = |N(u,v)|^2$$
 espectro de densidad de energía del ruido

$$S_f(u,v) = |F(u,v)|^2$$
 espectro de densidad de energía de la imagen

$$\frac{S_f(u,v)}{S_n(u,v)}$$
 relación señal-ruido (SNR)


La relación señal ruido se suele reemplazar por la relación señal ruido promedio, que es un valor escalar:

$$\frac{f_A}{\eta_A} = \frac{\frac{1}{MN} \sum_{u} \sum_{v} S_f(u, v)}{\frac{1}{MN} \sum_{v} \sum_{v} S_{\eta}(u, v)} = \frac{1}{R}$$
Filtro de Wiener paramétrico





INGENIERÍA



c d

FIGURE 5.8

(a) Blurred, noisy image. (b) Result of inverse filtering. (c) Result of Wiener filtering using a constant ratio. (d) Result of Wiener filtering using



Modelo Lineal de Borrosidad




INGENIERÍA

El movimiento horizontal de un objeto filmado con una video cámara puede producir una borrosidad (horizontal) en la imagen (horizontal blurring). Esta borrosidad se puede representar matemáticamente procesando la imagen con un filtro lineal.

La borrosidad horizontal hace que cada pixel en la imagen contenga alguna información de N pixels previos, en la misma fila. Un modelo simple de borrosidad horizontal viene dado entonces por el filtrado lineal:

$$F_b(\ell, n) = \sum_{k=\max(1, n-N)}^{n} F(\ell, k) h(n-k)$$





Modelo Lineal de Borrosidad



INGENIERÍA

$$F_b(\ell,n) = \sum_{k=\max(1,n-N)}^{n} F(\ell,k)h(n-k)$$

donde h(n) es la respuesta al impulso del filtro (que suponemos de longitud finita N), F(l,k) denota el valor numérico de intensidad del pixel en la fila l, columna k en la imagen original, y $F_b(l,n)$ denota el valor numérico de intensidad del pixel en la fila l, columna n en la imagen con borrosidad. Notemos que si imponemos una respuesta al impulso de la forma:

$$h(n) = \frac{1}{N} \qquad n = 1, \dots, N$$

entonces, la operación (convolución discreta) que representa la borrosidad corresponde a reemplazar el valor de intensidad de cada pixel por el promedio de los valores de intensidad de los pixeles anteriores en la misma fila.



Transformaciones Geométricas



INGENIERÍA

Supongamos que la imagen f definida sobre el sistema coordenado (w,z), sufre una distorsión geométrica dando por resultado una imagen g definida sobre un sistema coordenado (x,y). La transformación de coordenadas se puede expresar como:

$$(x, y) = T\{(w, z)\}$$





FIGURE 5.12 A simple spatial transformation. (Note that the xy-axes in this figure do not correspond to the image axis coordinate system defined in Section 2.1.1. As mentioned in that section, IPT on occasion uses the so-called spatial coordinate system in which y designates rows and x designates columns. This is the system used throughout this section in order to be consistent with IPT documentation on the topic of geometric transformations.)



Transformaciones Geométricas



INGENIERÍA

Una forma muy usada de transformación geométrica es la denominada transformación afín:

$$[x \quad y \quad 1] = [w \quad z \quad 1]T = [w \quad z \quad 1] \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & 0 \\ t_{21} & t_{22} & 0 \\ t_{31} & t_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

que permite escalar, rotar, trasladar, o deformar un conjunto de puntos, dependiendo del valor de los elementos de T.



Transformaciones Geométricas



Туре	Affine Matrix, T	Coordinate Equations	Diagram
Identity	$ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $	$ \begin{aligned} x &= w \\ y &= z \end{aligned} $	
Scaling	$\left[\begin{array}{ccc} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$	$ \begin{aligned} x &= s_x w \\ y &= s_y z \end{aligned} $	
Rotation	$\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = w\cos\theta - z\sin\theta$ $y = w\sin\theta + z\cos\theta$	
Shear (horizontal)	$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$	$ \begin{aligned} x &= w + \alpha z \\ y &= z \end{aligned} $	
Shear (vertical)	$\left[\begin{array}{ccc} 1 & \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$	$ \begin{aligned} x &= w \\ y &= \beta w + z \end{aligned} $	
Translation	$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \delta_x & \delta_y & 1 \end{array}\right]$	$ \begin{aligned} x &= w + \delta_x \\ y &= z + \delta_y \end{aligned} $	

INGENIERÍA



Homografía




INGENIERÍA

En el campo de la visión por computadora, dos imágenes cualesquiera de la misma superficie plana en el espacio se relacionan mediante una homografía (asumiendo un modelo de cámara pinhole).

"Una homografía H es una transformación proyectiva en perspectiva que determina una correspondencia biyectiva entre los puntos de dos planos."

Esto tiene muchas aplicaciones prácticas, como la rectificación de imágenes, el registro de imágenes o el cálculo del movimiento de la cámara (rotación y traslación) entre dos imágenes.





Homografía



INGENIERÍA

Una vez que la rotación y la traslación de la cámara se han extraído de una matriz de homografía estimada, esta información se puede utilizar, por ejemplo, para la navegación o para insertar modelos de objetos 3D en una imagen o video, de modo que se representen con la perspectiva correcta y parezcan haber sido parte de la escena original (Realidad Aumentada).

