# Régime variable

Romain Gille

October 1, 2015

# 1 Equations de Maxwell dans le vide

Vide rempli de charges  $\rho(\vec{r},t)$  et de courant  $\vec{j}(\vec{r},t)$ 

### 1.1 Equation de Maxwell-Faraday

Quelque soit le cas considéré, il se ramène à la variation dans le temps du flux magnétique à travers le circuit contenant le courant induit.

De plus, le sens du courant induit est tel que le champ magnétique propre qu'il crée tend à s'opposer à la variation du champ magnétique qui lui a donné naissance : c'est la loi de Lenz.

La circulation de la force motrice :

$$e = \frac{1}{q} \oint_C \vec{f_m} \cdot \vec{dl}$$

#### 1.1.1 Lois de Faraday

Expérimentalement, il a été déterminé que

$$e = -\frac{d\phi}{dt}$$
 avec  $\phi = \iint_S \vec{B} \cdot \vec{dS}$ 

Force de Lorentz:

$$\vec{F}_m = q\vec{E}$$

On utilise la formule de la circulation

$$\vec{F}_m = q\vec{E} \Rightarrow e = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

J'applique le théorème de Stokes-Ampère

$$e = \iint_{S} \vec{r}ot\vec{E}.\vec{d}S$$
 
$$\iint_{S} \vec{r}ot\vec{E}.\vec{d}S = -\frac{d}{dt} \iint_{S} \vec{B}.\vec{d}S = -\iint_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial}.\vec{d}S$$
 
$$\iint_{S} [\vec{r}ot\vec{E}.\vec{d}S + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.\vec{d}S] = 0$$
 
$$\vec{r}ot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \; : \text{ Équation de Maxwell-Faraday}$$

$$\begin{aligned} div(\vec{r}ot\vec{E}) &= 0 = -div\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t}(div\vec{B}) \\ &\Rightarrow div\vec{B} = f(\vec{r}) \quad \text{or pas de monopôle magnétique} \\ &\Rightarrow f(\vec{r}) = 0 \end{aligned}$$

En régime variable aussi :

$$div\vec{B} = 0$$

#### 1.2 Loi de Maxwell-Gauss

Dans le régime variable, la loi de Gauss est toujours valable.

$$div\vec{E} = \frac{\rho(\vec{r},t)}{\epsilon_0}$$

# 1.3 Loi de Maxwell-Ampère

#### 1.3.1 Loi de conservation de charge

$$\begin{split} Q(t) &= \iiint_V \rho d\tau \\ \frac{dQ(t)}{dt} &= \iint \vec{j}.\vec{dS} \\ \frac{d}{dt} \iiint_V \rho(\vec{r},t)d\tau &= -\iiint_V div\vec{j}.d\tau \\ &\Rightarrow \iiint_V [\frac{\partial \rho(\vec{r},t)}{\partial t} + div\vec{j}].d\tau = 0 \\ \frac{\partial \rho(\vec{r},t)}{\partial t} + div\vec{j} &= 0 \; : \text{ \'equation de la continuit\'e} \end{split}$$

# 1.3.2 Equation de Maxwell-Ampère

La loi  $\vec{r}ot\vec{B} = \mu_0\vec{j}$  n'est plus valable.

Par contre  $\vec{r}ot\vec{B} = \mu_0\vec{j} + \vec{f}(\vec{r},t)$  est plus général et variable.

Déterminons  $\vec{f}(\vec{r},t)$  :

$$\begin{split} div(\vec{r}ot\vec{B}) &= 0 = \mu_0 div\vec{j} + div\vec{f}(\vec{r},t) \\ &= -\mu_0 \frac{\partial \rho(\vec{r},t)}{\partial t} + div\vec{f}(\vec{r},t) \\ &= -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 div\vec{E}) + div\vec{f}(\vec{r},t) \\ &= -\mu_0 \epsilon_0 div (\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}) + div\vec{f}(\vec{r},t) \\ &= div[-\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{f}(\vec{r},t)] = 0 \\ &\Rightarrow \vec{f}(\vec{r},t) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ &\vec{r}ot\vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{: Maxwell} \rightarrow \text{densit\'e de courant de d\'eplacement} \end{split}$$