1 Lezione del 25-03-25

1.1 Attesa

Esiste un altra primitiva, la delay, che viene usata per sospendere un processo per un certo istante temporale.

Il kernel sfrutta di per sé il timer 1 per generare interruzioni periodiche, che lo assistano anche solamente a tenere traccia del tempo trascorso durante l'esecuzione. A questo punto la delay(natl n) si limita ad aspettare n clicli del timer. Un'implementazione naive del timer è quindi quella di una lista di strutture, che rappresentano richieste, che tengono conto del loro conteggio attuale e del processo che le ha invocate. Un processo crea una richiesta sfruttando la primitiva delay, che risulta nella creazione di una richiesta e dello spostamento del processo nella lista bloccati. Il kernel dovrà quindi limitarsi ad aggiornare ad ogni ciclo di timer le richieste, decrementandole, e quindi ad riportare il processo in esecuzione una volta che il conteggio raggiunge 0.

Un modo più efficiente di fare la stessa cosa è quello di memorizzare non il conteggio di ogni richiesta, ma il conteggio *successivo* alla richiesta precedente nella lista d'attesa. Questo, chiaramente, implicherà un possibile riordinamento della lista in fase di inserzione (chi arriva prima sta in testa). In questo caso basterà decrementare solo il primo elemento della lista, e in occasione di raggiungimento di 0 eliminare quel processo e i successivi con conteggio aggiuntivo pari a 0.

1.2 Memoria dinamica

Vediamo alla gestione della memoria dinamica, in particolare alla parola chiave new fornita dal linguaggio. Per noi le new non si tradurranno in altro che chiamate di funzione, che cercano una zona di memoria libera dove allocare il dato desiderato. Di contro, la delete si occuperà di deallocare lo stesso dato.

Una domanda che potremmo porci è dove si trova questa memoria. Per quanto riguarda il **sistema**, una porzione dedicata viene inizializzta all'avvio e resta tale durante l'esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda l'**utente**, invece, si dedica un altra porzione di memoria, condivisa fra i processi. Questa condivisione implica che più processi non possono fornire le loro versioni della funzione new e delete, in quanto se queste venissero interrotte (le funzioni utente non sono mai atomiche), lascerebbero la memoria dinamica in uno stato inconsistente per altri processi intenzionati a modificarla.

Si usa quindi un semaforo che tiene conto di chi sta scrivendo in memoria.

1.3 Memoria virtuale

Veniamo quindi all'ultimo argomento chiave del corso. Abbiamo detto che la memoria di sistema è divisa fra sistema e utente. In ogni momento ci aspettiamo che la memoria utente occupata da due porzioni: una **parte pubblica**, che rappresenta l'heap condiviso fra processi, e la **parte privata**, che rappresenta la memoria relativa ad un *singolo* processo, quello attualmente in esecuzione. La memoria privata degli altri processi è stata quindi intesa finora come memorizzata separatamente, magari nel disco rigido, con conseguente scaricamento del processo corrente e caricamento del successivo in memoria in fase di cambio di contesto fra processi.

Per i nostri scopi, possiamo assumere anche l'heap come parte della memoria privata. Il problema principale sarà infatti quello di poter memorizzare le immagini della memoria di *più* processi contemporaneamente. Infatti, storicamente, per *sistema multipro-*

grammato si intendeva proprio il sistema in grado di mantenere più processi *in memoria* (il sistema visto finora sarebbe stato detto *multiprocesso*).

Decidiamo quindi di dividere la porzione di memoria utente in più sezioni, associate ad ogni processo. Potremmo intanto chiederci qual'è la memoria da dedicare ad ogni processo. La porzione dati e il codice di un programma sono infatti fissi in dimensioni, mentre pila e heap non lo sono. Storicamente, la memoria richiesta veniva specificata dal programmatore in fase di scrittura del programma. Quali metodologie si usino oggi non ci è immediatamente di interesse.

Si crea quindi per ogni processo una struttura di questo tipo: Dove lo stack e l'heap

Code
Data
Heap
↓

Stack

si espandono in una sola regione, da parti opposte.

Per ottenere la piena separazione fra la memoria dedicata ad ogni singolo processo necessitiamo di una modifica all'hardware.