第9章 虚拟内存: 基本概念

计算机科学与技术学院 哈尔滨工业大学


主要内容

- 地址空间
- 虚拟内存作为缓存的工具
- 虚拟内存作为内存管理的工具
- 虚拟内存作为内存保护的工具
- ■地址翻译

Why Virtual Memory (VM)? 为什么要使用虚拟内存?


- 有效使用主存
 - 主存作为一个存储在磁盘上的地址空间的缓存(虚存建立 在磁盘上,可以很大)
 - 主存中只保存活动区域
- 简化内存管理(一致性)
 - 每个进程都使用统一的线性地址空间
- 独立地址空间(私有的)
 - 一个进程不能影响其他进程的内存
 - 用户程序无法获取特权内核信息和代码

一个使用物理寻址的系统



■ 在数字信号处理器、嵌入式微控制器中使用物理寻址

一个使用虚拟寻址的系统



- 现在处理器使用虚拟寻址,比如笔记本、智能电话等应用
- 计算机科学的伟大思想之一

地址空间

■ 地址空间: 非负整数地址的有序集合

$$\{0, 1, 2, 3 \dots \}$$

如果地址空间中的整数是连续的, 称为**线性地址空间**


- **虚拟地址空间:** N = 2ⁿ 个虚拟地址的集合 {0, 1, 2, 3, ..., N-1}
- **物理地址空间:** M = 2^m 个物理内存地址的集合 {0, 1, 2, 3, ..., M-1}

主要内容

- ■地址空间
- 虚拟内存作为缓存的工具
- 虚拟内存作为内存管理的工具
- 虚拟内存作为内存保护的工具
- ■地址翻译

虚拟内存作为缓存的工具

- 概念上而言,虚拟内存被组织为一个由存放在磁盘上的 N个连续字节大小的单元组成的数组.
- 磁盘上数组的内容被缓存在物理内存中 (DRAM cache)
 - 这些内存块被称为页 (每个页面的大小为P = 2º字节)



DRAM缓存的组织结构

- DRAM 缓存的组织结构完全是由巨大的不命中开销驱动的
 - DRAM 比 SRAM 慢大约 **10** 倍
 - 磁盘比 DRAM 慢大约 100,000 倍
- 因此
 - 虚拟页尺寸:标准 4 KB,有时可以达到 4 MB
 - DRAM缓存为全相联
 - 任何虚拟页都可以放置在任何物理页中
 - 需要一个更大的映射函数 不同于硬件对SRAM缓存
 - 更复杂精密的替换算法
 - 太复杂且无限制以致无法在硬件上实现
 - DRAM缓存总是使用写回,而不是直写

Enabling Data Structure: Page Table 页表

- 页表是一个页表条目 (Page Table Entry, PTE)的数组,将虚拟页地址映 射到物理页地址。
 - 虚拟地址空间中的每个页(VP)在页表固定位置有一个PTE

 - PTE由一个有效位和一个n位地址字段组成,有效位表示虚页是否被缓存在数位社会。 空間是《地址》(地址》中容》表示虚拟更还表认图 **物理内存** ■ 有效位为0,空地址(地址为空)表示虚拟页还未分配 (DRAM) 物理页号或 VP 1 PP₀ 有效位 磁盘地址 VP₂ PTE 0 0 null **VP 7 VP 4** PP₃ 0 1

虚拟内存 null 0 (磁盘) **PTE 7** VP₁ 常驻内存的页表 VP₂ (DRAM) **VP 3 VP 4**


Bryant and O'Hallaron, Computer Systems: A Programmer's Perspective, Third Edition

VP 6

VP 7


页命中

■ *Page hit 页命中*: 虚拟内存中 的 一个字存在于物理内存中, 即(DRAM 缓存命中)




缺页


■ *Page fault 缺页:* 虚拟内存中的字不在物理内存中 (DRAM 缓存不命中)




■ Page miss causes page fault (an exception) 缺页导致页面出错 (缺页异常)




- 缺页导致页面出错(缺页异常)
- 缺页异常处理程序选择一个牺牲页 (此例中就是 VP 4)



- 缺页导致页面出错(缺页异常)
- 缺页异常处理程序选择一个牺牲页 (此例中就是 VP 4)




- 缺页导致页面出错(缺页异常)
- 缺页异常处理程序选择一个牺牲页 (此例中就是 VP 4)
- 导致缺页的指令重新启动:页面命中!



分配页面

■ 分配一个新的虚拟内存页 (VP 5).



又是局部性救了我们!


- 虚拟内存看上去效率非常低,但它工作得相当好,这都要归功于"局部性".
- 在任意时间,程序将趋于在一个较小的活动页面集合上工作, 这个集合叫做 工作集 Working set
 - 程序的时间局部性越好,工作集就会越小
- 如果(工作集的大小 < 物理内存的大小)
 - 在初始开销后,对工作集的引用将导致命中。
- 如果 (工作集的大小 >物理内存的大小)
 - Thrashing 抖动: 页面不断地换进换出,导致系统性能崩溃。

主要内容

- ■地址空间
- 虚拟内存作为缓存的工具
- 虚拟内存作为内存管理的工具
- 虚拟内存作为内存保护的工具
- ■地址翻译


虚拟内存作为内存管理的工具

- Key idea核心观点:每个进程都拥有一个独立的虚拟地址空间
 - 把内存看作独立的简单线性数组
 - 操作系统为系统中每个进程都维护一个单独的页表
 - 也就是一个独立的虚拟地址空间



虚拟内存作为内存管理的工具

- Simplifying memory allocation 简化内存分配
 - 每个虚拟内存页面都要被映射到一个物理页面
 - 一个虚拟内存页面可以被分配到不同的物理页面(可以不连续)
- Sharing code and data among processes 简化代码和数据共享
 - 不同的虚拟内存页面被映射到相同的物理页面 (此例中的 PP 6)




简化链接和加载


■Linking 链接

- 独立的地址空间允许每个程序 使用相似的虚拟地址空间
- 代码、数据和堆都使用相同的 起始地址.

■Loading 加载

- execve 为代码段和数据段分配虚拟页,并标记为无效(即未被缓存)
- 每个页面被初次引用时,虚拟 内存系统会按照需要自动地调 入数据页。






主要内容

- ■地址空间
- 虚拟内存作为缓存的工具
- 虚拟内存作为内存管理的工具
- 虚拟内存作为内存保护的工具
- ■地址翻译

虚拟内存作为内存保护的工具

- 在 PTE 上扩展许可位以提供更好的访问控制
- 内存管理单元(MMU)每次访问数据都要检查许可位



信息访问中可能出现的异常情况

可能有两种异常情况:

1)缺页(page fault)

产生条件: 当Valid (有效位/装入位)为0时

相应处理:从磁盘读到内存,若内存没有空间,则还要从内存选择一页替换到磁盘上,替换算法类似于Cache,采用回写法,淘汰时,根据 "dirty" 位确定是否要写磁盘

当前指令执行被阻塞,当前进程被挂起,处理结束回到原指令继续执行

2)保护违例(protection_violation_fault)或访问违例

产生条件: 当Access Rights (存取权限)与所指定的具体操作不相符时

相应处理:在屏幕上显示"内存保护错"或"访问违例"信息

当前指令的执行被阻塞, 当前进程被终止

Access Rights (存取权限)可能的取值有哪些?

R = Read-only, R/W = read/write, X = execute only

主要内容

- ■地址空间
- 虚拟内存作为缓存的工具
- 虚拟内存作为内存管理的工具
- 虚拟内存作为内存保护的工具
- 地址翻译

VM Address Translation 地址翻译

- Virtual Address Space 虚拟地址空间
 - V = {0, 1, ..., N-1}
- Physical Address Space 物理地址空间
 - $P = \{0, 1, ..., M-1\}$
- Address Translation 地址翻译
 - MAP: $V \rightarrow P \cup \emptyset$
 - For virtual address a:
 - MAP(a) = a' 如果虚拟地址 a处的数据在P的物理地址 a'处
 - $MAP(a) = \emptyset$ 如果虚拟地址 a处的数据不在物理内存中
 - 不论无效地址还是存储在磁盘上

地址翻译使用到的所有符号

■ Basic Parameters 基本参数

- N = 2ⁿ: 虚拟地址空间中的地址数量
- M = 2^m: 物理地址空间中的地址数量
- P = 2^p:页的大小 (bytes)


■ Components of the virtual address (VA) 虚拟地址组成部分

- TLBI: TLB index----TLB索引
- TLBT: TLB tag----TLB标记
- VPO: Virtual page offset----虚拟页面偏移量(字节)
- VPN: Virtual page number----虚拟页号


■ Components of the physical address (PA)物理地址组成部分

- PPO: Physical page offset (same as VPO)----物理页面偏移量
- PPN: Physical page number----物理页号

基于页表的地址翻译




地址翻译:页面命中



- 1) 处理器生成一个虚拟地址,并将其传送给MMU
- 2-3) MMU 使用内存中的页表生成PTE地址,高速缓存/主存向MMU返回PTE
- 4) MMU 将物理地址传送给高速缓存/主存
- 5) 高速缓存/主存返回所请求的数据字给处理器

Address Translation: Page Fault


地址翻译: 缺页异常



- 1) 处理器将虚拟地址发送给 MMU
- 2-3) MMU 使用内存中的页表生成PTE地址
- 4) 有效位为零, 因此 MMU 触发缺页异常
- 5) 缺页处理程序确定物理内存中牺牲页(若页面被修改,则换出到磁盘)
- 6) 缺页处理程序调入新的页面,并更新内存中的PTE
- 7) 缺页处理程序返回到原来进程,再次执行导致缺页的指令

Integrating VM and Cache

结合高速缓存和虚拟内存



VA: virtual address 虚拟地址, PA: physical address 物理地址,

PTE:page table entry 页表条目, PTEA = PTE address 页表条目地址


Speeding up Translation with a TLB 利用TLB加速地址翻译

每个虚拟地址都需要查PTE!


- 页表条目 (PTEs) 恰巧缓存在 L1
 - PTE 可能被其他数据引用所驱逐
 - PTE 命中仍然需要1-2周期的延迟
- 解决办法: Translation Lookaside Buffer (TLB)翻译后 备缓冲器——页表的缓存
 - MMU中一个小的具有较高相联度的缓存
 - 实现虚拟页面向物理页面的映射
 - 对于页面数很少的页表可以完全包含在TLB中

Accessing the TLB 访问TLB

■ MMU 使用虚拟地址的 VPN 部分来访问TLB:




TLB Hit TLB命中



TLB 命中减少内存访问

TLB 不命中



TLB 不命中引发了额外的内存访问

万幸的是,TLB不命中很少发生。

TLBs --- Making Address Translation Fast

问题:一次存储器引用要访问几次主存? 0/1/2/3次?


把经常要查的页表项放到Cache中,这种在Cache中的页表项组成的 页表称为*Translation Lookaside Buffer* or *TLB(快表)*

TLB中的页表项:tag+主存页表项

Virtual Address (tag)	Physical Address	Dirty	Ref	Valid	Access
	对应物理页框号				


CPU访存时,地址中虚页号被分成tag+index,tag用于和TLB页表项中的tag比较,index用于定位需要比较的表项TLB全相联时,没有index,只有Tag,虚页号需与每个Tag比较;TLB组相联时,则虚页号高位为Tag,低位为index,用作组索引。

TLBs --- Making Address Translation Fast



问题:引入TLB的目的是什么? 减少到内存查页表的次数!

Translation Look-Aside Buffers




举例:三种不同缺失的组合

	Page table	Cache	Possible? If so, under what circumstance?
hit	hit	miss	可能,TLB命中则页表一定命中,但实际上不会查页表
miss	hit	hit	可能,TLB缺失但页表命中,信息在主存,就可能在Cache
miss	hit	miss	可能,TLB缺失但页表命中,信息在主存,但可能不在Cache
miss	miss	miss	可能,TLB缺失页表缺失,信息不在主存,一定也不在Cache
hit	miss	miss	不可能,页表缺失,信息不在主存,TLB中一定没有该页表项
hit	miss	hit	同上
miss	miss	hit	不可能,页表缺失,信息不在主存,Cache中一定也无该信息

最好的情况是hit、hit、hit,此时,访问主存几次? 不需要访问主存!以上组合中,最好的情况是? hit、hit、miss和miss、hit、hit 访存1次以上组合中,最坏的情况是? miss、miss、miss 需访问磁盘、并访存至少2次介于最坏和最好之间的是? miss、hit、miss 不需访问磁盘、但访存至少2次


Multi-Level Page Tables 多级页表

- 假设:
 - 4KB (2¹²) 页面, 48位地址空间, 8字节 PTE
- 问题:
 - 将需要一个大小为 512 GB 的页表!
 - $-2^{48} * 2^{-12} * 2^3 = 2^{39}$ bytes
- 常用解决办法:多级页表
- 以二级页表为例:
 - 一级页表:每个 PTE 指向一个页表 (常驻内存)
 - 二级页表:每个 PTE 指向一页(需要时创建、调入或调出二级页表)




A Two-Level Page Table Hierarchy

二级页表的 层次结构



Translating with a k-level Page Table

使用K级页表的地址翻译



总结

■ 程序员的角度看待虚拟内存

- 每个进程拥有自己私有的线性地址空间
- 不允许被其他进程干扰

■ 系统的角度看待虚拟内存

- 通过获取虚拟内存页面来有效使用内存
 - 有效只因为"局部性"的原因
- 简化编程和内存管理
- 提供方便的标志位来检查权限以简化内存保护