例题 11.1 假设可用的寄存器为 R0 和 R1,且所有临时单元都有是非活跃的,试对以下四元式基本块:

T1:=B-C

T2:=A*T1

T3:=D+1

T4:=E-F

T5:=T3*T4

W=T2/T5

用简单代码生成算法生成其目标代码。

解题思路:

简单代码生成算法是依次对四元式进行翻译。不妨先考虑下面单一的四元式的翻译过程:

T:=a+b

由于汇编语言的加法指令代码形式为:

ADD R, X

其中 ADD 表示为加法指令, R 为第一个操作数, 且第一个操作数必须为寄存器类型, X 为第二个操作数,它可以是寄存器类型,也可以是内存型的变量类型。该指令的意义为,将第一个操作数 R 与第二个操作数 X 进行相加,再将累加结果存回到第一个操作数的寄存器 R 中。所以,要完整地翻译出四元式 T:=a+b,则可能要如下的三条汇编指令:

LD R, a

ADD R, b

ST R. T

上面三条指令的含义是:第一条指令是第一个操作数 b 从内存装入一个寄存器 R 中,第二条指令进行加法运算;第三条指令再将第二条指令的累加结果写回到内存中的变量 T 中。

那么,是不是一个四元翻译成目标代码时都有要生成三条汇指令呢?如果考虑到目标代码生成过程中的两优化问题,则答案是否定的。即,为了使生成的目标代码更短和充分利用计算机的寄存器,上面的三条指令中,第一条指令和第三条指令在某些情形下可能不是必需的。这是因为,如果在翻译此四元式之前,已经有指令将操作数 a 放在某个寄存器中,则第一条指令可以省略;同样,如果下一个四元式紧接着要引用操作数 T,则第三指令不必急于执行,可延迟到以后适当的时机再执行。

更进一步,如果必须要用到第一条指令(第一个操作数只在内存中而不在寄存器中),则此时所有寄存器全部分配完毕,该如何处理。此时要根据寄存器中所有变量的待用信息(也就是引用点)来决定淘汰一个寄存器给当前的四元式使用。寄存器的淘汰策略如下:

- ∞ 如果有一个寄存器中的变量已经没有后续的引用点,且该变量是非活跃的, 则可直接将该寄存器作为空闲寄存器使用;
- ∞ 如果所有寄存器中变量在基本内都还有引用点,且都是活跃的,则将引用点 最远的变量所占用寄存器中的结果存回到内存相应的变量中,再将该寄存器分 配给当前的指令使用。

解答:

该基本块的目标代码如下(指令后面为相应注释):

LD RO, B //取第一个空闲寄存器 RO

SUB RO, C //运算结束后 RO 中为 T1 结果,内存中无该结果

LD R1, A //取一个空闲寄存器 R1

MUL R1, R0 //运算结束后 R1 中为 T2 结果, 内存中无该结果

LD R0, D //此时 R0 中结果 T1 已经没有引用点,且临时单元 T1 是非活跃的,所以,寄存器 R0 可作为空闲寄存器使用。

ADD R0,"1" //运算结束后 R0 中为 T3 结果,内存中无该结果

ST R1,T2 //翻译四元式 T4:=E-F 时,所有寄存器已经分配完毕,寄存器 R0 中存的 T3 和寄存器 R1 存的 T2 都是有用的。由于 T2 的下一个引用点较 T3 的下一个引用点更远,所以暂时可将寄存器 R1 中的结果存回到内存的变量 T2 中,从而将寄存器 R1 空闲以备使用。

LD R1, E

SUB R1, F //运算结束后 R1 中为 T4 结果,内存中无该结果

MUL R0, R1 //运算结束后 R0 中为 T5 结果,内存中无该结果。注意,该指令将寄存器 R0 中原来的结果 T3 冲掉了。可以这么做的原因是,T3 在该指令后不再有引用点,且是非活跃变量。

LD R1, T2 //此时 R1 中结果 T4 已经没有引用点,且临时单元 T4 是非活跃的,所以,寄存器 R1 可作为空闲寄存器使用。

ST R1, W //指令翻译完毕时,寄存器中存有最新的计算结果,必须将它们存回到内存相 应的单元中去,否则,在翻译下一个基本时,所有的寄存器被当成空闲的寄存器使用,从 而造成计算结果的丢失。考虑到寄存器 R0 中的 T5 的寄存器 R1 中的 W,临时单元 T5 是非活跃的,所以,只要将结果 W 存回对应单元即可。