

---

# MECCANICA ANALITICA

---

Appunti

**Tommaso Nardi**  
Prof. Omar Morandi  
Università degli Studi di Firenze  
2025–2026  
Aggiornato al 25 febbraio 2026


## Indice

<b>1 Vettori in <math>\mathbb{R}^3</math></b>	<b>3</b>
1.1 Prodotto scalare . . . . .	3
1.2 Prodotto vettoriale . . . . .	4
1.3 Terna euclidea . . . . .	4
1.4 Momento di un vettore rispetto al polo . . . . .	5

## 1 Vettori in $\mathbb{R}^3$

Se vogliamo descrivere un punto nello spazio, è necessario definire cos'è lo spazio:

Prendiamo una terna destrorsa di assi cartesiani  $\Rightarrow$  Descrivo  $\mathbb{R}^3$ .



Considero un vettore  $\vec{r} = (O - A)$ , esso non è altro che una terna di valori ordinati  $\vec{r} = (x_A, y_A, z_A)$ .

Definisco il **modulo**, o lunghezza, di un vettore come:  $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Se  $\alpha \in \mathbb{R}$ , posso definire  $\vec{u} = \alpha\vec{v}$ , e sarà un vettore che giace sulla stessa retta (ha la stessa direzione) di  $\vec{v}$ , verso come  $sgn(\alpha)$  e modulo  $|\vec{u}| = |\alpha| |\vec{v}|$ .

Farà anche comodo definire un **Versore**, cioè un vettore con modulo unitario, che indicherò con  $\hat{u}$ .

**Esempio 1.1.** Se volessi individuare  $\hat{v} \parallel \vec{v}$  è sufficiente fare:  $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$

Le operazioni elementari che si possono fare con i vettori sono:

### 1.1 Prodotto scalare

È una funzione che prende due vettori e restituisce uno scalare.

Presi due vettori  $\vec{u}$  e  $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ , il prodotto scalare è definito come:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v} \in \mathbb{R}$$

Esso è una mappa con le seguenti proprietà:

- **Simmetria:**  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$  con  $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$

- **Linearità:**  $\langle \alpha \vec{u} + \beta \vec{w}, \vec{v} \rangle = \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$  con  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  e  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$

La definizione standard ci dice che:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

dove  $\theta$  è l'angolo compreso tra i due vettori. (Non è importante quale dei due angoli si prenda, poiché il coseno è una funzione pari).

Se invece  $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$  e  $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ , allora:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

## 1.2 Prodotto vettoriale

È sempre una mappa bilineare, ma restituisce un vettore invece di uno scalare.

$$\begin{aligned} & \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ & \vec{u} \wedge \vec{v} \mapsto \vec{w} \end{aligned}$$

Possiamo ricavare le caratteristiche di  $\vec{w}$ :

- $|\vec{w}| = |\vec{u} \wedge \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$ , dove  $\theta$  è l'angolo compreso tra i due vettori.
- $\vec{w}$  è diretto come la direzione  $\perp$  al piano generato da  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ .
- $\vec{u}, \vec{v}$  e  $\vec{w}$  formano una terna destrorsa.

Le sue proprietà sono:

- **Anticommutatività:**  $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$  con  $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$
- **Linearità:**  $(\alpha \vec{u} + \beta \vec{w}) \wedge \vec{v} = \alpha (\vec{u} \wedge \vec{v}) + \beta (\vec{w} \wedge \vec{v})$  con  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  e  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$

Geometricamente, il modulo di  $\vec{w}$  rappresenta l'area del parallelogramma generato da  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ .

## 1.3 Terna euclidea

Per fissare una terna euclidea non conviene definire tre vettori qualsiasi, ma è più comodo definire **tre versori ortonormali**.

Li chiamo  $\hat{i}, \hat{j}$  e  $\hat{k}$ , rispettivamente paralleli agli assi  $x, y$  e  $z$ .

**N.B.** Talvolta fa comodo fare distinzioni tra:

- **Vettore libero** – Fisso solo la direzione, ma non il punto di applicazione. Es. Velocità angolare.
- **Vettore Applicato** – Fisso un punto di applicazione, oltre alla direzione. Es. Forza peso.

Il termine **ORTONORMALE** significa che i versori sono tra loro ortogonali:

$$\langle \hat{i}, \hat{j} \rangle = \langle \hat{j}, \hat{k} \rangle = \langle \hat{k}, \hat{i} \rangle = 0$$

e sono normalizzati:

$$\langle \hat{i}, \hat{i} \rangle = \langle \hat{j}, \hat{j} \rangle = \langle \hat{k}, \hat{k} \rangle = 1$$

Su tali versori è utile studiare il prodotto vettoriale:

$$\begin{array}{c} \hat{i} \\ \hat{j} \\ \hat{k} \end{array}$$

$$\hat{i} \wedge \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \wedge \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \wedge \hat{i} = \hat{j}$$

Il vantaggio di definire i versori è che ogni vettore  $\vec{v}$  può essere scritto come combinazione lineare dei versori:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}$$

Data questa notazione, vediamo come posso ricavare le componenti di un vettore  $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ :

$$\begin{aligned} \vec{u} \wedge \vec{v} &= (u_x \hat{i} + u_y \hat{j} + u_z \hat{k}) \wedge (v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}) \\ &= u_x v_x (\hat{i} \wedge \hat{i}) + u_x v_y (\hat{i} \wedge \hat{j}) + u_x v_z (\hat{i} \wedge \hat{k}) + u_y v_x (\hat{j} \wedge \hat{i}) + \\ &\quad + u_y v_y (\hat{j} \wedge \hat{j}) + u_y v_z (\hat{j} \wedge \hat{k}) + u_z v_x (\hat{k} \wedge \hat{i}) + u_z v_y (\hat{k} \wedge \hat{j}) + u_z v_z (\hat{k} \wedge \hat{k}) \\ &= (u_y v_z - u_z v_y) \hat{i} + (u_z v_x - u_x v_z) \hat{j} + (u_x v_y - u_y v_x) \hat{k} \end{aligned}$$

Un modo più compatto per ricordare questa formula è utilizzare il determinante (nonostante non sia un vero e proprio determinante, ma è solo una notazione mnemonica):


$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

## 1.4 Momento di un vettore rispetto al polo

Dato un punto  $O$  detto "polo" e un vettore  $\vec{v}$  applicato in un punto  $P$ , posso definire il momento di  $\vec{v}$  rispetto ad  $O$ , come:

$$\vec{M}_O \doteq (P - O) \wedge \vec{v}$$

Dalla definizione di prodotto vettoriale, si deduce che  $\vec{M}_O$  è un vettore allineato con la normale al piano generato da  $(P - O)$  e  $\vec{v}$ , e i tre vettori formano una terna destrorsa.



Il modulo di  $\vec{M}_O$  rappresenta l'area del parallelogramma generato da  $(P - O)$  e  $\vec{v}$ , ed è pari a:

$$|\vec{M}_O| = |P - O| |\vec{v}| \sin(\alpha)$$

dove  $\alpha$  è l'angolo compreso tra i due vettori.

La distanza  $d = |P - O| \sin(\alpha)$  è la distanza tra il polo  $O$  e la retta su cui è applicato il vettore  $\vec{v}$  ed è detta **braccio** del momento.