The Performance of Spin Lock Alternatives for Shared-Memory Multiprocessors

CARLOS MARTÍN FLORES GONZÁLEZ, Carné: 2015183528

Instituto Tecnológico de Costa Rica Maestría en Computación Sistemas Operativos Avanzados Profesor: Francisco Torres Rojas, Ph.D

En multiprocesadores de memoria compartida, cada procesador puede direccionar memoria directamente la cual puede ser tambien direccionada por todos los otros procesadores. Este acceso uniforme requiere de algún método para asegurar exclusión mutua: la ejecución lógicamente atómica de las operaciones (secciones críticas) en una estructura de datos compartidos. La consistencia de la estructura de datos se garantiza al serializar las operaciones realizadas en ella. Dado que la exclusión mutua a partir de sólo software es costosa, prácticamente todos los multiprocesadores de memoria compartida proveen alguna forma de soporte de hardware para realizar exclusión mutua para acceder a estructuras de datos compartidas. Este soporte usualmente consiste en instrucciones que leen y escriben atómicamente a una locación de memoria. Si las operaciones en la estructura de datos compartida son suficientemente simples, se pueden encapsular dentro de una sola instrucción atómica. La exclusión mutua tambén puede ser garantizada por hardware. Si un número de procesadores intentan actualizar simultáneamente la misma locación, cada uno espera su turno sin volver el control del vuelta al software. Un lock(bloqueo) se necesario para las secciones críticas que toman más de una instrucción. Las instrucciones atómicas son usadas para arbitrar entre intentos simultáneos para adquirir el lock, pero si el lock está ocupado, la espera se hace en el software. Cuando un lock esta ocupado, el proceso de espera puede ya sea bloquear o rotar (spin - espera activa) hasta que el lock sea liberado. Spin-waiting gasta mucho ciclos de procesador, es útil si la sección crítica es pequeña en donde el tiempo de espera es menor que el costo del bloqueo y reanudación del proceso, o si no otro trabajo está disponible.

Range of Multiprocessor Architectures Considered. Los Spinning processors pueden retardar a los procesadores activos/ocupados en cualquier multiprocesador en donde la espera activa consuma ancho de banda en la comunicación. El rendimiento de la espera activa cambia a lo largo de varias dimensiones de arquitectura: cómo los procesadores esta conectados a la memoria, ya sea que cada procesador tenga un cache coherente privado gestionado por el hardware o no, y si lo tiene, el protocolo de coherencia. Common Hardware Support for Mutual Exclusion: La mayoría de las arquitecturas soportan exclusión mutua al proveer instrucciones que leen, modifican y escriben en memoria de forma atómica. Multistage networks conectan múltiples procesadores con múltiples módulas de memoria. Solicitudes a memoria son reenviadas a través de una seria de switches al módulo de memoria correcto. Cuando un valor se lee de memoria como parte de una instrucción atómica, cualquier copia(s) "cacheada" de la localización debe ser invalidada y accesos subsecuentes a ese módulo de memoria tienen que ser retrasadas mientras en nuevo valor es calculado. En multiprocesadores de un sólo bus, el bus puede ser usado para arbitrar entre instrucciones atómicas simultáneas. Antes de iniciar una instrucción atómica, el procesador adquiere el bus y levanta una línea¹. Esta línea es retenida mientras el nuevo valor de memoria es obtenido para evitar que otras peticiones atómicas sean iniciadas, pero el bus puede ser liberado para permitir otras peticiones normales de memoria proceder. En sistemas que no "cachean" datos compartidos, la transacción de bus usada para adquirir el atomic bus line puede ser superponer(overlapped) con la petición de lectura para los datos o con la señal de invalidación de otras copias de cache. Invalidación basada en coherencia Write-back evita una transacción extra de bus para escribir los datos. El

¹La línea de bus atómica - atomic bus line

nuevo valor se almacena temporalmente en el cache del procesador. Cuando otro proceso necesita el valor, se obtiene el valor al mismo tiempo que se invalida la primer copia del procesador. En <u>Distributed-write write-back coherence</u>, la lectura inicial usualmente no se necesita. Esto porque copias en todos los "caches" son actualizadas en lugar de invalidadas cuando un procesador cambia un valor de memoria, el bloque de cache necesitado por la instrucción atómica se encontrará en el cache a menudo.

The Performance of the Simple Approaches to Spin-Waiting. El rendimiento cuando hay contención en el lock depende de la minimización del ancho de banda de la comunicación usada por los spinning processors, dado que esto puede causar que los procesadores hagan trabajo útil de forma lenta. El retraso que hay cuando un lock es liberado y luego re-adquirido por un spinning processor también debe ser minimizado, dado que ningún procesador estás ejecutando la sección crítica durante este tiempo. Inconveniente: entre más frecuentemente un procesador intenta adquirir un lock, más rápido será adquirido pero también los otros procesadores estarán más interrumpidos. Latencia, el tiempo que le toma a un procesador en adquirir un lock en la ausencia de contención es también un criterio importante en aplicaciones con bloqueos frecuentes. Un rendimiento pobre en contención puede evitar que una aplicación alcance su rendimiento máximo. Podría ser que no siempre sea posible modificar un programa para usar un número óptimo de procesadores. Un sistema operativo, tiene muy poco control sobre la tasa en la que los usuarios hacen llamadas al sistema. Durante cargas intensivas, locks que normalmente no son un problema pueden convertirse en fuente de contención. Spin on Test-and-Set2. El algoritmo más simple de espera activa es que cada procesador ejecute repetidamente la instrucción test-and-set hasta que tenga éxito en la adquisición. El rendimiento cae conforme el número de spinning processors aumenta. Causas: (1) con el fin de liberar un lock, el poseedor del lock debe lidiar con spinning processors por acceso exclusivo a la locación del lock. (2) En arquitecturas en donde las peticiones de test-and-set comparten el mismo bus como referencias de memoria normales, las peticiones de spinning processors pueden retrasar acessos a otras locaciones por el possedor del lock u otros procesos activos. (3) En arquitecturas multistage network la espera activa puede causar un retraso en los accesos a los módulos de memoria que contienen la localización del lock así como otros módulos. Spin on Read (Test-and-Test-and-Set). Los spinning processors hacen una lectura cíclica del valor del lock y solamente cuando el lock está libre, ejecutan una instrucción test-and-set; esto elimina la necesidad de ejecutar test-and-set repetitivamente mientras que el lock está retenido. Mientras que el lock está ocupado, el spinning se hace en el cache sin consumir ciclos de red o bus. Cuando el lock es liberado, cada copia es actualizada a un nuevo valor o invalidada, causando un read miss el cual obtiene el nuevo valor. El procesador que espera ve el cambio en el estado y realiza un test-and-set. Si alguien adquiere el lock en el interim, el procesador puede reanudar el spinning en su cache. Reasons for the Poor Performance os Spin on Read: razones por las cuáles el rendimiento de spinning en memoria puede ser peor que el esperado: (1) Existe una separación entre la detección que el lock ha sido liberado e intentar adquirirlo por medio de la instrucción test-and-set. (2) Copias de cache del lock son invalidadas por la instrucción test-and-set incluso si el valor no es cambiado. (3) Coherencia de cache basada en invalidación requiere de O(P) ciclos de bus o red para emitir un valor a P procesadores en espera. Measurement Results: el rendimiento se degrada conforme los procesadores giran(spin) en test-and-set. Conforme la sección crítica se convierte en un cuello de botella, el número promedio de spinning processors aumenta, lo que hace significativamente más lento al procesador el ejecutar la sección crítica. Como resultado el rendimiento tope nunca es alcanzado.

New Software Alternatives. Delay Alternatives: (1) Delay after Spinning Processor Notices Lock has been Released: se puede reducir el número test-and-set fallidos en una lectura al insertar un retraso entre el momento en el que el procesador lee que el lock fue liberado y cuando se compromete a intentar el test-and-set. Si otro procesador adquiere el lock durante este retraso, entonces el procesador puede reanundar el spinning, sino entonces el procesador puede intentar el test-and-set con mayor probabilidad que el lock será adquirido. De esta forma el numero de test-and-set fallidos y por lo tanto invalidaciones, pueden ser reducidas. A cada procesador se le puede asignar estáticamente una cantidad de tiempo de retraso que va de 0 a P-1 en donde P es el número de procesadores. El spinning processor con el menor retraso asignado revisa el lock, ve si está libre y lo adquiere. Procesadores con tiempos de retraso más largos caducan, ven que el lock está ocupado y reanunda el spinning. La asignación estática de retrasos se puede asegurar de que al menos un procesador caduque en cualquier instante.

- 1. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA QUE PLANTEA EL PAPER?
- 2. ¿POR QUÉ EL PROBLEMA ES INTERESANTE O IMPORTANTE?
- 3. ¿QUÉ OTRAS SOLUCIONES SE HAN INTENTADO PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA?
- 4. ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS AUTORES?
- 5. ¿QUÉ TAN EXITOSA ES ESTA SOLUCIÓN?