
§ 9-5 静电场中的金属导体


一、金属导体的静电平衡 (electrostatic equilibrium)

通常的金属导体都是以金属键结 合的晶体,处于晶格结点上的原子很 容易失去外层的价电子, 而成为正离 子。脱离原子核束缚的价电子可以在 整个金属中自由运动,称自由电子。



自由电子

当把导体放入静电场E₀中,导体中的自由电子 在外电场E。的作用下定向运动,并在导体一侧集 结出现负电荷, 而另一侧出现正电荷, 称静电感 应现象。集结的电荷称为感应电荷。






外电场与自由电荷移动后的附加场Ē'之和

为总场强

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

当导体内部和表面都无电荷定向移动的状态称为静电平衡状态。



$$V_p - V_Q = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

2.由于电场线与等势面垂直,因此导体表面附近的电场强度处处与表面垂直。

3. 导体内部不存在净电荷,所有过剩电荷都分布在导体表面上。

在导体内部任取一闭合曲面S,运用高斯定理,

应有

 $\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i} q_i$

因为导体内部的电场强度为零,上式积分为零,所以导体内部必定不存在净电荷。

二、导体表面的电荷和电场

导体表面电荷的分布与导体本身的形状以及附近带电体的状况等多种因素有关。大致的规律为:在导体表面凸起部尤其是尖端处,面电荷密度较大;表面平坦处,面电荷密度较小;表面凹陷处,面电荷密度很小,甚至为零。

在带电导体表面任取一面元ΔS,可认为其电荷面密度σ为均匀分布。包围ΔS作一圆柱状闭合面,使其上、下底面与导体表面平行。通过整个圆柱状闭合面的电通量等于通过圆柱上底面的电通量。


根据高斯定理,有

$$E\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0} \qquad \therefore \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$



上式表示,带电导体表面附近的电场强度大小与该处面电荷密度成正比。


金属针上的电荷形成的"电风" 会将蜡烛的火焰吹向一边,这就是尖端放电现象。



三、空腔导体

1.内表面上不存在净电荷,所有净电荷都只分布在外表面。

可能有两种情形,第一种情形是等量异号电荷宏观上相分离,并处于内表面的不同位置上,与静电平衡条件相矛盾。因此只能是第二种情形,即内表面上处处电量为零。



2.空腔内部电场强度为零,即它们是等电势。

腔内若存在电场,则电场线只能在腔内空间闭合,而静电场的环路定理已经表明其电场线不可能是闭合线,所以整个腔内不可能存在电场,电势梯度为零。即电势处处相等并等于导体的电势。

若金属空腔导体内部有带电体,

由高斯定理可得:

在空腔内:
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum \frac{q_{i}}{\varepsilon_{0}}$$


在导体内:
$$\oint_{s} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum \frac{q_{i}}{\varepsilon_{0}} = 0$$

说明空腔内表面所带总电量与空腔内带电体的电量相等、符号相反。导体空腔是等势体,腔内场强不为零,不是等电势区间。



四、导体静电平衡性质的应用


1. 静电屏蔽 (electrostatic shielding)



利用导体静电平衡的性质,使导体空腔内部空间不受腔外电荷和电场的影响,或者将导体空腔接地,使腔外空间免受腔内电荷和电场影响,这类操作都称为静电屏蔽。无线电技术中有广泛应用,例如,常把测量仪器或整个实验室用金属壳或金属网罩起来,使测量免受外部电场的影响。

例1: 两块导体平板平行并相对放置,所带电量分别为Q和Q′,如果两块导体板的面积都是S,且视为无限大平板,试求这四个面上的面电荷密度。

解:设四个面的面电荷密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 ,空间任一点的场强都是由四个面的电荷共同提供的。由高斯定理,各面上的电荷所提供的场强都是 σ_i / $2\varepsilon_0$ 。另外,由于导体内部的合成场强为零。若取向右为正方向,则处于导体内部的点A和点B的场强可以表示为



$$E_A = \frac{1}{2\varepsilon_0} (\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4) = 0$$

$$E_B = \frac{1}{2\varepsilon_0} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4) = 0$$

根据已知条件


$$S(\sigma_1 + \sigma_2) = Q$$

$$S(\sigma_3 + \sigma_4) = Q'.$$

可解得

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{(Q + Q')}{2S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{(Q - Q')}{2S}$$



上式表明两块无限大的导体平板,相对的内侧表面上面电荷密度大小相等、符号相反,相反的外侧表面上面电荷密度大小相等、符号相同。如果 Q = -Q',可以求出:

$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0 \,, \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q}{S}$$