1、atomic (原子类型)

std::atomic自定义类型的有可能不是lock-free的原因: 1、对齐问题:为了获得最佳的性能,数据需要对齐到特定的地址。不是所有的数据类型都可以保证这种对齐。当一个原子对象跨越多个缓存行时,这可能导致额外的开销,因为CPU需要检查多个缓存行来获取完整的数据。 2、大小问题:如果自定义类型的大小超过一个缓存行的大小,那么在执行原子操作时可能需要访问多个缓存行。这增加了操作的复杂性和开销。 3、实现复杂性:对于内置类型,编译器和标准库可以很容易地利用硬件指令来实现高效的原子操作。但对于复杂的自定义类型,实现高效的原子操作更为复杂。 4、硬件限制:不同的处理器和硬件平台可能有不同的原子操作支持和限制。这可能导致为某些自定义类型实现lock-free原子操作的困难。

2. Mutex

Linux中的互斥锁(Mutex)是一种用于保护共享资源的同步原语。其底层实现原理主要基于内核提供的原子操作和自旋锁机制。互斥锁的实现主要包括以下几个关键部分: 1、原子操作:Linux内核提供了一组原子操作函数,这些函数可以在多线程环境中安全地执行一些基本的操作,如增加、减少、设置等。这些原子操作可以确保在多线程环境中对共享资源的操作是原子的,不会被其他线程打断。 2、自旋锁:自旋锁是一种特殊的锁,当一个线程试图获取自旋锁但该锁已经被其他线程持有时,该线程会一直循环等待(自旋),直到获得锁为止。Linux中的自旋锁与互斥锁紧密相关,互斥锁的实现通常会使用自旋锁来确保 线程安全地获取和释放锁。 3、互斥锁结构体:内核定义了一个互斥锁的数据结构,该结构体包含了与互斥锁相关的各种信息,如指向自旋锁的指针、指向等待队列的指针等。总的来说,Linux中互斥锁的底层实现原理主要是基于原子操作和自旋锁机制,通过这些机制来确保在多线程环境中对共享资源的互斥访问。部分源码截图如下:mutex结构体:

```
struct
       pthread mutex s
 int lock LOCK ALIGNMENT; //锁
 unsigned int count;
                             //递归类型互斥锁相关,记录本线程锁住次数
 int __owner;
                             //所属线程ID
#if ! PTHREAD MUTEX NUSERS AFTER KIND
 unsigned int __nusers;
#endif
  /* KIND must stay at this position in the structure to maintain
 binary compatibility with static initializers. */
                             //互斥锁的类型
 int kind;
 PTHREAD COMPAT PADDING MID
#if PTHREAD MUTEX NUSERS AFTER KIND
 unsigned int __nusers;
#endif
#if! PTHREAD MUTEX USE UNION
 __PTHREAD_SPINS_DATA;
  pthread list t list;
# define PTHREAD MUTEX HAVE PREV
#else
 extension union
   __PTHREAD_SPINS_DATA;
  __pthread_slist_t __list;
# define PTHREAD MUTEX HAVE PREV
                                    0
#endif
   PTHREAD COMPAT PADDING END
                                                                mutex的lock和
```

unlock:

```
Wait on address PTR, without blocking if its contents
 * are different from VAL. */
//1、将等待项添加到等待队列中。
//2、将当前进程(或线程)状态设置为等待状态,并将其加入到调度器中进行调度。
//3、释放当前进程(或线程)的CPU资源,使其可以被其他进程使用。
//4、当等待条件成立时,通过唤醒机制将等待项从等待队列中移除,并将等待进程(或线程)重新调度到CPU上继续执行。
#define lll_wait(ptr, val, flags)
   _gsync_wait (__mach_task_self (),
 (vm_offset_t)(ptr), (val), 0, 0, (flags))
/* Wake one or more threads waiting on address PTR. */
#define lll_wake(ptr, flags)
   _gsync_wake (__mach_task_self (), (vm_offset_t)(ptr), 0, (flags))
/* Acquire the lock at PTR. */
#define lll lock(ptr, flags)
    int *__iptr = (int *)(ptr);
    int __flags = (flags);
    if (*_iptr != 0 ||
       atomic_compare_and_exchange_bool_acq (__iptr, 1, 0) != 0) \
      while (1)
          if (atomic_exchange_acq (__iptr, 2) == 0) \
          break; \
       lll_wait (__iptr, 2, __flags); \ //挂起线程
      }
    (void)0;

    * Try to acquire the lock at PTR, without blocking.

 Evaluates to zero on success. */
#define lll_trylock(ptr)
    int *_ iptr = (int *)(ptr); \
    * iptr == 0 &&
     atomic_compare_and_exchange_bool_acq (__iptr, 1, 0) == 0 ? 0 : -1; \
/* Release the lock at PTR. */
#define lll unlock(ptr, flags)
    int * iptr = (int *)(ptr);
    if (atomic_exchange_rel (__iptr, 0) == 2) \
     111_wake (__iptr, (flags));
    (void)0;
#endif
```

3、Spin Lock(自旋锁)

Linux中的spin_lock其实就是一个int类型的变量,使用CPU的原子指令实现自旋锁,不会挂起线程,一直循环等待。所以单核CPU不能使用自旋锁(当然现在应该也没有单核的CPU)。

4、条件变量

pthread_cond_wait:

```
static __always_inline int
_pthread_cond_wait_common (pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex,
const struct timespec *abstime)
 int err = __pthread_mutex_unlock_usercnt (mutex, 0);
 if (_glibc_unlikely (err != 0))
   __condvar_cancel_waiting (cond, seq, g, private);
     _condvar_confirm_wakeup (cond, private);
   return err;
//非原子操作,可能会造成虚假唤醒
   while (1)
      //挂起线程,futex 是一种轻量级的锁机制,用于快速地进行互斥操作。大概流程如下 //1、将当前线程添加到指定的等待队列中。
     //1、检查 futex 的值是否为预期的值(通常为6)。如果是,则表示可以立即获得锁,函数返回成功。
//3、检查 futex 的值是否为预期的值(通常为6)。如果是,则表示可以立即获得锁,函数返回成功。
//3、如果 futex 的值不等于预期的值,表示需要等待。设置一个定时器或检查点,以便在指定的时间或条件满足时重新评估 futex 的值。
//4、将当前线程置于等待状态,并释放 CPU 资源。
//5、当 futex 的值发生变化或定时器/检查点触发时,函数会重新评估 futex 的值。如果此时 futex 的值已经发生了变化,说明有其他线程释放了锁,函数返回成功。
//6、如果在等待期间收到取消请求,函数会检查取消状态并相应地处理取消操作。
      int err = futex_wait_cancelable (
      cond->__data.__g_signals + g, 0, private);
 while (!atomic_compare_exchange_weak_acquire (cond->__data.__g_signals + g,
  | | &signals, signals - 2));
//lock mutex
err = __pthread_mutex_cond_lock (mutex);
return (err != 0) ? err : result;
```

5、信号量

sem_post:

```
static int
  attribute ((noinline))
 _new_sem_wait_slow (struct new_sem *sem, const struct timespec *abstime)
 int err = 0;
 uint64 t d = atomic fetch add relaxed (&sem->data,
     (uint64_t) 1 << SEM_NWAITERS_SHIFT);</pre>
 for (;;)
    if ((d & SEM_VALUE_MASK) == 0)
      err = do futex wait (sem, abstime);
      if (err == ETIMEDOUT || err == EINTR)
         _set_errno (err);
        err = -1;
        atomic fetch add relaxed (&sem->data,
       ((uint64_t) 1 << SEM_NWAITERS_SHIFT));</pre>
       break;
      d = atomic_load_relaxed (&sem->data);
    else
      if (atomic_compare_exchange_weak_acquire (&sem->data,
       &d, d - 1 - ((uint64 t) 1 << SEM NWAITERS SHIFT)))
        err = 0;
        break;
  return err;
```

sem_wait:

6、条件变量和信号量比较

- 1、条件变量存在虚假唤醒而信号量不会。条件变量和信号量虽然底层都使用了 futex 机制来实现,但它们在使用方式和语义上存在一些差异,这导致了它们在处理虚假唤醒方面的不同表现。 在 Linux 内核中,条件变量的实现涉及更多的调度和检查操作,因此容易出现虚假唤醒的情况;而信号量的实现更加简单和原子性,因此不会出现虚假唤醒的情况。
- 2、条件变量和信号量在性能方面没有绝对的优劣之分,因为它们的使用场景和适用范围不同,而且在实际应用中,性能的差异也取决于具体的实现和场景。条件变量主要用于实现线程之间的同步和通信。当

线程调用条件变量的等待函数时,它会将自身放入等待队列,并释放互斥锁,然后进入睡眠状态。当其他线程修改了条件并调用通知函数时,一个或多个等待线程将被唤醒。条件变量的典型应用场景包括生产者-消费者问题、线程间的数据共享等。在某些情况下,条件变量的性能可能优于信号量,因为它们减少了不必要的阻塞和上下文切换。然而,条件变量的实现通常比信号量更复杂,因为需要处理虚假唤醒和其他同步问题。信号量是一种更通用的同步工具,用于控制对共享资源的访问。信号量的值表示可用资源的数量,当线程需要获取资源时,它会尝试减少信号量的值。如果信号量的值为零,线程将会阻塞或等待。当其他线程释放资源时,它会增加信号量的值并唤醒一个或多个等待线程。在某些情况下,信号量的性能可能优于条件变量,因为它们避免了虚假唤醒和其他同步问题。然而,信号量的实现通常比条件变量更复杂,因为需要处理资源计数和死锁等问题。

综上所述,虽然条件变量和信号量底层都使用 futex 实现,但由于它们的使用方式和语义不同,导致了在处理虚假唤醒方面的不同表现。条件变量主要用于同步和通信,而信号量主要用于资源访问控制。条件变量和信号量在性能方面没有绝对的优劣之分,选择使用哪个同步工具应该根据具体的场景和需求来决定。在某些场景下,条件变量的性能可能优于信号量,而在其他场景下,信号量的性能可能更优。