1 导数

可导必连续,不连续必不可导

求某一点 x_0 的导数: 用导数的定义 $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

导数的几何意义:切线的斜率 k

切线方程: $y-y_0=k(x-x_0)$

设 f(x) 是 $(-a\ a)$ 上的偶 (奇) 函数且可导,则 $f(x)^{'}$ 是 $(-a\ a)$ 上的 奇 (偶) 函数

设 f(x) 以 T 为周期且可导,则 f(x) 也以 T 为周期

可导 ± 不可导 = 不可导

y=f(x) 的反函数为 $x=\phi(y)$,则 $f^{'}(x)=rac{1}{\phi^{'}(y)}$

复合函数求导: 从外到里层层求导

f(x) 可导,g(x) 连续但不可导,若 $f(x) \cdot g(x)$ 在 x_0 处可导,则 $f(x_0) = 0$

2 基本求导公式

$$(C)' = 0$$

$$(x^{u})' = ux^{u-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^{2} x$$

$$(\cot x)' = -\csc^{2} x$$

$$(\cot x)' = -\csc x \cot x$$

$$(\sec x)' = -\csc x \cot x$$

$$(a^{x})' = a^{x} \ln a$$

$$(e^{x})' = e^{x}$$

$$(\log_{a} x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\arcsin x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}$$

$$(\operatorname{arccos} x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}$$

$$(\operatorname{arccos} x)' = -\frac{1}{1+x^{2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^{2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^{2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^{2}}$$

3 导数的四则运算

设 u v 均可导,则: $(u \pm v)' = u' + v' \\ (uv)' = u'v + uv' \\ (\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

求N阶导数

4 求 n 阶导数

$$(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b}$$

$$[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin(ax+b+\frac{n\pi}{2})$$

$$[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos(ax+b+\frac{n\pi}{2})$$

$$[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}$$

$$(\frac{1}{ax+b})^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{(n)!}{(ax+b)^{n+1}}$$

若 f(x) 可分解成 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$,且知道 $f_1^{(n)}(x)$ 和 $f_2^{(n)}(x)$,则 $f^{(n)}(x) = f_1^{(n)}(x) + f_2^{(n)}(x)$

4.1 莱布尼兹公式

$$\begin{array}{l} (uv)^{(n)} = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)} \\ C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} \\ C_n^0 = 1 \end{array}$$

5 隐函数求导

y = y(x) 由方程 F(x y) = 0 确定, 在方程 F(x y) = 0 两端直接对 x 求导 参数方程求导

6 参数方程求导

$$y=y(x)$$
 由参数方程
$$\begin{cases} x=\phi(t) \\ y=\Phi(t) \end{cases}$$
 确定,且 $\phi(t)$ 和 $\Phi(t)$ 均可导,则
$$y^{'}=\frac{y_t^{'}}{x_t^{'}}=\frac{\Phi^{'}(t)}{\phi^{'}(t)}$$

7 微分

微分的定义: 设函数 y = f(x) 在 x_0 的邻域内有定义,如果函数的增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 可表示为 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ (其中 A是不依赖于 Δx 的常数,那么称函数 f(x) 在点 x_0 是可微的,且 $A\Delta x$ 称作函数在点 x_0 相应于自变量增量 Δx 的微分,记作 dy,即 $dy = A\Delta x$

若 x 是自变量,则 $\Delta x = dx$

可微必可导,可导必可微,且 dy = f'(x)dx

